



MySQL常量与变量



# 数据库"双雄"之常量与变量



常量: 固定数据值、字面量、字面值、标量值

作用:参与运算或给变量赋值

- 常量类型: 5种
  - 字符串型
  - 数值型
  - 日期时间型
  - 布尔值
  - NULL
- 常量表示方法: 因常量类型而不同





## 字符串常量

• 字符串常量:

用成对单引号"'"或双引号"""括起来的字符序列。

MySQL推荐用单引号表示(区别于其它语言的字符串)。

如:

'It\'s a 3.5"disk'

"I'm from China."



#### 数值型常量

- 二进制常量如: b'1011'、B'1011'。。
- 十进制常量,最常用,直接书写,不需要定界符,如:
  - 3,-5,+3.14,123.7E-2 (123.7E-2表示123.7×10<sup>-2</sup>,其中E前须有数字,E后须为整数)
- 十六进制常量,需要使用前缀和单引号表示:

只加前缀: 0x41、0x4d7953514c

结合前缀和单引号: x'41'、X'41'、x'4d7953514c'



#### 日期时间常量

用单引号括起来,是有特殊格式的字符串。格式: '年-月-日[时:分:秒[.微秒]] '

如: '2019-1-24 10:20:30.3000'

- 年份取值为1000-9999, 月份取值1-12, 日期取值1-31
- 方括号"[]"表示可选项,具体值中不能出现方括号字符
- 省略"时:分:秒[.微秒]"只表示日期,可以精确到微秒级别
- 给TimeStamp列字段或变量赋值时会根据所处时区自动转换, 忽略微秒部分,并要求年份只能取值1970-2037。 而且会
- "年-月-日"之间的分隔符 "-"可以换为 "\"、"@"、"%"等



### 布尔值和NULL常量

布尔值只能表示True或False。
其中False对应数值0,True对应数值1。

#### NULL

• 用于表示"未知"、"待定"、"没有值"、"无数据"等意义, 是一种无类型的值,但不同于0或空字符串的含义。



#### 常量小结

- 常量是一个固定值,用于运算或为变量赋值。
- 分字符串常量、数值常量、日期时间常量、布尔值以及NULL。
- 不同类型常量的表示方法不同。
- 十进制常量、布尔值以及NULL常量,无需前缀也不需定界符, 其它常量需要前缀、定界符或2者结合才能表示:
  - 十六进制: "Ox"前缀
  - 字符串和日期时间常量: 单引号
  - 字符串常量: 双引号定界符(不推荐)
  - 二进制和十六进制: 前缀+单引号 b'Value'、B'Value'、x'Value'、X'Value'





# 数据库"双雄"之变量

• 变量用于记录或暂时存放某一时段的状态值如同一场NBA球赛的记分牌,随着比赛的继续,记分牌上记录的得分值随之变化。

MySQL中有2类变量。

一类是像记分牌一样的用户变量。用得最多。要先定义才能使用。

定义变量就是确定变量的名称、类型和初始值。

另一类是如同场地广告牌一样的<mark>系统变量,MySQL</mark>已经定义好了,用户直接使用即可。







根据使用范围分会话用户变量和局部变量。

- · 客户端与MySQL服务建立连接后,可以定义会话用户变量。
- 在用户断开连接之前,会话用户变量一直起作用,但也只有该用户的本次连接可用;连接断开时会自动释放会话用户变量。
- 局部变量只在一段封装的存储程序内部起作用。在存储程序调用结束释放局部变量。





# 会话用户变量定义

形式1:

```
SET @var1 = 值1 [, @var2 := 值2, ... ]
```

形式2:

```
SELECT 值1 INTO @var1 [,值2 INTO @var2, ...]
```

形式3:

SELECT @var1 := 值1 [, @var2 := 值2, ...]





# 会话用户变量定义

#### 需要注意的是以下几点:

- 变量名@var1、@var2等必须以1个"@"开头,可以由当前字符集的**文字、数字、"."、"\_"和"\$"**等字符组成。 当变量名中需要包含了一些特殊符号(如空格、#等)时,可以用双引号、单引号或 反引号(也叫勾号)"'"将整个变量名括起来。
- ":="是赋值运算符,会产生结果集,在存储函数中不能用来定义会话用户变量。
- 值1、值2、...可以是表达式或常量值。
- 会话用户变量的赋值或设置,其形式与定义时完全相同。
- 调用存储过程或存储函数时的实际参数如果是第一次写成"@var"形式, 其实质也是定义会话用户变量。





### 局部变量定义

# DECLARE var1 [, var2] ... 数据类型 [DEFAULT 默认值]

作用:定义1~多个指定类型的局部变量,并设置初始值。 值得注意的是以下几点:

- 局部变量的名称不可以用"@"开头。
- 缺省"[DEFAULT 默认值]",则初始值为NULL。
- "默认值"可以是表达式或常量。
- DECLARE只能用于BEGIN...END的开头部分定义局部变量, 作用范围:只能在该BEGIN...END中使用。
- 存储函数和存储过程的形式参数也属于局部变量。





## 全局系统变量

#### 生存期和作用范围不同

- 启动时MySQL根据系统配置定义全局系统变量并初始化为 默认值(约393个全局系统变量)。
- 生存期从MySQL服务启动时起,直到MySQL服务停止或重启为止。
- 作用范围是整个系统,其值改变会影响整个系统。





# 会话系统变量

#### 会话系统变量

• 生存期从客户端连接MySQL服务开始,到连接断开为止。 连接开始时根据该瞬间的全局系统变量名称、类型和值复 制创建专属于本连接的系统会话变量(约393个)。 此外,还会创建专属于本连接但不同于全局系统变量的其 它变量(约12个系统会话变量不同于全局系统变量)。 会话系统变量的作用范围仅仅局限于本连接。 用户更改专属于本连接的会话系统变量的值, 只会影响到本连接的运行状态。







# SHOW [ GLOBAL | SESSION | LOCAL] VARIABLES [LIKE 模式字符串]

#### 其中:

- GLOBAL限定查看全局系统变量,否则默认查看会话系统变量。
- "[LIKE 模式字符串]"查看特定系统变量,否则查看所有系统变量。
- 模式字符串中用"%"通配符表示0~多个字符。



# 关于变量名称



#### 需要特别注意的是:

• 系统变量名多数都以2个"@"开头

• 用户会话变量必须以1个"@"开头

• 局部变量则不能以"@"开头







设置所有类型的变量值:

SET [GLOBAL | [SESSION | LOACAL | @@ | @]变量名1 = 值1

|@@global.|@@[session.|@@local.|@@|@]变量名1=值1







设置用户变量值:

SELECT 值1 INTO [@]变量名1 [,值2 INTO [@]变量名2,...]

SELECT [@] 变量名1:= 值1 [, @] 变量名2:= 值2, ...]



# 设置变量值



#### 需要特别指出的是以下几点:

- · 全局系统变量需要用GLOBAL或@@global.特别指出。
- LOCAL和SESSION是同义词。
- 会话系统变量需要用SESSION、LOCAL、@@session.、@@local. 或@@前缀。
- 会话用户变量需要用"@"字符。
- 整个可选项[@@ global.|@@session. | @@local. |@@|@] 都缺省则改变局部变量的值。
- 可以用DEFAULT代替相应的"值"来恢复系统变量的默认值。





# 常量与变量

#### 总结与思考

• 计算机语言多种多样,学习本节以后,您能不能发现,MySQL常量及变量和其它高级语言有些不同呢?