# 归一化

Pytorch中的归一化方式主要分为以下几种:

- BatchNorm (2015年)
- LayerNorm (2016年)
- InstanceNorm (2017年)
- GroupNorm (2018年)

## BatchNorm2D[1]


### 公式:

 $y=\frac{x-\mathbf{x}}{\sqrt{x}}$ 

其中前一项是归一化过程。分母中的 \epsilon 是一个非常小的数,作用是防止数值计算不稳定。 \gamma 和 \beta 是仿射参数,将归一化后的数据再次放缩得到新的数据, \gamma 可以理解为标准差, \beta 可以理解为均值,它们两个一般是可学习的。可以发现, \gamma 和 \beta 是BatchNorm2D层仅有的可学习参数。

### 说明:

它是**沿着输入的第二维** (即channel维度) 算均值和方差的。比如输入大小为 (N,C,H,W) ,则均值 \mathbf E[x] 为 input.mean((0,2,3)) 。



### 代码:

torch.nn.BatchNorm2d(num\_features, eps=1e-05, momentum=0.1,
 affine=True, track\_running\_stats=True, device=None,
 dtype=None)

### 主要参数的含义:

- num\_features: 通道数C。
- eps: 归一化时加到分母上,防止分母过小导致数值计算不稳定。**不用管这一项,一般用默认的就好。**
- momentum: 在track\_running\_stats为True时, momentum是训练过程中对均值和方差进行动量更新的动量参数; 在track\_running\_stats为False时, momentum不起作用。
- affine: 当为True时, \gamma 和 \beta 参数是可学习的; 反之,是不可学习的。
- track\_running\_stats: 当为True时,在训练时会始终记录并更新(通过动量方法更新)全局的均值和方差,然后在测试时可以用这个均值和方差来归一化(为什么要这样做?你可以理解为这个均值和方差是所有训练样本的均值和方差,是全局的,对整个样本集的统计信息的描述更加准确一些);当为False时,不记录更新全局的均值和方差,这样的话,测试时用那个batch的测试数据本身的样本和方差来归一化。

### 输入输出的维度:

输入维度: (N, C, H, W) (N为batchsize,下文不再赘述)

输出维度: (N, C, H, W)

#### BatchNorm1D

它也是**沿着输入的第二维**(即channel维)算均值和方差的。它与BatchNorm2D的不同之处在于,它的输入和输出维度可以是更低:

输入维度: (N, C)或(N,C,L)

输出维度: (N, C) 或 (N,C,L)

因此,它又可以被称为是**时间BN** 

#### BatchNorm3D

它也是**沿着输入的第二维**(即channel维)算均值和方差的。它与BatchNorm2D的不同之处在于,它的输入和输出维度可以是更高:

输入维度: (N,C,D,H,W)

输出维度: (N,C,D,H,W)

因此,它又可以被称为是体积BN或者时空BN

## LayerNorm[2]


### 公式:

 $y=\frac{x-\mathbf{x}}{\sqrt{x}}$ 

其中前一项是归一化过程。分母中的 \epsilon 是一个非常小的数,作用是防止数值计算不稳定。 \gamma 和 \beta 是仿射参数,将归一化后的数据再次放缩得到新的数据, \gamma 可以理解为标准差, \beta 可以理解为均值,它们两个一般是可学习的。可以发现, \gamma 和 \beta 是LayerNorm层仅有的可学习参数。

### 说明:

它是对输入的后几维(具体是几维取决于初始化参数normalized\_shape)合并在一起算均值和方差的。比如输入大小为 (N,C,H,W) (像图像一样),若 normalized\_shape为三维,则均值 \mathbf E[x] 为 input.mean((-3,-2,-1))。 比如输入大小为 (N,L,D) (像文本一样),若normalized\_shape为一维,则均值 \mathbf E[x] 为 input.mean((-1)),即Transformer中使用的LayerNorm。



### 代码:

```
torch.nn.LayerNorm(normalized_shape, eps=1e-05,
elementwise_affine=True, device=None, dtype=None)
```

### 主要参数的含义:

- normalized\_shape: LayerNorm的输入的大小(除去第一维batchsize维度)。比如想让LayerNorm的输入大小为(N, C, H, W),那么
   normalized\_shape可以是一个[C, H, W]的list。
- eps: 归一化时加到分母上,防止分母过小导致数值计算不稳定。**不用管这一项,一般用默认的就好。**
- elementwise\_affine: 当为True时, \gamma 和 \beta 参数是可学习的; 反之,是不可学习的。

### 输入输出的维度:

输入维度: (N,\*)

输出维度: (N,\*)

### 例子:

```
1 \mid x = \text{torch.randint}(4,(2,5,3)).float()
 2 | n1 = torch.nn.LayerNorm(3)
   n2 = torch.nn.LayerNorm([5,3])
 4 print(x)
 5
   print(n1(x))
    print(n2(x))
 7
   输出为:
 8
    tensor([[[2., 3., 0.],
9
10
              [1., 0., 0.],
             [0., 2., 3.],
11
              [2., 0., 0.],
12
13
              [1., 2., 3.]],
14
             [[0., 0., 3.],
15
             [2., 3., 0.],
16
17
              [0., 2., 3.],
```

```
[3., 1., 2.],
18
19
            [0., 1., 1.]])
20
   tensor([[[ 0.2673, 1.0690, -1.3363],
            [1.4142, -0.7071, -0.7071],
21
            [-1.3363, 0.2673, 1.0690],
22
            [1.4142, -0.7071, -0.7071],
23
24
            [-1.2247, 0.0000, 1.2247]],
25
26
            [[-0.7071, -0.7071, 1.4142],
27
            [0.2673, 1.0690, -1.3363],
            [-1.3363, 0.2673, 1.0690],
28
            [1.2247, -1.2247, 0.0000],
29
30
            [-1.4142, 0.7071, 0.7071]]], grad_fn=
   <NativeLayerNormBackward>)
   tensor([[[ 0.6208, 1.4673, -1.0722],
31
32
            [-0.2257, -1.0722, -1.0722],
33
            [-1.0722, 0.6208, 1.4673],
            [0.6208, -1.0722, -1.0722],
34
35
            [-0.2257, 0.6208, 1.4673]],
36
            [[-1.1667, -1.1667, 1.3333],
37
            [0.5000, 1.3333, -1.1667],
38
            [-1.1667, 0.5000, 1.3333],
39
40
            [1.3333, -0.3333, 0.5000],
            [-1.1667, -0.3333, -0.3333]]], grad_fn=
41
   <NativeLayerNormBackward>)
```

### 拓展:

我们可以看到,在输入为文本或其他时域信息时,假如shape为 (N,L,D), L 为输入长度, D 是特征维度,我们使用LayerNorm的目的是沿着最后一维 (即特征维) 归一化。那假如shape为 (N,D,L) 呢,我们如果想沿着特征维做 LayerNorm该如何做?一种最简单的方式是使用permute函数在LayerNorm前后交换后二维。但我们也可以直接自己写一个LayerNorm,使其支持对shape 为 (N,D,L) 的输入沿着第二维 (特征维,也称通道维)来归一化。代码如下:

```
class LayerNorm(nn.Module):
    """

LayerNorm that supports inputs of shape (N, D, L)
    """

def __init__(
    self,
```

```
num_channels,
8
            eps = 1e-5,
            affine = True,
 9
10
            device = None,
11
            dtype = None,
12
        ):
13
            super().__init__()
            factory_kwargs = {'device': device, 'dtype':
14
    dtype}
15
            self.num_channels = num_channels
            self.eps = eps
16
            self.affine = affine
17
18
19
            if self.affine:
20
                self.weight = nn.Parameter(
21
                    torch.ones([1, num_channels, 1],
    **factory_kwargs))
22
                self.bias = nn.Parameter(
23
                    torch.zeros([1, num_channels, 1],
    **factory_kwargs))
24
            else:
25
                self.register_parameter('weight', None)
                self.register_parameter('bias', None)
26
27
28
        def forward(self, x):
29
            # only support inputs of shape (N, D, L)
            assert x.dim() == 3
30
31
            assert x.shape[1] == self.num_channels
32
            # normalization along D channels
33
            mu = torch.mean(x, dim=1, keepdim=True)
34
35
            res_x = x - mu
            sigma = torch.mean(res_x**2, dim=1, keepdim=True)
36
37
            out = res_x / torch.sqrt(sigma + self.eps)
38
            # apply weight and bias
39
            if self.affine:
40
                out *= self.weight
41
                out += self.bias
42
43
44
            return out
```

## InstanceNorm2D[3]


### 公式:

 $y=\frac{x-\mathbf{x}}{\sqrt{x}}$ 

其中前一项是归一化过程。分母中的 \epsilon 是一个非常小的数,作用是防止数值计算不稳定。 \gamma 和 \beta 是仿射参数,将归一化后的数据再次放缩得到新的数据, \gamma 可以理解为标准差, \beta 可以理解为均值,它们两个一般是不可学习的。

### 说明:

它是**将输入的后两维(即除了batchsize维和channel维)合并在一起**算均值和 方差的。比如输入大小为 (N,C,H,W) ,则均值 \mathbf E[x] 为 input.mean((-2,-1)) 。



### 代码:

torch.nn.InstanceNorm2d(num\_features, eps=1e-05,
momentum=0.1, affine=False, track\_running\_stats=False,
device=None, dtype=None)

### 主要参数的含义:

- num\_features: 通道数C。
- eps: 归一化时加到分母上,防止分母过小导致数值计算不稳定。**不用管这一项,一般用默认的就好。**
- momentum:在track\_running\_stats为True时,momentum是训练过程中对均值和方差进行动量更新的动量参数;在track\_running\_stats为False时,momentum不起作用。

- affine: 当为True时, \gamma 和 \beta 参数是可学习的; 反之, 是不可学习的。
- track\_running\_stats: 当为True时,在训练时会始终记录并更新(通过动量方法更新)全局的均值和方差,然后在测试时可以用这个均值和方差来归一化(为什么要这样做?你可以理解为这个均值和方差是所有训练样本的均值和方差,是全局的,对整个样本集的统计信息的描述更加准确一些);当为False时,不记录更新全局的均值和方差,这样的话,测试时用那个batch的测试数据本身的样本和方差来归一化。

### 输入输出的维度:

输入维度: (N, C, H, W)

输出维度: (N, C, H, W)

#### InstanceNorm1D

它是**对输入的最后一维(即除了batchsize维和channel维)** 算均值和方差的。它与BatchNorm2D的不同之处在于,它的输入和输出维度可以是更低:

输入维度: (N,C,L)

输出维度: (N,C,L)

#### InstanceNorm3D

它是**将输入的后三维(即除了batchsize维和channel维)合并在一起**算均值和方差的。它与BatchNorm2D的不同之处在于,它的输入和输出维度可以是更高:

输入维度: (N,C,D,H,W)

输出维度: (N,C,D,H,W)

## **GroupNorm**[4]


### 公式:

y=\frac{x-\mathbf E[x]}{\sqrt{\mathbf {Var}[x]+\epsilon}}\*\gamma+\beta

其中前一项是归一化过程。分母中的 \epsilon 是一个非常小的数,作用是防止数值计算不稳定。 \gamma 和 \beta 是仿射参数,将归一化后的数据再次放缩得到新的数据, \gamma 可以理解为标准差, \beta 可以理解为均值,它们两个一般是可学习的。

### 说明:

它是**将输入的通道分组后,对输入的每组通道以及后面的维度合并在一起**算均值和方差的。**如果分为C组,即每组一个channel,则等价于InstanceNorm;如果只分为1组,即所有channel为一组,则等价于LayerNorm**。



### 代码:

1 torch.nn.GroupNorm(num\_groups, num\_channels, eps=1e-05, affine=True, device=None, dtype=None)

### 主要参数的含义:

• num\_groups: 通道分为几组。

• num\_channels: 通道数C。

• eps: 归一化时加到分母上,防止分母过小导致数值计算不稳定。**不用管这一项,一般用默认的就好。** 

• affine: 当为True时, \gamma 和 \beta 参数是可学习的; 反之,是不可学习的。

### 输入输出的维度:

输入维度: (N, C, \*)

输出维度: (N, C, \*)



- 1. <a href="https://arxiv.org/pdf/1502.03167.pdf">https://arxiv.org/pdf/1502.03167.pdf</a>
- 2. <u>^https://arxiv.org/pdf/1607.06450.pdf</u>
- 3. <a href="https://arxiv.org/pdf/1607.08022.pdf">https://arxiv.org/pdf/1607.08022.pdf</a>
- 4. <a href="https://arxiv.org/pdf/1803.08494.pdf">https://arxiv.org/pdf/1803.08494.pdf</a>