

IDA 5.x Manual

Manual 01 -



영리를 목적으로 한 곳에서 배포금지

Last Update 2007. 02 이강석 / certlab@gmail.com

어셈블리어 개발자 그룹 :: 어셈러브

http://www.asmlove.co.kr



IDA Pro 는 Disassembler 프로그램입니다.

기계어로 되어있는 실행파일을 어셈블리언어 형태로 변환시켜주는 프로그램이죠.

Disassembler 종류로는 IDA Pro 말고도 W32dasm, .NET Reflector 등이 있습니다.

IDA는 Linux 버전과 Windows 버전이 있으며 이 문서에서는 Windows IDA Pro 5.0을 기준으로 설명할까 합니다.

IDA의 기능중 특히 FLIRT(Fast Library Identification and Recognition Technology)는 기계어의 코드로부터 컴파일러 특유의 Library 함수를 산출해 낼수 있는 강력한 기능과 PIT(Parameter Identification and Tracking)는 파라미터 사용을 철회할 수 기능이 있습니다.

또한, IDA는 많은 CPU를 지원합니다. 참고: http://www.datarescue.com/idabase/idaproc.htm

```
AMD K6-2 3D-Now! extensions
ARM Architecture version 3, 4 and 5 including Thumb Mode and DSP instructions. Updated in 4.9, ARM/WinCE debugger.
ATMEL AVR (comes with source code)
DEC PDP-11(comes with source code)
Fujitsu FR (comes with source code)
GameBov
\rm H8/300 , \rm H8/300L , \rm H8/300H , \rm H8S/2000 , \rm H8S/2600(comes\ with\ source\ code)
H8/500(comes with source code)
Hitachi HD 6301, HD 6303, Hitachi HD 64180
INTEL 8080
INTEL 8085
INTEL 80196 (comes with source code)
INTEL 8051 (comes with source code)
INTEL 860XR (comes with source code)
INTEL 960 (comes with source code)
INTEL 80x87 and 80x87
INTEL Pentium family
Java Virtual Machine (comes with source code)
KR1878 (comes with source code)
Microsoft .NET
Mitsubishi MELPS740(comes with source code)
MN102 (comes with source code)
MOS Technologies 6502 (comes with source code)
Motorola MC680xx., Motorola CPU32 (68330), Motorola MC6301, MC6303,
MC6800, MC6801, MC6803, MC6805, MC6808, MC6809, MC6811, M68H12C
Motorola ColdFire
NSC CR16 (comes with source code)
PIC 12XX, PIC 14XX, PIC 18XX, PIC 16XXX (comes with source code)
Rockwell C39 (comes with source code)
SAM8 (comes with source code)
SGS Thomson ST-7, and ST-20 (comes with source code)
TLCS900 (comes with source code)
XA (comes with source code)
xScale
Z80, Zilog Z8, Zilog Z180, Zilog Z380 (comes with source code)
```

지금 이 문서에서 중요한 부분인데 언급만 한점과 설명이 부족한 부분들은 계속되는 업데이트를 통해 보충을 할것입니다.

Download

IDA Pro 5.0 Evaluation version [17,6MB]

http://www.datarescue.com/idabase/idadowndemo.htm

IDA Pro 4.3 Free Version [11.4MB]

http://www.datarescue.be/idafreeware/freeida43.exe

기타 IDA에 자세히 알고 싶다면 Datarescue 사이트를 참고하시기 바랍니다. http://www.datarescue.com



목 차


IDA Start	3
CL Compile	13
IDA 기본구성	18
Start Debugging	25
Registers / Flags	36
Reference	37



시작 하기에 앞서 디어셈블러를 통해 분석을 하고 디버깅을 하는 제일 기본적인 이유는 다른 이유도 많이 있겠지만 프로그램의 진행흐름과 메모리에서의 실행흐름과 나아가 "프로그램"을 이해하는 것입니다. 이 문서를 기본 Guideline으로 좋은 목적을 갖고 시스템에 한걸음 깊숙이 접근하셨으면 좋겠습니다.

IDA Start

IDA를 실행하면 다음과 같이 IDA 버전과 사용자명이 나오는 About 창이 나오는데 OK 를 누릅니다. OK를 누르지 않아도 몇초후 다음 화면이 나옵니다.




IDA에서 파일을 불러올때 여러 가지 방법이 있는데 처음부터 하나씩 알아보도록 하겠습니다. 이 화면에서 New를 누룹니다.






New를 누르면 다음화면을 볼수 있는데 파일의 Type을 직접 선택한후 파일을 불러올수가 있습니다.



WIndows 의 기본 실행파일 구조인 PE Executable 을 선택하고 나서 OK를 눌러봅니다. 그러면 파일을 선택할수 있는 창이 뜨게 되고, 선택한 PE File을 디어셈블 할수 있게 됩니다. 기본적으로 Windows 에서의 PE File에는 EXE, DLL, OCX 등이 있습니다.




이렇게 선택을 하고 파일을 열었다면 IDA가 분석을 시작하게 됩니다.



이제 다시 처음으로 돌아와서 Go를 눌러보겠습니다.



그러면 바로 디어셈블 할수 있는 작업창이 바로 나오는데 디어셈블 할 파일을 Drag 해서 작업창에 올려놓아도 되고 File->Open 을 이용해서 파일을 불러와도 됩니다.






다시 처음으로 돌아와서 Previous를 눌러보겠습니다.



Previous는 작업의 편리성과 신속성을 위해 최근에 작업했던 파일을 자동으로 불러와서 디어셈블 하는것을 볼수 있습니다.






IDA에서 파일을 불러오는 방법을 간단히 알았습니다.


이제 파일을 불러올때의 화면을 자세히 보도록 하겠습니다. 다음은 처음 New를 선택했을때 파일을 불러오는 화면입니다.

Load file 에서는 디어셈블 할 파일의 Type을 선택하는데 기본적으로 선택되어진 PE Format을 선택합니다. PE Format에 대해서는 이 문서에서 다루지 않으니 다른문서에서 찾아보시길 바랍니다. 한마디로 PE File은 Windows에서의 실행파일이라고 생각하시면 됩니다.

(Windows에서 보통 PE Format은 exe. dll. ocx 등이 있습니다.)



Processor Type에서는 쓰고 있는 컴퓨터의 Processor을 결정합니다.







만약 자신의 Processor와 다른 Processor를 선택하면 Error메시지가 나타나면서 바로 종료됩니다.



Analysis에서 Enabled, Indicator enabled 옵션을 켜야 합니다.




Options에서는 아래 두 개의 옵션에 체크 합니다.






System DLL directory는 현재 시스템의 DLL Directory Path를 넣는곳입니다.



Kernel options 와 Processor options는 세부적으로 튜닝할 때 설정하는데 다음에 다루도록 하겠습니다.



바로 위의 화면에서 빨간색으로 표시된 각 버튼을 누르면 아래와 같은 화면을 볼수 있습니다.

Kernel options1



OK.

Kernel analysis options 2

Kernel analysis options 1 X Create offsets and segments using fixup info Mark typical code sequences as code ▼ Delete instructions with no xrefs ▼ Trace execution flow Create functions if call is present Analyse and create all xrefs Use flirt signatures Create function if data xref data->code32 exists ▼ Rename jump functions as i_... Rename empty functions as nullsub_... Create stack variables Trace stack pointer Create ascii string if data xref exists Convert 32bit instruction operand to offset Create offset if data xref to seg32 exists Make final analysis pass nκ Cancel Help

Help


X

Kernel options2

Cancel



Processor options



이제 파일을 불러옵니다.


IDA에서 파일을 Open하게 되면 분석과정을 통해 id0, id1, nam, til 파일이 생성됩니다. 종료하게 되면 id0, id1, nam, til 파일이 지워지고 idb 파일이 새로 생성이 됩니다.

idb 파일은 실행파일의 Database 파일이고, 분석과정에서 주석을 달면 idb 파일에 저장이 되는데 실행했던 파일 없이 나중에 이 idb 파일만 열면 다시 프로그램을 불러서 디어셈블 할필요 없이 디어셈블된 코드들을 볼수가 있습니다.

이말은 한번 프로그램을 디어셈블해서 idb이 파일이 생기면 다시 파일을 불러서 디어셈블 안해도 된다는 말이죠.




예제로 첨부한 stack_basic.exe 파일을 디어셈블 한 모습을 볼수 있습니다.



5.x부터 Graph overview 기능이 있어서 처음 디어셈블 하고 나면 바로 각 함수들의 관계와 분기점들을 Graph 화면으로 보여주는데 4.x에 비해 정말 분석하기가 편해졌다고 할수 있습니다.

Spacebar 로 디어셈블 코드들이 나오는 Text view 화면과 Layout Graph 화면으로 전환할수 있습니다.





CL Compile

이제 무엇을 해야 할까요?

(분석하기전에 잠깐 화제를 돌려 컴파일 하는법에 대해 얘기 해볼까 합니다.)

다음은 예제로 쓰인 Stack_basic 프로그램 소스입니다.

Stackbasic.c 를 컴파일해서 실행파일이 생기면 IDA로 디어셈블해서 디버깅을 할 것입니다.

그런데 보통 컴파일을 할때 Visual Studio 6.0 으로 컴파일을 합니다.

다음은 Visual Studio 6.0에서 컴파일한 Stackbasic_VC.exe 파일정보입니다.

크기: 168KB (172,080 바이트) 디스크 할당 크기: 172KB (176,128 바이트)



문제는 Visual Studio 로 컴파일을 하게 되면 디버깅에 관련된 코드들도 함께 디어셈블 되기 때문에 불필요한 코드들이 많이 보이게 됩니다. (물론 컴파일 할때 옵션을 설정해서 할 수는 있습니다.)


```
.text:00401060
                  .text:00401060
.text:00401060
                  ; Attributes: bp-based frame
.text:00401060
.text:00401060
                                                          ; CODE XREF: _main†i
                  main
                                  proc near
.text:00401060
.text:00401060
                  var_44
                                  = dword ptr -44h
                  var_4
.text:00401060
                                  = dword ptr -4
.text:00401060
.text:00401060 000
                                  push
                                          eho
.text:00401061 004
                                  mov
                                          ebp, esp
.text:00401063 004
                                  sub
                                          esp,
                                               44h
                                                          ; Integer Subtraction
.text:00401066 048
                                  push
                                          ebx
.text:00401067
              040
                                  push
                                          esi
.text:00401068 050
                                          edi
                                  push
.text:00401069 054
                                          edi, [ebp+var_44] ; Load Effective Address
                                  Lea
.text:0040106C 054
                                  MOV
                                          ecx, 11h
.text:00401071 054
                                          eax, OCCCCCCCCh
                                  MOV
.text:00401076 054
                                                          ; Store String
                                  rep stosd
.text:00401078 054
                                  push
.text:0040107A 058
                                  push
.text:0040107C 05C
                                  push
.text:0040107E 060
                                          j_func
                                                          Call Procedure
                                  call
.text:0040107E
.text:00401083 060
                                                          ) Add
                                  add
                                          esp, OCh
.text:00401086 054
                                          [ebp+yar_4], eax
                                  mov
                                          eax, [ebp+var_4]
.text:00401089 054
                                  mov
.text:0040108C 054
                                  POP
                                          edi
.text:0040108D 050
                                  pop
                                          esi
.text:0040108E 04C
                                  pop
                                          ebx
                                          esp, 44h
.text:0040108F 048
                                  add
                                                          ) Add
                                          ebp, esp
__chkesp
.text:00401092 004
                                  CMP
                                                            Compare Two Operands
.text:00401094 004
                                                          ; Call Procedure
                                  call
.text:00401094
.text:00401099 004
                                  MOV
                                          esp, ebp
.text:0040109B 004
                                  pop
                                          ebp
.text:0040109C 000
                                                          ; Return Near from Procedure
                                  retn
.text:0040109C
.text:0040109C
                  main
                                  endp
.text:0040109C
.text:0040109C
```

이 문서를 보시는 분들중에 IDA에 대해 잘 모르시고, 어셈블리어도 처음 접하시는분들도 계실것입니다. 처음부터 이렇게 필요없는 코드들이 섞인 디어셈블된 코드들을 분석하기는 쉽지가 않습니다.


쉽게 분석할수 있는 좋은 방법이 없을까요?



Visual Studio 안에 포함되어 있는 CL 을 이용해서 컴파일을 해보도록 하겠습니다.



컴파일을 하기전에 Path에 CL이 있는 경로를 넣어줘야 됩니다.





이제 CL 로 컴파일을 해보겠습니다.

CL의 세부옵션은 CL /help 라고 입력하면 많은 옵션들을 볼수 있구요.

Stackbasic.c 소스를 다음과 같이 컴파일을 합니다. 그럼 obj 파일과 exe 파일이 생깁니다.

```
[root@D:#Code#C]#c| Stack_basic.c
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.

Stack_basic.c
Microsoft (R) Incremental Linker Version 6.00.8447
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.

/out:Stack_basic.exe
Stack_basic.obj
```

여기서 비주얼 스튜디오로 컴파일한 파일과 비교해보겠습니다. 일단 파일 사이즈부터 틀린것을 한눈에 알수 있는데.. 디어셈블하면 뭐가 틀릴까요?

Visual Studio Compile	CL Compile			
Stackbasic_VC.exe	Stack_basic_CL.exe			
크기: 168KB (172,080 바이트)	크기: 36,0KB (36,864 바이트)			
디스크 할당 크기: 172KB (176,128 바이트)	디스크 할당 크기: 36,0KB (36,864 바이트)			

이제 IDA에서 방금 CL로 컴파일한 Stack_basic.exe 파일을 열어보겠습니다. 한눈에 봐도 불필요한 코드들은 없고. 한마디로 분석하기가 쉽게 되었습니다.

처음 어셈블리어를 공부할 때나 디버깅할때 등등 이런식으로 컴파일해서 분석 하면 편하지만. 항상 모든 소스들을 이렇게 CL로 컴파일을 해서 보는것은 좋은생각은 아닙니다.

```
.text:0040100E
                   ; ------ S U B R O U T I N E -------
.text:0040100E
.text:0040100Ē
                   ; Attributes: bp-based frame
.text:0040100E
.text:0040100E
                   ; int __cdec| main(int argc,const char **argv,const char *envp)
.text:0040100E
                                   prod near
                                                           ; CODE XREF: start+AF1p
                   _main
.text:0040100E
.text:0040100E
                   var_4
                                   = dword ptr -4
.text:0040100E
                                   = dword ptr 8
                   argo
.text:0040100E
                                   = dword ptr OCh
                   argv
.text:0040100E
.text:0040100E
                                   = dword ptr
                                                10h
                   envp
.text:0040100E 000
                                   push
.text:0040100F 004
                                   MOV
                                           ebp, esp
.text:00401011 004
                                   push
                                           ecx
.text:00401012 008
                                   push
                                           3
2
.text:00401014 00C
                                   push
.text:00401016 010
                                   push
.text:00401018 014
                                   ca H
                                           sub_401000
.text:0040101D 014
                                           esp, OCh
                                   add
.text:00401020 008
                                           [ebp+var_4], eax
                                   mov
.text:00401023 008
                                   MOV
                                           eax, [ebp+var_4]
.text:00401026 008
                                   MOV
                                           esp, ebp
.text:00401028 004
                                           ebp
                                   DND
.text:00401029 000
                                   retn
.text:00401029
                   _main
                                   endp
|.text:00401029
```



실제 Virus & Worm & 취약점 등을 분석 할때 CL로 컴파일 한것과 같은, 아니면 이렇게 보기 편하게 디어셈블 되는것이 아니기 때문이죠. Packing 되어있으면 Unpacking 하고, 하고 나서도 분석하기가 그렇게 쉽지는 않습니다. 실행파일 흐름 중간 중간에 바이러스의 Function 들이 있을수도 있구요.

어떤일에 있어서나 시작이 정말 중요합니다.

다음 장에서 부터 다룰 예제 프로그램인 Stackbasic 프로그램은 정말 간단한 프로그램입니다. 예제를 보고, 자신이 직접 만든 코드 들을 디어셈블&디버깅을 하면서 차근차근 공부하는 것을 추천합니다.

공부는 언제까지나 자기 스스로가 하는것입니다.



IDA 기본구성

다음 화면을 보니 IDA로 디어셈블된 코드들이 보입니다. 그런데 왜 하필 수많은 코드들중에 이 부분부터 보여지는것일까요? 이 부분이 프로그램의 시작점으로써 프로그램이 시작되면 이 부분부터 시작이 되는것입니다.

```
.text:0040100E
                 ; ------ S U B R O U T I N E ------
.text:0040100E
.text:0040100E
                 ; Attributes: bp-based frame
.text:0040100E
                 .text:0040100E
.text:0040100E
.text:0040100E
                                                 // 선언한 지역변수
.text:0040100E
                 var_4
                                = dword ptr -4
.text:0040100E
                                = dword ptr 8
                 argo
                                                 // argc, argv, envp 매개변수
.text:0040100E
                                           OCh
                 argv
                                = dword ptr
.text:0040100E
                                = dword ptr
                                           10h
                 envp
.text:0040100E
.text:0040100E
                                push
.text:0040100F 004
                                mov
                                       ebp, esp
.text:00401011
             004
                                push
                                       ecx
.text:00401012 008
                                       3
                                push
.text:00401014 00C
                                       2
                                bush
.text:00401016 010
                                push
.text:00401018 014
                                ca.ll
                                       sub_401000
.text:0040101D 014
                                add
                                       esp, OCh
                                       [ebp+var_4], eax
.text:00401020 008
                                mov
.text:00401023 008
                                       eax, [ebp+var_4]
                                mov
.text:00401026 008
                                mov
                                       esp, ebp
.text:00401028 004
                                pop
                                       ebp
.text:00401029 000
                                retn
.text:00401029
                 _main
                                endp
.text:00401029
```

여기서 각 변수들의 위치를 보려면 빨간박스안에 있는 var_c4, argc, argv, envp 부분을 더블클릭을 합니다.

그럼 다음화면과 같이 stackframe 이 나타나게 됩니다.

```
Stack frame
                                                                                                       Ins/Del : create/delete structure
                                                                                                              •
-00000004
              D/A/*
                         create structure member (data/ascii/array)
-00000004
                         rename structure or structure member
-00000004
             delete structure member
           ; Use data definition commands to create local variables and function arguments. 
Two special fields " r" and " s" represent return address and saved registers.
-00000004
-00000004
             Frame size: 4; Saved regs: 4; Purge: 0
-00000004
-00000004
-00000004
-000000004 var_4
                              dd ?
+00000000
                              db 4 dup(?)
            - 5
+00000004
                              db 4 dup(?)
+000000008 argc
                              dd
+0000000C argv
                              dd
                                                           ; offset
                                                           : offset
+00000010 envp
+00000014
                                                                                ı
+00000014 ; end of stack variables
                                                                                                              ١
SP++00000018
```



참고로 IDA에서 스크롤를 맨 위로 올려보면 다음과 같은 정보가 나옵니다.

```
: D97847B5E0651E6BAEB7FBC5CE179AFC
File Name
            : C:\Documents and Settings\Certlab\Desktop\Stack_basic_CL.exe
Format
             : Portable executable for 80386 (PE)
Imagebase
             : 400000
Section 1. (virtual address 00001000)
Virtual size : 00003
                                  : 0000352E ( 13614.)
                                   00004000 ( 16384.)
Section size in file
Offset to raw data for section: 00001000
Flags 60000020: Text Executable Readable
Alignment : default
Alignment
OS type
                    MS Windows
Application type: Executable 32bit
               .686p
                . mmx
                .model flat
```

여기서 다음의 정보들을 얻을수 있습니다.


```
Open한 파일의 MD5정보 / Open한 파일의 절대경로
해당 File의 Format 정보 / Imagebase 정보
Section의 Size / OS정보 등등
```

디어셈블 Code view 상태에서 Ctrl+p를 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다. 프로그램의 실행의 어디에 있든 Ctrp+p를 눌러서 _main 을 누르면 프로그램의 시작인 main 함수로 가게 되고, 마찬가지로 다른 해당함수로 가고 싶으면 이런식으로 이동하면 됩니다.

🖪 Choose function to jump to										_	□ ×
Function name	Segment	Start	Length	R	F	L	S	В	Т	=	•
_main	.text	00401005	00000005	R					Τ		
<u>∱</u> nj_func	.text	0040100A	00000005	R							
func	.text	00401020	00000028	R				В			
main main	.text	00401060	0000003D	R				В			
Mchkesp	.text	004010B0	00000038	R				В			
mainCRTStartup	.text	004010F0	000000F8	R		L		В			
∄ sub_4011E8	.text	004011E8	0000001B	R							
₹ sub_401203	.text	00401203	0000000C	R							
amsg_exit	.text	00401220	0000002D	R				В			
fast_error_exit	.text	00401250	0000002A	R				В			
☑ CrtDbgBreak	.text	00401280	0000000B	R				В			
CrtSetReportMode	.text	00401290	00000057	R				В			
T_CrtSetReportFile	.text	004012F0	0000007E	R				В			
<u>F</u> _CrtSetReportHook	.text	00401370	0000001C	R				В			
<u>F</u> _CrtDbgReport	.text	00401390	00000390	R				В			
📆 CrtMessageWindow	.text	00401720	0000030C	R				В			_
Ten cinit	taut	00/01/30	00000038	R				R			
ОК	Cancel	Help	Sea	irch							
Line 1 of 248											11.



이제 전체적인 IDA 부분 부분을 보도록 하겠습니다. 다음 화면은 IDA의 전체화면입니다.





1번

File Edit Jump Search View Debugger Options Windows Help 1번

IDA 의 메뉴바입니다. IDA의 모든 기능들이 이 메뉴 안에 다 있습니다.

2번



IDA의 옵션들의 icon 모음인 툴바이고, 사용자의 취향에 맞게 추가/삭제를 할 수 있습니다. 보시는 화면은 주로 쓰는 옵션만 추가한 모습입니다.

icon을 추가하는 방법은 툴바의 빈공간에 마우스 우클릭을 통해 추가를 할수 있으며,

삭제할때는 현재 보이시는 아이콘 그룹의 왼쪽에 세로바가 있습니다. 그곳을 마우스 클릭->Drag해서 close 하시면 됩니다.




3번



IDA의 Subview입니다. 기본 디어셈블된 화면은 IDA View-A 이고,


추가로 디어셈블된 창을 또 하나 열고 싶으면 메뉴바에 View-〉Open Subviews -〉Disassembly를 눌르면 IDA View-B 이런식으로 또하나의 창이 새로 열리게 됩니다. 마찬가지로 Hex View-A 도 창을 또 열수가 있습니다.

이런식으로 보고 싶은 Subview 를 아래 화면에서 선택하면 추가가 됩니다.






4번



분석할 때 가독성을 위해 자주 사용하는 Subview를 오른쪽에 배치합니다. 꼭 이렇게 배치를 안해도 됩니다.

5. 6번



5번은 함수의 분기점이나 코드에서 Jump가 있으면 그곳으로 방향으로 표시해줍니다. 코드가 어디로 분기되는지 어디로 Jump되는지 알수가 있습니다.

6번은 Vitual Address를 나타냅니다.



7번, 8번

```
8번
         56
88 74 24 88
6A 80
83 26 80
FF 15 40 50 40 80
66 81 38 4D 5A
75 14
 000
004
004
004 88 48 3C
004 85 C9
004 74 0D
         03 C1
8A 48 1A
88 0E
8A 40 1B
004
004
888
          7번
```

7번은 Stack Pointer입니다.

8번은 해당 어셈블리어 명령의 OPCode를 나타냅니다.

9번

9번

```
loc_4019E6:
sub_401988
```

ecx, [eax+3Ch] ecx, ecx short loc_4019E6 와 같이 분기점이 발생했을때 test Code Location 부분입니다. 코드의 흐름중에 🔀 그 해당되는 location 으로 분기가 됩니다.

mov

10번

```
CODE XREF: sub_401988+15†j
sub_401988+1C†j
                                         10번
```

Code Reference 부분입니다. 더블클릭을 하면 현재 location 부분에서 분기점이 발생된 부분으로 이동하게 됩니다. 즉. 호출을 한곳으로 이동이 되고. ESC 를 누르면 다시 전 화면으로 이동이 됩니다.

11번

```
push
mov
            esi, [esp+arg_0]
                                        lpModuleName
            0
dword ptr [esi]. 0
push
and
call
            word ptr [eax], 5A4Dh
short loc_4019E6
cmp
jnz
            ecx. [eax+3Ch]
ecx. ecx
short loc_4019E6
mov
test
            eax. ecx
cl. [eax+1Ah]
[esi]. cl
al. [eax+1Bh]
add
mov
mov
mov
                                                              11번
MOV
```

Open한 프로그램의 디어셈블된 코드입니다.



12번




현재 마우스나 키보드로 선택된 위치의 디어셈블된 코드의 위치정보를 나타냅니다. 왼쪽은 Vitual Address 를 나타내고, 오른쪽은 Virtual Address와 현재 location의 시작된 곳에서의 offset를 나타냅니다.

13번



현재 하드디스크의 남은 용량을 반올림해서 나타냅니다. 18.4GB -> 18GB

14번



IDA의 마지막 명령이나 정보들을 Log형태로 보여주는 곳입니다.

15번



IDA의 현재 작동상태를 나타냅니다.




Start Debugging

이제부터 Debugging을 하면서 Stack의 변화에 대해 알아보고자 합니다. 그대로 따라하셔도 되고. 그냥 눈으로 봐도 한눈에 알수 있도록 스냅샷을 많이 찍었습니다.

CL 로 컴파일한 stackbasic_cl.exe 파일을 Debugging을 해보도록 합시다. 아래 화면 "push ebp" 지점에 F2를 누르면 다음과 같이 빨간색 라인이 생기면서 Breakpoint가 걸리게 됩니다.

```
_cdecl main(int argc,const char **argv,const char *envp)
text:0040100E
                                : int
text:0040100E
                                                                          ; CODE XREF: start+AFLp
                                                 proc near
text:0040100E
                                var_4
text:0040100E
                                                 = dword ptr -4
text:0040100E
                                argo
                                                 = dword ptr
text:0040100E
                                argv
                                                 = dword ptr
                                                               0Ch
text:0040100E
                                                 = dword ptr
                                                               10h
                                envp
text:0040100E
text:0040100F 004 8B EC
                                                 mov
                                                         ebp, esp
text:00401011 004 51
                                                 push
                                                         ecx
text:00401012 008 6A 03
                                                 push
text:00401014 00C 6A 02
                                                 push
text:00401016 010 6A 01
                                                 push
text:00401018 014 E8 E3 FF FF+
                                                 call
                                                         sub_401000
text:0040101D
                                                 add
                                                         esp, 0Ch
text:00401020 008 89 45 FC
                                                         [ebp+var 4], eax
                                                 mov
text:00401023 008 8B 45 FC
                                                         eax, [ebp+var_4]
                                                 mov
text:00401026 008 8B E5
                                                 mov
                                                         esp, ebp
.text:00401028 004 5D
                                                 pop
                                                         ebp
text:00401029 000
                                                 retn
```


이제 Debugger -> Start process를 누르거나 F9를 누르게 되면 이제 Debugging 화면으로 바뀌게 됩니다.



다음 화면은 IDA Debugging 화면이고,

아까 Breakpoint를 건 지점(push ebp)에 멈춰져 있는것을 볼수 있습니다.







1번: Breakpoints

// 현재 설정된 Breakpoints 목록을 보여줍니다.



2번: IDA View-EIP

// 프로그램의 Code 부분. EIP는 다음실행할 주소를 가리킵니다.


// 여기서는 EIP가 가리키는 부분을 유심히 봅시다.

```
.text:0040100E argv= dword ptr 0C
.text:0040100E envp= dword ptr 10
.text:0040100E

icxi:0040100E push ebp
.text:0040100F mov ebp, esp
.text:00401011 push ecx
.text:00401012 push 3
```


3번: Registers

// Registers 상태를 보여줍니다. 자세한 내용은 36Page를 참고해주세요.



4번 : Flags

// Flags 상태를 보여줍니다. 자세한 내용은 36Page를 참고해주세요.



5번: Threads


// Threads 목록





6번: IDA View-ESP

// 현재 Stack의 흐름을 보여주는 곳입니다. 여기서 ESP와 EBP가 가리키는 곳의 주소와 // 가리키는 값을 유심히 보시기 바랍니다.



7번: Menubar

// Debugging에 필요한 각종 유용한 기능들을 버튼으로 모아놓았습니다.



다음은 Debugging에 필요한 단축키 설명입니다.

F9: Debugging 시작

F7: Step into // 함수 안으로 들어가면서 실행

F8 : Step Over // 함수도 한줄로 인식하여 한줄씩 실행

Ctrl+F2: Debugging 종료

Shift+/: 계산기

자 이제 Debugging을 시작 합시다.



다음 코드가 스택에서 일어나는 일들을 자세히 보도록 하겠습니다.

```
.text:0040100E push
                        ebp
                                                       #include <stdio.h>
.text:0040100F mov
                        ebp, esp
.text:00401011 push
                       ecx
                                                       func(int a, int b, int c)
.text:00401012 push
                       3
                        2
.text:00401014 push
                                                                return (a+b+c);
.text:00401016 push
.text:00401018 call
                       sub_401000
.text:0040101D add
                        esp, 0Ch
                                                       int main(void)
.text:00401020 mov
                        [ebp+var_4], eax
.text:00401023 mov
                        eax, [ebp+var_4]
                                                                int c = func(1,2,3);
.text:00401026 mov
                        esp, ebp
                                                                return c;
.text:00401028 pop
                        ebp
.text:00401029 retn
```

다음 화면은 처음 push ebp 부분을 실행하기전의 Stack의 상태입니다. ESP, EBP 각각의 위치를 눈여겨 봅시다.

```
ESF→ 0012FF84 dd
                          4010DEh ; start+B4
      • 0012FF88 argc dd 1

    0012FF8C argv dd offset unk_381030

    0012FF90 envp dd offset unk_381078
    0012FF90 ; [END OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPA

    0012FF94 dd

      • 0012FF98 dd
                          1F1F40h
     • 0012FF9C dd
                       7FFDE000h

    0012FFA0 dd

     * 0012FFA4 dd
      • 0012FFA8 dd
                          12FF94h
      • 0012FFAC dd 0A866ED08h ;

    0012FFB0 dd

                         12FFE0h
        0012FFB4 dd
                          401C88h ; unknown_libname

    0012FFB8 dd

                          4050A0h ;
                                      .rdata:unk_4050A0

    0012FFBC dd

EBF→ 0012FFC0 dd
0012FFC4 dd
                       7C816FD7h

    0012FFC8 dd
```

```
.text:0040100E push ebp
```

// push ebp를 하면 다음 화면과 같이 EBP가 있는자리가 SFP로 변하고, // 그 바로 밑에가 RET로 바뀌게 되고, ESP는 다음주소를 가르키는것을 볼수 있습니다.

```
0012FF80 ;
0012FF80 dd
                            [BEGIN OF STACK FRAME _main. PRESS KEY|
12FFC0h ; Stack[0000062C]:saved_fp
4010DEh ; start+B4
                                                               _main. PRESS KEYP
ESE→・
          0012FF84 dd
       * 0012FF88 argc dd 1
* 0012FF8C argv dd offset off_381030
* 0012FF90 envp dd offset off_381078
          0012FF90
                            [END OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPAD
          0012FF94 dd
          0012FF98 dd
0012FF9C dd
                                  1F1F40h ; @
                              7FFDE000h
       • 0012FFA0 dd
          0012FFA4 dd
0012FFA8 dd
                                  12FF94h
       * 0012FFAC dd 0A866ED08h;
* 0012FFB0 dd 12FFE0h
* 0012FFB4 dd 401C88h;
                                 12FFE0h
401C88h ; unknown_libname_1
          0012FFB8 dd
0012FFBC dd
                                 4050A0h ; .rdata:unk_4050A0
                                           0
0012FFC0 saved_fp dd 12FFF0F
0012FFC4 retaddr dd 7C816FD7h
                                                12FFF0h ; Stack[0000062C]:

    0012FFC8 dd

         0012FFCC dd
0012FFD0 dd
                                  1F1F40h ; @
```



.text:0040100F mov ebp, esp

// mov ebp, esp 를 실행하면 EBP가 ESP가 있는 곳을 가리키게 되고,

// EBP와 ESP가 같은 지점을 가리키는것을 볼수 있습니다.

```
0012FF6C dd
                         380768h
  0012FF70 dd
0012FF74 dd
                         381100h
380FF9h

    0012FF78 dd

                         1F1F40h
  0012FF7C ; [BEGIN OF STACK
0012FF7C var_4 dd 40117Bh
                ; [BEGIN OF STACK FRAME _main. F
  0012FF80 dd
                         12FFC0h
  0012FF84 dd
                         4010DEh ; start+B4

    0012FF88 argc dd 1

  0012FF8C argv dd offset off_381030
0012FF90 envp dd offset off_381078
0012FF90 ; [END OF STACK FRAME _main. PRE
  0012FF94 dd
                         1F1F40h ; @
* 0012FF98 dd
0012FF9C dd
0012FFA0 dd
                     7FFDE000h
```

.text:00401011 push ecx

```
ECX 00380768 h debug015:00380768
```

// EBP가 가리키는 곳이 SFP로 되었고, EBP 바로 밑에가 RET, argc, argv, envp 가 있는것을 // 볼수 있습니다.

// 또한 ESP가 한칸 내려가면서 현재 ECX 값 00380768 이 Stack에 들어가는것을 볼수 있습니다.

```
0012FF68 dd

    0012FF6C dd

                              380768h ; debug015:off_380768
        0012FF70 dd
                              381100h

    0012FF74 dd

                              380FF9h
                              1F1F40h
        0012FF78 dd
                       [BEGIN OF STACK FRAME
        0012FF7C
                                                        _main. PRESS KEYP
0012FF7C var_4 dd offset off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h ; Stack[0000062C]
      * 0012FF84 retaddr dd
* 0012FF88 argc dd 1
                                         4010DEh ; start+B4
      * 0012FF8C argv dd offset off_381030

* 0012FF90 envp dd offset off_381078

0012FF90 ; [END OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPAD
        0012FF94 dd
      • 0012FF98 dd
                             1F1F40h
        0012FF9C dd
0012FFA0 dd
                           7FFDE000h
        0012FFA4 dd
```

.text:00401012 push 3

// ESP가 한칸 밑으로 내려가면서 'push 3' 3값이 들어간것을 볼수 있습니다.

```
/C91056Dh
401F52h
       0012FF5C dd

    0012FF60 dd

                                ; sub_401EEC:loc_40
       0012FF64 dd
                       380000h
      0012FF68 dd
     * 0012FF6C dd
                       380768h ; debug015:off_3807

    0012FF70 dd

                       381100h
       0012FF74 dd
                       380FF9h
       0012FF78 dd
ESE→・

    0012FF88 argc dd 1

    0012FF8C argv dd offset off_381030
    0012FF90 envp dd offset off_381078

       0012FF90
                   [END OF STACK FRAME _main. PRE
      0012FF94 dd
     • 0012FF98 dd
                       1DE548h ; H

    0012FF9C dd

                     7FFDE000h
```



.text:00401014 push 2

// ESP가 한칸 내려가면서 'push 2' 2값이 들어간것을 볼수 있습니다.

```
0012FF64 dd 380000h
0012FF68 dd 0
0012FF6C dd 380768h; debug015:off_380768
0012FF70 dd 381100h
0012FF74 dd 2
0012FF78 dd 3
0012FF7C; [BEGIN OF STACK FRAME _main. PRES:
0012FF7C var_4 dd offset off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h; Stack[0000(
0012FF84 retaddr dd 4010DEh; start+B4
0012FF88 argc dd 1
0012FF8C argv dd offset off_381030
0012FF90 envp dd offset off_381078
```

.text:00401016 push

// ESP가 한칸 내려가면서 'push 1' 1값이 들어간것을 볼수 있습니다.

```
0012FF64 dd 380000h
0012FF68 dd 0
0012FF6C dd 380768h; debug015:off_380768
0012FF70 dd 1
0012FF74 dd 2
0012FF78 dd 3
0012FF7C; [BEGIN OF STACK FRAME _main. PRESS KE)
0012FF7C var_4 dd offset off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h; Stack[00000D7C]
0012FF84 retaddr dd 4010DEh; start+B4
0012FF88 argc dd 1
0012FF8C argv dd offset off_381030
0012FF90 envp dd offset off_381078
```



.text:00401018 call sub_401000

-> Step into

```
    0012FF64 dd

         • 0012FF68 dd
  0012FF6C ; [BEGIN OF STACK FRAME sub_401000 0012FF6C dd 40101Dh ; _main+F
 0012FF6C dd 4010101 , _...
0012FF70 arg_0 dd 1
0012FF74 arg_4 dd 2
0012FF78 arg_8 dd 3
0012FF78 ; [END OF STACK FRAME sub_401000. P
0012FF7C dd 380768h ; debug015:off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h ; Stack[0000 n012FF84 retaddr dd 4010DEh ; start+B4
            0012FF88 argc dd
         * 0012FF8C argv dd offset off_381010
* 0012FF90 envp dd offset off_381078
* 0012FF94 dd 1CC9D8h : 荣
.text:00401000 push
          * 0012FF5C dd 7C91056Dh
* 0012FF60 dd 401F52h ; sub_401EEC:loc_401F52
* 0012FF64 dd 380000h
          • 0012FF64 dd
           * 0012FF70 arg_0 dd 1

* 0012FF74 arg_4 dd 2

* 0012FF78 arg_8 dd 3

* 0012FF78 ; [END OF STACK FRAME sub_401000. PRESS

* 0012FF7C ; [BEGIN OF STACK FRAME __main. PRESS KEY
  0012FF7C var_4 dd offset off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h; Stack[0]
0012FF84 retaddr dd 4010DEh; start+B4
                                                               Stack[00000E5C1
            0012FF84 retaddr dd
            0012FF88 argc dd

    0012FF8C argv dd offset off_381010

.text:00401001 mov
                                ebp, esp
EAX 00381078 🖶 debug015:00381078
           0012FF58 dd 0FFFFFFFh

    0012FF5C dd 7C91056Dh

                                401F52h ; sub_401EEC:
380000h

    0012FF60 dd

           0012FF64 dd
            0012FF68
                          ; [BEGIN OF STACK FRAME sub
            0012FF68 dd
                                 12FF80h
            0012FF6C dd 4010
0012FF70 arg_0 dd
                                  40101Dh ; _main+F
            0012FF74 arg_4 dd
            0012FF78 arg 8 dd 3
0012FF78 : [END 0F STACK FRAME sub 46
.text:00401003 mov
                                eax, [ebp+arg_0]
EAX 00000001 L
            0012FF58 dd 0FFFFFFFh
           0012FF5C dd 7C91056Dh
            0012FF60 dd
                                401F52h ; sub_401EEC:loc_401F5
380000h
          • 0012FF64 dd
           EBP
ESP
            0012FF70 arg_0 dd 1
0012FF74 arg_4 dd 2
            0012FF78 arg_8 dd 3
                                        STACK FRAME sub 401000
```



```
.text:00401006 add
                        eax, [ebp+arg_4]
EAX 00000003 L
        • 0012FF5C dd
                        7C91056Dh
        • 0012FF60 dd
                         401F52h ; sub_401EEC:loc_401F52
380000h
        • 0012FF64 dd
      * 0012FF70 arg_0 dd 1
* 0012FF74 arg_4 dd 2
* 0012FF78 arg_8 dd 3
.text:00401009 add
                        eax, [ebp+arg_8]
EAX 00000000 L
               150 aa
         0012FF54 dd 7C910570h
0012FF58 dd 0FFFFFFFh

    0012FF5C dd 7C91056Dh

                        401F52h ; sub_401EEC:loc
380000h
         0012FF60 dd
         0012FF64 dd
        • 0012FF6C retaddr dd
        0012FF70 arg_0 dd 1
0012FF74 arg_4 dd 2
0012FF78 arg_8 dd 3
         0012FF78 ; [END OF STACK FRAME sub_40100
         0012FF7C
                     [BEGIN OF STACK FRAME main.
                   var 4 dd offeat off 380768
         0012EE7C
.text:0040100C pop
                        ebp
                         401F52h ; sub_401EEC:loc_401F52
380000h
         0012FF60 dd
         0012FF64 dd
 0012FF6C ; [BEGIN OF STACK FRAME sub_401000. PRI
        0012FF68 dd
                          12FF80h
        0012FF7C var_4 dd offset off_380768
 B85→・
                        12FFC0h
         0012FF80 dd
         0012FF84 dd
                         4010DEh ; start+B4
         0012FF88 argc dd 1
         0012FF8C argv dd offset off_381010
         0012FF90 envp dd offset off_381078
.text:0040100D retn
       • 0012FF5C dd
                       7C91056Dh

    0012FF60 dd

                        401F52h ; sub_401EEC:loc_40

    0012FF64 dd

                         380000h
                         12FF80h ; Stack[00000E5C]:s
40101Dh ; _main+F
       • 0012FF68 dd

    0012FF6C dd

 ESE→• 0012FF70 dd

    0012FF74 dd

       • 0012FF78 dd
                   ; [BEGIN OF STACK FRAME
                                               main. PF
       * 0012FF7C var_4 dd offset off_380768

* 0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h ; Stack[06

* 0012FF84 retaddr dd 4010DEh ; start+B4
 0012FF80 saved_fp dd
0012FF84 retaddr dd
       • 0012FF88 argc dd 1

    0012FF8C argv dd offset off_381010
    0012FF90 envp dd offset off_381078
```



.text:0040101D add esp, OCh

```
12FF80h ; Stack[0000096C
40101Dh ; _main+F
             0012FF68 dd
          * 0012FF6C dd
         • 0012FF70 dd
             0012FF74 dd
            0012FF78 dd
0012FF78 dd
0012FF7C ; [BEGIN OF STACK FRAME _main.
0012FF7C var_4 dd offset off_380768
0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h ; Stack
0012FF84 retaddr dd 4010DEh ; start+

    0012FF88 argc dd 1

         * 0012FF8C argv dd offset off_381010
* 0012FF90 envp dd offset off_381078
0012FF90 ; [END OF STACK FRAME _main.
```

.text:00401020 mov [ebp+var_4], eax

```
• 0012FF70 dd
  0012FF74 dd
0012FF78 dd
  0012FF7C ; [BEGIN OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPAD 0012FF7C var_4 dd 6
  0012FF80 saved_fp dd
                                    12FFC0h ; Stack[0000096C]:sa
  0012FF84 retaddr dd
                                  4010DEh ; start+B4
  0012FF88 argc dd
* 0012FF8C argv dd offset off_381010

* 0012FF90 envp dd offset off_381078

0012FF90 : [END OF STACK FRAME __main_. PRESS KEYPAD
                      1BCE28h

    0012FF94 dd
```

eax, [ebp+var_4] .text:00401023 mov

```
EXX 000000006 L
                0012FF68 dd
                                                  12FF80h ; Stack[00000
             * 0012FF6C dd
* 0012FF70 dd
                                                 40101Dh ; _main+F
                 0012FF74 dd

    0012FF78 dd

   0012FF78 dd 3

0012FF7C ; [BEGIN OF STACK FRAME _ma

0012FF7C var_4 dd 6

0012FF80 saved_fp dd 12FFC0h ; Sta

0012FF84 retaddr dd 4010DEh ; sta

0012FF88 argc dd 1
               0012FF8C argv dd offset off_381010
0012FF90 envp dd offset off_381078
0012FF90 : [END OF STACK FRAME _main
```

.text:00401026 mov esp, ebp

0012FF94 dd

```
0012FF6C dd
                        40101Dh ; _main+F
0012FF70 dd
0012FF74 dd
  0012FF78 dd
   0012FF7C
               ; [BEGIN OF STACK FRAME _main
0012FF7C var_4 dd 6
0012FF80 saved_fp dd
0012FF84 retaddr dd
                                  12FFC0h ; Stac
4010DEh ; start
* 0012FF88 argc dd 1
* 0012FF8C argv dd offset off_381010

    0012FF90 envp dd offset off_381078
```

1BCE28h :



.text:00401028 pop ebp

```
0012FF78 dd

    0012FF7C dd

        0012FF80 dd
                     ; [BEGIN OF STACK FRAME _main.
        0012FF84 ; |
0012FF84 dd
                            4010DEh ; start+B4
        0012FF88 argc dd 1
        0012FF8C argv dd offset off_381010
0012FF90 envp dd offset off_381078
0012FF90 ; [END OF STACK FRAME _main. P
                            1BCE28h ;

    0012FF94 dd

        0012FF98 dd
                             1DBC58h;
        0012FF9C dd
                         7FFDD000h
        0012FFA0 dd
0012FFA4 dd

    0012FFA8 dd

                            12FF94h
        0012FFAC dd 0A90F3D08h
0012FFB0 dd 12FFE0h
                            401C88h ; unknown_libnam
        0012FFB4 dd
        0012FFB8 dd
                            4050A0h ; .rdata:unk_405

    0012FFBC dd

EBE→・
        0012FFC0 dd
0012FFC4 dd
                          7C816FD7h
        0012FFC8 dd
                            1BCE28h ;
        0012FFCC dd
                             1DBC58h
```

.text:00401029 retn

```
0012FF78 dd
       0012FF7C dd
0012FF80 dd
                                6
                         12FFC0h ; Stack[0000096C]:s
      • 0012FF84 dd
                         4010DEh ; start+B4
0012FF88 dd
0012FF8C dd
                         381010h
       0012FF90 dd
0012FF94 dd
                         381078h
1BCE28h
      • 0012FF98 dd
                         1DBC58h ; X
       0012FF9C dd
0012FFA0 dd
                      7FFDD000h
       0012FFA4 dd
                        12FF94h
       0012FFA8 dd

    0012FFAC dd 0A90F3D08h ;

       0012FFB0 dd
0012FFB4 dd
                         12FFE0h
                         401C88h ; unknown_libname
      • 0012FFB8 dd
                         4050A0h ; .rdata:unk_4050A0
       0012FFBC dd
EBF→ 0012FFC0 saved_fp dd
                                    12FFF0h ; Stack[00
       0012FFC4 retaddr dd 7C816FD7h
      0012FFC8 dd
0012FFCC dd
                         1BCE28h
                         1DBC58h

    0012FFD0 dd

                       7FFDD000h
```

간단한 프로그램을 통해 Stack의 흐름을 보았습니다. 이렇게 간단한 프로그램에서부터 복잡한 프로그램까지 이런식으로 디버깅을 연습하거나 공부하시면 코드의 흐름을 잘 이해할 수가 있을것입니다.

Debugging을 종료하려면 Ctrl+F2 를 누르면 됩니다.



Registers

EAX	입출력과 거의 모든 산술연산에 사용됩니다. 곱셋과 나눗셈, 변환 명령어등은 반드시 Eax 레지스터를 필요하게 되고, 함수의 반환값은 EAX에 저장이 됩니다.
EBX	일반적인 계산 용도로 쓰입니다.
ECX	루프의 반복 횟수나 좌우방향의 시프트 비트 수를 기억하고, 그외의 계산에도 사용됩니다.
EDX	일반적인 계산 용도로 쓰입니다.

\$ 중요한 4가지만 설명을 하였고, 더욱 자세한 설명은 다른 문서를 참고하시기 바랍니다.

FLAGS

OF [Over Flow]	산술연산후 상위 비트의 오버플로를 나타냄
DF [Direction]	스트링 데이터를 이동하거나 비교할떄 왼쪽 또는 오른쪽으로의 방향을 결정한다.
SF [Sign]	산술결과의 부호를 나타낸다.[0=양수,1=음수]
ZF [zero]	산술연산 또는 비교동작의 결과를 나타낸다. [0=결과가 0이 아님,1=결과가 0임]
CF [Carry]	산술연산후 상위 비트로부터의 캐리 그리고 시프트 또는 회전동작의 결과 마지막 비트 내용을 저장한다.
TF [trap]	프로세서가 단일 스텝 모드(single-step mode)를 동작할수 있도록 해준다.

\$ 중요한 6가지만 설명을 하였고, 더욱 자세한 설명은 다른 문서를 참고하시기 바랍니다.



이것으로 IDA 5.x Manual 1부를 마칠까 합니다. 1부에서는 정말 기초적인 메뉴의 구성과 간단한 프로그램의 디버깅모습을 담았고, 2부에서는 좀 더 실용적인 부분과 분석하는 부분을 담도록 하겠습니다.

긴글 읽어주셔서 감사드리고, 오타나 잘못된 내용이 있으면 지적해주시면 감사드리겠습니다.

-> certlab@gmail.com

Reference

The Art of Assembly Language / Randall Hyde

http://www.asmlove.co.kr

http://www.datarescue.be

http://www.securityproof.org