PE File Format



작성일	2011년 07월 06일			
성명 or 아이디	koromoon			
연락처	koromoon@naver.com			




(1) PE File Format

근본적으로 윈도 OS 로더가 감춰진 실행 코드를 다루는 데 있어서 필수적인 정보 를 은닉해 주는 자료구조


PE(Portable Excutable - 이식이 가능한 실행 형식이라는 이름을 붙임) 마이크로소프트의 윈도 3.1부터 지원되는 실행 파일의 형식 유닉스 COFF(Common Object file format)를 기반으로 나왔음.

Offset 또는 가상 Memory 번지값 증가 방향



[그림 - PE File Format의 전체 구조]





[그림 - 디스크상의 PE 구조와 메모리상의 PE 구조 비교]

PE File은 디스크에 파일 형태로 존재하지만 사실 그 내용은 메모리 상에서 돌아 가는 프로세스의 이미지임. 즉, 메모리 상의 프로세스 이미지를 거의 그대로 파일 형태로 저장한 것이 PE File이라는 것임.

PE File의 전체적인 구조를 공부할 때는 "PE 파일은 디스크 상의 모습과 메모리상의 모습이 거의 같다" 라는 것과 PE 파일의 구성 요소, 그리고 각 구성 요소의 시작점을 찾는 방법을 잘 알아두어야 함.

(2) PE File Format의 종류

실행 파일 계열 : EXE, SCR 라이브러리 계열 : DLL, OCX

드라이버 계열 : SYS

오브젝트 파일 계열 : OBJ (자체적으로 실행 X)

(3) PE File Format 이해를 위한 기본 지식



VA(Virtual Address)

프로세스 가상 메모리의 절대 주소

RVA(Relative Virtual Address)

상대적인 가상 주소를 말하며 메모리에 로드 시 기준이 되는 주소(Imagebase)로 부터의 상대적인 주소

파일이 실행될 때 주소와 관련 있는 값(Entry Point, Import Table 등)들 RVA으로 표현

PE File(주로 DLL)이 프로세스 가상 메모리의 특정 위치로 로딩되는 순간 이미 그 위치에 다른 PE File(문맥상 DLL로 이해)이 로딩되어 있을 수 있음. 그럴 때 재배치(Relocation) 과정을 통해서 비어있는 다른 위치에 로딩되어야 하는데, 만약 PE Header 정보들이 VA(절대 주소)로 되어 있다면 정상적인 액세스가 이루어지지 않을 것임. 정보들이 RVA(상대 주소)로 되어 있다면 재배치(Relocation) 과정이 발생해도 기준 위치에 대한 상대 주소는 변하지 않기 때문에 아무런 문제없이 원하는 정보에 액세스할 수 있음.

VA와 RVA의 관계

RVA + ImageBase = VA

VAS(Virtual Address Space : 가상 주소 공간)와의 관계

프로세스는 자신의 구성원으로 4GB(64비트 시스템에서는 1024GB)의 가상 주소 공간을 가짐. 이 공간을 실제의 물리적인 기억 장치와 연결시켜 주는 것이 가상 메모리 관리자(Virtual Memory Manager)임. 여기서 말하는 물리적 기억장치는 RAM과 하드디스크 상의 특정 파일(pagefile.sys: 일명 페이징 파일)를 포함함.

페이징 파일(pagefile.sys)과 RAM 그리고 VAS는 가상 메모리 관리자에 의해 관리되면서 프로세스에서는 4GB의 선형 주소 공간을 가진 것처럼 착각하게 만듬. 실제로 존재하지는 않지만 프로세스에 속한 특정 스레드가 가상 주소 공간 내의 특정 번지를 액세스할 때는 가상 메모리 관리자를 통해 해당 번지의 페이지를 페이징 파일과 매핑시켜 줌.


가상 주소 공간의 특정 페이지에 접근한다는 것은 페이징 파일의 일부에 그 페이지가 매핑되어야 함을 의미함. 여기서 매핑은 가상 주소 공간과 페이징 파일 사이의 페이지 단위의 대응을 의미함.

하지만 PE File이 로드될 때 가상 메모리 관리자는 페이징 파일을 사용하지 않고 PE File 자체를 마치 페이징 파일처럼 가상 주소 공간에 그대로 매핑하게 됨. 이렇게 파일 자체가 페이징 파일의 역할을 대신하는 경우 메모리에 매핑된 파일 (MMF: Memory Mapped File)이라고 하며 즉 PE File의 경우 MMF로 해당 파일을 연다고 볼 수 있음.

WinNT.H에 정의된 PE Header의 구조체를 보면 IMAGE라는 단어를 사용하고 있음. 여기서 "IMAGE"의 의미는 메모리에 매핑된 하드디스크 상의 PE File 자체를 말함. <mark>정리하자면, PE 파일은 디스크 상의 모습과 메모리 상의 모습이 거의 같다.</mark>

Little Endian 표기법





[그림 - Little Endian]

상위 바이트 값(0x0A)이 번지 수가 가장 큰 메모리(메모리 번지 : a + 3)상에 먼저 표시되는 방식

Intel계열 PC는 자료가 역순으로 저장함

(4) PE File Format 분석 준비



[그림 - 지뢰 찾기 프로그램 정보]

OS : Windows XP SP3 Program : 지뢰찾기 프로그램 분석 Program : PEview v0.9.9.0

기타 파일 : WinNT.h 파일 (PE File Format의 다양한 구조체 정보를 알아보기


Sur3x5F

위해서 필요함. 구글링으로 구해보자!)

학습 목표 : 지뢰찾기 프로그램에 대한 PE File Format을 분석해보자!

(5) IMAGE_DOS_HEADER

```
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {
    WORD e_magic:
                         - // IMAGE_DOS_Header 구조체의 Signature (MZ)
    WORD e_cblp;
    WORD e_cp;
    WORD e_cric;
    WORD e_cparhdr;
    WORD e_minalloc;
    WORD e_maxalloc;
    WORD e_ss;
    WORD e_sp;
    WORD e_csum;
    WORD e_ip;
    WORD e_cs;
   WORD e_Ifaric;
   WORD e_ovno;
   WORD e_res[4];
   WORD e_oemid:
   WORD e_oeminfo;
   WORD e_res2[10];
                         -// IMAGE_NT_HEADER 구조체의 시작 오프셋 값
   LONG e_Ifanew;
} IMAGE_DOS_HEADER,*PIMAGE_DOS_HEADER;
            [ 그림 - IMAGE_DOS_HEADER 구조체 ]
```



사이즈: 64 바이트

e_masic과 e_Ifanew만 기억하자!

	- IMAGE_DOS_Header 구조체의 Signature (MZ)			
	- PE 로더가 이 값을 체크하여 맞다면 실행파일을 메모리에			
e_masic	로드하게 됨			
	- MZ는 Microsoft에서 DOS 실행파일을 설계한 Mark Zbikowski			
	라는 사람의 이니셜임			
e_lfanew	- IMAGE_NT_HEADER 구조체의 시작 오프셋 값			



(6) IMAGE_DOS_HEADER - DOS Stub Code

DOS Header 밑에 DOS Stub Code가 존재하며 크기가 일정치 않음. OS가 PE File 형식을 알지 못할 때 실행되는 부분임. ("This program cannot be run in DOS mode." 라는 문자열이 출력하는 코드) 중요 요소가 아니므로 생략 가능함.

(7) IMAGE_NT_HEADERS



pFile								Raw	Dat	а							Value
000000D8	50	45	00	00	4C	01	03	00	75	84	7D	3В	00	00	00	00	PELu.};
000000E8	00	00	00	00	E0	00	0F	01	0B	01	07	00	00	3С	00	00	<
000000F8	00	94	01	00	00	00	00	00	21	3Е	00	00	00	10	00	00	!>
00000108	00	50	00	00	00	00	00	01	00	10	00	00	00	02	00	00	. P
00000118	05	00	01	00	05	00	01	00	04	00	00	00	00	00	00	00	
00000128	00	00	02	00	00	04	00	00	2D	06	02	00	02	00	00	80	
00000138	00	00	04	00	00	40	00	00	00	00	10	00	00	10	00	00	@
00000148	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000158	5C	41	00	00	В4	00	00	00	00	60	00	00	АC	8F	01	00	\A
00000168	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000178	00	00	00	00	00	00	00	00	D0	11	00	00	10	00	00	00	
00000188	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000198	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001A8	48	02	00	00	Α8	00	00	00	00	10	00	00	В8	01	00	00	H
000001B8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001C8	00	00	00	00	00	00	00	00									
[그림	<u>.</u>	PF	vie	w=	토	<u> </u>	티	착 기		=	コュ	표 이	11	/AGI	= N	ТН	FADERS 구조체]

[그럼 = FLVTEW도 은 사회웃기 프로그림의 TWAGL_NT_TLAULNS 푸오제 .

Signature, IMAGE_FILE_HEADER 구조체, IMAGE_OPTION_HEADER 구조체로 구성

(8) IMAGE_NT_HEADERS - Signature

```
pFile
                        Raw Data
                                               Value
00000000 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 MZ......
       B8 00 00 00 00 00 00 00
                           00000010
                            00 00 00 00 00 00 00 00
00000020
       00 00 00 00 00 00 00 00
                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00000030
       00 00 00 00 00 00 00 00
                            00 00 00 00 <mark>D8 00 00 00</mark>
                                   4C CD 2/ 54 68
                                               . . . . . . . . ! . . L . ! Th
   IMAGE_DOS_HEADER 구조체의
                                   63 61 ≸E 6E 6F is program canno
0000
   e_lfanew 필드 값은
0000 IMAGE_NT_HEADERS 구조체의
                                   20 44 4F 53 20 t be run in DOS
0000 Signature 필드 위치를 가리킴 (PE\00\00)
                                   00 💋 00 00 00 mode....$.....
                                   1A/A1 0B 7C 1A . j. l. . | . . . | . . . | .
0000
000000B0 36 28 39 1A A0 0B 7C 1A 7B 28 60 1A B0 0B 7C 1A 6(9...|.{(`...|.
000000C0 5B 28 41 1A AO 0B 7C 1A 52 69 3 68 A1 0B 7C 1A [(A...].Rich..].
                           50 45 00 00 4C 01 03 00 .........PE...L...
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00
000000E0 75 84 7D 3B 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 0F 01 u.};.......
       [ 그림 - IMAGE_NT_HEADERS 구조체의 Signature 필드 위치 ]
```

PE File 임을 나타내는 매직넘버

사이즈 : 4 바이트

항상 "PE₩x00₩x00" (Hex -> 50 45 00 00)

PE File 임을 확인하기 위해서는 IMAGE_DOS_HEADER 구조체의 e_Ifanew 필드가 가



리키는 오프셋만큼 파일 포인터를 이동시켜 그 오프셋부터 4바이트를 DWORD 형으로 읽어들여 그 값을 IMAGE_NT_HEADERS 구조체의 Signature 매크로 상수와 비교하면 됨.

(9) IMAGE_NT_HEADERS - IMAGE_FILE_HEADER

pFile	Data	Description	Value
000000DC	014C	Machine	IMAGE_FILE_MACHINE_I386
000000DE	0003	Number of Sections	
000000E0	3B7D8475	Time Date Stamp	2001/08/17 20:54:13 UTC
000000E4	00000000	Pointer to Symbol Table	
000000E8	00000000	Number of Symbols	
000000EC	00E0	Size of Optional Header	
000000EE	010F	Characteristics	
		0001	IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED
		0002	IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE
		0004	IMAGE_FILE_LINE_NUMS_STRIPPED
		0008	IMAGE_FILE_LOCAL_SYMS_STRIPPED
		0100	IMAGE_FILE_32BIT_MACHINE

[그림 - PEview로 본 지뢰찾기 프로그램의 IMAGE_FILE_HEADER 구조체]

사이즈 : 20 바이트

해당 필드들이 주요 필드이므로 전부 다 기억해두자!

Machine	- CPU ID - WinNT.H 파일에서 "#define IMAGE_FILE_MACHINE" 이름으로 검색 - 32비트 Intel x86 계열 : 0x014c 64비트 Intel x86 계열 : 0x0200 64비트 AMD 계열 : 0x8664
NumberOfSections	- 섹션의 수 - 정의된 섹션 개수보다 실제 섹션이 적다면 : 에러 정의된 섹션 개수보다 실제 섹션이 많다면 : 정의된



	개수만큼만 인식
TimeDateStamp	- 파일을 만들어낸 시간 (OBJ 파일 - 컴파일러, EXE & DLL - 링커) - TimeStomp 툴을 이용하여 시간 변경 가능
PointerToSymbolTable	- COFF 심벌의 파일 오프셋
Number Of Symbols	- PointerToSymbolTable 필드가 가리키는 COFF 심벌 테이블 내에서의 심벌의 수
- IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 바이트 수 - OBJ 파일의 경우 0 - 32비트 PE File일 경우 : 0xE0 (224 바이트) 64비트 PE File일 경우 : 0xF0 (240 바이트)	
Characteristics	- 해당 PE File에 대한 특정 정보를 나타내는 플래그 - 논리합(OR)으로 구성

(10) IMAGE_NT_HEADERS - IMAGE_FILE_HEADER - Characteristics 필드에 대한 주요 매크로

```
#define IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED 1
                                        // 현재 파일에 재배치 정보가 없음
#define IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE 2
                                         // 실행 파일 이미지를 나타냄
                                        // (OBJ나 LIB 파일이 아님)
#define IMAGE_FILE_LINE_NUMS_STRIPPED
                                        // 라인 정보가 없음
#define IMAGE_FILE_LOCAL_SYMS_STRIPPED 8
                                        // 로컬 심벌이 없음
#define IMAGE_FILE_AGGRESIVE_WS_TRIM
                                        -// OS로 하여금 적극적으로 워킹셋을
                                        // 정리할 수 있도록 함
#define IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE 32
                                        // 머플리케이션이 2G 이상의
                                         // 가상 주소 번지 제어가능
#define IMAGE_FILE_BYTES_REVERSED_LO
                               128
                                         // 32비트 워드 머신을 필요로 함
#define IMAGE_FILE_32BIT_MACHINE
#define IMAGE_FILE_DEBUG_STRIPPED 512
                                         // 디버그 정보가 본 파일에는 없고
                                         // .DBG 파일에 존재
#define IMAGE_FILE_REMOVABLE_RUN_FROM_SWAP 1024
                                         // PE 이미지가 이동 가능한 장치 위에
                                         // 존재할 때 고정 디스크 상의 스왑
                                         // 파일로 복사해서 실행함
#define IMAGE_FILE_NET_RUN_FROM_SWAP
                               2048
                                         // PE 이미지가 네트워크 상에
                                         // 존재할 때 고정 디스크 상의 스왑
                                         // 파일로 복사해서 실행함
#define IMAGE_FILE_SYSTEM
                                         // 시스템 파일
#define IMAGE_FILE_DLL 8192
                                         // 동적 링크 라이브러리 파일
                                         // 하나의 프로세서만을 장착한
#define IMAGE_FILE_UP_SYSTEM_ONLY 16384
                                         // 머신에서 실행됨
#define IMAGE_FILE_BYTES_REVERSED_HI
                               32768
        [ 그림 - Characteristics 필드에 대한 주요 매크로 ]
```



(11) IMAGE OPTIONAL HEADER

```
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 {
   WORD Magic;
BYTE MajorLinkerVersion;
BYTE MinorLinkerVersion;
BYTE MinorLinkerVersion;

DWORD SizeOf Code;

DWORD SizeOf InitializedData;

DWORD SizeOf UninitializedData;

DWORD SizeOf UninitializedData;

DWORD AddressOf EntryPoint;

DWORD BaseOf Code;

DWORD BaseOf Data;

DWORD BaseOf Data;

DWORD ImageBase;

// 하당 PE FileOl 가상 주소 공간에 매핑될 때
// 매핑시키고자 하는 메모리 상의 시작 주소
                                                 -// IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 Signature
     WORD Magic:
                                                -// EXE : 0x00400000, DLL : 0x10000000, 참고로 변경 가능
     DWORD SectionAlignment:
                                                // PE File이 메모리에 매핑될 때 각 섹션의 시작 주소는
                                                  // 언제나 이 SectionAlignment 필드에서 지정된 값의
                                                  // 배수가 되는 가상 주소가 되도록 보장
     DWORD FileAlignment;
                                                  // PE File 내에서 섹션들의 정렬 단위 (디스크 섹터 단위)
     WORD MajorOperatingSystemVersion; // PE FILE을 실행하는 데 필요한 운영체제의 최대 버전
     WORD MinorOperatingSystemVersion; // PE FILE을 실행하는 데 필요한 운영체제의 최소 버전
     WORD MajorImageVersion: // 유저가 정의 가능한 필드
    WORD MinorImageVersion: // 유저가 정의 가능한 필드
WORD MajorSubsystemVersion: // PE File을 실행하는 데 필요한 서브시스템의 최대 버전
WORD MinorSubsystemVersion: // PE File을 실행하는 데 필요한 서브시스템의 최소 버전
DWORD Win32VersionValue: // 거의 사용 X (보통 0)
DWORD SizeOfImage: // ImageRase 필드가 가리키는 조소 값으로부터
     DWORD SizeOfImage;
                                                 // ImageBase 필드가 가리키는 주소 값으로부터
                                                 -// OI PE File의 마지막 섹션의 끝까지의 크기
                                                 -// SectionAlignment 필드 값의 배수
     DWORD SizeOfHeaders;
                                                -// MS-DOS 헤더, PE 헤더, 그리고 섹션 테이블들의 크기를
                                                - // 모두 합친 바이트 수
                                                - // 반드시 FileAlignment 필드 값의 배수
     DWORD CheckSum;
                                                - // 이미지의 체크섬 값
                                             // 이미지크 제고급 때
// 본 실행 파일이 유저 인터페이스로 사용하는
// 파티 파스테이 조르
     WORD Subsystem:
                                                - // 서브 시스템의 종류
     WORD DIICharacteristics;
    DWORD SizeOf StackReserve; // 프로세스 생성 및 잠입 시에 스택 예약 크기 DWORD SizeOf StackCommit; // 프로세스 생성 및 잠입 시에 스택 커밋 크기 DWORD SizeOf HeapReserve; // 프로세스 생성 및 잠입 시에 힙 예약 크기 DWORD SizeOf HeapCommit; // 프로세스 생성 및 잠입 시에 힙 커밋 크기 DWORD LoaderFlags; // 보통 O (디버킹 지원과 관련)
DWORD NumberOf RvaAndSizes; // 하산 16개 (0.00000010)1
                                                  // 항상 16개 (0x00000010)1
     IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32,*PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
                   [그림 - IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체 (32비트용) ]
```



pFile	Data	Description	Value
000000F0	010B	Magic	IMAGE_NT_OPTIONAL_HDR32_MAGIC
000000F2	07	Major Linker Version	
000000F3	00	Minor Linker Version	
000000F4	00003C00	Size of Code	
000000F8	00019400	Size of Initialized Data	
000000FC	00000000	Size of Uninitialized Data	
00000100	00003E21	Address of Entry Point	
00000104	00001000	Base of Code	
00000108	00005000	Base of Data	
0000010C	01000000	Image Base	
00000110	00001000	Section Alignment	
00000114	00000200	File Alignment	
00000118	0005	Major O/S Version	
0000011A	0001	Minor O/S Version	
0000011C	0005	Major Image Version	
0000011E	0001	Minor Image Version	
00000120	0004	Major Subsystem Version	
00000122	0000	Minor Subsystem Version	
00000124	00000000	Win32 Version Value	
00000128	00020000	Size of Image	
0000012C	00000400	Size of Headers	
00000130	0002062D	Checksum	
00000134	0002	Subsystem	IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI
00000136	8000	DLL Characteristics	
		8000	IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_TERMINAL_SERVER_AVVARE
00000138	00040000	Size of Stack Reserve	
0000013C	00004000	Size of Stack Commit	
00000140	00100000	Size of Heap Reserve	
00000144	00001000	Size of Heap Commit	
00000148	00000000	Loader Flags	
0000014C	00000010	Number of Data Directories	
[그림	- PEvie	w로 본 지뢰찾기 프로	그램의 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체]

32비트 PE File일 경우 사이즈 : 224 바이트

64비트 PE File일 경우 사이즈 : 240 바이트 (첨부 자료 생략함) 참고로 IMAGE_ROM_OPTIONAL_HEADER 구조체에 대한 첨부 자료 생략했음

	- IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 Signature
	- 32비트 PE File : 0x010B
Magic	64비트 PE File : 0x020B
	ROM 이미지 : 0x0107
	.NET PE File : 0x010B
MajorLinkerVersion	- 본 파일을 만들어낸 링커의 버전
MinorLinkerVersion	
	- 모든 코드 섹션들의 사이즈를 합한 라운드업된
SizeOfCode	크기
SizeOfCode	- 섹션 중 IMAGE_SCN_CNT_CODE 속성을 가진 섹션
	들의 전체 크기
	- 코드 섹션을 제외한 초기화된 데이터 섹션의 전체
SizeOfInifializedData	크기
	- 참고로 초기화된 데이터 섹션은



	IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA 속성을 가짐
	- 초기화되지 않은 데이터 섹션(일반적으로 .bss
SizeOfUninitializedData	- 소기와되지 않는 데이터 섹션(설년색으로 .bss 섹션 또는 .textbss 섹션)의 바이트 수 - 참고로 초기화되지 않은 데이터 섹션은 IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA 속성을 가짐 - 일반적으로 링커는 초기화되지 않은 데이터를 일반 데이터 섹션에 병합시킬 수 있기 때문에 이 필드는 0임
AddressOfEntryPoint	- 로더가 실행을 개시할 주소 (RVA) - 프로그램이 처음으로 실행될 코드를 담고 있는 주소
BaseOfCode	 첫 번째 코드 섹션이 시작되는 RVA 코드 섹션은 전형적으로 PE 헤더 다음에, 그리고 데이터 섹션 바로 직전에 옴 마이크로소프트 링커가 만들어내는 EXE의 RVA는 보통 0x1000
BaseOfData	- 이론적으론 메모리에 로드될 때 데이터의 첫 번째 바이트의 RVA - MS의 링커 버전에 따라 서로 다름 - 64비트 PE File에서는 이 필드가 없음
ImageBase	- 해당 PE File이 가상 주소 공간에 매핑될 때 매핑시키고자 하는 메모리 상의 시작 주소 - EXE: 0x00400000 DLL: 0x100000000 - 링크 시 옵션 /BASE를 지정함으로써 변경 가능
SectionAlignment	- PE File이 메모리에 매핑될 때 각 섹션의 시작 주소는 언제나 이 SectionAlignment 필드에서 지정된 값의 배수가 되는 가상 주소가 되도록 보장 - 디폴트 값 : 인텔 기반 윈도우의 경우 메모리 페이지 크기가 4K이기 때문에 0x100 - FileAlignment 필드 값보다 크거나 같아야 함
File Alignment	 PE File 내에서 섹션들의 정렬 단위 디스크 섹터 단위 NTFS 경우 한 섹터는 디폴트로 4K이므로 보통 0x200 또는 0x100 SectionAlignment 필드 값보다 커서는 안 됨
Major Operating System Ver sion	- PE FILE을 실행하는 데 필요한 운영체제의 최대 버전
MinorOperatingSystemVe rsion	- PE FILE을 실행하는 데 필요한 운영체제의 최소 버전



MajorImageVersion	- 유저가 정의 가능한 필드				
	- 링킹 시에 /VERSION 옵션을 사용해서 링크를				
MinorImageVersion	해주면 됨				
MajorSubSystemVersion	- PE File을 실행하는 데 필요한 서브시스템의 최대 버전				
MinorSubsystemVersion	- PE File을 실행하는 데 필요한 서브시스템의 최소 버전				
Win32VersionValue	- 거의 사용 X (보통 O)				
SizeOfImage	- ImageBase 필드가 가리키는 주소 값으로부터 이 PE File의 마지막 섹션의 끝까지의 크기 (로더가 해당 PE File을 메모리 상에 로드할 때 확보 및 예약해야 할 해당 PE File을 위한 충분한 크기) - 보통 PE File의 크기보다 큼 - 반드시 SectionAlignment 필드 값의 배수				
SizeOfHeaders	- MS-DOS 헤더, PE 헤더, 그리고 섹션 테이블들의 크기를 모두 합친 바이트 수 - 반드시 FileAlignment 필드 값의 배수				
CheckSum	 이미지의 체크섬 값 본 PE File의 체크섬 값은 IMAGEHELP.DLL의 CheckSumMappedFile API를 통해서 얻을 수 있음 체크섬 값은 커널 모드 드라이버나 어떤 시스템 DLL의 경우 요구됨 (그 이외의 경우라면 보통 0) 				
Subsystem	- 본 실행 파일이 유저 인터페이스로 사용하는 서브시스템의 종류				
DIICharacteristics	- 본 PE File이 DLL 파일이라는 전제 하에 어떤 상황에서 DLL 초기화 함수가 호출되어야 하는지를 지시하는 프래그로 추정				
SizeOfStackReserve	- 프로세스 생성 및 잠입 시에 스택 예약 크기				
SizeOfStackCommit	- 프로세스 생성 및 잠입 시에 스택 커밋 크기				
SizeOfHeapReserve	- 프로세스 생성 및 잠입 시에 힙 예약 크기				
SizeOfHeapCommit	- 프로세스 생성 및 잠입 시에 힙 커밋 크기				
LoaderFlags	- 보통 0 (디버킹 지원과 관련)				
NumberOfRvaAndSizes	- IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열의 원소 개수 - 항상 16개 (0x00000010)				

※ 음영이 어두운 필드들은 주요 필드이며 기억해두자!

(12) IMAGE_OPTIONAL_HEADER - IMAGE_DATA_DIRECTORY



00000150	00000000	RVA	EXPORT Table
00000154	00000000	Size	
00000158	0000415C	RVA	IMPORT Table
0000015C	000000B4	Size	
00000160	00006000	RVA	RESOURCE Table
00000164	00018FAC	Size	
00000168	00000000	RVA	EXCEPTION Table
0000016C	00000000	Size	
00000170	00000000	Offset	CERTIFICATE Table
00000174	00000000	Size	
00000178	00000000	RVA	BASE RELOCATION Table
0000017C	00000000	Size	
00000180	000011D0	RVA	DEBUG Directory
00000184	0000001C	Size	
00000188	00000000	RVA	Architecture Specific Data
0000018C	00000000	Size	
00000190	00000000	RVA	GLOBAL POINTER Register
00000194	00000000	Size	
00000198	00000000	RVA	TLS Table
0000019C	00000000	Size	
000001A0	00000000	RVA	LOAD CONFIGURATION Table
000001A4	00000000	Size	
000001A8	00000248	RVA	BOUND IMPORT Table
000001AC	000000A8	Size	
000001B0	00001000	RVA	IMPORT Address Table
000001B4	000001B8	Size	
000001B8	00000000	RVA	DELAY IMPORT Descriptors
000001BC	00000000	Size	
000001C0	00000000	RVA	CLI Header
000001C4	00000000	Size	
000001C8	00000000	RVA	
000001CC	00000000	Size	

[그림 - PEview에서 본 지뢰찾기 프로그램의 IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열]

사이즈: 128 바이트

IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열과 관련 있는 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 NumberOfRvaAndSizes 필드 값은 0x00000010 이어야 함.

IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열의 마지막 엔트리, 즉 인덱스 15에 해당하는 엔트리는 언제나 0으로 세팅됨.

(주의! 배열의 인덱스 0 ~ NumberOfRvaAndSizes-1 까지의 인덱스가 지정하는 필드가 모두 사용되는 것이 아니라 15개의 엔트리가 사용된다는 점) 각 엔트리가 나름대로의 의미를 가지고 있기 때문에 반드시 참조해야 하는 필드임. (특히 병합된 섹션과 관련된 정보가 해당 엔트리에 들어가기 때문)



VirtualAddress - IMAGE_DATA_DIRECTORY_ENTRY의 인덱스에 해당하는 미리 지정된

섹션 또는 블록의 정보에 대한 시작 주소

Size - IMAGE_DATA_DIRECTORY_ENTRY의 인덱스에 해당하는 미리 지정된

섹션 또는 블록의 정보에 대한 크기

IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- IMAGE_EXPORT_DIRECTORY 구조체의 시작 번지
EXPORT	- 익스포트(내보내기) 섹션의 시작 주소
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR 구조체 배열의 번지
	- 임포트(가져오기) 섹션의 시작 주소
IMPORT	
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- IMAGE_RESOURCE_DIRECTORY 구조체의 시작 번지
RESOURCE	- 리소스 섹션의 시작 주소
	- IMAGE_RUNTIME_FUNCTION_ENTRY 구조체 배열의
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	시작 번지
EXCEPTION	- x86 계열에서는 의미가 없음
	- WIN_CERTIFICATE 구조체들의 리스트의 시작
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	번지
	- 해당 리스트는 메모리 상에 매핑되지 않기
SECURITY	때문에 VirtualAddress 필드 값은 RVA가 아니라
	파일 오프셋에 해당
	- 기준 재배치 정보를 가리킴
	- 재배치란 로더가 실행 모듈을 원하는 위치,
	즉 IMAGE_OPTION_HEADER의 ImageBase 필드에
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	
BASERELOC	못했을 때 코드 상의 포인터 연산과 관련된
	주소를 다시 갱신해야 하는 경우를 말함.
	(EXE 경우 거의 없지만 DLL 경우 빈번하게
	발생) - IMAGE_DEBUG_DIRECTORY 구조체의 배열을
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- IMAGE_DEBUG_DIRECTORY 구조제의 매월을 - 가리키는 번지
DEBUG	기니기는 근지
IMAGE DIRECTORY ENTRY	- IMAGE_ARCHITECTURE_HEADER 구조체의 배열에
	대한 포인터
ARCHITECTURE	- x86 또는 IA-64 계열에서는 사용하지 않음
	- IMAGE_DATA_DIRECTORY 엔트리의 VirtualAddress
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	필드는 글로벌 포인터(GP)로 사용되는 RVA
GLOBALPTR	- x86 계열 : 사용 X
GEODALI IN	IA-64 계열 : 사용
	- Size 필드 : 사용 X
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- 스레드 지역 저정소(TLS) 초기화 섹션에 대한 포인터
TLS	그같니
t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	•



IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY 구조체에 대한
LOAD_CONFIG	포인터
IMAGE DIRECTORY ENTRY	- IMAGE_BOUND_IMPORT_DESCRIPTOR 구조체의 배열
	을 가리키는 포인터
BOUND_IMPORT	- DLL 바인딩과 관련된 정보
	- 첫 번째 임포트 주소 테이블(IAT)의 시작 번지
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- 임포트된 각각의 DLL에 대한 IAT는 메모리 상
IAT	에서 연속적으로 나타남
	- Size 필드 : 모든 IAT의 전체 크기
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	- ImgDelayDescr 구조체의 배열을 가리키는 지연
	로딩 정보에 대한 포인터
DELAY_IMPORT	
	- 최근 IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COM_HEADER라는
	이름으로 변경
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_	NET 응용 어플리케이션이나 DLL용 PE File을
COM DESCRIPTOR	위한 것으로 PE File 내의 .NET 정보에 대한
	최상위 정보의 시작 번지를 가리킴
	(IMAGE_COR2O_HEADER)

(13) IMAGE_SECTION_HEADER

```
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
   BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME]; // 섹션의 아스크 이름
                              // OBJ 파일의 경우와 PE File의 경우에 따라 달라짐
   union {
      DWORD PhysicalAddress;
                               -// PE File : 공용체의 VirtualSize 필드를 사용하며
                               - // 코드와 데이터의 실제 바이트 수를 담음
      DWORD VirtualSize;
                               - // OBJ 파일 : 0
   } Misc;
                               -// 메모리 상에서의 본 섹션의 시작 주소
   DWORD VirtualAddress;
   DWORD SizeOfRawData:
                               - // Mics. VirtualSize 필드 값에 대한 파일 정렬
                               -// (Alignment) 값의 배수로 라운드업된 값
   DWORD PointerToRawData;
                               -// 해당 섹션의 PE File 상에서 시작하는 실제 파일
                               77 오프셋 값
   DWORD PointerToRelocations;
                               -// 본 섹션을 위한 재배치 파일 오프셋
   DWORD PointerToLinenumbers;
                               // 본 섹션을 위한 COFF 스타일의 라인 번호를 위한
                                7/ 파일 오프셋
   WORD NumberOfRelocations;
                               // PointerToRelocations 필드가 가리키는 IMAGE_
                                // RELOCATION 구조체 배열의 원소의 개수
   WORD NumberOfLinenumbers:
                                -// PointerToLinernumbers 필드가 가리키는 IMAGE_
                                // LINENUMBER 구조체 배열의 원소의 개수
   DWORD Characteristics;
                                // 해당 섹션의 속성을 나타내는 플래그의 집합
} IMAGE_SECTION_HEADER,*PIMAGE_SECTION_HEADER;
               [ 그림 - IMAGE_SECTION_HEADER 구조체 ]
```

사이즈 : 40 바이트



⊟ winmine.exe	pFile	Data	Description	Value
- IMAGE DOS HEADER	000000DC	014C	Machine	IMAGE FILE MACHINE 1386
MS-DOS Stub Program	000000DE	0003	Number of Sections	
⊟-IMAGE_NT_HEADERS	V 000000E0	3B7D8475	Time Date Stamp	2001/08/17 20:54:13 UTC
- Signature	000000E4	00000000	Pointer to Symbol Table	IMAGE SECTION HEADER의 개수는
IMAGE_FILE_HEADER	000000E8	00000000	Number of Symbols	IMAGE_NT_HEADERS -
IMAGE_OPTIONAL_HEADER	000000EC	00E0	Size of Optional Header	IMAGE_FILE_HEADER 구조체의
IMAGE_SECTION_HEADER .text	000000EE	010F	Characteristics	NumberOfSections 필드 값에 의해 결정됨
IMAGE_SECTION_HEADER .data	l .		0001	IMAGE_FILE_RELOCS_STRIPPED
IMAGE_SECTION_HEADER .rsrc	l .		0002	IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE
- BOUND IMPORT Directory Table	l .		0004	IMAGE_FILE_LINE_NUMS_STRIPPED
- BOUND IMPORT DLL Names	L		0008	IMAGE_FILE_LOCAL_SYMS_STRIPPED
⊕ SECTION .text			0100	IMAGE_FILE_32BIT_MACHINE
SECTION .data	l .			
⊨ SECTION_rsrc				

[그림 - PEview로 본 지뢰찾기 프로그램의 IMAGE_SECTION_HEADER의 개수 확인] IMAGE_SECTION_HEADER의 개수는 IMAGE_NT_HEADERS - IMAGE_FILE_HEADER 구조체의 NumberOfSections 필드 값에 의해 결정됨

Name	- 섹션의 아스크 이름 - 8 바이트 크기의 이름 값이 저장됨 (NULL 제외) - 8 바이트 이상으로 지정했을 경우 링커는 8바이트 이후의 문자열은 잘라버린 후 이 필드에 값을 채움
PhysicalAddress or VirtualSize	- OBJ 파일의 경우와 PE File의 경우에 따라 달라짐 - PE File : 공용체의 VirtualSize 필드를 사용하며 코드와 데이터의 실제 바이트 수를 담음 - OBJ 파일 : O
VirtualAddress	- 메모리 상에서의 본 섹션의 시작 주소 (매핑시켜야 할 가상 주소 공간 상의 RVA)
SizeOfRawData	- Mics. VirtualSize 필드 값에 대한 파일 정렬 (Alignment) 값의 배수로 라운드업된 값 - OBJ 파일 : O
PointerToRawData	- 해당 섹션의 PE File 상에서 시작하는 실제 파일 오프셋 값 (IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 FileAlignment 필드 값의 배수)
PointerToRelocations	- 본 섹션을 위한 재배치 파일 오프셋 (OBJ 파일에서만 사용, PE File일 경우 O)
PointerToLinenumbers	- 본 섹션을 위한 COFF 스타일의 라인 번호를 위한 파일 오프셋 - O이 아닐 경우 IMAGE_LINENUMBER 구조체 배열의 시작을 나타냄 - COFF 라인 번호가 PE File에 첨부되었을 경우에만 사용
NumberOfRelocations	- PointerToRelocations 필드가 가리키는 IMAGE_ RELOCATION 구조체 배열의 원소의 개수 - PE File : 0



PointerToLinenumbers	- PointerToLinernumbers 필드가 가리키는 IMAGE_ LINENUMBER 구조체 배열의 원소의 개수 - COFF 라인 번호가 PE File에 첨부되었을 경우에만 사용
Characteristics	 해당 섹션의 속성을 나타내는 플래그의 집합 WinNT.h 파일에 IMAGE_SCN_xxx_xxx의 형태로 #define 문에 의해 정의됨 논리합(OR)으로 구성

[※] 음영이 어두운 필드들은 주요 필드이며 기억해두자!

(14) IMAGE_SECTION_HEADER - Charcteristics 필드의 주요 플래그

WinNT.h 파일에 IMAGE_SCN_xxx_xxx의 형태로 #define 문에 의해 정의됨

Sur3x5F

```
#define IMAGE_SCN_TYPE_REG 0
#define IMAGE_SCN_TYPE_DSECT 1
//#define IMAGE_SCN_TYPE_NOLOAD 2
#define IMAGE_SCN_TYPE_GROUP 4
#define IMAGE_SCN_TYPE_NO_PAD 8
#define IMAGE_SCN_CNT_CODE 32
                                          // 실행 가능 플래그
                                          // IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE 플래그와 함께 지정
#define IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA 64
                                         -// 섹션이 초기화된 데이터
                                          -// 실행 가능 섹션과 .bss 섹션을 제외한
                                          // 거의 대부분의 섹션이 이 플래그를 가짐
#define IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA 128 // 섹션이 초기화되지 않은 데이터
#define IMAGE_SCN_LNK_OTHER 256
#define IMAGE_SCN_LNK_INFO 512
#define IMAGE_SCN_LNK_REMOVE 2048
#define IMAGE_SCN_LNK_COMDAT 4096
#define IMAGE_SCN_MEM_FARDATA 0x8000
#define IMAGE_SCN_MEM_PURGEABLE 0x20000
#define IMAGE_SCN_MEM_16BIT 0x20000
#define IMAGE_SCN_MEM_LOCKED 0x40000
#define IMAGE_SCN_MEM_PRELOAD 0x80000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 0x100000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_2BYTES 0x200000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 0x300000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 0x400000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 0x500000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 0x600000
#define IMAGE_SCN_ALIGN_64BYTES 0x700000
#define IMAGE_SCN_LNK_NRELOC_OVFL 0x1000000
#define IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE 0x2000000
                                          // 프로세스가 시작된 이후에 필요 없는 데이터
                                           // 재배치 테이블
#define IMAGE_SCN_MEM_NOT_CACHED 0x4000000
#define IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED 0x80000000
                                          // 페이지 아웃이 안되고 항상 메모리에 있어야
                                           // 함을 나타내는 플래그
                                          // (디바이스 드라이버의 섹션)
#define IMAGE_SCN_MEM_SHARED 0x10000000
                                         - // 공유 가능한 섹션
#define IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE 0x20000000
                                          -// 실행 가능 섹션
                                          -// (IMAGE_SCN_CNT_CODE 플래그와 함께 지정)
#define IMAGE_SCN_MEM_READ 0x40000000
                                         - // 읽기 가능 섹션
                                         // 쓰기 가능 섹션
#define IMAGE_SCN_MEM_WRITE 0x80000000
               [ 그림 - Charcteristics 필드의 주요 플래그 ]
```

(15) 섹션(Section)

섹션 헤더 이후의 영역에는 실제 실행 코드와 데이터 혹은 리소스와 같은 여러가지 실제적인 정보들이 섹션 헤더에서 명시한 위치와 크기별로 포함됨. 실제적인 데이터는 로더에 의해 메모리에 배치되고 실행됨.

코드	.text	- 프로그램 실행을 위한 코드가 담고 있는 섹션
데이터	.data	- 초기화된 전역 변수들을 담고 있는 읽고 쓰기



		가능한 섹션
	udata	- 읽기 전용 데이터 섹션
	.rdata	(문자열 표현, C++/COM 가상 함수 테이블 등)
	.bss	- 초기화되지 않으느 전역 변수들을 위한 섹션
		- 임포트(Import)할 DLL과 그 API들에 대한
	.idata	정보를 담고 있는 섹션
Import API		- IAT(Import Address Table)이 존재,
정보		rdata에 병합하는 추세 - 지연 로딩(Delay-Loading) 임포트 데이터를
	.didat	위한 섹션
		- 익스포트(Export)할 API에 대한 정보를 담고
Export API		있는 섹션
, 정보	.edata	- 주로 DLL
8=		rdata 또는 .text 섹션과 병합되어 DLL에서는 보이지 않음.
_		- 다이얼로그, 아이콘, 커서 등의 윈도우 APP
리소스	.rsrc	리소스 관련 데이터들이 배치되는 섹션
재배치 정보	.reloc	- 실행 파일에 대한 기본 재배치 정보를 담고
제매시 경포	.reioc	있는 섹션
		declspec(thread) 지시어와 함께 선언되는
TLS	.tls	스레드 지역 저장소(Thread Local Storage)를 위한 섹션.
		기원 역전. - 런타임이 필요로 하는 부가적인 변수나
		declspec(thread) 지시어에 의한 데이터의
		초기 값을 포함
C++ 런타임	.crt	- C++ 런타임(CRT)을 지원하기 위해 추가된 섹션
		- 전역 포인터에 상대적으로 주소 지정될 수 있는
	.sdata	읽고 쓰기 가능한 "Short" 데이터 섹션
		- IA-64 같은 전역 포인터 레지스터를 사용하는
Short		플랫폼을 위해 사용 - IA-64 상에서의 정규화 크기 전역 변수들은
		이 섹션이 존재
	I	sdata에 들어갈 수 있는 데이터들의 읽기 전용
	.srdata	섹션
예외 정보 .pdta	•.	- 예외 정보를 담고 있는 섹션
	.pdta	- IMAGE_RUNTIME_FUNCTION_ENTRY 구조체의 배열을
		가지고 CPU 플랫폼에 의존적임 - OBJ 파일에만 존재
디버깅	.debug\$S	- 가변 길이 코드뷰 포맷 심벌 레코드의 스트림
	.debug\$T	- OBJ 파일에만 존재
1-10		- 가변 길이 코드뷰 포맷 타입 레코드의 스트림
	.debug\$P	- 미리 컴파일된 헤더를 사용했을 때 OBJ 파일에
•	•	



		만 존재하는 섹션.
Directives	.derective	- BJ 파일에만 존재

(16) 참고 자료 및 사이트

WINDOWS 시스템 실행파일의 구조와 원리 (한빛미디어-이호동)
Windows 구조와 원리 - OS를 관통하는 프로그래밍의 원리 (한빛미디어-정덕영)
ReverseCore 사이트 (http://www.reversecore.com/)
기억의 파편님의 블로그 (http://www.sinwoong.co.kr/259)
PE Structure (Deok9)
An In-Depth Look into the Win32 Portable Executable File Format (http://msdn.microsoft.com/ko-kr/magazine/cc301805(en-us).aspx)