PE Structure

CodeEngn Co-Administrator

and

Team Sur3x5F Member

Nick: Deok9

E-mail: DDeok9@gmail.com HomePage: http://Deok9.Sur3x5f.org

Twitter:@DDeok9

<< Contents >>

1. PE 분석을 위한 준비

- 1) PE 란?
- 2) PE 분석을 위한 개념 정리
- 3) PE 분석을 위한 Utility

2. PE Header

- 1) IMAGE_DOS_HEADER 구조와 DOS Stub
- 2) IMAGE_NT_HEADERS 구조
- 3) IMAGE_SECTION_HEADER 구조

3. Code & Data Section


- 1) Basic
- 2) Code Section
- 3) Data Section

1. PE 분석을 위한 준비

1) PE 란 ?

- Portable Executable 의 약자로서, <mark>Platform 에 관계없이</mark> Win32 OS 가 돌아가는 System 이면 어디서든 실행 가능하다는 의미를 가진다.
- - ★이와 같은 성질 때문에 WinNT.H Header File 내의 PE 관련 구조체는 Image 라 칭해져 있다.

Offset 또는 가상 Memory 번지값 증가 방향



[그림 1 - 1 - 1] PE File Format 전체 구조

2) PE 분석을 위한 개념 정리

- (i) RVA (Relative Virtual Address)
- ♪ 간단하게 Memory 상에서의 PE 의 시작주소에 대한 Offset 이라고 말할 수 있다.
 - *실제 주소 번지(가상 주소) = Image Load 시작 번지 + Offset
 - ★ Image Load 시작 번지는 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체의 ImageBase Field 에 지정

(ii) Section

종류	이름	설명								
Code	.text	Program 실행을 위한 Code 를 담고 있는 Section								
Data	.data	초기화된 전역변수들을 담고 있는 읽고 쓰기 가능한 Section								
Dala	.rdata	읽기 전용 Data Section (문자열 표현, C++ 가상함수)								
Import API 정보	.idata	Import 할 DLL 과 그 API 들에 대한 정보, IAT 를 가지는 Section								
O 工	.didat	Delay-Loading Import Data 를 위한 Section								
Export API 정보	.edata	Export 할 API 에 대한 정보를 담고 있는 Section (주로 DLL)								
Resource	.rsrc	Window APP Resource 관련 Data 들이 배치되는 Section								
재배치 정보	.reloc	기본 재배치 정보를 담고 있는 Section (주로 DLL)								
TLS	.tls	Thread 지역 저장소를 위한 Section								
Debugging	.debug\$P	미리 Compile 된 Header 사용시 OBJ 에만 존재하는 Section								

(iii) VAS (Virtual Address Space) 와의 관계

- 물리적 기억 장치란 RAM 뿐 아니라, Default 로 Windows System 이 설치된 논리적 Disk의 Root 에 존재하는 Hard-disk 상의 특정 File 인 (PageFile.sys) 를 포함한다.
 - ★ 해당 가상 주소 공간에 무엇을 읽거나 쓰는 행위는 결국 해당 Paging File 의 특정 Page 에 동일한 행위를 하는 것이 된다.
 - ★가상 주소 공간의 Page 들은 Paging File 에 Mapping 되어야 사용 가능하며, <mark>Mapping 된</mark> Page 를 COMMIT 된 Page 라 하고, File 자체가 Paging File 을 대신하는 경우를 MMF 라 한다.


3) PE 분석을 위한 Utility

(i) DumpBin.exe

```
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\vc\bin>dumpbin
Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 9.00.21022.08
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
사용법: DUMPBIN [options] [files]
   옵션:
      /ALL
      ∠ARCHIUEMEMBERS
      /CLRHEADER
      /DEPENDENTS
      /DIRECTIVES
      /DISASM[:{BYTES!NOBYTES}]
      /ERRORREPORT: (NONE | PROMPT | QUEUE | SEND)
      /EXPORTS
      /FPO
      /HEADERS
      /IMPORTS[:filename]
      /LINENUMBERS
      /LINKERMEMBER[:(1:2)]
      /LOADCONFIG
      /OUT:filename
      /PDATA
      /PDBPATH[:UERBOSE]
      /RANGE:vaMin[,vaMax]
      /RAWDATA[:{NONE|1|2|4|8}[,#]]
      /RELOCATIONS
```

[그림 1 - 3 - 1] DumpBin.exe

- ➡ COFF 형태의 이전 PE Format 을 비롯한, 가능한 모든 형태의 PE Format 을 지원
 - (ii) PEBrowse Professional Interactive



[그림 1 - 3 - 2] PEBrowse Professional Interactive

➡ GUI 환경을 지원하며 Debugging 도 가능한 Tool

2. PE Header

1) IMAGE_DOS_HEADER 구조와 DOS Stub

ቇ DOS Stub 은 40 Byte 의 IMAGE_DOS_HEADER 구조체와 해당 Program Code 로 이루 어 진다.

★ "This program cannot be run in DOS mode." 란 문장을 출력하기 위한 조그마한 16 bit DOS 용 응용 Program 이다.

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F			
00000000	4D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ▮		ÿÿ
00000010	B8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	3	0	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	D0	00	00	00			Ð
00000040	0E	1F	BA	0E	00	В4	09	CD	21	В8	01	4C	CD	21	54	68	ō	ľÍ!,	<mark>LÍ!</mark> Th
00000050	69	73	20	70	72	6F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6F	is pr	rogran	n canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4F	53	20	t be	run i	in DOS
00000070	6D	6F	64	65	2E	OD	OD	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode	, \$	
00000080	CE	2A	C5	62	8A	4B	AB	31	8A	4B	AΒ	31	8A	4B	AΒ	31	Î∗Åb∣	K≪1∎F	<<1 K≪1
00000090	94	19	38	31	88	4B	AB	31	94	19	2F	31	8D	4B	AΒ	31	■ 811	K≪1 I	/1 K≪1
000000A0	AD	8D	DO	31	8D	4B	AB	31	8A	4B	AA	31	CO	4B	AΒ	31	- Ð1	K≪1∎F	K≗1ÀK≪1
000000B0	94	19	28	31	9E	4B	AB	31	94	19	ЗА	31	8B	4B	AΒ	31	I (11	K≪1 I	:1 K≪1
000000C0	52	69	63	68	8A	4B	AB	31	00	00	00	00	00	00	00	00	Richl	IK≪1	

[그림 2 - 1 - 1] IMAGE_DOS_HEADER 와 DOS Stub

```
typedef struct IMAGE DOS HEADER {
                                       // DOS .EXE header
          e magic;
                                       // Magic number
    WORD
          e_cblp;
                                      // Bytes on last page of file
    WORD
          e_cp;
                                      // Pages in file
    WORD e_crlc;
                                      // Relocations
    WORD e cparhdr;
                                      // Size of header in paragraphs
    WORD
          e minalloc;
                                     // Minimum extra paragraphs needed
    WORD
          e_maxalloc;
                                      // Maximum extra paragraphs needed
    WORD e_ss;
                                      // Initial (relative) SS value
                                      // Initial SP value
    WORD e_sp;
    WORD
                                      // Checksum
          e_csum;
    WORD
                                      // Initial IP value
          e_ip;
                                      // Initial (relative) CS value
    WORD
         e_cs;
                                      // File address of relocation table
    WORD
          e lfarlc;
    WORD
          e ovno;
                                      // Overlay number
                                      // Reserved words
    WORD
          e res[4];
    WORD
          e oemid;
                                      // OEM identifier (for e oeminfo)
    WORD
                                       // OEM information; e_oemid specific
          e_oeminfo;
    WORD
                                       // Reserved words
          e_res2[10];
          e lfanew;
                                       // File address of new exe header
   LUNG
  } IMAGE DOS HEADER, *PIMAGE DOS HEADER;
```


[그림 2 - 1 - 2] IMAGE_DOS_HEADER 구조체

- ➡ e_magic 은 ASCII "MZ" 로 고정이 되어있다. (DOS 설계자 Mark Zbikowski 에 유래)
- ➡ e_lfanew 는 실제 PE File 의 시작이라 할 수 있는 <mark>IMAGE_NT_HEADER 의 시작 Offset</mark> 을 가진다.
- ➡ PE File 을 열어서 IMAGE_DOS_HEADER 를 읽어들인 다음 e_magic 이 "MZ" 인지 확인 한 후 e Ifanew 값을 읽어들여 해당 값만큼 File Pointer 를 이동시키면 PE 분석이 가능하다.

2) IMAGE NT HEADERS 구조

```
typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
    DWORD Signature;
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;
[그림 2 - 2 - 1]IMAGE_NT_HEADERS 구조체
```

(i) DWORD Signature



[그림 2 - 2 - 2] DWORD Signature

- ➡ PE File 을 나타내는 magic number 로써, 4 Byte 이며 항상 "PE\x00\x00" 이다. ★IMAGE DOS HEADER 의 e Ifanew field 가 가리키는 Offset 으로부터 4 Byte 값이다.
 - (ii) IMAGE FILE HEADER 구조



- ➡ WORD Machine : 해당 File 의 CPU ID (Intel 386 = 0x014c, Intel 64 = 0x0200)
- ➡ WORD NumberOfSections : 해당 File 의 Section 수
- ➡ DWORD TimeDateStamp : 1970년 1월 1일을 기준으로 해당 File 생성 시간을 초로 표현

- ➡ DWORD PointerToSymbolTable, NumberOfSymbols : COFF Symbol Table의 File Offset 과 그 안의 Symbol 수 (현재 Symbol 크기가 커져 파일로 저장되어 사용됨)
- ➡ WORD SizeOfOptionalHeader : IMAGE_OPTIONAL_HEADER 의 Byte 수 *32 bit 일 경우 0xE0 (224 Byte), 64 bit 일 경우 0xF0 (240 Byte)
- ➡ WORD Characteristics : 해당 PE File 에 대한 특정 정보를 나타내는 Flag

MACRO 명 (IMAGE_FILE ~)	값	의미
_RELOCS_STRIPPED	0x0001	재배치 정보가 없음
_EXECUTABLE_IMAGE	0x0002	실행 File Image
_LINE_NUMS_STRIPPED	0x0004	Line 정보가 없음
_LOCAL_SYMS_STRIPPED	0x0008	Local Symbol 이 없음
_AGGRESIVE_WS_TRIM	0x0010	OS 가 적극적으로 WorkingSet 정리
_LARGE_ADDRESS_AWARE	0x0020	Application 이 2G 이상의 주소 제어
_32BIT_MACHINE	0x0100	32 bit Word Machine 필요
_DEBUG_STRIPPED	0x0200	Debug 정보가 .DBG File 에 존재
_REMOVABLE_RUN_FROM_SWAP	0x0400	이동 장치에 존재시 SWAP File 로 고정 Disk 에 Copy 후실행
_NET_RUN_FROM_SWAP	0x0800	Network 에 존재시 SWAP File 로 고정 Disk 에 Copy 후실행
_DLL	0x2000	DLL File
_UP_SYSTEM_ONLY	0x4000	하나의 Processor 장착 기기에만 실행

[표2-2-1]PE 특성

(iii) IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조



[그림 2 - 2 - 5] IMAGE_DATA_DIRECTORY 제외한 IMAGE_OPTIONAL_HEADER

7

```
typedef struct IMAGE OPTIONAL HEADER {
    // Standard fields.
    //
    WORD
            Magic;
            MajorLinkerVersion;
    BYTE
    BYTE
            MinorLinkerVersion;
    DWORD
            SizeOfCode;
    DWORD
            SizeOfInitializedData;
    DWORD
            SizeOfUninitializedData:
            AddressOfEntryPoint;
    DWORD
    DWORD
            BaseOfCode;
    DWORD
            BaseOfData;
    //
    // NT additional fields.
    //
    DWORD
            ImageBase;
    DWORD
            SectionAlignment;
            FileAlignment;
    DWORD
    WORD
            MajorOperatingSystemVersion;
    WORD
            MinorOperatingSystemVersion;
            MajorImageVersion;
    WORD
    WORD
            MinorImageVersion;
    WORD
            MajorSubsystemVersion;
    WORD
            MinorSubsystemVersion;
            Win32VersionValue;
    DWORD
    DWORD
            SizeOfImage;
    DWORD
            SizeOfHeaders;
    DWORD
            CheckSum:
    WORD
            Subsystem;
    WORD
            DllCharacteristics;
    DWORD
            SizeOfStackReserve;
    DWORD
            SizeOfStackCommit;
    DWORD
            SizeOfHeapReserve;
            SizeOfHeapCommit:
    DWORD
            LoaderFlags;
    DWORD
            NumberOfRvaAndSizes;
    DWORD
    IMAGE DATA DIRECTORY DataDirectory[IMAGE NUMBEROF DIRECTORY ENTRIES];
} IMAGE_OPTIONAL_HEADER32, *PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;
            [ 그림 2 - 2 - 6 ] IMAGE_OPTIONAL_HEADER 구조체
```

➡ 전체 224 Byte 로 구성되어 있으며, 96 Byte 를 차지하는 36 개의 기본 Field 와 8 Byte 크기의 IMAGE DATA DIRECTORY 구조체에 대한 Entry 16개 (128 Byte) 로 구성되어 있다.

Field	설명								
WORD Magic	IMAGE_OPTIONAL_HEADER 를 나타내는 Signature ★32 bit 일 경우 0x010B, 64 bit 일 경우 0x020B								
BYTE Major & Minor LinkerVersion	해당 File 을 만들어낸 Linker 의 Version								
DWORD SizeOfCode	IMAGE_SCN_CNT_CODE 속성을 가진 Section들 크기합								

Field	설명							
DWORD SizeOfInitializedData	IMAGE_SCN_CNT_ INITIALIZED_DATA 속성을 가진 Section들 크기합 (File 상에서의 정보)							
DWORD SizeOfUninitializedData	IMAGE_SCN_CNT_ UNINITIALIZED_DATA 속성을 가진 Section들 크기합 ★일반적으로 일반 Data Section 에 병합되므로 0 으로 Set							
DWORD AddressOfEntryPoint	Loader 가 실행을 개시할 주소 ★보통 .text Section 내의 특정번지							
DWORD BaseOfCode	Memory 에 Load 될 때, 첫번째 Code Section 시작 RVA ★보통 PE Header 와 Data Section 사이에 존재							
DWORD BaseOfData	Memory 에 Load 될 때, Data 의 첫번째 Byte 의 RVA							
DWORD ImageBase	해당 PE가 가상주소공간에 Mapping 될 시의 시작주소							
DWORD SectionAlignment	Intel 기반의 Window 의 경우 Memory Page 의 크기가 4K 이 기 때문에 0x1000 이며, File Alignment 값보다 크거나 같음							
DWORD FileAlignment	PE 내에서 Section 들의 정렬 단위 * Disk 의 Sector 단위							
WORD Major & Minor OperatingSystemVersion	File 실행 시 필요한 OS 최소 Version							
WORD Major & Minor ImageVersion	User 가 나름대로의 Version 주입가능							
WORD Major & Minor SubsystemVersion	File 실행 시 필요한 Subsystem 최소 Version							
DWORD Win32VersionValue	거의 사용않으며 보통 0							
DWORD SizeOfImage	PE 를 Memory 상에 Load 할 때 확보 해야할 충분한 크기 ★반드시 SectionAlignment Field 값의 배수가 되어야 한다.							
DWORD SizeOfHeaders	Header, Section Table 들의 크기를 모두 합친 Byte 수 ★ 반드시 FileAlignment 값의 배수							
DWORD CheckSum	IMAGE 의 CheckSum 값 (무결성 검사)							
WORD Subsystem	실행 File 이 실행될 환경 자체 (CUI : 3, GUI : 2)							

Field	설명							
WORD DIIChracteristics	DLL 초기화 함수가 호출되어야 하는지를 지시하는 Flag							
DWORD SizeOfStackReserve/ Commit & SizeOfHeapReserve/ Commit	Default Stack 과 Heap 을 생성 * Reserve 는 0x00100000 이며 Commit 는 0x00001000							
DWORD LoaderFlags	Debugging 자원에 관계된 것으로 0으로 Set							
DWORD NumberOfRvaAndSizes	IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열의 원소 개수 ★항상 16개 이기 때문에 0x0000010							

[표2-2-2] IMAGE_OPTIONAL_HEADER의 Field

ቇ IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체 배열 은 128 Byte(8 * 16)이며, 여기서 <mark>16 은 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 의 NumberOfRvaAndSizes</mark> 에서 정해진다.

★마지막 Entry (Index 15)는 항상 0 이므로 총 15개가 사용된다.

00000140	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
00000150	00	80	01	00	64	00	00	00	00	90	01	00	В4	02	00	00	- 1	d	- 1	
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
00000170	00	ΑO	01	00	38	03	00	00	20	57	01	00	1C	00	00	00		8	W	
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
00000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	74	82	01	00	10	02	00	00			t∥	
000001B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				
000001C0	00	00	00	00	00	00	00	00	2E	74	65	78	74	62	73	73			.te	xtbss
					-1 A		. –				—			- 	<u> </u>					

[그림 2 - 2 - 7] IMAGE_DATA_DIRECTORY

```
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY {
    DWORD VirtualAddress;
    DWORD Size;
} IMAGE_DATA_DIRECTORY, *PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
#define IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES 16
[그림 2 - 2 - 8] IMAGE_DATA_DIRECTORY 구조체
```


- ➡ VirtualAddress 와 Size 는 각각 해당 Index 의 <mark>미리 지정된 Section 또는 Block 의 정보에 대한 시작 주소와 그 크기를 가리키는 RVA</mark> 이다.
- ➡ 각 Index 의 의미는 아래 표와 같다.

Entry	Index	설명(~시작번지를 가리킨다.)
_EXPORT	0	IMAGE_EXPORT_DIRECTORY 구조체 배열
_IMPORT	1	IMAGE_IMPORT_DIRECTORY 구조체

Entry	Index	설명(~시작번지를 가리킨다.)
_RESOURCE	2	IMAGE_RESOURCE_DIRECTORY 구조체
_EXCEPTION	3	IMAGE_RUNTIME_FUCTION_ENTRY 구조체
_SECURITY	4	WIN_CERTIFICATE 구조체
_BASERELOC	5	기준 재배치 정보
_DEBUG	6	IMAGE_DEBUG_DIRECTORY 구조체 배열
_ARCHITECTURE	7	IMAGE_ARCHITECTURE_HEADER 구조체 배열
_GLOBALPTR	8	GP 로 사용되는 RVA 로 IA-64 에서 사용된다.
_TLS	9	Thread Local Storage 초기화 Section
_LOAD_CONFIG	10	IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY 구조체
_BOUND_IMPORT	11	DLL Binding 과 관련된 정보를 담고있다.
_IAT	12	첫번째 IAT 의 시작번지
_DELAY_IMPORT	13	ImgDelayDescr 구조체 배열
_COM_DESCRIPTOR	14	.NET II DLL 용 최상위 정보의 시작 번지

[표 2 - 2 - 3] IMAGE_DATA_DIRECTORY 의 Index 의미

3) IMAGE SECTION HEADER 구조



[그림 2 - 3 - 1] IMAGE_SECTION_HEADER

```
#define IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME
                                              8
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
    BYTE
            Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME];
    union {
            DWORD
                    PhysicalAddress;
            DWORD
                    VirtualSize:
    } Misc;
    DWORD
            VirtualAddress:
    DWORD
            SizeOfRawData:
    DWORD
            PointerToRawData;
    DWORD
            PointerToRelocations;
    DWORD
            PointerToLinenumbers;
    WORD
            NumberOfRelocations;
            NumberOfLinenumbers;
    WORD
    DWORD
            Characteristics;
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
#define IMAGE_SIZEOF_SECTION_HEADER
[그림 2-3-2] IMAGE SECTION HEADER 구조체
```

➡ IMAGE_SECTION_HEADER 의 갯수는 IMAGE_FILE_HEADER 의 NumberOfSections Field 값 에 의해 결정된다.

Field	설명							
BYTE Name [IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME]	Section 의 ASCII 이름 *8 Byte 이상 시에는 문자열을 자름							
DWORD PhysicalAddress or Virtual Address	PE 의 경우 Code 와 Data 의 실제 Byte 수를 담음							

Field	설명						
DWORD VirtualAddress	Memory 상에서 본 Section 의 시작 주소						
DWORD SizeOfRawData	Mics.VirtualSize Field 값에 대한 File Alignment 값의 배수로 Round-up 된 값						
DWORD PointerToRawData	해당 Section 의 PE File 상에서 시작하는 실제 File Offset 값으로, File Alignment 값의 배수						
DWORD PointerToRelocations	재배치 File Offset						
DWORD PointerToLinenumbers	COFF Style 의 Line 번호를 위한 File Offset						
WORD NumberOfRelocations	IMAGE_RELOCATION 구조체 배열의 원소 개수						
WORD NumberOfLinenumbers	IMAGE_LINENUMBER 구조체 배열의 원소 개수						
DWORD Characteristics	해당 Section 의 속성을 나타내는 Flag 의 집합 ☀IMAGE_SCN 으로 시작하는 Flag 들						

[표2-3-1] IMAGE_SECTION_HEADER 의 Field


<sup>PE File 에서 각 Section 의 실제 내용을 확인하고자 한다면, PointerToRawData
가 가리 키는 위치로 File Offset 을 이동 시키면 그곳에서 부터 SizeOfRawData 의 Byte 수 만큼이 해당 Section 의 실제 내용이 된다.</sup>

[★] Mapping 된 후에 이 Section 이 차지하고 있는 Memory 상의 크기는 VirtualSize 에 있다.

Code & Data Section

1) Basic

- Program Instance 자체에 할당된 Memory 에 대하여 크게 4 영역 으로 나눌 수 있다.
 - ★ Program Code 가 모여 있는 Code 영역, 전역, 정적 변수 나 문자열 상수 등이 저장되는 Data 영역, 지역 변수나 함수의 매개 변수를 위한 Stack, 이루어지는 동적 Memory 할당을 위한 Heap
- © Code 영역은 PE 가 가상 주소 공간에 Mapping 되었을 때의 .text Section 이 되며, Data 영역은 가상 주소 공간에 Mapping 된 .data Section 과 .rdata Section 에 해당한다.
 - ★PE 의 .text Section 과 .data & .rdata Section 이 Memory 상에 Mapping 되면서 각 Section 자체가 Code 와 Data 영역의 역할을 하게 된다.



[그림 3 - 1 - 1] Win32 Process 의 가상 주소 공간 내에서의 PE

- ➡ Load 전 4G 의 가상 주소 공간 생성 후 PE 전체 Mapping 에 충분한 공간을 Reserve
- ➡ Mapping 시 IMAGE_SECTION_HEADER 의 VirtualAddress Field 가 가리키는 값 (기준 주소 + RVA) 에 VirtualSize Field 값 만큼 공간을 Commit 한 후 해당 Section 을 Mapping
- ➡ Process Heap 과 Thread Stack 은 IMAGE OPTIONAL HEADER 의 Field 참조

2) Code Section

- (i) .text Section
- § IMAGE_SECTION_HEADER 의 .text 라고 되어있는 Entry 가 가리키는 곳에 위치한
 Block 으로써, 작성된 해당 PE 내의 모든 Code 가 이곳에 위치하게 된다.
- 할 함수로 정의된 각 내용들은 기계어 Code 로 번역된다.
 - ★이는 Thread 가 실행할 하나의 명령 단위를 이루며, 실행될 명령어의 번지 값은 EIP 에 있다.
 - ★ 기계어 Code 는 PE File 의 .text Section 위에 차례로 기록되어 최종적인 PE File 의 .text Section 을 구성하게 된다.

000001E0	00 00	UU	00 00	UU	UU	UU	UU	UU	UU	UU	AU	UU	UU	EU	a.
000001F0	2E 74	65	78 74	00	00	00	6A	ЗА	00	00	00	10	01	00	.text j:
00000200	00 30	00	00 00	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	<
00000210	00 00	00	00 20	00	00	60	2E	72	64	61	74	61	00	00	`.rdata
	[ユ	림 3	- 2 - 1].te	xt S	Sect	ion ^c	의IN	ΛAG	iE_	SEC	CTIC	NC_	HE	ADER
	-			-											
00000400	cc cc	CC	cc cc	E9	D6	1D	00	00	E9	71	1E	00	00	E9	ÌÌÌÌÌėÖ éq é
00000410	A2 2A	. 00	00 E9	8B	2A	00	00	E9	F2	1A	00	00	E9	DЗ	¢* é l * éò éÓ
00000420	1E 00	00	E9 48	0B	00	00	E9	7D	2A	00	00	Ε9	AC	08	éH é}* é¬
00000430	00 00	E9	89 1E	00	00	E9	80	2A	00	00	E9	7F	09	00	él él* él
00000440	00 E9	8A	1B 00	00	E9	B5	1A	00	00	Ε9	16	1E	00	00	él éµ é
00000450	E9 43	2A	00 00	E9	C2	2A	00	00	Ε9	31	20	00	00	E9	éC* éÂ* é1 é
00000460	82 2A	. 00	00 E9	45	21	00	00	E9	D8	23	00	00	E9	AF	l* éE! é0# é¯
00000470	2A 00	00	E9 D8	1F	00	00	E9	45	2A	00	00	Ε9	ΑE	1A	* é0 éE* é8
00000480	00 00	E9	D9 23	00	00	E9	16	08	00	00	E9	EF	29	00	éÙ# é éï)
				[-	그림	3 -	2 - 2	2].t	ext	Sec	ction	1			

- ➡ 0x204 부분부터 4 Byte (0x00000400)는 PointerToRawData Field 로써, 해당 PE File 의 .text Section 의 시작 주소가 된다.
- ➡ .text Section 을 분석한다는 것은 그것의 기계어 Code 를 Assembly 어로 역표현 하는 것
 - (ii) 예제 (WinMain 호출 지점 찾아가기)
 - int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInst, PSTR szCmdLine, int iCmdShow);
 [그림 3 2 3] WinMain 함수
- ➡ hInstance 는 해당 Program 의 Instance Handle 으로, Process 에 속한 여러가지 Resource 의 준거점 이 된다.
 - ★이 값은 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 의 ImageBase Field 에 저장되어 있는 값으로 <mark>EXE 일</mark> 경우 Default 로 0x00400000, DLL 일 경우 0x00100000 이 된다.
- ❷ IMAGE_OPTIONAL_HEADER 의 <mark>AddressOfEntryPoint Field 는 Loader 가 실행을 개시</mark> <mark>할 주소</mark>를 나타내며, 이는 해당 PE 가 Memory 에 Mapping 된 후 최초 실행하는 Entry 함수 이다. 이를 따라가 보겠다.

```
000000E0
          00 00 00 00 E0 00 02 01 0B 01 09 00 00 3C
000000F0
          00 36 00 00 00 00 00 00
                                     81 11 01 00 <mark>00 10 00 00</mark>
                       00 00 40 00
                                     00 10 00 00 00 02 00 00
00000100
                                     05 00 00 00 00 00 00
00000110
00000120
                                                  02 00
          00 B0 01 00 00 04 00 00
                                            00 00
00000130
           00 00 10 00 00 10 00 00
                                     00 00 10 00 00 10 00 00
00000140
          <mark>00 00 00 00 10 00 00 00 |</mark>00 00 00 00 00 00 00 00
                   [그림 3 - 2 - 4] IMAGE OPTIONAL HEADER
```

00000580 00 E9 4A 0B 00 00 E9 DD 28 00 00 E9 74 29 00 00 eJ eÝ(ét) [그림 3 - 2 - 5] AddressOfEntryPoint 에 해당하는 PE Dump

- ➡ 0xF8 로부터 4Byte (0x00011181) 지점이 AddressOfEntryPoint Field 이며 Memory 에 Mapping 된 후의 주소는 0x00411181 이 된다.
- ➡ 해당 주소로 가보면 E9 4A 0B 00 00 이 적혀있다.
 - ★ 이는 역 Assemble 규칙에 따라서 0xE9 : JMP 에서 0x0B4A 를 더한 번지로 JMP 라는 의미 이며, Memory Mapping 후 JMP 00411CD0 과 같은 것을 알 수 있다.

```
.text:00411181 ; int __cdecl start()
          .text:00411181
                                         public start
          .text:00411181 start
                                         proc near
        .text:00411181
                                                 WinMainCRTStartup
                                         jmp
          endp
                         [그림 3 - 2 - 6] 0x00411181
  .text:00411CD0 ; int __cdecl WinMainCRTStartup()
                                                       ; CODE XREF: start1j
  .text:00411CD0 _WinMainCRTStartup proc near
text:00411CD0
                                MOV
                                        edi, edi
 .text:00411CD2
                                push
                                        ebp
  .text:00411CD3
                                        ebp, esp
                                mov
  .text:00411CD5
                                call
                                           security init cookie
  .text:00411CDA
                                call
                                         tmainCRTStartup
  .text:00411CDF
                                pop
                                        ebp
  .text:00411CE0
                                retn
  .text:00411CEO WinMainCRTStartup endp
                        [그림 3 - 2 - 7] 0x00411CD0
```

➡ 결국 Main Thread 는 0x00411CD0 으로 JMP 하여 WinMainCRTStartup 함수를 수행하게 되며, 이 함수를 따라가보면 WinMain 을 호출한다는 것을 확인할 수 있다.

3) Data Section

- ♪ 일반적으로 <mark>.data Section</mark> 과 읽기 전용인 <mark>.rdata Section</mark> 그리고 초기화 되지 않은 Data 를 보관하던 .bss -> .textbss Section 이 있다.
 - ★.textbss Section 은 Debugging mode 에서만 생성되며 거의 사용 않는다.
 - (i) .data Section 과 예제 (지역변수의 초기값 찾아보기)

00000210 00 00 00 00 20 00 00 60 2E 72 64 61 74 61 00 00

☞ 전역/정적 변수를 정의하게 되면 모두 .data Section 에 위치하게 되며 이는 Process Stack 에 영역이 할당되기 때문에 PE 와는 관계가 없다.

00000220	00									<u> </u>			<u> </u>				12 44 44 44 44
00000220	EΑ	1C	00	00	00	50	01	00	0.0	1E	00	00	00	40	00	00	ê P @
00000230	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0	00	00	00	40	00	00	40	@ @
00000240	2E	64	61	74	61	00	00	00	F0	05	00	00	00	70	01	00	.data å p
00000250	00	02	00	00	00	5E	00	00	0.0	00	00	00	00	00	00	00	^
00000260	00	00	00	00	40	00	00	CO	2E	69	64	61	74	61	00	00	@ À.idata
	ſ	그림	립 3	- 3	- 1	l .da	ata (Sec	tion ^s	의 11	MA(θE_	SE	CTI	ON	HE	ADER
	-																
00005E00	42	61	73	69	63	20	47	55	49	20	41	70	70	6C	69	63	Basic GUI Applic
00005E10	61	74	69	6F	6E	00	00	00	54	68	65	20	4D	6F	73	74	ation The Most
00005E20	20	53	69	6D	70	6C	65	20	57	69	6E	64	6F	77	73	20	Simple Windows
00005E30	47	55	49	20	50	72	6F	67	72	61	6D	20	62	79	20	44	GUI Program by D
00005E40	65	6F	6B	39	2E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	eok9.
00005E50	00	00	00	00	4E	Ε6	40	ВВ	В1	19	BF	44	01	00	00	00	Næ@≫± ¿D
00005E60	01	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	00	
00005E70	00	00	00	00	FE	FF	FF	FF	01	00	00	00	FF	FF	FF	FF	ÞŸŸŸ ŸŸŸŸ
00005E80	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	7C	61	41	00	00	00	00	00	ÿÿÿÿ aA
00005E90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
						Γ.	그림	3 -	3 - 2	1.d	lata	Sec	ctio	n			-

[그님 3 - 3 - 2] .data Section

- ➡ 0x254 부분부터 4 Byte (0x00005E00)는 PointerToRawData Field 로써, 해당 PE File 의 .data Section 의 시작 주소가 되며, 0x520 부분부터 4Byte (0x00000200) 은 SizeOfRawData Field 로써, 해당 Section 의 PE File 상의 크기를 나타낸다.
- ➡ 두 변수의 VAS 상의 번지값을계산해 보면, 아래와 같이 될 것이다.
 - * 0x00400000 (Base Address) + 0x00005E00 (Data Section Offset) + 0x00017000 (VirtualAddress) 0x00005E00 (PointerToRawData) = 0x00417000
 - * 0x00400000 (Base Address) + 0x00005E18 (Data Section Offset) + 0x00017000 (VirtualAddress) 0x00005E00 (PointerToRawData) = 0x00417018

Address	Hex	c du	тшБ														ASCII
00417000	42	61	73	69	63	20	47	55	49	20	41	70	70	6C	69	63	Basic GUI Applic
00417010	61	74	69	6F	6E	99	99	99	54	68	65	20	4D	6F	73	74	ationThe Most
00417020	20	53	69	6D	70	6C	65	20	57	69	6E	64	6F	77	73	20	Simple Windows
00417030	47	55	49	20	50	72	6F	67	72	61	6D	20	62	79	20	44	GUI Program by D
00417040	65	6F	6B	39	2E	99	99	99	99	99	66	99	99	99	66	99	eok9

[그림 3 - 3 - 3] 0x00417000

(ii) .rdata Section 과 예제 (문자열 상수 찾아보기)

ቇ 상수로 정의한 것들, 문자열 Pointer 에 변수를 담지 않고 직접 문자열을 지정해준 경우, Runtime Library 에서 사용하는 Error Message 등이 .rdata Section 에 저장된다.

00000210	00	00	00	00	20	00	00	60	2E	72	64	61	74	61	00	00		,	.rda	ata
00000220	EΑ	1C	00	00	00	50	01	00	00	1E	00	00	00	40	00	00	ê	Р		@
00000230	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	40				0 0
00000240	2E	64	61	74	61	00	00	00	F0	05	00	00	00	70	01	00	.data	a.	ð	p
00000250	00	02	00	00	00	5E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		^		
00000260	00	00	00	00	40	00	00	CO	2E	69	64	61	74	61	00	00	(<u> </u>	.ida	ata
	[그림	∄ 3	- 3 -	- 4]	.rda	ata	Sect	ion	의 II	MA	GE_	SE	CTI	ON.	_HE	ADER			
00004730	85	00	00	00	70	63	01	00	70	53	00	00	57	69	6E	64	ı ı	pc	pS	Wind
00004730 00004740		00 77			70 72				70 69	53 6F		00 20	57 46			64 6C	l p		-	
	6F	77	20	43		65			. –				46		69	6C		reat	-	
00004740	6F 75	77 72	20 65	43 21	72	65 21	61 00	74 00	69 00	6F	6E 00	20 00	46 57	61 69	69 6E	6C 64	ow Ci	reat	ion	Fail Wind
00004740 00004750	6F 75	77 72 77	20 65	43 21 43	72 21	65 21	61 00 73	74 00	69 00 20	6F 00	6E 00 65	20 00	46 57 69	61 69 73	69 6E 74	6C 64 65	ow Ci ure!	reat !! lass	ion Reg	Fail Wind giste
00004740 00004750 00004760	6F 75 6F 72	77 72 77	20 65 20	43 21 43	72 21 6C	65 21 61	61 00 73	74 00 73	69 00 20	6F 00 52	6E 00 65	20 00 67	46 57 69	61 69 73 65	69 6E 74	6C 64 65	ow Coure!	reat !! lass	ion Reg	Fail Wind giste

- ➡ 0x22C 부분부터 4 Byte (0x00004000)는 PointerToRawData Field 로써, 해당 PE File 의 .rdata Section 의 시작 주소가 되며, 0x228 부분부터 4Byte (0x00001E00) 은 SizeOfRawData Field 로써, 해당 Section 의 PE File 상의 크기를 나타낸다.
- ➡ Characteristics Field (0x40000040) 를.data Section 의 0xC0000040 과 비교해보면 쓰 <mark>기 속성이 빠진것</mark>을 알 수 있다.
- ➡ 변수의 VAS 상의 번지값을계산해 보면, 아래와 같이 될 것이다. * 0x00400000 (Base Address) + 0x00004730 (Data Section Offset) + 0x00015000 (VirtualAddress) - 0x00004000 (PointerToRawData) = 0x00415730
- 실제 Memory Mapping 후 확인

Address	Hex dump															ASCII	
00415730	85	99	99	99	70	63	91	99	70	53	99	99	57	69	6E	64	?pc £pSWind
00415740	6F	77	20	43	72	65	61	74	69	6F	6E	20	46	61	69	6C	ow Creation Fail
00415750	75	72	65	21	21	21	66	99	99	99	99	99	57	69	6E	64	ure!!!Wind
00415760	6F	77	20	43	6C	61	73	73	20	52	65	67	69	73	74	65	ow Class Registe
00415770	72	61	74	69	6F	6E	20	46	61	69	6C	75	72	65	21	21	ration Failure!!
00415780	21	96	66	66	88	66	66	99	99	99	99	99	99	96	96	56	!

[그림 3 - 3 - 6] 0x00415730

▶ Debug Section, DLL 의 Export Section 등 크기가 작고 읽기 전용 속성을 띄는 Section 들 은 모두 .rdata Section 에 <mark>병합</mark>되어 버리고, 뿐만 아니라 다른 Section 의 일부 .rdata Section 에 <mark>보관</mark>하는 경우도 있다.

18