
deixa. — tutorial

Mesa de áudio para espetáculos · versão 2.2 · Windows




A tela completa: menu (esquerda, encolhido), sequência de músicas, player, e o roteiro com as anotações (direita).

0 Instalando


- Extraia o **Deixa-2.2.zip** numa pasta (ex.: *Documentos\Deixa*) e abra o **Exulte.exe**.
- Tudo o que você fizer é salvo sozinho na pasta **Deixa-dados**, criada ao lado do programa. Não precisa clicar em salvar.
- Para atualizar o app, troque só o **Exulte.exe** e mantenha a pasta **Deixa-dados**. Assim nada se perde.

1 Músicas: montando a sequência



- **+ Músicas** ou **arraste os arquivos** do computador para qualquer lugar da janela.
- ↑ ↓ mudam a ordem e **×** exclui a música. Clicar no nome seleciona a música; duplo clique renomeia.
- A lista tem rolagem própria: mesmo com 30 músicas, o resto da tela fica no lugar.
- Os formatos comuns entram direto (MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG). Os incomuns (WMA, AIFF, áudio de vídeo) são convertidos sozinhos.

2 Tocando o espetáculo




`Espaço` **ou ▶**	Toca / pausa a música selecionada
■	Para e volta ao início
⏮ ⏭	Música anterior / próxima
`Esc` **/ Parar tudo**	Para a música e todos os efeitos na hora (emergência)
Avançar automaticamente	Ao terminar uma música, a próxima começa sozinha

- ✓ **Check:** a música que toca **até o fim** ganha um ✓ verde, para você saber o que já passou. Clicar no ✓ desmarca. ↺ **Limpar** desmarca todas antes de uma nova apresentação.
- **PRÓXIMA:** com uma música tocando, clicar em outra **não corta o som**. Ela fica marcada em azul como **PRÓXIMA**, e você já vê as anotações e o roteiro dela. Ela entra quando você aperta ⏭ ou quando a atual termina. Para desistir, clique nela de novo.

> Clicar na música que já está tocando não faz nada. Isso é de propósito, para ninguém reiniciar a música sem querer no meio da cena.

3 Efeitos sonoros



- **+ Efeitos** ou **arraste os arquivos em cima do painel "Efeitos sonoros"**. Ele fica destacado quando o arquivo pode ser solto. Se soltar fora do painel, o arquivo entra como música.
- Para disparar, clique no pad ou use as teclas `1` a `9`. Clique de novo para parar o efeito.
- Os efeitos tocam **por cima** da música, sem interromper. O **volume dos efeitos** é separado do volume da música.
- Duplo clique no nome renomeia o efeito; o × no canto exclui.
- **Volume de cada efeito:** clique no 🔊 **100%** no canto do pad. Ajuste de 1% a 300%, use ▶ **Testar** para ouvir, ou ✨ **Ajuste automático** para o app medir o arquivo e deixar num nível padrão. O ajuste fica salvo no efeito.
- ⇅ **Igualar volumes**, embaixo dos pads, faz o ajuste automático em todos os efeitos de uma vez. É útil quando os arquivos vieram de fontes diferentes, uns altos e outros baixos.

4 Deixas programadas (automáticas)




- Selecione a música e clique em **+ Deixa**. Escolha **tocar um efeito** ou **pausar a música** num tempo exato (mm:ss).
- Durante a música, a deixa dispara sozinha no tempo certo. Se você arrastar a música para trás, as deixas voltam a valer.

5 Equalizador




- Botão ≋ **Equalizador** no topo. São 5 faixas, do grave (60 Hz) ao agudo (12 kHz), de −12 a +12 dB.
- Vale para **tudo**: músicas e efeitos. Pode ajustar com o som tocando, sem cortes.
- Duplo clique numa faixa zera só ela; **Zerar** zera todas. A caixa **Equalizador ligado** liga e desliga o equalizador, para comparar o som.

6 Roteiro




- No menu esquerdo, ✎ **Roteiro** abre o roteiro como uma coluna fixa à direita, na mesma tela da mesa. O ✕ fecha.
- ✎ **Editar** para escrever ou **colar** o roteiro (do Word, PDF, WhatsApp…). Ao terminar, ✓ **Concluir**.
- **A− / A+** mudam o tamanho da letra. A rolagem é na mão.
- **Cenas (opcional):** linhas curtas como **“Cena 1 – Anunciação”**, **“1ª CENA: Trindade”**, **“CENA III”** ou **“ATO 2”** viram botões na lista do topo; clique para pular até a cena. A lista atualiza ao clicar em ✓ **Concluir**. **Ou escolha você:** selecione qualquer parte de uma linha e clique em 🎬 **Cena** na barrinha para transformá-la em cena (clique de novo para desfazer).

Marca-texto



- Selecione um trecho com o mouse e aparece a barrinha **Marcar**. Escolha **amarelo**, **vermelho** ou **azul**.
- Para tirar a marca, selecione o trecho e clique em ⌫. Funciona lendo ou editando o roteiro.
- Sugestão de uso: amarelo para fala que é deixa, vermelho para cena crítica de som e azul para deixa de luz ou dança.

7 Anotações de cada música



Num musical, cada música é uma cena. Em cima do roteiro fica a caixa 📋 **Anotações** da música selecionada, ou da **PRÓXIMA**, se houver uma marcada.

- Clique na caixa e escreva o que o operador precisa lembrar, uma coisa por linha. Ex.: *Mutar os microfones 1 e 2 · Soltar efeito em 43s*. Salva sozinho.
- **Ligar a música ao roteiro:** role o roteiro até o começo daquela música (ex.: "🎵 2. ANUNCIAÇÃO") e clique em 📍 **Ligar ao trecho visível**.
- Depois de ligada, **selecionar a música leva o roteiro direto até o trecho dela**. Na lista, a música mostra o trecho ligado embaixo do nome. O ✕ desfaz a ligação.

> **Rotina de preparo sugerida:** para cada música → selecione → role o roteiro até ela → 📍 Ligar → escreva as anotações. No dia, é só seguir a sequência.

8 Tela, backup e segurança



- O **«** no topo do menu esquerdo encolhe a barra, que fica só com os ícones, e libera espaço. O **»** abre de novo.
- **Salvar backup** pergunta: 📦 **Com mídia** (projeto + todas as músicas, numeradas na ordem da sequência *01 - …, 02 - …*, e os efeitos) ou 📄 **Sem mídia** (só o projeto: sequência, roteiro, anotações, deixas e ajustes; arquivo pequeno). O .zip é salvo em **Documentos › Deixa - Backups**, e a pasta abre sozinha.
- **Abrir backup** restaura o espetáculo. Para levar a outro computador, use o backup **com mídia**. Um backup sem mídia aberto num computador sem os áudios avisa quantos faltam; é só importá-los de novo.
- **Pasta de dados** abre a pasta onde o Deixa guarda tudo.
- Com o Deixa aberto, o computador **não entra em suspensão nem apaga a tela**.

> **Antes de cada apresentação:** faça um ensaio completo. Toque cada música, dispare os efeitos, confira o equalizador e as anotações. Depois clique em ↺ **Limpar** para zerar os checks.

? O app mexe na qualidade do áudio?

Não. MP3, WAV, M4A, FLAC e OGG são **copiados exatamente como estão**, sem recompressão. Só formatos que o player não abre (WMA, AIFF, áudio de vídeo…) são convertidos, e sempre para **WAV sem compressão**. Com o equalizador zerado e o volume em 100%, o som sai igual ao arquivo original.

⌨ Atalhos

`Espaço`	Toca / pausa
`Esc`	Para todos os sons
`1` … `9`	Dispara os efeitos 1 a 9
Duplo clique	Renomeia música/efeito · zera faixa do equalizador

Os atalhos ficam desligados enquanto você digita no roteiro ou nas anotações.