

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
_____ Б. Ю. Ермолаев
01.09.2026

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ И
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

01.09.2026 № ПЗ-01
г. Ростов-на-Дону

1. Назначение и принятые решения

Записка определяет согласованную организацию офиса, материально-техническую базу и порядок обработки информации. Ответственный за административную и техническую часть — Ковалев Данил Петрович. Компания выполняет контроль защищённости, аттестационные работы и обслуживание СЗИ по группам «а», «б», «г», «е». Лицензируемая деятельность начинается после предоставления лицензии; оснащение и процедуры описываются для подготовки организации к работе.

Нормативная основа: Положение о лицензировании ТЗКИ, утверждённое ПП РФ № 79; формы приказа ФСТЭК от 12.01.2023 № 3; Перечень оборудования ФСТЭК от 10.08.2026; Методика оценки угроз от 05.02.2021. Оформление записки принято по ГОСТ Р 7.0.97-2025. Источники и разбор требований сохранены отдельно.

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301. Офис расположен на третьем этаже бизнес-центра. Полезная площадь — 96,80 м²; габарит внутри наружных стен — 12,00 × 8,40 м, включая 4,00 м² перегородок. Восемь работников пользуются шестью АРМ: четыре в рабочей комнате, один постоянный в серверной и одна автономная станция ввода для кратковременных операций. Постоянный компьютер в кабинете директора не предусмотрен.

2. Помещения и движение людей

№	Помещение	Размеры, м	Площадь, м²
01	Рабочая комната	6.00 × 3.20	19.20
02	Приёмная	3.00 × 3.20	9.60
03	Санитарно-бытовая комната	2.80 × 3.20	8.96
04	Серверная-лаборатория	3.00 × 3.20	9.60
05	Архив	2.00 × 3.20	6.40
06	Переговорная	3.00 × 3.20	9.60
07	Кабинет директора	3.70 × 3.20	11.84
08	Коридор	12.00 × 1.80	21.60

Из общего коридора здания вход ведёт непосредственно в коридор 08; из него доступны все семь помещений. Приёмная и кабинет директора относятся к зоне посетителей с сопровождением. Серверная, архив и переговорная имеют ограниченный доступ. Коридор шириной 1,80 м свободен от мебели; двери комнат имеют проём 0,90 м в свету, вход — 1,00 м. Дверь санузла раздвижная; остальные внутренние двери открываются внутрь комнат.

Внешние условия здания: действующий лифт, доступный вход и общая лестница относятся к бизнес-центру. На плане офиса показываются только граница аренды и примыкание к общей площадке. Наличие общей системы пожарной сигнализации и инженерных сетей принято исходным условием; характеристики всего здания не выводятся из схемы одного офиса.

3. Оснащение и размещение

Учётный код	Наименование	Количество	Помещение
ARM-01–04	АРМ общего контура	4	01
ARM-05	Защищённое рабочее место	1	04
ARM-06	Станция проверки носителей	1	04
SRV-01	Сервер	1	04
MFP-01	Локальное МФУ	1	04
UPS-01	Источник бесперебойного питания	1	04
SW-Z	Коммутатор защищённого контура	1	04
SW-O	Коммутатор общего контура	1	01
RTR-01	Маршрутизатор общего контура	1	01
BKP-A/B	Носители резервных копий	2	05
TR-IN/TR-OUT	Носители обмена	2	05
SAFE-01	Сейф	1	05
SHRED-01	Шредер	1	05
SKUD-01	СКУД	1 комплект	04,05,06
CCTV-01	Видеонаблюдение	1 комплект	01, 08
OAS-01	Охранно-пожарная сигнализация	1 комплект	01–08
AZ-01	Комплекс акустической защиты	1 комплект	06
KI-01	Комплект акустических измерений	1 комплект	01
KI-02	Комплект программного контроля	1 комплект	01

Подробные характеристики, функциональные модули и связь с перечнем ФСТЭК содержатся в спецификации № 44. ARM-01–04 и лабораторные программные средства размещаются в помещении 01; работа с действительными материалами заказчика выполняется в защищённом контуре. Комплект KI-01

хранится в шкафу САВ1, во время измерений переносится к объекту работ. Генератор AZ-01 и преобразователи закреплены в переговорной.

4. Автоматизированная система и ПО

Назначение: обработка договоров и результатов работ по ТЗКИ, организационной документации и иных персональных данных восьми работников и не более 500 представителей заказчиков. Специальные категории ПДн, биометрия и государственная тайна не обрабатываются.

На шести АРМ и сервере установлены Astra Linux Special Edition 1.8 и Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 в режиме локальной защиты. На SRV-01 размещены файловые каталоги ресурсов; используются штатные средства управления доступом, журналирования и резервного копирования ОС. ARM-01–04 относятся к общему контуру. ARM-05 подключён только к SW-Z и SRV-01. ARM-06 не подключён к сети; Light Agent, Wi-Fi и Bluetooth не используются.

Для принятой многопользовательской АС с различающимися правами доступа к несекретной информации выбран класс 1Д. Для ИСПДн принят уровень защищённости 4 при угрозах 3-го типа; исходные условия и обоснование приведены в акте № 1 от 01.09.2026. Класс АС и уровень защищённости ПДн — разные характеристики.

Программа	Установки	Назначение
Astra Linux Special Edition 1.8	7	ОС, именные учётные записи, управление доступом, журналирование
Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225	7	Локальная защита физических компьютеров и сервера; без Light Agent

В принятой конфигурации доступ и журналирование обеспечиваются ОС, антивирусная защита — KES, а защищённый контур физически изолирован. Съёмные резервные носители защищаются организационным режимом хранения.

5. Порядок работы с информацией

Вход в серверную — по именному списку и СКУД. Пользователь работает под личной учётной записью, получает только требуемые для его задач права. Пароль — не менее 12 символов; блокировка экрана после 5 минут бездействия; блокировка входа после 5 неудачных попыток с разблокированием администратором. Общие учётные записи запрещены.

Группы доступа: administration (Ковалев Д. П., отдельная административная запись), technical (Смирнов А. В., Тарасенко И. Н.), legal (Голованов Ф. А.), director (Ермолаев Б. Ю.). Техническая группа работает с материалами назначенных заказов; юридическая — с договорами и кадровыми данными; директор — с утверждением итоговых документов. Администратор получает технический доступ

для обслуживания; чтение содержимого вне задания не допускается. Работа на защищённом АРМ выполняется по очереди, по личным записям.

Носитель клиента регистрируется в журнале, проверяется на ARM-06 без сетевого подключения. Автозапуск отключён. После успешной проверки разрешённые файлы копируются на TR-IN, повторно проверяются на ARM-05 и переносятся в выделенный каталог заказа. Исходящие файлы передаются на TR-OUT по согласованию руководителя работ; факт передачи и получатель фиксируются. Конфиденциальные сведения не пересылаются через общий контур или личную почту.

Электронные документы хранятся на SRV-01 в каталогах /srv/secure/orders, /srv/secure/contracts, /srv/secure/personnel и /srv/secure/ord. Бумажные оригиналы — в SAFE-01 помещения 05. Временные рабочие копии на ARM-05 удаляются после сохранения результата на сервер. Срок хранения определяется видом документа, договором и номенклатурой дел; для журналов технического контроля принят срок один год.

Носители ВКР-А/В (по 2 ТБ) хранятся в отдельных секциях SAFE-01; к серверу подключён только носитель текущего задания копирования. TR-IN и TR-OUT используются отдельно для ввода и выдачи. У каждого носителя учётный номер; выдача, возврат, очистка и уничтожение регистрируются. Ключи от сейфа находятся у Ковалева Д. П.; резервный комплект — в опечатанном конверте у директора.

Печать и сканирование конфиденциальных материалов выполняются на MFP-01, подключённом по USB к ARM-05. Сетевые интерфейсы МФУ отключены. Работник проверяет получателя и число экземпляров, немедленно забирает оригиналы и отпечатки, проверяет отсутствие бумаги в лотке. Скан сохраняется непосредственно в разрешённый каталог. Бракованная бумага уничтожается SHRED-01; копирование в приёмной запрещено.

Удаление выполняет ответственный после проверки срока хранения и наличия законного основания. Очистка временных файлов и носителей фиксируется в журнале; для вывода SSD из эксплуатации используется поддерживаемая устройством команда sanitize/secure erase с проверкой результата. Обычное удаление файла и форматирование не признаются гарантированным уничтожением. Если проверить очистку нельзя, носитель направляется на физическое уничтожение. Сроки ротации резервных копий учитываются отдельно.

Неисправный или выведенный из использования носитель отключается, получает отметку «к уничтожению» и хранится в сейфе до оформления акта. Комиссия из Ковалева Д. П. и Смирнова А. В. фиксирует номер, основание, способ и результат. Уничтожение выполняется специализированной организацией по акту либо штатным предназначенным для соответствующего типа носителя устройством. Бумажный шредер для SSD и HDD не используется.

6. Обеспечение безопасности и восстановления

Защищённый контур не имеет маршрута в сеть общего пользования. SW-Z физически отделён от SW-O/RTR-01. Встроенные средства Astra Linux обеспечивают разграничение прав; ведутся журналы входов, отказов доступа и административных действий. USB-порты разрешены только на ARM-05/06 для учтённых носителей. Отладочные и неиспользуемые службы отключены. В конце работы пользователь завершает сеанс и сдаёт носители.

KES Linux 12.4.0.1225 работает в локальном режиме на семи узлах. Проверка по доступу включена; полное сканирование — каждую пятницу в 18:00. На ARM-06 проверяется каждый входящий носитель. Обновления загружаются в общем контуре с ресурса изготовителя, проверяются по подписи/контрольным данным и переносятся по процедуре контролируемого ввода; Ковалев ежедневно проверяет актуальность баз. При обнаружении файл помещается в карантин, перенос блокируется и создаётся запись об инциденте.

В 18:30 каждый рабочий день выполняется резервное копирование каталогов и конфигураций на ВКР-А либо ВКР-В с чередованием по дням. Хранятся 10 дневных и 4 недельных снимка при достаточной ёмкости, затем удаляются самые старые допустимые копии. В журнал вносятся результат, объём и носитель. Первого рабочего дня месяца выполняется тест восстановления отдельного файла в тестовый каталог. Цель восстановления: не более одного рабочего дня потери данных и восстановление до четырёх рабочих часов при исправном резервном носителе. UPS-01 питает сервер и SW-Z; при достижении порога разряда запускается корректное завершение работы. RAID1 не заменяет резервное копирование.

Обнаружив сбой, вредоносный файл или нарушение доступа, работник прекращает операцию и сообщает Ковалеву. Затронутый узел отключается от сети, сохраняются журналы и описание события. Возобновление работы разрешается после устранения причины и проверки целостности. Инженеры не проводят пентест общего контура или внешних адресов без задания; испытания проводятся на выделенном стенде или согласованном объекте заказчика.

7. Ответственность и эксплуатация

Ответственный	Обязанности
Ермолаев Б. Ю.	Утверждает документы, состав допуска и начало работ.
Ковалев Д. П.	Эксплуатация, доступ, резервные копии, оснащение, инструктаж и устранение инцидентов.
Голованов Ф. А.	Организация обработки ПДн, договоры, правовые основания хранения.
Смирнов А. В.; Тарасенко И. Н.	Работы по назначенным заказам, проверка средств, соблюдение порядка обращения с носителями.

Ежедневно проверяются состояние сигнализации, отсутствие препятствий на проходах, результаты резервного копирования и актуальность антивирусных баз. Ежедневно проверяются журналы доступа и состояние ИБП. Ежемесячно проводится пробное восстановление; ежеквартально — внутренний контроль состояния защиты. Перед измерениями проверяется состояние и срок поверки каждого измерительного модуля; неисправный или просроченный прибор не допускается к работам.

8. Приложения и данные для Visio

С запиской согласованы документы № 8–10, 25–29, 34–36 и 39–46. Документ № 40 содержит координаты стен, дверей, окон, мебели, оборудования и условных знаков. В Visio используется масштаб 1:50; вся геометрия вводится в метрах без ручного изменения площадей. Документы № 41–43 содержат допуск и журналы, № 44 — спецификацию, № 45–46 — акты передачи. Подписи ставятся участниками после проверки своего комплекта.

Технический специалист _____ Ковалев Д. П.