MOOG MESSENGER · FICHE SON

LUCKY MAN LEAD

●●○ DÉDUIT

LEAD · PROG · 70S · GLIDE

EMERSON, LAKE & PALMER | Lucky Man | 1970 | solo de Moog improvisé de la fin (≈ 3:50 → fin) | Original : Moog modulaire de Keith Emerson

Lead chantant de deux carrés légèrement désaccordés, filtre à demi ouvert et **GLIDE** très présent, avec un vibrato ajouté à la molette. Le Messenger étant monophonique et de même lignée, la traduction est directe.

OSCILLATORS

- OCTAVE 1 : ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 1 : **1:15** — SQUARE
- TUNE : 12:00
- SUB WAVE : MIN — TRIANGLE
- OCTAVE 2 : ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 2 : **1:15** — SQUARE
- OSC 2 FREQ : **12:10**
- MOD AMOUNT : 12:00
- MOD DESTINATION : ● 1→2 FM ○ F ENV→OSC 2 FREQ ○ F ENV→OSC 2 WAVE ○ F ENV→SUB WAVE
- SYNC 1→2 : OFF

LFO 1

- RATE : 12:00
- DEPTH : 12:00
- WAVE : ● TRI ○ SAW ○ RAMP ○ SQUARE
- DESTINATION : ● CUTOFF ○ OSC 2 FREQ ○ OSC 1 WAVE ○ SUB WAVE
- SYNC : OFF
- KB RESET : OFF

MIXER

- OSC 1 : **3:00**
- OSC 2 : **3:00**
- SUB OSC : MIN
- NOISE : MIN

FILTER

- FB / EXT IN : MIN
- CUTOFF : **12:30**
- EG AMOUNT : **1:00**
- OSC 2 → CUTOFF : MIN
- RESONANCE : **9:00**
- RES BASS : OFF
- KB TRACKING : ON
- MODE : ● **4P LOW PASS** ○ 2P LOW PASS ○ BAND PASS ○ HIGH PASS

ENVELOPES

FILTER ENVELOPE

- ATTACK : **MIN**
- DECAY : **1:00**
- SUSTAIN : **2:00**
- RELEASE : **10:00**
- F ENV VEL : OFF
- F ENV LOOP : OFF

AMPLITUDE ENVELOPE

- ATTACK : **7:30**
- DECAY : **12:00**
- SUSTAIN : **MAX**
- RELEASE : **10:30**
- A ENV VEL : OFF
- A ENV LOOP : OFF

MULTI-TRIG : OFF

LEFT-HAND CONTROLLER

- GLIDE : **1:00**
- LFO 2 RATE : **1:00**
- LFO 2 DEST : PITCH / CUTOFF / AMP
- MOD WHEEL : **20 %**
- KB OCTAVE : ○○●○○ 0

MODULATIONS & SETTINGS

GLIDE CONFIG (CONFIG 1.3)	PGM 14 **Exponential**, Legato Glide et Gated Glide éteints

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **WAVESHAPE 1** et **WAVESHAPE 2** sur le carré (≈ 1:15), les deux **OCTAVE** sur 8'.

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi : chercher un battement lent (≈ 1 à 2 par seconde).

04 **MIXER** : **OSC 1** et **OSC 2** à 3:00.

05 **FILTER** en 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 12:30, petite **RESONANCE**, **EG AMOUNT** juste au-dessus de midi, **KB TRACKING** ON.

06 **GLIDE** vers 1:00, puis **SETTINGS** → **CONFIG** (PGM 16) → page 1, PGM 3 → PGM 14 (exponentiel).

07 Vibrato : **LFO 2 DEST** sur PITCH, **LFO 2 RATE** ≈ 1:00, molette **MOD** à environ 20 %.

AJUSTER À L'OREILLE

› Glissés trop lents ou trop rapides : **GLIDE** par pas de ½ heure.

› Son trop « bouché » : **CUTOFF** vers 1:30 ; trop agressif : **WAVESHAPE** vers la scie (midi).

› Vibrato : viser ≈ 5-6 Hz, à caler à l'oreille (calibration **LFO 2 RATE** à faire).

JEU

› Registre aigu : **KB OCTAVE** +1, jouer legato pour enchaîner les glissés.

› Lâcher de longues notes tenues puis monter la molette pour le vibrato.

› Le **PITCH** wheel (±7 demi-tons par défaut) pour les inflexions.

SOURCES Syntorial, preset recipe « Lucky Man lead » (carrés désaccordés + glide) : syntorial.com/preset-recipe/emerson-lake-and-palmer-lucky-man-lead · Forum Moog, « Help me please! Emerson Lake and Palmer » (modulaire, portamento logarithmique) : forum.moogmusic.com/t/help-me-please-emerson-lake-and-palmer/652

SYNTHKNOWLEDGE · gris = valeur neutre (patch INIT), noir = réglage de la fiche