
PRECIOUS LEAD

●○○ APPROXIMATION

LEAD · SYNTHPOP · 2000S · RIFF · DELAY

DEPECHE MODE | Precious | 2005 | motif principal qui tourne sur tout le morceau | Original : non documenté (motif déjà présent sur la démo de Martin Gore)

Le motif cristallin qui porte le morceau : un son pincé entre le piano et la cloche, une attaque claire qui s'éteint en douceur, et un delay calé sur le tempo qui fait rebondir les notes. Aucune source ne nomme l'instrument : approximation.



PROGRAM EDIT

MULTI ENGINE (BOUTON 10)	Mod Decay ≈ −20 % : l'éclat de l'attaque retombe vite
AMP VELOCITY (BOUTON 8)	≈ 70 : nuances au toucher, comme un piano

POUR L'OBTENIR

01 Programme init (201 à 500), **VOICE MODE** POLY, **TEMPO** 105 BPM.

02 **MULTI ENGINE** : VPM, **TYPE** Sin3, **SHAPE** 380 : l'éclat cristallin.

03 **VCO 1** : TRI 8'. **VCO 2** : SAW 8', **PITCH** +5 cents. **MIXER** : **MULTI** 900, **VCO 1** 650, **VCO 2** 300.

04 **FILTER** : **CUTOFF** 760, **RESONANCE** 60, **KEYTRACK** 50 %. **EG** sur CUTOFF : **DECAY** 260, **EG INT** +25 %.

05 **AMP EG** : **ATTACK** 0, **DECAY** 720, **SUSTAIN** 120, **RELEASE** 420.

06 **DELAY** Stereo BPM (**DEPTH** 30 %), **TIME** réglé à l'oreille sur la croche pointée. **REVERB** Hall 28 %.

07 PROGRAM EDIT : Mod Decay et Amp Velocity (cadre PROGRAM EDIT).

AJUSTER À L'OREILLE

- Trop « cloche », pas assez piano : **SHAPE** du MULTI vers 250 et **VCO 1** vers 800.
- Trop terne : **SHAPE** vers 500 ou **CUTOFF** vers 880.
- Les échos brouillent le motif : **DEPTH** du delay vers 20 % ou **TIME** sur la croche.
- Notes trop courtes : **SUSTAIN** de l'**AMP EG** vers 250.

JEU


- Motif à une note à la fois, régulier, main droite : le delay remplit les silences.
- Toucher souple : la vélocité donne la respiration d'un vrai clavier.

PRECIOUS LEAD

●○○ APPROXIMATION

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

AMP EG A 0 · D 720 · S 120 · R 420



EG → CUTOFF A 0 · D 260 · INT +25 %



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : ENTRE PIANO ET CLOCHE

Le motif est décrit comme un motif de piano dans une retranscription d'interview[1], mais rien ne dit sur quel instrument il est joué. On vise ce caractère : le **VPM** en Sin3[a] pour l'éclat, le **triangle** pour un corps doux et une pointe de **scie** désaccordée pour un peu de chaleur.

LES ENVELOPPES : UNE NOTE QUI S'ÉTEINT

Attaque nulle, **DECAY** long et **SUSTAIN** presque nul : la note se comporte comme une corde frappée, elle décroît même si on garde la touche. Le **RELEASE** laisse la queue de note se mêler à la suivante. Le Mod Decay du VPM fait retomber l'éclat plus vite que le volume : c'est ce qui sonne « frappé ».

LE FILTRE : OUVERT, JUSTE UN COUP

CUTOFF assez haut : le son doit rester limpide. Le petit coup d'**EG** (+25 %) souligne chaque attaque, comme le marteau d'un piano, puis le timbre s'adoucit. **KEYTRACK** à 50 % garde le motif homogène sur toute son étendue.

L'ESPACE : LE DELAY SUR LE TEMPO

Le morceau tourne à 105 BPM[2] : le **DELAY** en mode BPM renvoie des échos calés sur le tempo, qui font rebondir le motif et lui donnent son côté hypnotique. La reverb Hall l'éloigne un peu, dans l'esprit du son ample de l'album, que Keyboard rapprochait de Violator[1].

D'OÙ ÇA VIENT

Original : non documenté (motif déjà présent sur la démo de Martin Gore)

Confiance : ●○○ APPROXIMATION Rien de spécifique trouvé : reconstitution d'après le style, l'époque et le genre.

- Documenté[1] : Martin Gore explique que le motif principal était déjà sur la démo et est resté intact sur le disque (le mot « piano » est un ajout entre crochets de la retranscription).
- Documenté[1] : matériel du studio cité dans l'article (Nord Lead 2, MS-20, trois ARP 2600, VCS3, Juno-106…), sans lien avec ce motif.
- Documenté[2] : tempo 105 BPM, ré bémol majeur ; selon Ben Hillier la démo était déjà « assez proche » de la version finale.
- Reconstitué : instrument et patch entièrement reconstruits d'après le caractère du son. Confiance 1.

SOURCES

[1] **2005-11-xx Keyboard, Depeche Mode** DM Live Wiki
dmlive.wiki/wiki/2005-11-xx_Keyboard_-_Depeche_Mode ↗ · retranscription de l'article de Steve Fortner, Keyboard, novembre 2005

[2] **Precious** DM Live Wiki
dmlive.wiki/wiki/Precious ↗ · tempo, tonalité, crédits, citation de Ben Hillier sur la démo

a Selon le manuel du XD (p. 19) : porteuse sinus et modulateur à la 3e harmonique. On obtient un son clair, légèrement métallique, de la famille des pianos électriques FM.