MOOG MESSENGER · FICHE SON

LUCKY MAN LEAD

●●○ DÉDUIT

LEAD · PROG · 70S · GLIDE

EMERSON, LAKE & PALMER | Lucky Man | 1970 | solo de Moog improvisé de la fin (≈ 3:50 → fin) | Original : Moog modulaire de Keith Emerson

Lead chantant de deux carrés légèrement désaccordés, filtre à demi ouvert et **GLIDE** très présent, avec un vibrato ajouté à la molette. Le Messenger étant monophonique et de même lignée, la traduction est directe.

OSCILLATORS

- OCTAVE 1: ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 1: **1:15** — SQUARE
- TUNE: 12:00
- SUB WAVE: MIN — TRIANGLE
- OCTAVE 2: ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 2: **1:15** — SQUARE
- OSC 2 FREQ: **12:10**
- MOD AMOUNT: 12:00
- MOD DESTINATION: ● 1→2 FM ○ F ENV→OSC 2 FREQ ○ F ENV→OSC 2 WAVE ○ F ENV→SUB WAVE
- SYNC 1→2: OFF

LFO 1

- RATE: 12:00
- DEPTH: 12:00
- WAVE: ● TRI ○ SAW ○ RAMP ○ SQUARE
- DESTINATION: ● CUTOFF ○ OSC 2 FREQ ○ OSC 1 WAVE ○ SUB WAVE
- SYNC: OFF
- KB RESET: OFF

MIXER

- OSC 1: **3:00**
- OSC 2: **3:00**
- SUB OSC: MIN
- NOISE: MIN

FILTER

- FB / EXT IN: MIN
- CUTOFF: **12:30**
- EG AMOUNT: **1:00**
- OSC 2 → CUTOFF: MIN
- RESONANCE: **9:00**
- RES BASS: OFF
- KB TRACKING: ON
- MODE: ● **4P LOW PASS** ○ 2P LOW PASS ○ BAND PASS ○ HIGH PASS

ENVELOPES

FILTER ENVELOPE

- ATTACK: **MIN**
- DECAY: **1:00**
- SUSTAIN: **2:00**
- RELEASE: **10:00**
- F ENV VEL: OFF
- F ENV LOOP: OFF

AMPLITUDE ENVELOPE

- ATTACK: **7:30**
- DECAY: **12:00**
- SUSTAIN: **MAX**
- RELEASE: **10:30**
- A ENV VEL: OFF
- A ENV LOOP: OFF

- MULTI-TRIG: OFF

LEFT-HAND CONTROLLER

- GLIDE: **1:00**
- LFO 2 RATE: **1:00**
- LFO 2 DEST: PITCH / CUTOFF / AMP
- MOD WHEEL: **20 %**
- KB OCTAVE: ○○●○○ 0

MODULATIONS & SETTINGS

GLIDE CONFIG (CONFIG 1.3)	PGM 14 **Exponential** — Legato Glide et Gated Glide éteints

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **WAVESHAPE 1** et **WAVESHAPE 2** sur le carré (≈ 1:15), les deux **OCTAVE** sur 8'.

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi : chercher un battement lent (≈ 1 à 2 par seconde).

04 **MIXER** : **OSC 1** et **OSC 2** à 3:00.

05 **FILTER** en 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 12:30, petite **RESONANCE**, **EG AMOUNT** juste au-dessus de midi, **KB TRACKING** ON.

06 **GLIDE** vers 1:00, puis **SETTINGS** → **CONFIG** (PGM 16) → page 1, PGM 3 → PGM 14 (exponentiel).

07 Vibrato : **LFO 2 DEST** sur PITCH, **LFO 2 RATE** ≈ 1:00, molette **MOD** à environ 20 %.

AJUSTER À L'OREILLE

- Glissés trop lents ou trop rapides : **GLIDE** par pas de ½ heure.
- Son trop « bouché » : **CUTOFF** vers 1:30 ; trop agressif : **WAVESHAPE** vers la scie (midi).
- Vibrato : viser ≈ 5-6 Hz, à caler à l'oreille (calibration **LFO 2 RATE** à faire).

JEU

- Registre aigu : **KB OCTAVE** +1, jouer legato pour enchaîner les glissés.
- Lâcher de longues notes tenues puis monter la molette pour le vibrato.
- Le **PITCH** wheel (±7 demi-tons par défaut) pour les inflexions.

SOURCES Syntorial — preset recipe « Lucky Man lead » (carrés désaccordés + glide) : syntorial.com/preset-recipe/emerson-lake-and-palmer-lucky-man-lead · Forum Moog — « Help me please! Emerson Lake and Palmer » (modulaire, portamento logarithmique) : forum.moogmusic.com/t/help-me-please-emerson-lake-and-palmer/652

SYNTHKNOWLEDGE · gris = valeur neutre (patch INIT), noir = réglage de la fiche