

# Keepalived 配置文件解释

Keepalived的所有配置都在一个配置文件里面,主要分为三类:

- 全局配置
- VRRPD配置
- LVS 配置

配置文件是以配置块的形式存在,每个配置块都在一个闭合的{}范围内,所以编辑的时候需要注意大括号的闭合问题。#和! 开头都是注释。

## 全局配置

全局配置是对整个 Keepalived 生效的配置,一个典型的配置如下:

## VRRPD配置

9

√RRPD 的配置是 Keepalived 比较重要的配置,主要分为两个部分 VRRP 同步组和 VRRP实例,也就是想要使用 VRRP 进行高可用选举,那么就一定需要配置一个VRRP实例,在实例中来定义 VIP、服务器角色等。

#### **VRRP Sync Groups**

不使用Sync Group的话,如果机器(或者说router)有两个网段,一个内网一个外网,每个网段开启一个VRRP实例,假设VRRP配置为检查内网,那么当外网出现问题时,VRRPD认为自己仍然健康,那么不会发生Master和Backup的切换,从而导致了问题。Sync group就是为了解决这个问题,可以把两个实例都放进一个Sync Group,这样的话,group里面任何一个实例出现问题都会发生切换。

```
vrrp_sync_group VG_1{ #监控多个网段的实例
group {
     VI_1 #实例名
     VI_2
      . . . . . .
}
notify_master /path/xx.sh
                             #指定当切换到master时, 执行的脚本
netify_backup /path/xx.sh
                             #指定当切换到backup时, 执行的脚本
notify_fault "path/xx.sh VG_1"
                             #故障时执行的脚本
notify /path/xx.sh
            #使用global_defs中提供的邮件地址和smtp服务器发送邮件通知
smtp_alert
}
```

#### VRRP实例 (instance) 配置

VRRP实例就表示在上面开启了VRRP协议,这个实例说明了VRRP的一些特征,比如主从,VRID等,可以在每个interface上开启一个实例。

```
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER  #指定实例初始状态,实际的MASTER和BACKUP是选举决定的。
    interface eth0  #指定实例绑定的网卡
    virtual_router_id 51 #设置VRID标记,多个集群不能重复(0..255)
    priority 100  #设置优先级,优先级高的会被竞选为Master,Master要高于BACKUP至少50
```

```
•
```

```
advert int 1
                     #检查的时间间隔,默认1s
                     #设置为不抢占,说明:这个配置只能在BACKUP主机上面设置
   nopreempt
   preempt_delay
                     #抢占延迟,默认5分钟
   debug
                     #debug级别
   authentication {
                     #设置认证
      auth_type PASS #认证方式,支持PASS和AH,官方建议使用PASS
      auth_pass 1111
                     #认证的密码
   }
   virtual_ipaddress {
      #设置VIP,可以设置多个,用于切换时的地址绑定。
      格式: #<IPADDR>/<MASK> brd <IPADDR> dev <STRING> scope <SCOPT> label <LABE
      192.168.200.16/24 dev eth0 label eth0:1
      192.168.200.17/24 dev eth1 label eth1:1
      192.168.200.18
   }
}
```

### LVS 配置

虚拟服务器virtual\_server定义块, 虚拟服务器定义是keepalived框架最重要的项目了, 是keepalived.conf必不可少的部分。 该部分是用来管理LVS的, 是实现keepalive和LVS相结合的模块。ipvsadm命令可以实现的管理在这里都可以通过参数配置实现, 注意: real\_server是被包含在viyual server模块中的, 是子模块。

```
real_server 192.168.200.5 23 {
                                 //RS的真实IP地址
          weight 1 #默认为1,0为失效
          inhibit_on_failure #在服务器健康检查失效时,将其设为0,而不是直接从ipvs中删除
          notify_up <string> | <quoted-string> #在检测到server up后执行脚本
          notify_down <string> | <quoted-string> #在检测到server down后执行脚本
                           //常用
TCP_CHECK {
          connect timeout 3 #连接超时时间
          nb_get_retry 3 #重连次数
          delay_before_retry 3 #重连间隔时间
          connect_port 23 #健康检查的端口的端口
          bindto <ip>
HTTP_GET | SSL_GET{
                         //不常用
   url{ #检查url,可以指定多个
       path /
       digest <string> #检查后的摘要信息
       status_code 200 #检查的返回状态码
      }
   connect_port <port>
   bindto <IPADD>
   connect_timeout 5
   nb_get_retry 3
   delay_before_retry 2
   }
SMTP_CHECK{
                        //不常用
   host{
   connect_ip <IP ADDRESS>
   connect_port <port> #默认检查25端口
   bindto <IP ADDRESS>
```