


LVS负载均衡DR模式实现

Post 2019-04-17 17:09 Read 1321 Comment 0

LVS负载均衡之DR模式配置

DR 模式架构图:





操作步骤

实验环境准备: (centos7平台)

hostname	IPaddress	说明
router	外网: 192.168.1.31 内网: 10.10.10.120	路由器
lvs-director	内网: 10.10.10.110	LVS 调度器 (Director)
web01	内网: 10.10.10.11 VIP: 10.10.10.110	RS1 (后端真实服务器)
web02	内网: 10.10.10.12 VIP: 10.10.10.110	RS2 (后端真实服务器)
client	外网: 192.168.1.35	用来测试 (可有可无)

所有服务器上配置

```
# systemctl stop firewalld //关闭防火墙

# sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux //关闭selinux, 重启生效

# setenforce 0 //关闭selinux, 临时生效

# ntpdate 0.centos.pool.ntp.org //时间同步
注意: realserver的网关需要指向DIP
```

步骤一: 配置 router

1) 打开 ip_forward

```
[root@router ~]# vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@router ~]# sysctl -p
```

)添加防火墙规则,指定客户端进来的规则,(此处使用 iptables 做的,也可以换成 firewalld来做)

```
[root@router ~]# iptables -F
[root@router ~]# yum install iptables-services iptables
[root@router ~]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i ens33 -j DNAT --to-destination 10.10.10.110  //这条表示从 e
[root@router ~]#
[root@router ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -o ens37 -j SNAT --to-source 10.10.10.120  //这条表示 (为了客户如果不加这条的话,也可以在LVS 调度器上添加路由(route add default gw 10.10.10.120 指一个网关回去,因为 DNAT 的目标机器需要一个网关才能回给 client)
[root@router ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
[root@router ~]# systemctl start iptables.service
[root@router ~]# systemctl enable iptables.service
```

步骤二:配置 LVS 调度器

1) 安装ipvsadm

[root@lvs-director ~]# yum install ipvsadm -y

2) 配置调度规则

3) 保存在文件中,设置为开机启动

```
[root@lvs-director ~]#
[root@lvs-director ~]# ipvsadm -Sn > /etc/sysconfig/ipvsadm
[root@lvs-director ~]# systemctl start ipvsadm
[root@lvs-director ~]# systemctl enable ipvsadm
```

4) 由于下面会在 web服务器上面添加一个子接口 lo:0 10.10.10.110网卡,这样就会到导致 lvs 调度器过去的包可以成果过去,但是不会回来,因为回来时它会直接查找自己的 lo:0的10.10.10.110。所以需要加一个子接口 掩码给到 255.255.255.128。

[root@lvs-director ~]# ifconfig ens33:0 10.10.10.111 netmask 255.255.255.128

注意:如果用掩码 255.255.255.0 还是会出现ping 不通的情况,因为ping的时候 10.10.10.10.10.10.10.111掩码相同,优先级一样。 而用225.225.225.128路由选择会优先使用10.10.10.111去ping

步骤三:配置realserver

在 realserver (web01和web02) 上安装 nginx, 并在不同的 web 服务器上建立不同的主页内容(方便测试), 并启动。

1) 在 web01 服务器配置

```
[root@web01 ~]# yum install nginx -y
[root@web01 ~]# echo "`hostname` `ifconfig ens33 |sed -n 's#.*inet \(.*\)netmask.*#\1#p'`" > /usr/share/nginx/html/index.html
[root@web01 ~]# systemctl start nginx
[root@web01 ~]# systemctl enable nginx
```

2) 在 web02 服务器配置

```
[roo
[roo
```

```
[root@web02 ~]# yum install nginx -y
[root@web02 ~]# echo "`hostname` `ifconfig ens33 |sed -n 's#.*inet \(.*\)netmask.*#\1#p'`" > /usr/share/nginx/html/index.html
[root@web02 ~]# systemctl start nginx
[root@web02 ~]# systemctl enable nginx
```

- 3)添加vip (不论后端有几个web服务器,都需要做)
- # ifconfig lo:0 10.10.10.110 netmask 255.255.255.255 //注意掩码为4个255,想永久生效,可以写一个 ifcfg-lo:0 的网卡配置文件即可。


最好不要写成 ifconfig lo:0 10.10.10.110/32 的形式,用ifconfig 查掩码会出现四个0。

这一步是非常重要的,因为路由方式扔过来的包,目标 IP 不变,也就是说还是 10.10.10.120,只是通过找 10.10.10.11 或 10.10.10.12 的 MAC 地址扔过来的。

所以 web 服务器上也需要有一个 10.10.10.120 这个 IP 来解析;用 lo 网卡来虚拟就是为了尽量不要与 lvs 网卡造成 ARP 广播问题。 这里 netmask 为什么是4个 255,而不是 255.255.255.0?

如果为 255.255.255.0, 那么 10.10.10.0/24 整个网络都无法和web服务器通讯。

- 4) 真实服务器把默认路由指向 router 同物理网段的 IP,可以临时加也可以直接写在配置文件里面,这里上面的环境准备已经写在了配置文件。 (web1 和 web2 都需要做) 临时加示例:
 - # route add default gw 10.10.10.120
- 5) 抑制 web 服务器上 IP 冲突问题 (web1 和 web2 都需要做)



步骤四:在客户机上测试

```
[root@client ~]# curl 192.168.1.31
web01 10.10.10.11
[root@client ~]# curl 192.168.1.31
web02 10.10.10.12
[root@client ~]# curl 192.168.1.31
web01 10.10.10.11
[root@client ~]# curl 192.168.1.31
web02 10.10.10.12
```



从测试结果可以看出,轮循调度给后端web服务器了。至此dr模式就完成了。

LVS 概念篇参考 ->点我

NAT 模式实现参考 ->点我