

Guía del alfabeto para la cámara

Cómo hacer cada letra para que «Lee mi mano» de Code4All la reconozca.

Antes de empezar

- Usa una sola mano y que se vea entera, con la muñeca dentro de la imagen.
- Dedos hacia arriba y la muñeca abajo. Solo la P y la Q se hacen con la mano apuntando hacia abajo.
- Ponte a un brazo de distancia de la cámara: que la mano se vea grande, no como un punto al fondo.
- Busca buena luz de frente y, si puedes, un fondo liso. A contraluz la cámara no distingue los dedos.
- Sostén cada letra quieta unos 2 segundos. La cámara mira una foto cada medio segundo y la letra cuenta cuando sale igual 4 veces seguidas.
- Para repetir una letra, como la «rr» de «perro», baja la mano un momento y vuelve a subirla.

Cómo leer cada ficha

- Estirado: el dedo recto. Doblado a medias, en gancho: doblado por la mitad, sin cerrarlo. Recogido: cerrado sobre la palma.
- El pulgar se mide por lo que se aparta del costado de la mano: pegado, un poco separado o bien separado hacia el lado. A veces va cruzado por delante de la palma.
- Si la cámara lee otra letra, la ficha dice qué corregir. Es la misma pista que da la pantalla mientras practicas.

Esta guía describe lo que la cámara de Code4All sabe medir: una aproximación del alfabeto manual letra a letra. No es una referencia de Lengua de Señas Colombiana, que tiene gramática propia y no se construye deletreando. La J, la Ñ y la Z llevan movimiento y no se pueden reconocer en una foto. Para la cámara se hacen igual: C y O, H y U.

Las letras, una a una

A



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.

B



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: estirado.
Meñique: estirado.
Pulgar: doblado sobre la palma, hacia el meñique.
Los dedos estirados, juntos.

C



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: doblado a medias, en gancho.
Anular: doblado a medias, en gancho.
Meñique: doblado a medias, en gancho.
Pulgar: un poco separado de la mano.

Para la cámara es igual que la O: no las distingue.

D



Índice: estirado.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: un poco separado de la mano.

Si lee G: Pega el pulgar a la mano.

E



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: doblado sobre la palma, hacia el meñique.

Si lee S: Pega el pulgar a la mano.

F



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: estirado.
Anular: estirado.
Meñique: estirado.
Pulgar: un poco separado de la mano.
Separa un poco los dedos estirados.

G



Índice: estirado.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.

Si lee D: Separa el pulgar de la mano.

Si lee L: Junta más los dedos estirados.

H



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.
Los dedos estirados, juntos.

Para la cámara es igual que la U: no las distingue.

Si lee R: Separa el índice del corazón.

Si lee V: Junta más los dedos estirados.

I



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: estirado.
Pulgar: pegado al costado de la mano.

J



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: estirado.
Pulgar: pegado al costado de la mano.

Lleva movimiento: la cámara no la reconoce. Escríbela con el teclado.

K



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.
Separa un poco los dedos estirados.

L



Índice: estirado.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.
Abre el pulgar y el índice en ángulo.

Si lee G: Separa más los dedos estirados.

M



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: doblado a medias, en gancho.
Anular: doblado a medias, en gancho.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: doblado sobre la palma, hacia el meñique.

Si lee N: Estira más el anular.

N



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: doblado a medias, en gancho.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: doblado sobre la palma, hacia el meñique.

Si lee M: Recoge el anular.

Ñ



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: doblado a medias, en gancho.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: doblado sobre la palma, hacia el meñique.

Lleva movimiento: la cámara no la reconoce. Escríbela con el teclado.

O



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: doblado a medias, en gancho.
Anular: doblado a medias, en gancho.
Meñique: doblado a medias, en gancho.
Pulgar: un poco separado de la mano.

Para la cámara es igual que la C: no las distingue.

P



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.
Separa un poco los dedos estirados.
La mano apunta hacia abajo: la muñeca queda arriba.

Q



Índice: estirado.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.
La mano apunta hacia abajo: la muñeca queda arriba.

R



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.
Cruza el índice sobre el corazón.

Si lee H: Cruza el índice sobre el corazón.

Si lee U: Cruza el índice sobre el corazón.

S



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: cruzado por delante de los dedos.

Si lee E: Separa el pulgar de la mano.

Si lee T: Recoge el índice.

T



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: cruzado por delante de los dedos.

Si lee S: Estira más el índice.

U



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.
Los dedos estirados, juntos.

Para la cámara es igual que la H: no las distingue.

Si lee R: Separa el índice del corazón.

Si lee V: Junta más los dedos estirados.

V



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.
Abre bien los dedos estirados, en V.

Si lee H: Separa más los dedos estirados.

Si lee U: Separa más los dedos estirados.

W



Índice: estirado.
Corazón: estirado.
Anular: estirado.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.
Separa un poco los dedos estirados.

X



Índice: doblado a medias, en gancho.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: recogido sobre la palma.
Pulgar: pegado al costado de la mano.

Y



Índice: recogido sobre la palma.
Corazón: recogido sobre la palma.
Anular: recogido sobre la palma.
Meñique: estirado.
Pulgar: bien separado, hacia el lado.
Abre el pulgar y el meñique en ángulo.

Z



Índice: estirado.

Corazón: recogido sobre la palma.

Anular: recogido sobre la palma.

Meñique: recogido sobre la palma.

Pulgar: pegado al costado de la mano.

Lleva movimiento: la cámara no la reconoce. Escríbela con el teclado.