使用百度地图 API 开发地图应用

知识解析

下载和配置百度地图 SDK


要使用百度地图 API,需要先访问 http://developer.baidu.com/map/index.php,根据其提示一步步申请开发者账号。

然后,下载百度地图服务的相关 SDK。下载地址:http://lbsyun.baidu.com/sdk/download。至少要下载基础地图和检索功能。如果要使用百度提供的定位功能而不是用 android 提供的定位功能,则需要下载定位功能 SDK。



然后需要对项目进行配置。以下是来自百度开发指南中的配置,按照这个步骤配置即可:

功能演示



操作实践

Eclipse 工程配置方法

第一步:在工程里新建 libs 文件夹,将开发包里的 baidumapapi_vX_X_X.jar 拷贝到 libs 根目录下,将 libBaiduMapSDK_vX_X_X.so 拷贝到 libs\armeabi 目录下(官网 demo 里已有这两个文件,如果要集成到自己的工程里,就需要自己添加),拷贝完成后的工程目录如

下图所示;



第二步: 在工程属性->Java Build Path->Libraries 中选择"Add External JARs",选定 baidumapapi vX X X.jar,确定后返回。

通过以上两步操作后,您就可以正常使用百度地图 SDK 为您提供的全部功能了。

注意:由于 adt 插件升级,若您使用 Eclipse adt 22 的话,需要对开发环境进行相应的设置,方法如下:

- 1. 在 Eclipse 中选中工程,右键选 Properties->Java Build Path->Order and Export 使 Android Private Libraries 处于勾选状态;
 - 2. Project -> clean-> clean all .

更 多 配 置 信 息 请 参 考 :

http://developer.baidu.com/map/index.php?title=androidsdk/guide/buildproject

这里需要特别注意的是,下载的 SDK 中,.so 文件需要跟你的模拟器相匹配,例如,你是用的是 x86 的 intel 模拟器,则需要拷贝 x86 目录下的 so 文件,并且文件夹名字也必须是 x86,如下图:



使用百度地图 SDK 开发应用

在 Layout 中使用百度地图的地图视图 MapView:

com.baidu.mapapi.map.MapView

manifest 文件中配置 API Key 和相关的访问权限

<application><meta-data

android:name=

"com.baidu.lbsapi.API KEY"

android:value="例

才申请的 API Key" /></application>

访问权限:

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

然后,在 Activity 的 onCreate()方法中,在使用 setContentView()设置 View 之前,需要先调用 SDKInitializer.initialize(getApplicationContext());来对百度地图 SDK 进行初始化,这步必须要做!

通过 BaiduMap 对象的方法,可以设置:

● setMapType(): 地图类型,卫星地图

● setTrafficEnabled(true): 是否打开实时交通状况视图

● setBaiduHeatMapEnabled(true): 是否打开热点地图

职业素质

在应用开发中,地图的应用非常广泛,尤其是基于 LBS 的应用越来越多的现在。那那所有地图服务的应用都是基本类似的。我们学会了百度地图之后呢,对于使用高德地图、腾讯地图也很容易上手。