# Centos7.5静默安装 ··· Oracle11g

- 一、关闭防火墙、SELinux和修改主机名(root用户):
  - 1. 查看防火墙状态: systemctl status firewalld
  - 2. 关闭防火墙: systemctl stop firewalld
  - 3. 关闭开机自启动防火墙服务: systemctl disable firewalld
- H4 ...
  - 4. 关闭SELinux: 修改 /etc/selinux/config 文件, 将 SELINUX=enforcing 改 为 SELINUX=disabled , 重启机器
  - 5. 修改主机名:修改 /etc/hosts 文件,添加IP和主机名
  - 二、安装oracle依赖包(root用户):
- 1 yum -y install gcc make binutils gcc-c++ compat-libstdc++-33
  elfutils-libelf-devel elfutils-libelf-devel-static elfutilslibelf-devel ksh libaio libaio-devel numactl-devel sysstat
  unixODBC unixODBC-devel pcre-devel libxp-devel libxp libXext

PS: 离线状态,可下载所需要的依赖包上传至服务器,进入依赖包目录下执行以下命令安装该目录下所有的依赖包

```
1 rpm -ivh *.rpm
2 rpm -Uvh *.rpm
```

# 三、创建oracle用户及其组(root用户):

- 1. 创建oracle属组: groupadd oinstall
- 2. 创建oracle附加属组: groupadd dba
- 3. 创建oracle并添加组: useradd -g oinstall -G dba oracle
- 4. 设置oracle登陆密码: passwd oracle

**H4** 

# 四、修改内核参数(root用户):

编辑 /etc/sysctl.conf 文件,添加以下内容:

```
H4
    io-max-nr = 1048576
    fs.file-max = 6815744
    kernel.shmall = 2097152
    kernel.shmmax = 1073741824
    kernel.shmmni = 4096
    kernel.sem = 250 32000 100 128
    net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
    net.core.rmem_default = 262144
    net.core.rmem_max = 4194304
    net.core.wmem_default = 262144
    net.core.wmem_default = 262144
    net.core.wmem_max = 1048576
```

执行 sysctl -p 使修改的参数生效;

# 五、修改用户的限制文件(root用户):

编辑 /etc/security/limits.conf 文件,添加以下内容:

```
H5 oracle soft nproc 2047
2 oracle hard nproc 16384
3 oracle soft nofile 1024
4 oracle hard nofile 65536
5 oracle soft stack 10240
```

# 六、修改/etc/pam.d/login文件(root用户):

添加以下内容:

```
1 session required /lib64/security/pam_limits.so
2 session required pam_limits.so
```

# 七、修改/etc/profile文件(root用户):

添加以下内容:

```
1  if [ $USER = "oracle" ]; then
2   if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
3   ulimit -p 16384
4   ulimit -n 65536
5   else
6   ulimit -u 16384 -n 65536
7   fi
8  fi
```

# 八、创建安装目录、修改目录权限(root用户):

1. 创建安装目录:

```
1 mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0 /u01/app/oracle/oradata
H4 /u01/app/oracle/fast_recovery_area /u01/app/oracle/oraInventory
```

2. 修改文件目录权限:

```
1 chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle
2 chmod -R 775 /u01/app/oracle
```

九、在/etc下创建oralnst.loc文件(root用户)

```
1 vim /etc/oraInst.loc
```

H4 添加内容:

```
1 inventory_loc=/u01/app/oracle/oraInventory
2 inst_group=oinstall
```

授权:

```
chown -R oracle:oinstall /etc/oraInst.loc
chmod -R 664 /etc/oraInst.loc
```

### 十、上传oracle的安装文件(root):

把oracle11g的安装文件放在/home/oracle目录里,并解压;

# 十一、编辑静默安装的响应文件(root用户):

静默安装修改的2个响应文件:db\_install.rsp 、dbca.rsp 都在解压后的database目录下的response目录里

1. 编辑安装数据库的响应文件:

H4 编辑db\_install.rsp文件,修改以下参数:

```
1 oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY
2 ORACLE_HOSTNAME=主机名
3 UNIX_GROUP_NAME=oinstall
4 INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oracle/oraInventory
5 SELECTED_LANGUAGES=en,zh_CN
6 ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0
7 ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
8 oracle.install.db.InstallEdition=EE
9 oracle.install.db.DBA_GROUP=dba
10 oracle.install.db.OPER_GROUP=dba
11 DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
```

# 2. 编辑安装实例的响应文件: 编辑dbca.rsp文件,修改以下参数:

以下每一行配置,都需要在"dbca.rsp"中逐行匹配修改

```
1 GDBNAME = "orcl"
2 SID = "orcl"
3 SYSPASSWORD = "oracle"
4 SYSTEMPASSWORD = "oracle"
5 SYSMANPASSWORD = "oracle"
6 DBSNMPPASSWORD = "oracle"
7 DATAFILEDESTINATION =/u01/app/oracle/oradata
8 RECOVERYAREADESTINATION=/u01/app/oracle/fast_recovery_area
9 CHARACTERSET = "ZHS16GBK"
10 TOTALMEMORY = "1000" —按需分配,单位是MB
```

### 十二、设置oracle用户的环境变量(oracle用户):

编辑 .bash\_profile 文件,添加以下内容:

**H4** 

```
1 export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
2 export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0
3 export ORACLE_SID=orcl
4 export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
5 export NLS_LANG="SIMPLIFIED CHINESE_CHINA".ZHS16GBK
```

使修改生效:

```
1 source .bash_profile
```

将目录 /home/oracle/database 所有者改为oracle (root用户):

```
1 chown -R oracle:oinstall /home/oracle/database
```

并且赋予读写执行权限(root用户):

```
1 Chmod -R 755 /home/oracle/database
```

### 十三、静默安装(oracle用户):

静默安装需要的3个响应文件:db\_install.rsp 、netca.rsp 、dbca.rsp 都在解压后的 database目录下的response目录里

1. 安装数据库:

**H4** 

按照提示: 在root用户下执行

```
1 /u01/app/oracle/product/11.2.0/root.sh
```

2. 创建监听:

```
执行 export DISPLAY=127.0.0.1:0.0
```

```
1 netca -silent -responseFile
   /home/oracle/database/response/netca.rsp
```

监听创建成功后,会在/u01/app/oracle/product/11.2.0/network/admin/ 中生成listener.ora和sqlnet.ora两个文件

3. 创建实例:

```
1 dbca -silent -responseFile
   /home/oracle/database/response/dbca.rsp
```

注:安装完后,重新启动Linux系统。

4. 配置listener.ora

配置tnsnames.ora

```
1  # tnsnames.ora Network Configuration File:
    /u01/app/oracle/product/11.2.0/network/admin/tnsnames.ora
2  # Generated by Oracle configuration tools.
3
4  ORCL =
5    (DESCRIPTION =
6          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.211.55.4)(PORT = 1521))
7          (CONNECT_DATA =
8           (SERVER = DEDICATED)
9          (SERVICE_NAME = orcl)
10          )
11         )
```

# 十四:设置开机启动(oracle用户)

编辑 /etc/oratab

1 orcl:/u01/app/oracle/product/11.2.0/:Y

编辑 vim /u01/app/oracle/product/11.2.0/bin/dbstart

```
1 ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME
```

通过dbstart启动实例:

```
1 cd /u01/app/oracle/product/11.2.0/bin/
```

启动实例和监听:

```
1 dbstart
2 lsnrctl start
```

登录Oracle, 进入系统管理用户:

```
1 sqlplus
2 SQL> conn / as sysdba
3 Connected to an idle instance.
```

1 SQL> startup;

### 十五、设置表数据为空也可以导出表结构

 设置deferred-segment-creation 参数: 参数设置为FALSE来禁用"段推迟创建"(也就是直接创建segment),无论是空表还是非空表,都分配segment。

在sqlplus中,执行如下命令:

**H4** 

1 SQL> alter system set deferred\_segment\_creation=false;

查看修改是否生效:

1 SQL> show parameter deferred\_segment\_creation;

注意:该值设置后只对后面新增的表产生作用,对之前建立的空表(已经存在的)不起作用,仍不能导出。并且要重新启动数据库,让参数生效。

2. 查询当前用户下的所有空表(一个用户最好对应一个默认表空间)。命令如下:

1 SQL> select table\_name from user\_tables where NUM\_ROWS=0;

根据上述查询,可以构建针对空表分配空间的命令语句,如下:

1 SQL> Select 'alter table '||table\_name||' allocate extent;' from user\_tables where num\_rows=0 or num\_rows is null

上述代码可产生批量的修改表extent的SQL语句(有多少张空表就产生多少条),只需要将其生成的所有sql代码全部执行,就可以为每一张已经存在的表来分配segment。

### 十六、卸载oracle数据库(root用户):

1. 删除oracle安装路径:

1 rm -rf /u01/app/oracle/

2. 删除系统路径文件:

```
1 rm -rf /usr/local/bin/dbhome
2 rm -rf /usr/local/bin/oraenv
3 rm -rf /usr/local/bin/coraenv
```

3. 删除数据库实例表:

```
1 rm -rf /etc/oratab
```

4. 删除数据库实例lock文件:

```
1 rm -rf /etc/oraInst.loc
```

5. 删除oracle用户及用户组(若要重装可以不删):

```
1 userdel -r oracle
2 groupdel oinstall
3 groupdel dba
```