Club Satori · Guía rápida de caja

Para pegar al lado de la caja. Inicio → tarjeta «Club» → «Escanear». La app **no toca el PoS**: vos marcás en el PoS lo que dice la pantalla, y el PoS lo confirma después.

1 · Escanear

1. «📷 Escanear» y apuntá al QR. Sin cámara: escribí el código en «Código a mano» y tocá «Ver».
2. Elegí siempre el **pedido** de la mesa («Pedido N · Mesa · ₡total · salonero»). Si la cuenta ya se cerró: «El pedido no está» → «Factura (plan B)».
3. Sin código y es un anfitrión: «Buscar referente (plan B)» por nombre, negocio o los últimos 4 del teléfono.

2 · Qué sale y qué marcar en el PoS

Sale en pantalla	En la app	En el PoS
Cupón 10 % (turista)	Personas de la mesa (− / +) → pedido → «Continuar» → «Confirmar».	**Aplicá el 10 % en el PoS y marcá el artículo «PROMO CLUB 10 %»** (vale ₡0: es la marca; el descuento lo aplicás vos). Un cupón, un solo uso.
Socio del Local Club	Pedido → «Registrar visita y ver qué aplicar».	**Exactamente** lo del recuadro «Qué aplicar»: el %, el **856** (LOCAL CLUB), un **857** (INVITADO) por cada acompañante y la **cortesía sorteada** (de la sección CORTESÍAS). **Invitados sin límite:** el beneficio vale para toda la mesa que se sienta con el socio, en **una sola factura por mesa**.
Canje de créditos (anfitrión)	Código de 6 → «Créditos a canjear» (cada botón dice los créditos y debajo los colones: «1,5 créditos» / «₡15.000») → pedido → «Continuar» → «Confirmar».	El canje **solo**: no se suma al 856, la promo, otro descuento ni cortesías.
Anfitrión (su QR o pase)	Solo muestra su saldo (créditos y colones).	Nada. Para canjear necesita su código.

3 · Si sale rojo o algo no anda

Recuadro con borde rojo = hoy no hay beneficio. Una visita con beneficio por día, en cualquier Satori: ya lo usó hoy (acá o en otro local), va como invitado (857) porque ya hay un socio con beneficio en la cuenta, paga con créditos o no hay promoción vigente. **Cobrá normal, sin el beneficio.**

- «Código no reconocido…»: escribilo a mano o buscá al anfitrión por nombre.
- «Este cupón ya se usó» / «Cupón vencido»: seguí con la cuenta normal, sin descuento.
- «Sin conexión. Reintentá…»: tocá «Reintentar» (no se duplica).
- «Tu usuario no tiene permiso…»: llamá al manager.
- **Lo que no está en la pantalla no se marca en el PoS. Todo lo que no coincide sale en «Excepciones».**

4 · Canje con código

1. El anfitrión toca «Canjear» en su portal o su pase y te muestra un código de **6 caracteres**.
2. Escanealo o escribilo. **Vale 10 minutos y una sola vez.**
3. Elegí 1, 1,5 o 2 créditos; cada botón dice también los colones (los que no alcanzan salen grises).
4. Sin código no hay canje. Si no tiene celular: el manager, con «Canje sin celular».
5. Los créditos vencen a los 12 meses sin actividad: cada persona que llega con su cupón o cada canje vuelve a contar los 12 meses.

5 · Alta de socio en caja

1. «+ Nuevo socio del Local Club»: nombre y apellido, WhatsApp (email opcional).
2. Marcá «Verifiqué que es local». **Nunca anotes el número de cédula, DIMEX ni pasaporte.**
3. Contale el aviso de privacidad y tocá «Dar de alta». Tiene el beneficio **hoy**.
4. Si se anotó por la web, sale «Socio pendiente»: verificá y «Validar socio».

Borrador para revisar · sale de la guía 6.13 del Club · el beneficio del socio vale en Satori Santa Teresa (y pronto en Nosara) con el Club encendido, una visita con beneficio por día · los montos son de ejemplo.

Tarjeta vieja de papel (sin QR)

Modo transición (decisión del dueño, 11-nov). El cliente llega con una tarjeta de papel de las de antes, o de un anfitrión que todavía no usa el sistema nuevo. **Solo para anfitriones ya inscriptos.** No le muestres ningún QR al cliente.

Paso a paso

1. Inicio → tarjeta «Club» → **«Escanear»**.
2. Más abajo, en **«Buscar referente (plan B)»**, escribí el nombre del anfitrión, su negocio o los últimos 4 números de su teléfono (mínimo 3 letras) y tocá **«Buscar»**.
3. Tocá al anfitrión en la lista. Si no aparece, o dice «baja»: **no se carga a otro**; avisale al manager.
4. En su tarjeta, tocá **«Tarjeta física»**.
5. «Personas de la mesa»: poné el número (− / +).
6. Elegí el **pedido** de la mesa. Si la cuenta ya se cerró: «El pedido no está» → elegí la factura.
7. **«Continuar»**, leé lo que dice («Tarjeta física: +N personas a …») y **«Confirmar»**.

Ojo después de «Confirmar». La pantalla vuelve al inicio y puede salir en rojo «Código no reconocido. Probá de nuevo o buscá por nombre.» **La tarjeta SÍ quedó guardada: no la cargues de nuevo.** Es un error del aviso, que se corrige con la próxima actualización de la app. Si dudás, el manager la ve en Club → «Excepciones» → «Tarjeta física».

En el PoS

- El descuento del cliente es el de siempre con la tarjeta de papel. Si le aplicás el 10 %, marcá también el artículo **«PROMO CLUB 10 %»**, igual que con un cupón.

Reglas

- **Una tarjeta por anfitrión y por mesa.** Las personas no pueden ser más que las del pedido.
- **Tope: 12 personas por anfitrión por día.** Si se pasa, sale «Supera el tope diario de tarjeta física…»: avisale al manager; el resto no se carga hoy.
- Si el cliente trae el **cupón en su teléfono**, no es tarjeta vieja: escaneá el cupón (punto 1 de la guía).
- Cada tarjeta vieja la revisa **otra persona** (owner o manager), todos los días, en «Excepciones». No la resuelve quien la cargó.
- «Tarjeta física» aparece solo si el dueño la encendió en el local. Si no está el botón, avisale al manager.

Modo transición · mientras haya tarjetas de papel en la calle · con la próxima actualización de la app este camino pasa a ser el botón «Tarjeta vieja (sin QR)» arriba en «Escanear».