

Децентрализованные приложения и смарт-контракты (продолжение)

#### Структура контракта

```
SPDX-License-Identifier: UNLICENSED
                                                   тип лицензии
pragma solidity (><=)0.7.0;
                                                   версия компилятора
                                                   объявление контракта
contract NewContract is BaseContract {
      uint public a;
                                                   глобальные переменные
      bool b;
      address Vova = 0xAc771378BB6c2b8878fbF75F80880cbdDefd1B1e;
                                           конструктор – функция, которая
      constructor() {
                                           выполняется при публикации контракта
                                           в блокчейне
                                           методы контракта – функции, вызываемые
      function MyFunction() {
                                           транзакциями пользователей или другими
                                           контрактами
```

# Области видимости глобальных переменных контракта

public	поле данных, непосредственно доступное для чтения другим контрактам
internal	поле данных, доступ к которому возможен только из контракта или его потомков
private	поле данных, доступное только для методов контракта (по умолчанию)

### Специальные функции смарт-контракта

constructor	Конструктор смарт-контракта, выполняется однократно при публикации контракта в блокчейне. Перед выполнением конструктора поля данных инициализируются указанными при их определении значениями либо значениями по умолчанию. Описание: constructor([<список аргументов>]) { }
fallback	Резервная функция, выполняется если транзакция вызываетотсутствующую в контракте функцию или вовсе не содержит вызовафункции.Описание:fallback(bytes calldata input) external [payable]returns(bytes memory output) { }
receive	<b>Receive-функция</b> , вызывается при переводе средств на адрес контракта без вызова какой-либо функции. Объём газа, доступный данной функции, ограничен 2300 единицами. Описание: receive() external payable { }

### Модификаторы

**Модификатор** – функция, выполняемая до или после некоторой другой функции и изменяющая её поведение.

#### Описание:

Имя модификатора указывается в списке атрибутов модифицируемой функции:

```
function doSomething() public <модификатор> {...}
```

### Бинарный интерфейс приложения (АВІ)

Бинарный интерфейс приложения (Application Binary Interface, ABI) - последовательность байтов, содержащая в закодированном виде информацию о полях данных контракта с видимостью public, о функциях с видимостью public и external, а также о генерируемых контрактом событиях.

#### function bar(bytes3[2] memory info, uint32 val)

```
public pure returns (uint32) {...}
"inputs": [
                                          Список аргументов функции
                                          Первый аргумент
  "internalType": "bytes3[2]",
                                          Тип данных Solidity
  "name": "info",
                                          Имя аргумента
  "type": "bytes3[2]"
                                          Тип данных ABI
                                          Второй аргумент
  "internalType": "uint32",
                                          Тип данных Solidity
  "name": "val",
                                          Имя аргумента
  "type": "uint32"
                                          Тип данных ABI
"name": "bar",
                                          Имя функции
"outputs": [
                                          Список возвращаемых значений
  "internalType": "uint32",
                                          Тип данных Solidity
  "name": "",
                                          Имя возвращаемого значения
  "type": "uint32"
                                          Тип данных АВІ
"stateMutability": "pure",
                                          Изменение состояния EVM
"type": "function"
                                          Тип записи в АВІ
```

#### uint public value



#### function value() public view returns (uint256)

```
"inputs": [],
                                      Функция не принимает аргументов
"name": "value",
                                      Имя функции
                                      Список возвращаемых значений
"outputs": [
  "internalType": "uint256",
                                      Тип данных Solidity
  "name": "",
                                      Имя возвращаемого значения
  "type": "uint256"
                                      Тип данных АВІ
"stateMutability": "view",
                                      Изменение состояния EVM
"type": "function"
                                      Тип записи в АВІ
```

### События (Events)

- > События объекты, позволяющие смарт-контрактам записывать информацию в специальную структуру данных, сохраняемую в блокчейне журнал транзакций EVM.
- Журнал транзакций может считываться внешними приложениями для получения информации о действиях, выполненных контрактом.
- Объявление события:

```
event Имя события([список сохраняемых данных]);
```

- ▶ До трёх полей данных могут быть объявлены с атрибутом indexed. Такие поля данных записываются в специальную область, называемую темой события. По значению темы внешние приложения могут быстро проводить фильтрацию событий. Остальные (неиндексированные) поля данных записываются в область данных журнала в кодировке ABI.
- > Генерация события:

```
emit Имя_события([список сохраняемых данных]);
```

```
event TransferFrom(address indexed from, uint value);
```

emit TransferFrom(msg.sender, msg.value);



logIndex: "0x1"

blockNumber: "0xd"

blockHash: "0x740d373c..."

transactionHash: "0x621e7be7..."

transactionIndex: "0x0"

address: "0x0fC5025C..."

data: "0x00000000... "

topics: ["0x58becdf9...",
"0x00000000..."]

Номер записи в журнале Номер блока

Хеш блока

Хеш транзакции, осуществившей запись

Номер транзакции в блоке

Адрес контракта, разместившего событие

Данные события (поле value)

Темы события (хеш имени события и поле from)

#### event TransferFrom(address indexed from, uint value);

```
"anonymous": false,
                                         Анонимное событие или нет
"inputs": [
                                         Перечень записываемых данных
                                         Первое поле данных
      "indexed": true,
                                         Индексируемое поле или нет
      "internalType": "address",
                                         Тип данных Solidity
     "name": "from",
                                         Имя поля
      "type": "address"
                                         Тип данных АВІ
                                         Второе поле данных
      "indexed": false,
                                         Индексируемое поле или нет
                                         Тип данных Solidity
      "internalType": "uint256",
      "name": "value",
                                         Имя поля
                                         Тип данных АВІ
      "type": "uint256"
"name": "TransferFrom",
                                         Имя события
"type": "event"
                                         Тип записи в АВІ
```

### Обработка ошибок в контрактах

При возникновении ошибки в процессе выполнения функции смарт-контракта:

- работа функции прерывается;
- произведённые изменения не сохраняются в глобальном состоянии EVM;
- соответствующая транзакция признаётся некорректной и не записывается в блокчейн;
- часть газа, израсходованная на выполнение функции до возникновения ошибки, не возмещается отправившему транзакцию пользователю.

## Системная ошибка (Panic)

Код	Описание ошибки
0x00	Ошибка, инициированная компилятором
0x01	Вызов функции assert с параметром, равным False
0x11	Арифметическое переполнение / потеря значения
0x12	Деление на ноль
0x21	Преобразование отрицательного или слишком большого числа к типу enum
0x22	Доступ к массиву байтов в хранилище в неправильной кодировке
0x31	Вызов метода рор() для пустого массива
0x32	Выход за границу массива
0x41	Выделение слишком большого блока памяти или создание слишком большого массива
0x51	Вызов через переменную функционального типа, имеющую нулевое значение

### Функция assert

Программная генерация системной ошибки:

генерирует ошибку Panic с кодом 0x01, если значение выражения равно False.

Корректно работающий контракт не должен генерировать ошибку
 Panic даже в случае недопустимых значений параметров.

### Программная ошибка (Error)

Программная ошибка – ошибка, генерируемая программой при недопустимых значениях параметров транзакции.

Генерация ошибки Error:

```
require(<выражение>, [<сообщение>])
```

генерирует ошибку Error, если значение выражения равно False. В качестве причины выводит сообщение, если оно присутствует.

#### Пример:

```
require(msg.sender == Owner, "Function only for Owner");
```

Генерирует ошибку, если транзакция инициирована не пользователем с адресом Owner.


#### Безусловная генерация ошибки

```
revert([<coобщение>])
```

Прерывает выполнение текущей функции, отменяет выполненные ею действия и генерирует ошибку Error с заданным сообщением.

#### Пример:

```
require(msg.sender == Owner, "Function only for Owner");
```



```
if (msg.sender != Owner)
    revert("Function only for Owner");
```

#### Пользовательский тип ошибок

Объявление:

```
error <ums_tuna>([<cnucok данных>])
```

Команда объявляет пользовательский тип ошибок, возвращающий данные, указанные в списке.

#### Пример:

### Обработка ошибок

Для обработки ошибок, возникших при вызовах внешних функций, используется конструкция try ... catch:

```
try <вызов> [returns (<возвр знач>)] {
    <код если успешно>
} catch Error(string memory <данные>) {
    <код если_error>
} catch Panic(uint <данные>) {
    <код если_panic>
} catch (bytes memory <данные>) {
    <код если иное>
```