

RoleShuffle

仕様書

v4.4.7 / build 453 / 日本語



42役職 / 291設定

ホスト中心のゲーム処理

Roles UI・HUD・14言語対応

抽選・保存・同期・MOD互換性

対象: v4.4.7の配布ZIPと対応する実装

用途: 開発・運用資料（隠し役職の仕様を含む）

作成日: 2026-09-14

本書は仕様整理であり、実機検証の完了報告ではありません。

目次

01 製品概要・導入条件	3
02 進行・役職抽選・プリセット	4
03 役職仕様	6
04 Base Upgrade・手動調整・履歴	14
05 Roles UI・HUD・プレイヤーツール	16
06 同期・保存・実装の責務	18
07 互換性・制限	20
08 設定リファレンス	21
09 検証手順・参照資料	36

読み方

機能の概要は第1-5章、同期・保存と互換性は第6-7章、正確な設定キー・初期値・範囲は第8章にまとめています。隠し役職の具体的な効果も含む開発・運用向け資料です。

本文は配布用READMEを基に整理し、設定値は対応する実装の設定定義を優先しています。一般アップグレードの上限は200、Map Player Countは1です。

対象リリース: v4.4.7 / UI build 453。以後の開発バージョンの変更は含みません。

01 製品概要・導入条件

RoleShuffleは、ステージ開始時に各プレイヤーへランダムな役職を1つ割り当て、ステージ終了時に役職を解除します。各役職はバニラのアップグレードや効果を使った固有のゲームプレイテーマに特化しています。設定可能な基礎アップグレードは現在のランレベルに応じて変化させることができ、ステージ外でも維持します。役職が特化するアップグレードは、ステージ中だけ基礎値ではなく役職の設定値へ置き換え、それ以外は基礎値を維持します。

ゲームプレイ効果はホストだけの導入で利用でき、最大30人のセッションをサポートします。MODを導入していない参加者にも、役職、アップグレード、効果、バニラのチャット／TTS通知が適用されます。RoleShuffleを導入している参加者は、すべての役職を確認できるHUDも利用できます。

デフォルトでは、役職による一時強化を中心にするため、ショップのアップグレードアイテム出現数は0です。

項目	仕様
ゲーム	R. E. P. O.
パッケージ / DLL	RoleShuffle / RoleShuffle.dll
プラグインGUID	REPOJP.RoleShuffle
対象バージョン	4.4.7 / build 453
役職 / 人数	通常40役職+隠し2役職 / 最大30人
実装基盤	C# / netstandard2.1 / BepInEx / Harmony / Photon
言語	英語を初期値とする14言語
必須依存	BepInEx-BepInExPack-5.4.2305 nickklmao-MenuLib-2.5.2 nickklmao-REPOConfig-1.2.6

導入とマルチプレイ

対応するMODマネージャーでインストールするか、[RoleShuffle.dll](#)をプロファイルのBepInEx/pluginsへ配置してください。ゲームプレイ効果はホストだけの導入で利用できます。

- ・役職の抽選とゲームプレイ設定はホストが管理します。
- ・MOD未導入の参加者にも対応しており、RoleShuffleの導入は不要です。
- ・MOD導入済みの参加者には全員の役職を確認できるHUDと、Escメニュー内のスクロール可能なRolesページが表示されます。HUDの配置は各プレイヤーが個別に変更できます。
- ・MageとTricksterは表情の解除では能力を発動しません。ホスト自身のメニュー終了時の表情復帰も除外しますが、参加者のメニュー終了時に復帰した表情では能力が発動する場合があります。
- ・シングルプレイでも同じ役職システムを使用しますが、参加者が1人だけのときはTracker、Ghost、Medic、Jobless、Rescuer、Influencer、Werewolf、Bodyguard、Imitator、Avengerがランダム抽選から除外されます。

問い合わせ

ご質問、不具合報告、ご意見は[GitHub Issues](#)からお送りください。投稿にはGitHubアカウントが必要です。

02 進行・役職抽選・プリセット



ホストが役職と効果を決定し、参加者への付与・通知・表示データ配信を行います。ステージ終了が実際に成立した時点で役職を解除します。復活により失敗遷移が取り消された場合は、そのステージを継続します。

抽選規則

- ・プレイ可能なステージの開始時、各プレイヤーへ役職を1つ割り当てます。
- ・有効な役職を相対的なWeightに基づいて抽選します。
- ・`General.UniqueRoles = true`の場合、抽選可能な役職を一巡するまで重複を避けます。
- ・Kingは1ステージにつき最大1人です。
- ・デフォルトでは、Showcase役 (Bomber、Stinker、Mage、Gambler、Trickster、King、Rider、Influencer、Diver) と Support役 (Medic、Rescuer、Mechanic、Electrician、Warden、Bodyguard) を、参加人数に応じて設定された最低人数まで優先的に割り当てます。
- ・デフォルトでは、24人以上でShowcaseとSupportをそれぞれ最低4人保証します。Danger上限は8人で2人、16人で3人へ増え、Hardship上限は12人で2人へ増えます。InfluencerはShowcase役であり、Danger役として扱いません。4人以下では両リスクグループを合わせて最大1人です。
- ・各プレイヤーが直近5回に割り当てられた役職は、そのプレイヤーの次回抽選時に通常の半分のWeightで扱います。他のプレイヤーの履歴は影響しません。
- ・同じプレイヤーへ前ステージと同じ役職を通常は連続で割り当てません。JoblessまたはTunaの後、2ステージはそのプレイヤーを両方から除外します。役職未割り当てを防ぐ必要がある場合だけ制限を緩和します。
- ・Tank、Runner、Jumper、Lifter、Launcher、Climber、Flyer、Tracker、Ghostは、トラック抽選分を含む基礎アップグレード目標値のいずれかが、対応する役職の設定値以上の場合、ランダム抽選から除外されます。テストコマンドによる強制指定には影響しません。
- ・Influencerは、現在の参加人数で到達可能なアップグレード目標値が現在のBase Upgradeを1項目も上回らない場合、ランダム抽選から除外されます。強制割り当てには影響しません。
- ・Tracker、Ghost、Medic、Jobless、Rescuer、Influencer、Werewolf、Bodyguard、Imitator、Avengerはシングルプレイまたは1人のセッションでは抽選されません。
- ・Imitatorは、コピー可能な役職を持つ他の参加者が確保された場合だけ抽選されます。
- ・デフォルトでは、能力を使える対象がない状況依存役を抽選から除外します。必要なオブジェクトがないMusician、Engineer、Electrician、Riderと、近接武器も銃もない場合のSniper、近接武器がない場合のBrawlerが対象です。両ロールの抽選判定では、武器として使える貴重品も武器に含めません。Sniperの抽選判定では杖も対象外です。
- ・ステージ中は参加者一覧を定期的に確認し、10回連続で不在だったプレイヤーを一覧から外します。戻ってきたプレイヤーには以前の役職を戻し、新しく参加したプレイヤーには役職、アップグレード、通知、HUD表示を適用します。
- ・役職とステージ中の効果は、ステージが実際に終了した場合だけ解除します。復活効果によって失敗時のステージ移行が中断された場合は維持します。

ロールのON/OFFとプリセット

ロビーまたはEscメニューのROLESからロール設定を開くと、ホストが各ロールのON/OFFを切り替えられます。無効なロールや2種類のシークレットも一覧に残ります。変更はMOD設定と同じEnabledへ保存され、途中参加者を含む次のロール抽選から反映されます。割当済みのロールは維持されます。参加者はホストの設定を閲覧できますが、変更はできません。情報を提供しない旧ホストでは未受信と表示します。

プリセットから遊び方を選んで適用すると、全ロールのON/OFFを置き換えます。抽選重み・能力値・バランスルール・Base Upgrade・HUD設定は保持します。重み0のロールはONでも抽選されません。個別に変更した組み合わせはカスタムと表示されます。既存の設定はプリセットを適用するまで変更されません。

プリセット	有効なロール数	遊び方
標準	42	シークレットを含む全ロール。初期状態のON/OFF構成へ戻します。
初心者向け	19	基本強化・回復・防御が中心。自動で危害を加える役やハンデ役を除外します。
協力重視	16	チーム支援・回復・修理を中心に協力して生き残ります。
カオス	14	爆発・魔法・ギャンブルなど、予測しづらい展開を楽しみます。
高難度	14	専用の回復・蘇生役を外し、リスクのある特化型ロールで挑みます。

人数・状況・バランスによる抽選制限は引き続き適用されます。全体の抽選が無効の場合や候補がない場合は画面に表示します。プリセットを適用してもGeneral.Enabledや重み0は変更しません。

プリセット	有効な役職
Standard	全42役職
Beginner	Tank、Runner、Jumper、Lifter、Launcher、Climber、Flyer、Tracker、Ghost、Medic、Phoenix、Rescuer、Engineer、Mechanic、Electrician、Warden、Ninja、Influencer、Bodyguard
Cooperative	Tank、Runner、Lifter、Tracker、Ghost、Medic、Phoenix、Rescuer、Musician、Engineer、Trickster、Mechanic、Electrician、Warden、Influencer、Bodyguard
Chaos	Bomber、King、Tuna、Mage、Gambler、Stinker、Trickster、Rider、Werewolf、Berserker、Rammer、Diver、Imitator、Disaster
Challenge	Jobless、Tuna、Vampire、Mage、Gambler、Hunter、Executioner、Werewolf、Berserker、Rammer、Diver、Sniper、Brawler、Avenger

隠し役職の抽選上の扱い

???1 (Superbot) と ???2 (Disaster) のEnabledは通常役職と同じ設定画面で切り替えます。Weightの設定項目はありません。抽選内部では通常役職の設定Weightを1000倍した値、隠し役職は100を使用するため、Weight 100の通常役職に対する相対重みは1/1000です。履歴や候補制限も適用されるため、固定の当選確率を表す値ではありません。

Disasterは1人のセッションでは候補にならず、DangerとHardshipの両グループに属します。通常役職の候補がない場合は候補集合を空にし、隠し役職だけで不足を埋めません。

03 役職仕様

以下は初期設定での効果です。実際の値はホスト設定に従います。設定キーの全一覧は第8章を参照してください。通常の役職アップグレードは加算値ではなく、ステージ中の目標レベルです。



01 Tank

最大HPが増加し、Healthがレベル21になります。

制限・注意 バニラのHealthアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Health目標値0～200



02 Runner

移動速度とスタミナが増加し、より速く長く走れます。Speedはレベル6、Staminaはレベル46です。

制限・注意 2種類のバニラアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 SpeedとStaminaの目標値0～200



03 Jumper

Extra Jumpがレベル10になり、着地するまでに最大10回の追加ジャンプを使えます。

制限・注意 バニラのExtra Jumpアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Extra Jump目標値0～200



04 Lifter

掴む力が増加し、重い物を扱いやすくなります。Strengthはレベル25です。

制限・注意 バニラのStrengthアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Strength目標値0～200



05 Launcher

Tumble開始時にプレイヤーをより遠く前方へ飛ばします。Launchはレベル10です。

制限・注意 バニラのLaunchアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Launch目標値0～200



06 Climber

Tumble中の登りやすさが増し、より遠くの物を掴めます。Tumble Climbはレベル50、Rangeはレベル20です。

制限・注意 2種類のバニラアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Tumble ClimbとRangeの目標値0～200



07 Flyer

Tumble Wingsの効果時間が延び、空中をより長く移動できます。Tumble Wingsはレベル10です。

制限・注意 バニラのTumble Wingsアップグレードを使用し、別の能動的な能力はありません。

調整項目 Tumble Wings目標値0~200



08 Tracker

最大HPが増加し、マップ系アイテムで別のプレイヤーを追跡できるようになります。Healthはレベル3、Map Player Countはレベル1です。

制限・注意 Map Player Countは1固定です。参加者が1人だけの場合はランダム抽選されません。

調整項目 Health目標値0~200



09 Ghost

Death Head Batteryがレベル50になります。

制限・注意 参加者が1人だけの場合はランダム抽選されません。

調整項目 Battery目標値



10 Bomber

8 m移動するごとに起動済みグレネードをランダム設置します。Bomber 1人につき最大30個まで残り、上限では最も古いものを削除します。

制限・注意 グレネードはプレイヤーやValuableにも危険です。生成されたグレネードを持てるのはBomberだけです。トラック内設置が無効な場合、トラック内の移動距離は加算されません。

調整項目 距離、上限、トラック内設置、グレネード種類



11 Medic

5 m以内の仲間を2秒ごとに5 HP回復し、1ステージにつき合計150 HPまで回復します。

制限・注意 Medic自身は回復しません。範囲内で生存している仲間だけが対象です。そのMedicの上限を使い切ると回復を停止します。参加者が1人だけの場合はランダム抽選されません。

調整項目 回復量、間隔、範囲、合計上限



12 Phoenix

死亡すると、1ステージに1回だけデフォルト25 HPで自動復活します。

制限・注意 1ステージにつき1回です。復活後HPはプレイヤーの最大HPを超えません。

調整項目 復活後HP、復活遅延、失敗時猶予



13 Jobless

トラック外にいる間、0.1秒ごとに1ダメージを受けます。

制限・注意 死亡する可能性があります。参加者が1人だけの場合はランダム抽選されません。

調整項目 ダメージ、間隔




14 Rescuer

生存中に、死亡した仲間のDeath Headから3 m以内へ近づくと、最も近い対象をデフォルト25 HPで復活させます。

制限・注意 1ステージにつき最大2回です。復活後HPは対象の最大HPを超えません。参加者が1人だけの場合はランダム抽選されません。

調整項目 復活後HP、遅延、範囲、最大復活回数



15 Vampire

10 m以内で敵が死亡すると、Tier 1は5、Tier 2は10、Tier 3は50回復します。

制限・注意 敵のバニラDanger Levelを使用します。Elite Enemy Variants導入時にEnhanced報酬補正が有効なら、Enhanced個体を最大Tier 3まで1段階上として扱います。Vampireが生存し、死亡した敵の近くにいる必要があります。

調整項目 Tier別回復量、範囲



16 King

ステージ中、バニラのCrownを受け取ります。

制限・注意 Kingは最大1人です。役職終了時に以前のCrown所有者へ戻します。

調整項目 抽選設定のみ



17 Tuna

ステージ開始時の5秒間の猶予後、3秒間停止すると、移動するまで0.1秒ごとに1ダメージを受けます。

制限・注意 死亡する可能性があります。停止時間の計測は最初の猶予後に始まります。動くと即座にリセットし、失った体力は回復しません。

調整項目 停止時間、ダメージ、間隔



18 Musician

Musicianが楽器で音を鳴らすたびに、本人を含む10 m以内の生存プレイヤーを5 HP回復します。

制限・注意 バニラの楽器系貴重品が必要です。デフォルトでは存在しない場合に抽選されません。

調整項目 回復量、範囲



19 Mage

チャットでstar、gravity、roll、void、laserを入力するか、設定した表情を選択し、順に10、10、15、30、50 HPを消費してバニラ攻撃を発動します。10秒間ダメージを受けなければ、2秒ごとに1 HP回復します。自動回復は1ステージの累計120 HPまでです。保持した杖で発動する魔法の効果時間は1.3倍になります。

制限・注意 表情を解除して標準へ戻す操作では発動しません。全魔法で3秒のクールダウンを共有し、消費で死亡する場合は発動しません。攻撃はプレイヤーやValuableにも危険です。効果時間の延長はチャット・表情での魔法や、星杖の瞬間的な攻撃には適用しません。

調整項目 魔法ごとの表情、発射クールダウン、魔法ごとのHP消費量、自動回復の有効化、待機時間、間隔、回復量、ステージごとの回復上限



20 Gambler

持ったValuableは50%の確率で現在価格が2倍になり、失敗すると破壊されます。Gambitは緑で50 HP回復、赤で100ダメージ、黒で死亡、白で全回復してステージ中のHealthを5レベル増やします。

制限・注意 賭けは一度に1回だけ使用でき、納品後に復帰します。傷ついたValuableは低下後の価格を基準にします。

調整項目 勝率、勝利倍率、Gambitの緑回復量、赤ダメージ、白の一時Healthレベル



21 Hunter

保持または装備中の武器のバッテリー消費量が通常の75%になります。Hunterが倒した敵は10%の確率でオーブが2倍、0.5%の確率で10個になります。

制限・注意 Hunter本人が保持または装備した武器と、Hunterが倒したと確認できる敵だけが対象です。Elite Enemy Variants導入時にEnhanced報酬補正が有効なら、Enhanced個体によってHunterが追加するオーブの品質Tierだけが上がり、通常オーブ数は変わりません。

調整項目 バッテリー消費率、両方のオーブ確率、特賞個数



22 Stinker

2 m移動するごとに、ダメージを与えるウラン雲を残します。雲は、Stinkerが最新の発生位置から2 m以上離れた後に1つずつ発生します。

制限・注意 ウラン雲はほかのプレイヤーへダメージを与えます。Stinkerも雲へ戻るとダメージを受ける可能性があります。デフォルトではトラック内に発生しません。

調整項目 距離、安全距離、トラック内発生



23 Engineer

対応している効果付きValuableを保持している間、その効果が発動しないようにします。

制限・注意 Camera、Propane Tank、Snowmobile、Flashlight、Clown Doll、Love Potionは対象外です。デフォルトでは対応Valuableが存在しない場合に抽選されません。

調整項目 抽選設定のみ



24 Trickster

チャットでdecoyと入力するか、設定した表情を選択すると、半径40 m以内の敵を25秒間繰り返し引きつける固定式Scream Dollを設置します。

制限・注意 デコイが有効な間は新しいデコイを設置できません。クールダウンは終了後から始まり、敵を引きつけた場合は45秒、一体も引きつけなかった場合は10秒です。デコイは掴む、破壊する、納品することができません。

調整項目 デコイ用の表情、有効時間、通常時と空振り時のクールダウン、範囲、誘導間隔、設置距離



25 Mechanic

破損したValuableを直接掴んでいる間、元の売却価格の合計2%を毎秒回復し、1ステージにつき合計50ポイントまで回復します。

制限・注意 実際に回復した価格だけがステージ上限へ加算されます。修復済みのValuableとValuable以外は対象外です。複数を同時に掴んだ場合、回復速度とステージ上限を共有します。売却価格を回復する効果で、破損した外見は残る場合があります。

調整項目 回復速度、ステージ合計上限



26 Electrician

使用していない充電可能なアイテムを直接掴んでいる間、合計10%のバッテリーを毎秒回復し、1ステージにつき合計100ポイントまで回復します。

制限・注意 使用中、満充電、充電不可能なアイテムは対象外です。デフォルトでは充電可能アイテムが存在しない場合に抽選されません。

調整項目 充電速度、ステージ合計上限



27 Warden

Wardenの武器、グレネード、保持している攻撃用オブジェクトによる敵のスタン時間を3秒延長します。

制限・注意 元の攻撃がその敵をスタンさせられる場合だけ適用します。

調整項目 追加スタン時間



28 Ninja

足音、着地音、VC、チャットTTSで敵の調査行動を発生させず、視覚で認識されるまでの時間が2倍になります。

制限・注意 接近や、武器、Valuable、衝突、爆発、危険物などの物音では発見される可能性があります。

調整項目 視認時間倍率



29 Executioner

攻撃前からスタンしている敵への直接攻撃ダメージが2倍になります。

制限・注意 最初にスタンさせる攻撃には倍率が適用されません。物理衝突だけで発生するダメージは変更しません。

調整項目 スタン中ダメージ倍率



30 Rider

バンニャ車両の運転中、敵への衝突ダメージを3倍にし、プレイヤーへ元から発生するTumbleノックバックを2倍にします。

制限・注意 プレイヤーへのダメージは増えません。デフォルトではバンニャ車両が存在しない場合に抽選されません。

調整項目 敵ダメージ倍率、プレイヤーノックバック倍率



31 Influencer

半径20 m以内の生存中の仲間が多いほど強化され、定期的に英語TTSを発言します。

制限・注意 足音、着地音、VC、チャットTTSが敵へ届く範囲は2倍です。

調整項目 範囲、確認間隔、アップグレード別の人数連動設定、物音倍率、TTS間隔と範囲



32 Werewolf

Werewolfが攻撃者と特定できる、他のプレイヤーへのダメージを2倍にします。

制限・注意 自傷、環境ダメージ、攻撃者を特定できないダメージは変化しません。1人のセッションでは抽選されません。

調整項目 プレイヤーダメージ倍率



33 Berserker

残りHPが少ないほど強化されます。

制限・注意 HPを回復すると強化も戻ります。

調整項目 アップグレード別のHP割合連動設定



34 Bodyguard

Healthがレベル11になり、15 m以内の仲間が敵から受けたダメージの50%を肩代わりします。

制限・注意 肩代わりによってBodyguardのHPが1未満になることはありません。

調整項目 Health目標、範囲、肩代わり率




35 Rammer

Tumble Attackで敵へ100ダメージを与え、命中後に自身が15ダメージを受けます。

制限・注意 ステージ中はBase Upgradeにかかわらず、Launch、Tumble Climb、Tumble Wingsがレベル0に固定されます。

調整項目 Tumble Attack・自傷ダメージ



36 Diver

固定された床で下を向いたままタンブルすると床を抜け、最大10秒間、床下を移動できます。

制限・注意 時間内に床を抜けて戻れないと死亡します。床上へ戻ると直前の潜航時間の1.5倍のクールダウンが始まり、残り時間と再使用可能状態はTTSで通知されます。

調整項目 床下制限時間、移動力



37 Sniper

敵へのダメージが距離に応じて連続変化し、密着時は0.5倍、8 mで1倍、24 mで最大2倍になります。

制限・注意 Sniperが攻撃者と特定できる場合だけ適用します。車両衝突とTumble Attackは変化しません。

調整項目 基準距離、最低・最高倍率、最高倍率到達距離



38 Imitator

最初はBase Upgradesだけが適用されます。他のプレイヤーへHPを渡すときと同じ位置をつかむと、その仲間のアップグレード、能力、デメリットを残りのステージ中コピーします。以後、割り当て一覧にはImitatorとコピー先の役職を併記します。

制限・注意 Imitator、King、Bomber、Stinker、Werewolf、Jobless、Tuna、???1、???2はコピーしません。最初に成功したコピーはそのステージ中固定です。1人のセッションでは抽選されません。

調整項目 抽選設定のみ



39 Avenger

他のプレイヤーが30m以内で死亡すると、20秒間、敵へのダメージが1.5倍になります。

制限・注意 発動、残り時間の更新、終了はTTSで通知されます。効果中に近くで別のプレイヤーが死亡した場合は、倍率を重複せず残り時間だけを更新します。自身の死亡では発動しません。1人のセッションでは抽選されません。

調整項目 発動範囲、ダメージ倍率、持続時間



40 Brawler

攻撃者を特定できる近接武器のダメージが1.25倍になり、銃、杖の弾、レーザーによるダメージは0.75倍になります。

制限・注意 車両衝突、Tumble Attack、グレネード、通常の保持物による衝突は変化しません。

調整項目 近接・遠隔ダメージ倍率



41 ???1 / Superbot

Bomber、Stinker、Werewolf、Jobless、Tuna、King、Diver、Imitator、Sniper、Brawlerを除く役職の強化と能力を併せ持ちます。RammerはTumble Attackのダメージのみを使用し、Tumble系の0固定はありません。Influencerは人数連動強化だけを使用し、物音の増加と定期TTSはありません。

制限・注意 各能力の制約・設定は対応する役職に従います。未開示時の一般表示は???1です。通常役職の候補不足を補うためだけには選ばれません。

調整項目 ???1.Enabled（初期true）。個別Weightは設定不可。



42 ???2 / Disaster

Bomber・Stinker・Tunaの能力と制約を併せ持ち、移動跡に起動済みグレネードとウラン雲を残します。一定時間停止すると継続ダメージを受け、動くと停止時間と追加ダメージが止まります。

制限・注意 失ったHPは戻りません。1人のセッションでは抽選されません。各能力は対応する役職の設定に従います。未開示時の一般表示は???2です。

調整項目 ???2.Enabled（初期true）。個別Weightは設定不可。

04 Base Upgrade・手動調整・履歴

役職が上書きしない強化には基礎値を適用し、ステージ外でも維持します。カンマ区切りのランレベル・設定値で指定します。1:1, 5:3, 10:6ならレベル1~4は1、5~9は3、10以降は6です。ランレベルは1~999999。空欄や最初の指定レベルより前は0、範囲外の値は上限・下限に補正し、不正な組は無視します。Throwは変更しません。

トラック抽選はショップを出た後の準備中に行い、相対Weightで種類と増減値を選びます。範囲内で適用できる対象がない増減値は除外します。正の結果ではAll Upgradesも候補となり、ONの種類のうち上限まで余地があるものを強化します。結果はホストが発言し、そのラン中維持します。

ROLES → 基本アップグレード → 基本アップグレード設定で、抽選全体と13項目（12種類+All Upgrades）を切り替えます。REPOConfigと同じ値を保存し、ホストは編集、導入済み参加者はホストの設定を閲覧できます。REPOConfigでは変更を適用してから閉じてください。Roles UIは即時保存します。

OFFの種類は次回以降の個別・一括抽選から除外し、基礎値や獲得済みボーナスは保持します。実行中の抽選は開始時の設定を使用します。個別抽選なしは重み0で、ONならAll Upgradesの対象になります。All Upgradesの抽選なしは一括抽選の重み0を示し、OFFは一括抽選だけを無効にします。全項目OFFなら抽選結果は発生しません。

手動調整は初期OFFです。Base Upgrades.ManualAdjustmentEnabledをONにすると、ロビー・トラック・ショップで土を操作できます。クリックごとに合計を1変更し、調整分をセーブ別に保存してランレベル変更や再開後も保持します。合計は「設定+有効な手動+抽選」で0~200（Map Player Countは0~1）に制限し、各合計の下に内訳を表示します。OFFでは手動の操作・案内を隠し、再びONにするまで保存済み調整分を除外します。上限・下限では表示値が1変わるよう調整分を再計算します。ゲームオーバー後の最初のロビー操作では新しいセーブを準備します。参加者やセーブ非対応のロビーでは操作できません。不正な設定式はREPOConfigで修正してください。役職の上書きと基礎値の反映タイミングは通常どおりです。

合計値と役職の上書き

値	定義
設定値	現在のランレベルに対応する設定式の値
手動調整	セーブ別に保存する加減値。設定がONの間だけ有効
抽選値	トラック抽選で獲得した累積値
合計	clamp（設定値+有効な手動調整+抽選値, 0, 上限）
役職中	役職の指定があるアップグレードは役職目標値で置き換え。それ以外は合計を使用

上限は一般アップグレード200、Map Player Countは1。デフォルトの基礎値はHealthのみランレベル1から1、その他は0です。設定の1:1, 5:3に手動+1を保存した場合、抽選分が0ならレベル5以降の合計は4です。

固定役職の変更は割当や状態の変化時に行います。InfluencerとBerserkerは条件を再評価し、役職付与時に記録したレベル未満へ下げません。RammerのLaunch・Tumble Climb・Tumble Wingsはステージ中0固定です。Throwは管理対象外です。

トラック抽選の初期値

増減量	-1	0	+1	+2
相対重み	10	15	60	15

対象ごとの初期Weightは、Stamina 40、Speed・Range・Crouch Rest 30、Health・Strength 20、その他の通常対象10、All Upgrades 1です。上限に近づくとも通常対象の重みが低下し、上限では初期倍率0.25になります。All Upgradesはこの低下の対象外です。

手動調整の操作条件

条件	動作
設定OFF	±ボタン・手動内訳・手動の案内を非表示。保存済み手動値を除外
設定ON+ホスト+保存可能+ロビー/トラック/ショップ	±を操作可能。上限・下限側のボタンは操作不可
設定ON+ステージ中	加減不可。設定値の閲覧は可能
参加者	ホストの値を表示。加減不可
別セーブ・シーンへの移動後の古い操作	保存識別子や現在の条件を再確認し、不正な変更を拒否

Base Upgradeのプリセット機能はありません。ロールのプリセットはBase Upgradeを変更しません。All Upgradesは表示言語によらず英語名を使用します。

05 Roles UI・HUD・プレイヤーツール

画面とホスト権限

画面 / 操作	ホスト	導入済み参加者
Current Roles / Role Guide	閲覧	ホスト由来の内容を閲覧
Role Settings / ロールプリセット	変更可（次回以降の抽選へ反映）	閲覧のみ
Base Upgrade Settings	変更可（以後の抽選へ反映）	閲覧のみ
手動±調整	設定ONかつ許可シーンで可能	不可
HUD編集 / 言語 / レポート	自分の端末で利用	自分の端末で利用
DRAW HISTORY / 同期状態	閲覧・再取得	閲覧・再取得

- ・ **CURRENT ROLES**と**ROLE GUIDE**の役職にエンブレムを表示し、HUDでも設定で表示できます。六角形のエンブレムの外側は透過表示です。未開示の隠し役職は共通の「?」エンブレムで表示し、開示時に役職固有のエンブレムへ切り替わります。エンブレムはMOD導入済みのプレイヤーに表示されます。
- ・ ステージ開始時、各プレイヤーは割り当てられた英語の役職名をバニラのチャット／TTSで発言します。
- ・ RoleShuffleが生成する通知TTSでは敵が反応しません。通常のマイク入力やその他のワールド音は、Ninjaで抑止される場合を除いてバニラの動作を維持します。
- ・ Stage Flux導入時は、ステージ開始通知が重ならないようStage Flux用の通知遅延を使用します。
- ・ Stage FluxのTTS終了後、1.5秒間の無音を確認してから役職を通知します。
- ・ 役職割り当て、役職効果通知、役職照会への自動応答は1件ずつ順番に発話し、Stage Fluxの通知とも重なりません。
- ・ InfluencerのTTSもほかの通知が終わるまで待機しますが、役職能力として意図的に敵へ聞こえる状態を維持します。
- ・ MOD導入済みの参加者には、1列の**ROLES** HUDがデフォルトで左下に名前のみで表示されます。自分の役職を固定し、複数ページがある場合は5秒ごとに切り替えます。**HUD.PlayersPerPage**が6以上（既定値8）なら、日本語・中国語・韓国語などの名前や役職アイコンがあっても、自分を含む6人分の高さを確保します。倍率と表示位置を自動調整し、画面内に収めます。長いプレイヤー名は文字の途中を壊さず、役職名が残る幅に省略します。表示人数を6未満に設定している場合はその値を優先します。**HUD.RoleDisplay**と**HUD.IconSize**でアイコン表示と大きさを変更できます。
- ・ Base Upgradeの抽選演出は、ホストとRoleShuffleを導入している参加者に表示されます。
- ・ Escメニュー・ロビーの右上にある**ROLES**ボタンからRolesページを開けます。Escメニューからは**CURRENT ROLES**、ロビーからは**ROLE GUIDE**を最初に表示し、ロビーでは**CURRENT ROLES**を無効にします。左カラムから利用可能な表示や**BASE UPGRADES**へ切り替えられます。**CURRENT ROLES**では自分を先頭に表示し、画面を開いた時点で自分の役職説明を展開します。プレイヤーをクリックすると、その役職の説明を表示または非表示にできます。**BASE UPGRADES**では、各アップグレードの現在の共有目標値、設定上の目標値、トラック抽選で累積した追加値を確認できます。MOD導入済み参加者にはホストの現在値を表示します。
- ・ **ROLE GUIDE**では有効な役職の説明を選択言語で表示し、無効化された役職は非表示になります。言語トグルですぐに切り替えられ、MOD設定と同じ選択を保存します。日本語には「チェックポイント★リベンジ」、その他の追加言語には同梱のNotoフォントを使用します。マルチプレイではホストの設定値を保った説明と役職の表示・非表示を反映します。ホストの設定がまだ確認できない間は未確認の数値を含まない説明を表示し、新しいホストの未知の説明文は英語で表示します。シングルプレイでは自分の設定を使用します。

マウスホイール

1目盛りの移動量は本文3行分を基準とし、ロビーとステージ内で揃えます。履歴件数やコンテンツ全体の高さによって1目盛りの移動量を変えません。複数行で構成された項目では、移動する項目数と本文行数は一致しない場合があります。

ツール・言語・同期・不具合報告

Escまたはロビーメニュー右上のROLESから、TOOLSまたはDRAW HISTORYを選択します。

- ・ **HUD編集**： **TOOLS** → **HUD編集モード**で、実際のHUDと同じレイアウトのサンプルを表示します。ドラッグで移動し、基準位置・整列・文字サイズ・アイコンサイズ・全体倍率・表示形式・HUDの表示／非表示を調整できます。「保存」でローカル設定に反映し、「取消」またはEscで破棄します。「初期値」はプレビューを初期設定に戻します。マウスで操作でき、ロビーでも使用できます。
- ・ **不具合レポート**： **TOOLS** → **不具合レポート**の「レポートをコピー」または「保存したレポートを開く」を押すたびに、最新のMarkdownファイルをBepInEx/RoleShuffleReportsへ保存し、その内容をコピーするかファイルを開きます。バージョン・導入MOD・ローカルのRoleShuffle設定・最近の抽選と、最大500件のRoleShuffleログを新しい順に含みます。ログ1件は2,048文字までで、既知のプレイヤー情報・パスなどをマスクします。レポート本文はゲーム内に表示しません。ファイルの内容を確認して再現手順を追記し、手動で投稿してください。「GitHub Issuesを開く」では、外部サイトをブラウザで開く前に確認ダイアログを表示します。「取消」またはEscでレポート画面へ戻ります。自動送信は行いません。
- ・ **言語**： MOD設定のUI.Guidelanguageと、Roles内の既存の言語トグルの両方から変更できます。同じ選択値を保存し、メニューの再表示やゲーム再起動時にも復元します。初期値は英語で、既存の選択は引き継ぎます。選択肢は各言語の名称で表示します：English、日本語、한국어、简体中文、繁體中文、Français、Deutsch、Español、Português (Brasil)、Italiano、Русский、Polski、Türkçe、Українська。メニュー、役職説明、HUD編集、抽選履歴、同期状態に適用します。役職名、アップグレード識別名、チャットコマンド、不具合レポートの診断本文は英語表記です。
- ・ **同期状態**： **TOOLS**で、役職一覧・ガイド・Base Upgrade・履歴がホストの最新配信データと一致しているかを確認できます。受信待ち・同期済み・更新遅延・バージョン差・ホスト未対応を表示します。「表示データを再取得」で再配信を要求できます。役職や強化値を変更する操作ではなく、すべてのゲーム内通信を検査するものでもありません。MOD未導入の参加者も従来どおり遊べます。
- ・ **抽選履歴**： **DRAW HISTORY**で、完了したトラック抽選の直近50回を新しい順に表示します。レベル・抽選対象・抽選値・実際のBase Upgrade目標値の前後を確認でき、変化なしや上限・下限に達した結果も記録します。ホストのセーブに保存し、MOD導入済み参加者にも共有します。中断した抽選と、この更新より前の結果は記録しません。

HUD.FontSizeの初期値は28（範囲16～48）、UI.Guidelanguageの初期値はEnglishです。どちらもローカル設定で、HUDの初期表示形式は引き続きNameOnlyです。

自分の役職を確認するコマンド

- ・ ゲーム内チャットで/rolesを入力すると、自分に割り当てられた役職を確認できます。
- ・ ホストがRoleShuffleを導入していれば、MOD未導入の参加者も使用できます。
- ・ ステージ外ではYourRole:Unavailableと応答します。

06 同期・保存・実装の責務

ゲームプレイ効果はホスト側で決定します。RoleShuffleを導入した参加者には表示用データを配信し、未導入の参加者にはバニラのゲーム処理と通知を通じて効果を提供します。参加者のローカル設定でホストの共有値を再計算しません。

担当	主要な責務 / 実装
起動・ライフサイクル	StageRolesPlugin / StageRoleController / LifecyclePatches: 初期化、ステージ開始・終了、参加状態の更新
役職抽選・能力	RoleAssignmentPlanner / RoleModels / 各RoleRuntime: 候補制限、履歴、役職の能力と効果
表示	RoleMenu / RoleHud / RoleGuideCatalog: 画面、説明、HUD、言語、エンブレム
設定・保存	StageRolesConfig / RoleSelectionSettings / BaseUpgradeSelectionSettings / GameSaveState
同期・ツール	RoleAssignmentSync / RoleGuideSync / BaseUpgradeSync / PlayerUtilitiesCore / PlayerUtilitiesRuntime

主な表示データ

識別キー	用途
RS. RoleMap	役職割当一覧
RoleShuffleGuideV2 / RoleShuffleGuideEnabledV1	ホストの役職説明・表示対象
RS. BaseUpgrades	旧形式互換の共有Base Upgrade値
RS. BaseUpgrades. Detail / RS. BaseUpgrades. ManualState	手動内訳を含む詳細値とホストの手動設定状態
RS. BaseUpgradeSettingsV1	Base Upgrade抽選スイッチ
RS. BUD. History	直近の抽選履歴
RS. Sync. Status / RS. Sync. Request	同期状態の比較と表示データ再配信要求

詳細Base Upgradeと手動設定状態は、現在のホスト識別子を照合して受信します。互換形式を維持し、旧ホストのデータが不足する場合も、参加者に編集権限を与えません。同期状態は対象表示データの一致を示し、すべての通信やゲーム状態の完全一致を保証するものではありません。

保存先と寿命

データ	保存先 / 寿命
MOD設定	BepInEx/config/REPOJP.RoleShuffle.cfg。ホスト設定とローカルUI設定を保持
手動調整	runStats: RoleShuffle.BaseUpgradeManual.<upgrade dictionary name>。セーブ別に保持
トラック抽選加算	runStats: RoleShuffle.BaseUpgradeBonus.<upgrade dictionary name>。当該ランの保存に従う
抽選履歴	ホストのセーブに直近50件。導入済み参加者へ表示用に共有
HUD/履歴テスト表示	ローカルの一時データ。シーン・部屋・セーブ変更等で解除
不具合レポート	BepInEx/RoleShuffleReports。コピー/開く操作の都度生成

ゲームオーバー後、古いセーブ名が残る状態では新しいランの識別子で編集可否を判定します。再開口ビーで最初に編集した時点でゲームの保存準備処理を通し、新しいランへ調整を保存します。古い画面操作を別セーブへ適用せず、保存失敗時は変更を戻します。

07 互換性・制限

Stage Fluxは任意の対応MODであり、RoleShuffleの必須MODではありません。

- ・ Second ChanceをPhoenix、Rescuer、Bodyguardの復活効果より優先し、使用されなかった復活効果は維持します。
- ・ Second ChanceまたはPhoenixが失敗時のステージ移行を止めた場合、現在の役職は維持されます。
- ・ RoleShuffleの効果はプレイヤーの移動や接地判定へ干渉しません。
- ・ Value SurgeまたはValue Crash中も、Mechanicは実際に失われた貴重品価値だけを修復します。
- ・ RoleShuffleの通知とInfluencerのTTSは、Stage Fluxの通知と重ならず順番に再生されます。
- ・ Enemy Purgeによる撃破ではHunterの報酬は発生しません。
- ・ Dangerous ValuablesはEngineerが保護している貴重品へ効果を与えません。

Elite Enemy Variantsは任意の対応MODであり、RoleShuffleの必須MODではありません。

- ・ 生存中のNinjaは、Elite Enemy Variantsの「見られていないプレイヤー」を条件とする攻撃対象から除外されます。死亡中のNinjaとその他のプレイヤーは対象のままです。
- ・ Compatibility.EnhancedEnemyRewardsEnabledがtrueの場合、Enhanced個体から得られるVampireの回復とHunterの追加オーブがTier 3相当まで強化されます。通常のオーブ数は変わりません。
- ・ Enhanced Gambitが捕獲後に移動しても、Gamblerのルーレット効果は正しいプレイヤーへ適用されます。
- ・ RoleShuffleのHUDやメニューへElite Enemy Variantsの敵数、状態、撃破通知は追加しません。

ゲームプレイ上の制限

- ・ Bomberは起動済みのバニラハザードを生成します。爆発や物理効果によってプレイヤーや貴重品へ被害が出る可能性があります。
- ・ Mageは前後の空白と大文字・小文字を無視したチャットキーワードで選択した、実体のあるバニラ攻撃を発射します。発射体とビームはプレイヤーや貴重品へ被害を与える可能性があります。
- ・ JoblessとTunaは条件を満たしている間、実際に継続ダメージを与え、死亡する可能性があります。受けたダメージは自動回復しません。
- ・ Medicは自身を回復しません。
- ・ Phoenixは1ステージに1回だけ自己復活します。Rescuerは設定された回数まで周囲の別プレイヤーを復活させます。復活後HPは役職ごとに設定でき、デフォルトは25です。
- ・ 役職が置き換えたアップグレードはステージ終了時に基礎値へ戻ります。その他の管理対象アップグレードは基礎値を維持し、Throwには触れません。
- ・ すべての役職を無効化するか、すべてのWeightを0にすると、ランダム抽選できる役職がなくなります。

本書の数値は初期設定です。導入済みの設定、ホストの変更、ゲーム本体や他MODの影響によって実際の挙動は変わります。設定項目は保存されますが、現在の役職や既に開始した抽選へ即時に全設定を適用する意味ではありません。

08 設定リファレンス

実装の設定定義から取得した全291項目です。表のキーはセクション名を含む完全名です。UI・HUDは端末ごとの設定、Testingはその端末のテストコマンドの有効化、それ以外はホストがゲーム内容を決定する設定です。

空欄は空文字列を表します。基礎値の設定はランレベル:値、Influencerは人数:レベル、Berserkerは残りHP%:レベルです。一般アップグレードのレベル範囲は0-200、Map Player Countは0-1です。詳細な適用規則は第4章を参照してください。

共通・UI・バランス

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
General.Enabled	true	true / false	ステージごとの役職割り当てを有効にします。
General.UniqueRoles	true	true / false	抽選可能な役職を一巡するまで重複を避けます。
General.ShopUpgradeItemCount	0	0 - 30	各ショップへ要求するアップグレードアイテム数です。0でショップの抽選対象から除外します。
UI.GuideLanguage	English	English / 日本語 / 한국어 / 简体中文 / 繁體中文 / Français / Deutsch / Español / Português (Brasil) / Italiano / Русский / Polski / Türkçe / Українська	メニュー言語。言語トグルと同じ値を保存。
Compatibility.EnhancedEnemyRewardsEnabled	true	true / false	有効時、Elite Enemy VariantsのEnhanced個体をVampireの回復量とHunterの追加オーブ品質の計算で1段階上として扱います。
Role Balance - Guarantees.ShowcaseEnabled	true	true / false	参加人数別のShowcase最低保証を有効にします。
Role Balance - Guarantees.ShowcaseMinimums	3:1, 7:2, 14:3, 24:4	参加人数:最低人数の組	参加人数ごとに保証するShowcaseの最低人数です。
Role Balance - Guarantees.SupportEnabled	true	true / false	参加人数別のSupport最低保証を有効にします。
Role Balance - Guarantees.SupportMinimums	4:1, 8:2, 14:3, 24:4	参加人数:最低人数の組	参加人数ごとに保証するSupportの最低人数です。
Role Balance - Limits.Enabled	true	true / false	Danger、Hardship、少人数時の複合上限を有効にします。
Role Balance - Limits.DangerMaximums	1:1, 8:2, 16:3	参加人数:上限の組	参加人数ごとのBomber、Stinker、Werewolfの合計上限です。
Role Balance - Limits.HardshipMaximums	1:1, 12:2	参加人数:上限の組	参加人数ごとのJoblessとTunaの合計上限です。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Role Balance - Limits.SmallPartyMaximumPlayers	4	1 - 30	DangerとHardshipの複合上限を使用する最大参加人数です。
Role Balance - Limits.SmallPartyCombinedMaximum	1	1 - 30	少人数時に許可するDangerとHardshipの合計最大人数です。
Role Balance - Variety.PreventSameRole	true	true / false	ほかの候補がある場合、同じプレイヤーへの同役職の連続割り当てを防ぎます。
Role Balance - Variety.HardshipCooldownStages	2	0 - 10	JoblessまたはTunaの後、そのプレイヤーを両役職から通常除外するステージ数です。
Role Balance - Variety.ExcludeUnavailableRoles	true	true / false	必要な敵、武器、使用対象が存在しない状況依存役を抽選から除外します。
Notifications.Enabled	true	true / false	役職名と役職効果のチャット／TTS通知を有効にします。
Notifications.DelaySeconds	2.5	0 - 30	Stage Flux未導入時の役職通知までの秒数です。
Notifications.StageFluxDelaySeconds	5	0 - 30	Stage Flux導入時、役職通知までに最低限待つ秒数です。Stage FluxのTTS終了後、さらに1.5秒間の無音を確認します。
HUD.FontSize	28	16 - 48	全体倍率を適用する前のHUD文字サイズ。
HUD.Enabled	true	true / false	ステージ中、現在の全役職を表示します。
HUD.RoleDisplay	NameOnly	IconAndName / NameOnly / IconOnly	役職のアイコン+名前、名前のみ、アイコンのみを選択します。プレイヤー名は常に表示します。
HUD.IconSize	64	32 - 128	HUD全体の倍率を適用する前の役職アイコンの大きさです。6人分の高さを確保し、画面に収まる倍率へ調整します。
HUD.Anchor	BottomLeft	TopLeft / TopCenter / TopRight / MiddleLeft / MiddleCenter / MiddleRight / BottomLeft / BottomCenter / BottomRight	HUDの基準位置を選択します。
HUD.Alignment	Left	Left / Center / Right	役職テキストの揃え方を選択します。
HUD.OffsetX	0	-3840 - 3840	基準位置からの水平オフセットです。単位はピクセルです。
HUD.OffsetY	80	-2160 - 2160	基準位置からの垂直オフセットです。単位はピクセルです。
HUD.ScalePercent	70	50 - 200	HUDの表示倍率です。
HUD.PlayersPerPage	8	2 - 20	自分の固定表示を含め、同時に表示する最大人数です。6以上なら、文字やアイコンが高くても6人分の表示領域を確保します。
HUD.PageIntervalSeconds	5	1 - 30	各役職ページを表示する秒数です。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
HUD.TransitionDurationSeconds	0.2	0 - 1	役職ページ切替時のフェード時間です。
HUD.PinLocalPlayer	true	true / false	自分の役職をすべてのページへ固定表示します。
Testing.Enabled	false	true / false	ローカルのテストコマンドを有効化。

Base Upgrade

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Base Upgrades.ManualAdjustmentEnabled	false	true / false	ロビー・トラック・ショップでの手動調整と±ボタンを有効にします。OFFではボタン・内訳の「手動」・手動調整の案内を非表示にし、保存済み調整値を基礎値から除外します。再びONにすると復元します。設定式とトラック抽選には影響しません。
Base Upgrades.HealthUpgradeLevels	1:1	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのHealth基礎目標値です。
Base Upgrades.StaminaUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのStamina基礎目標値です。
Base Upgrades.ExtraJumpUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのExtra Jump基礎目標値です。
Base Upgrades.SpeedUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのSpeed基礎目標値です。
Base Upgrades.StrengthUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのStrength基礎目標値です。
Base Upgrades.RangeUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのRange基礎目標値です。
Base Upgrades.LaunchUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのLaunch基礎目標値です。
Base Upgrades.TumbleClimbUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのTumble Climb基礎目標値です。
Base Upgrades.TumbleWingsUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのTumble Wings基礎目標値です。
Base Upgrades.CrouchRestUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのCrouch Rest基礎目標値です。
Base Upgrades.MapPlayerCountUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-1	ランレベルごとのMap Player Count基礎目標値です。
Base Upgrades.DeathHeadBatteryUpgradeLevels	空欄	ランレベル:値 条件1-999999 / 値0-200	ランレベルごとのDeath Head Battery基礎目標値です。
Base Upgrade Draw.Enabled	true	true / false	ショップ後の共有Base Upgrade抽選を有効にします。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Base Upgrade Draw.MaximumLevel	200	0 - 200	正のトラック抽選で到達できる最大目標値です。Map Player Countは最大1のままです。
Base Upgrade Draw.CappedUpgradeWeightMultiplier	0.25	0 - 1	アップグレードが抽選上限に近づくほどWeightが低下し、上限でこの倍率になります。設定分とトラック抽選分の合計を使用します。0では上限到達後に対象外となり、1では低下しません。All Upgradesは対象外です。
Base Upgrade Draw.WeightFalloffExponent	2	0.1 - 10	抽選Weightの低下カーブです。1は一定のペースで低下し、大きい値ほど上限付近まで重みを維持します。
Base Upgrade Draw.ChangeAmountWeights	-1:10, 0:15, 1:60, 2:15	増減値:重みの組、増減値-200~200、重み0~1000	抽選される増減値の相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Health	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Health	20	0 - 1000	Healthの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Stamina	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Stamina	40	0 - 1000	Staminaの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.ExtraJump	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.ExtraJump	10	0 - 1000	Extra Jumpの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Speed	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Speed	30	0 - 1000	Speedの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Strength	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Strength	20	0 - 1000	Strengthの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Range	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Range	30	0 - 1000	Rangeの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.Launch	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw.Weights.Launch	10	0 - 1000	Launchの相対Weightです。
Base Upgrade Draw.Selection.TumbleClimb	true	true / false	この種類を抽選対象にする。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Base Upgrade Draw Weights.TumbleClimb	10	0 - 1000	Tumble Climbの相対Weightです。
Base Upgrade Draw Selection.TumbleWings	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw Weights.TumbleWings	10	0 - 1000	Tumble Wingsの相対Weightです。
Base Upgrade Draw Selection.CrouchRest	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw Weights.CrouchRest	30	0 - 1000	Crouch Restの相対Weightです。
Base Upgrade Draw Selection.MapPlayerCount	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw Weights.MapPlayerCount	10	0 - 1000	Map Player Countの相対Weightです。
Base Upgrade Draw Selection.DeathHeadBattery	true	true / false	この種類を抽選対象にする。
Base Upgrade Draw Weights.DeathHeadBattery	10	0 - 1000	Death Head Batteryの相対Weightです。
Base Upgrade Draw Selection.AllUpgrades	true	true / false	ONの種類だけを対象に、正の一括抽選を有効にします。
Base Upgrade Draw Weights.AllUpgrades	1	0 - 1000	正の結果で使うALL UPGRADESの相対Weightです。

役職ごとの設定

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Tank.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Tank.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Tank.HealthUpgradeLevels	21	0 - 200	Tankへ付与するHealthレベルです。
Runner.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Runner.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Runner.SpeedUpgradeLevels	6	0 - 200	Runnerへ付与するSpeedレベルです。
Runner.StaminaUpgradeLevels	46	0 - 200	Runnerへ付与するStaminaレベルです。
Jumper.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Jumper.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Jumper.ExtraJumpUpgradeLevels	10	0 - 200	Jumperへ付与するExtra Jumpレベルです。
Lifter.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Lifter.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Lifter.StrengthUpgradeLevels	25	0 - 200	Lifterへ付与するStrengthレベルです。
Launcher.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Launcher.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Launcher.LaunchUpgradeLevels	10	0 - 200	Launcherへ付与するLaunchレベルです。
Climber.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Climber.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Climber.ClimbUpgradeLevels	50	0 - 200	Climberへ付与するTumble Climbレベルです。
Climber.RangeUpgradeLevels	20	0 - 200	Climberへ付与するRangeレベルです。
Flyer.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Flyer.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Flyer.WingsUpgradeLevels	10	0 - 200	Flyerへ付与するTumble Wingsレベルです。
Tracker.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Tracker.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Tracker.HealthUpgradeLevels	3	0 - 200	TrackerのHealth目標値です。
Ghost.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Ghost.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Ghost.DeathHeadBatteryUpgradeLevels	50	0 - 200	Ghostへ付与するDeath Head Batteryレベルです。
Bomber.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Bomber.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Bomber.DistancePerGrenade	8	1 - 100	グレネードを1個設置するために必要な移動距離です。単位はメートルです。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Bomber.MaximumActiveGrenades	30	1 - 30	Bomberごとに保持する生成済みグレネードの最大数です。さらに設置すると最も古いものを削除します。
Bomber.AllowTruckSpawns	false	true / false	トラック内でのグレネード設置を許可します。
Bomber.ExplosiveGrenadesEnabled	true	true / false	ランダム抽選ヘバニラのExplosive Grenadeを含めます。
Bomber.StunGrenadesEnabled	true	true / false	ランダム抽選ヘバニラのStun Grenadeを含めます。
Bomber.ShockwaveGrenadesEnabled	true	true / false	ランダム抽選ヘバニラのShockwave Grenadeを含めます。
Bomber.DuctTapedGrenadesEnabled	true	true / false	ランダム抽選ヘバニラのDuct Taped Grenadeを含めます。
Medic.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Medic.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Medic.HealAmount	5	1 - 100	1回につき周囲の各プレイヤーを回復する量です。
Medic.HealIntervalSeconds	2	0.1 - 30	Medicの回復間隔です。
Medic.HealRadius	5	1 - 30	回復可能な最大距離です。単位はメートルです。
Medic.TotalHealingLimit	150	1 - 10000	Medic一人が1ステージで回復できる合計HPです。対象が実際に失っているHPだけを消費します。
Phoenix.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Phoenix.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Phoenix.RevivalHealth	25	1 - 1000	Phoenix復活後のHPです。プレイヤーの最大HPが上限です。
Phoenix.ReviveDelaySeconds	2	2 - 10	Phoenixが復活するまでの秒数です。
Phoenix.FailureGraceSeconds	5	1 - 15	復活準備中に、失敗時のステージ遷移を保留する最大秒数です。
Jobless.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Jobless.Weight	20	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Jobless.Damage	1	1 - 100	トラック外で1回ごとに受けるダメージです。
Jobless.DamageIntervalSeconds	0.1	0.05 - 10	トラック外でダメージを受ける間隔です。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Rescuer.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Rescuer.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Rescuer.RevivalHealth	25	1 - 1000	Rescuerによる復活後のHPです。対象の最大HPが上限です。
Rescuer.ReviveDelaySeconds	2	0 - 10	復活対象が死亡してから必要な秒数です。
Rescuer.Radius	3	1 - 50	復活可能な最大距離です。単位はメートルです。
Rescuer.MaximumRevives	2	1 - 10	Rescuer1人あたり、1ステージで復活できる最大回数です。
Vampire.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Vampire.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Vampire.Tier1HealAmount	5	1 - 100	周囲でDanger Level 1の敵が死亡した際の回復量です。
Vampire.Tier2HealAmount	10	1 - 100	周囲でDanger Level 2の敵が死亡した際の回復量です。
Vampire.Tier3HealAmount	50	1 - 100	周囲でDanger Level 3の敵が死亡した際の回復量です。
Vampire.Radius	10	1 - 50	死亡した敵からの最大距離です。単位はメートルです。
King.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
King.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Tuna.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Tuna.Weight	50	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Tuna.StationaryDelaySeconds	3	0.1 - 30	停止してからダメージが始まるまでの秒数です。
Tuna.Damage	1	1 - 100	停止中に1回ごとに受けるダメージです。
Tuna.DamageIntervalSeconds	0.1	0.05 - 10	停止中にダメージを受ける間隔です。
Musician.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Musician.Weight	60	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Musician.HealAmount	5	1 - 100	楽器で音を鳴らすたびに、本人と範囲内の各生存プレイヤーを回復する量です。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Musician.HealRadius	10	1 - 50	Musicianから回復可能な最大距離です。単位はメートルです。
Mage.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Mage.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Mage.CastIntervalSeconds	3	0.1 - 30	魔法発動の最短間隔です。
Mage.StarExpression	Angry	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	starを発動する表情です。
Mage.RollExpression	Sad	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	rollを発動する表情です。
Mage.GravityExpression	Suspicious	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	gravityを発動する表情です。
Mage.VoidExpression	EyesClosed	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	voidを発動する表情です。
Mage.LaserExpression	Scared	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	laserを発動する表情です。
Mage.AutoRecoveryEnabled	true	true / false	ダメージを受けていないMageのHP自動回復を有効にします。
Mage.AutoRecoveryDelaySeconds	10	0 - 300	最後にダメージを受けてから自動回復が始まるまでの秒数です。
Mage.AutoRecoveryIntervalSeconds	2	0.1 - 60	HPを自動回復する間隔です。
Mage.AutoRecoveryAmount	1	0 - 100	自動回復1回あたりの回復量です。
Mage.AutoRecoveryTotalHealingLimit	120	1 - 10000	プレイヤーごとの、1ステージ中の自動回復の累計上限です。他の回復は数えず、死亡・復活・役職変更でも使用済みの回復量はリセットされません。
Mage.StarHealthCost	10	0 - 100	starの発動成功後に消費するHPです。
Mage.GravityHealthCost	10	0 - 100	gravityの発動成功後に消費するHPです。
Mage.RollHealthCost	15	0 - 100	rollの発動成功後に消費するHPです。
Mage.VoidHealthCost	30	0 - 100	voidの発動成功後に消費するHPです。
Mage.LaserHealthCost	50	0 - 100	laserの発動成功後に消費するHPです。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Gambler.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Gambler.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Gambler.WinChancePercent	50	0 - 100	Valuableを破壊せず、勝利倍率を適用する確率です。
Gambler.WinValueMultiplier	2	0 - 10	勝利時にValuableへ適用する価格倍率です。
Gambler.GambitGreenHealAmount	50	25 - 1000	Gamblerに対するGambitの緑結果で回復する合計HPです。
Gambler.GambitRedDamage	100	50 - 1000	Gamblerに対するGambitの赤結果で受ける合計ダメージです。
Gambler.GambitWhiteHealthUpgrade Levels	5	0 - 200	Gambitの白結果で、そのステージ中のみ追加するHealthアップグレードレベルです。
Hunter.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Hunter.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Hunter.WeaponBatteryConsumptionPercent	75	0 - 100	Hunterが使用する武器バッテリー消費量の通常時に対する割合です。
Hunter.DoubleOrbChancePercent	10	0 - 100	Hunterが敵を倒した際、特賞に外れた場合に通常のオーブ個数を2倍にする確率です。
Hunter.JackpotOrbChancePercent	0.5	0 - 100	Hunterが敵を倒した際、特賞目標を使用する確率です。不足分は追加しますが、通常ドロップが目標を上回る場合は減らしません。
Hunter.JackpotOrbCount	10	1 - 30	Hunterの特賞で使用する目標オーブ個数です。
Stinker.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Stinker.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Stinker.DistancePerCloud	2	1 - 100	ウラン雲の通過地点を記録する間隔です。
Stinker.MinimumSafetyDistance	2	1 - 30	最新の発生待ち地点にウラン雲を発生させるために必要なStinker本人との最低距離です。古い待機地点は順番に発生します。
Stinker.AllowTruckSpawns	false	true / false	トラック内でウラン雲の地点記録と発生を許可します。
Engineer.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Engineer.Weight	70	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Trickster.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Trickster.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Trickster.DecoyExpression	Happy	Disabled / Angry / Sad / Suspicious / EyesClosed / Scared / Happy	デコイを設置する表情です。
Trickster.ActiveSeconds	25	1 - 120	設置したデコイを削除するまでの秒数です。
Trickster.CooldownSeconds	45	1 - 300	敵を引きつけたデコイの終了後、次に設置できるまでの秒数です。
Trickster.NoTargetCooldownSeconds	10	0 - 300	敵を一体も引きつけなかったデコイの終了後、次に設置できるまでの秒数です。
Trickster.InvestigateRadius	40	1 - 100	デコイを中心に敵へ調査を指示する半径です。単位はメートルです。
Trickster.PulseIntervalSeconds	1	0.25 - 10	敵へ調査を指示する間隔です。
Trickster.PlacementDistance	2	0.5 - 10	Tricksterの前方へデコイを設置する距離です。単位はメートルです。
Mechanic.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Mechanic.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Mechanic.RepairPercentPerSecond	2	0 - 100	Mechanicが破損Valuableを直接保持している間、毎秒修復する元価格に対する合計割合です。
Mechanic.MaximumRepairPercentPerStage	50	0 - 100	Mechanic一人が1ステージで修復できる元価格に対する合計割合です。
Electrician.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Electrician.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Electrician.ChargePercentPerSecond	10	0 - 100	Electricianが使用していない充電可能アイテムを直接保持している間、毎秒回復する合計バッテリー割合です。
Electrician.MaximumChargePercentPerStage	100	0 - 1000	Electrician一人が1ステージで回復できる合計バッテリー割合です。
Warden.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Warden.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Warden.AdditionalStunSeconds	3	0 - 30	Wardenが敵へ発生させたスタンに追加する秒数です。
Ninja.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Ninja.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Ninja.VisionRecognitionMultiplier	2	1 - 10	敵が視覚でNinjaを認識するまでの時間へ適用する倍率です。
Executioner.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Executioner.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Executioner.StunnedDamageMultiplier	2	1 - 10	攻撃前からスタンしている敵への直接攻撃ダメージ倍率です。
Rider.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Rider.Weight	60	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Rider.EnemyDamageMultiplier	3	1 - 10	Riderが運転中の車両が敵へ与える衝突ダメージ倍率です。
Rider.PlayerKnockbackMultiplier	2	1 - 10	プレイヤーへ元から発生する車両Tumbleノックバック倍率です。
Influencer.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Influencer.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Influencer.PlayerRadius	20	1 - 100	周囲の生存中の仲間を数える半径です。単位はメートルです。
Influencer.PlayerCheckIntervalSeconds	0.5	0.1 - 10	周囲人数と動的アップグレードを確認する間隔です。
Influencer.NoiseRadiusMultiplier	2	1 - 10	足音、着地音、VC、チャットTTSの敵探知範囲倍率です。
Influencer.TTSInvestigateRadius	20	1 - 100	定期TTSが発生させる敵探知範囲です。
Influencer.MinimumTTSIntervalSeconds	20	1 - 300	定期TTS間隔を抽選する最小秒数です。
Influencer.MaximumTTSIntervalSeconds	40	1 - 300	定期TTS間隔を抽選する最大秒数です。最小値より小さい場合は、小さい方を最小値として使用します。
Influencer.TTSQuietPeriodSeconds	1.5	0 - 10	Stage Fluxを含む他のTTS終了後に必要な無音時間です。
Influencer.HealthUpgradeScaling	4:6, 5:11	人数:レベル レベル0-200	Healthの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.StaminaUpgradeScaling	1:3, 2:6, 3:10, 4:12, 5:15	人数:レベル レベル0-200	Staminaの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.ExtraJumpUpgradeScaling	2:1, 3:2, 4:4, 5:5	人数:レベル レベル0-200	ExtraJumpの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Influencer.SpeedUpgradeScaling	1:1, 2:2, 3:3, 4:3, 5:3	人数:レベル レベル0-200	Speedの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.StrengthUpgradeScaling	1:1, 2:4, 3:9, 4:13, 5:20	人数:レベル レベル0-200	Strengthの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.RangeUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-200	Rangeの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.LaunchUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-200	Launchの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.TumbleClimbUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-200	TumbleClimbの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.TumbleWingsUpgradeScaling	1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5	人数:レベル レベル0-200	TumbleWingsの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.CrouchRestUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-200	CrouchRestの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.MapPlayerCountUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-1	MapPlayerCountの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Influencer.DeathHeadBatteryUpgradeScaling	空欄	人数:レベル レベル0-200	DeathHeadBatteryの近くの仲間の人数に応じた目標レベル。
Werewolf.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Werewolf.Weight	40	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Werewolf.PlayerDamageMultiplier	2	1 - 10	Werewolfが他のプレイヤーへ与える特定可能なダメージ倍率です。
Berserker.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Berserker.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Berserker.StaminaUpgradeScaling	80:3, 60:6, 40:10, 20:12, 10:20	HP%:レベル レベル0-200	Staminaの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.ExtraJumpUpgradeScaling	60:1, 40:2, 20:4, 10:5	HP%:レベル レベル0-200	ExtraJumpの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.SpeedUpgradeScaling	80:1, 60:2, 40:3, 20:3, 10:4	HP%:レベル レベル0-200	Speedの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.StrengthUpgradeScaling	80:1, 60:4, 40:9, 20:13, 10:20	HP%:レベル レベル0-200	Strengthの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.RangeUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	Rangeの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.LaunchUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	Launchの残りHP割合に応じた目標レベル。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Berserker.TumbleClimbUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	TumbleClimbの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.TumbleWingsUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	TumbleWingsの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.CrouchRestUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	CrouchRestの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.MapPlayerCountUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-1	MapPlayerCountの残りHP割合に応じた目標レベル。
Berserker.DeathHeadBatteryUpgradeScaling	空欄	HP%:レベル レベル0-200	DeathHeadBatteryの残りHP割合に応じた目標レベル。
Bodyguard.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Bodyguard.Weight	80	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Bodyguard.HealthUpgradeLevels	11	0 - 200	BodyguardのHealth目標値です。
Bodyguard.ProtectionRadius	15	1 - 100	仲間を保護できる最大距離です。単位はメートルです。
Bodyguard.DamageSharePercent	50	0 - 100	BodyguardのHPを1残して肩代わりする敵ダメージ割合です。
Rammer.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Rammer.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Rammer.TumbleAttackDamage	100	0 - 100000	RammerのTumble Attackが敵へ与えるダメージです。
Rammer.SelfDamage	15	0 - 100000	RammerのTumble Attackが敵へ命中した後、自身が受けるダメージです。
Diver.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Diver.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Diver.UnderfloorDurationSeconds	10	1 - 120	Diverが死亡せず床下に滞在できる最大秒数です。
Diver.MovementForce	8	1 - 30	Diverが床下を自由移動するときの力です。
Sniper.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Sniper.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Sniper.ReferenceDistance	8	1 - 50	敵へのダメージが1倍になる距離です。単位はメートルです。

設定キー	初期値	範囲・形式	内容
Sniper.MinimumDamageMultiplier	0.5	0 - 1	密着時の敵ダメージ倍率です。元が正のダメージなら最低1ダメージを与えます。
Sniper.MaximumDamageMultiplier	2	1 - 10	遠距離での敵ダメージの最高倍率です。
Sniper.MaximumMultiplierDistance	24	1 - 100	最高倍率へ到達する距離です。基準距離以下の場合は、基準距離の直後として扱います。
Imitator.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Imitator.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Avenger.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Avenger.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Avenger.DamageMultiplier	1.5	1 - 10	他のプレイヤーが死亡した後の、敵へのダメージ倍率です。
Avenger.DurationSeconds	20	1 - 120	敵へのダメージ増加が続く秒数です。別の死亡で残り時間を更新します。
Avenger.TriggerRadius	30	1 - 100	Avengerが発動する、死亡したプレイヤーからの最大距離です。
Brawler.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
Brawler.Weight	100	0 - 1000	この役職の相対抽選重み。0で候補から除外。
Brawler.MeleeDamageMultiplier	1.25	0 - 10	攻撃者を特定できる近接武器が敵とプレイヤーへ与えるダメージ倍率です。
Brawler.RangedDamageMultiplier	0.75	0 - 10	攻撃者を特定できる銃、杖の弾、レーザーが敵とプレイヤーへ与えるダメージ倍率です。
???1.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。
???2.Enabled	true	true / false	この役職を抽選候補に含める。

09 検証手順・参照資料

確認すべき受け入れ条件

領域	確認内容
ホスト/参加者	未導入参加者に役職効果が届く。導入済み参加者は共有値を閲覧し、ホスト設定を書き換えられない
ライフサイクル	開始時の抽選、途中参加、再参加、終了時解除、復活による遷移中止
Base Upgrade	REPOConfigとの一致、各ON/OFF、上限・下限、手動OFF時の非表示と無効化、セーブ再開、ゲームオーバー後の新規ラン
画面	全14言語、6人の多バイト名、各HUD形式、現在の役職の自己先頭/説明展開
スクロール	ロビー/ステージで1目盛り3本文行。履歴件数0/1/10/50でも同じ移動基準
レポート	コピー/開く都度の生成、500件上限、マスク、本文非表示、外部サイト確認
互換性	Stage Fluxあり/なし、Elite Enemy Variantsあり/なし、ホスト変更と旧バージョンの表示データ

ローカル表示確認コマンド

Testing.Enabledを有効にすると、次の表示確認を行えます。サンプルはローカル表示専用で、実際の役職・保存値・共有履歴を変更しません。ゲーム内容を変更するコマンドには別途ホスト権限が必要です。

コマンド	内容
/hudmultibyte または /hmb	自分を含む6人の多言語名でHUDを確認
/hmb 12	1-30人の範囲で表示人数を指定
/hmb reset	通常のHUD表示へ戻す
/drawhistory または /dh	50件の抽選サンプルを表示
/dh 10 または /dh 0	0-50件の範囲で表示件数を指定
/dh reset	実際の保存履歴へ戻す

仕様書の作成根拠

配布ZIPのREADMEとmanifestを起点に、該当リビジョンの設定定義・役職定義・同期・保存処理を照合しました。初期値の抽出はゲームを起動せず設定クラスを使用しています。これは実機の描画やマルチプレイ通信の検証結果ではありません。

対象	参照元
機能・導入・役職	package/README.md / package/manifest.json
初期値・型・範囲	StageRolesConfig.cs / RoleUpgradeScaling.cs / RoleLanguage.cs
候補・能力・隠し役職	StageRole.cs / RoleModels.cs / RoleAssignmentPlanner.cs / RoleGuideCatalog.cs / RolePresets.cs

対象	参照元
UI・表示	RoleMenu*.cs / RoleHud*.cs / RoleGuide*.cs
Base Upgrade・保存	BaseUpgradeSelectionSettings.cs / BaseUpgradeSaveAdjustments.cs / GameSaveState.cs / BaseUpgradeDrawRuntime.cs
同期・レポート	RoleAssignmentSync.cs / RoleGuideSync.cs / BaseUpgradeSync.cs / BaseUpgradeSettingsSync.cs / PlayerUtilities*.cs
検証の仕様	tools/RoleSettingsChecks / tools/ScrollChecks / tools/UtilityChecks / tools/ExpressionChecks

対象リリースの識別

項目	値
バージョン / UI build	4.4.7 / 453
ソースの参照	8eb599065a19d882fc1f122eccc4bb1b45251e50
ZIP SHA-256	F275B92D50696D06236AF2B5ECA4B53A2040C7D3B4EDC22D48A8F8368CB5778F
DLL SHA-256	6BD1FC2D8D21570A52BCC9E7E2250DF88F7D4540915E94A9B31CB1AB52A9A5F4

同バージョン内の開発経緯は本書に列挙せず、v4.4.7時点の最終的な仕様を記載しています。アイコンは現行の配布用デザインです。