

Policy based routing (PBR)



**ROUTE modul 5** 

#### Riadenie smerovacích ciest

- Fokus tejto kapitoly je zameraný na spôsoby riadenia ciest, ktoré budú vyberané pre sieťovú prevádzku
  - Aj keď v niektorých prípadoch je len jedna cesta ©
- Väčšina komplexnejších sietí má implementované redundantné pripojenia, ktoré môžeme manažovať
- Výber optimálnej cesty v takomto prostredí ovplyvňujú viaceré faktory
  - Nasadenie daného smerovacieho protokolu je jeden z faktorov, ktoré definujú ako sa bude diať výber ciest
    - Rozdielna AD, metriky, redistribúcia, filtrovanie apod.
  - Nasadenie viacerých však môže viesť k neoptimálnemu smerovaniu
- Ale v sieťach s redundanciou sú aj iné faktory ktoré treba brať do úvahy pre optimálny routing

## Charakteristiky sietí pri ich návrhu (1)

#### Resiliency (odolnosť)

- Schopnosť poskytovať službu na prijateľnej úrovni aj v prípade, keď v sieti nastanú výpadky
- Redundancia automaticky neznamená resiliency
- Prostriedky: fail-over, load balancing

#### Availability (dostupnosť)

- Schopnosť rýchlo ošetriť výpadok v sieti a nájsť záložnú trasu
- Prostriedky: vyladené, rýchlo konvergujúce smerovacie protokoly

#### Adaptability (prispôsobivosť)

 Schopnosť dynamicky prispôsobiť činnosť siete podľa aktuálneho stavu, napríklad aktivovať záložnú linku aj v prípade vysokej záťaže

#### Performance (výkonnosť)

- Schopnosť využívať existujúce prostriedky siete pre poskytovanie čo najvyššieho výkonu
- Prostriedky: load balancing, prípadne selektívna modifikácia metrík

## Charakteristiky sietí pri ich návrhu (2)


- Support for network and application services (Podpora pre sieťové a aplikačné služby)
  - Špecifické prispôsobenie smerovania pre vybrané služby
  - Prostriedy: QoS nástroje, WAAS (Wide Area Application Services), bezpečnostné nástroje
- Predictability (Predpovedateľnosť)
  - Ohľad na deterministické a predpovedateľné správanie, napríklad obojsmernosť tokov a rovnaká cesta, ktorou pôjdu
- Asymmetric traffic (Asymetrická prevádzka)
  - Upstream tok prechádajúci inou cestou ako downstream
  - Nie vždy neželané existujú aplikácie, kedy je tento prístup potrebný (napr. satelitné prepoje: upstream je modem, downstream je satelit)

## Dostupné nástroje na riadenie ciest

- Už spomenuté:
  - Passive interfaces
  - Distribute lists
  - Prefix lists
  - Administrative distance
  - Route maps
  - Route tagging
- Pokročilé nástroje
  - Offset lists
  - Cisco IOS IP SLAs
  - Policy Based Routing

Fokus tejto kapitoly

### **Stratégia**



- Každý z týchto nástrojov môže byť súčasťou integrovanej stratégie na implementáciu riadenia výberu
- Preto je nevyhnutné pred začatím implementácie
  - Takúto stratégiu naplánovať a vypracovať

# Implementácia riadenia ciest pomocou Offset Lists



#### **Offset List**

- Offset list je prostriedok na umelé zvýšenie metriky vybraných sietí len v protokole RIP alebo EIGRP
  - Môžeme zvýšiť metriku pre oznamované i prijímané siete
  - Offset list môže byť použitý pre celý smerovací protokol, alebo pre siete odosielané/prijímané konkrétnym rozhraním
- Offset-list sa vytvára príkazom offset-list a odkazom na ACL
  - Stanovená hodnota offsetu sa pripočíta k metrike (RIP) alebo k parametru Delay (EIGRP)

## **Vytvorenie offset-listu**

Offset-list sa vytvára v smerovacom protokole


Router(config-router)#

```
offset-list {access-list-number | access-list-name} {in | out}
  offset [interface-type interface-number]
```

| Parameter                                | Description  |
|--|--|
| access-list-number<br>  access-list-name | ACL, ktoré vyberá siete, ktorým sa má zvýšiť metrika.<br>Číslo 0 znamená "všetky siete".         |
| in                                       | Aplikuje offset list na siete v prichádzajúcich správach RIP/EIGRP                               |
| out                                      | Aplikuje offset list na siete v odchádzajúcich správach RIP/EIGRP                                |
| offset                                   | Hodnota, o ktorú sa metrika zvýši. Hodnota 0 znamená,<br>že sa aktuálna hodnota metriky nezmení. |
| interface-type<br>interface-number       | (Nepovinné) Rozhranie, na ktoré je offset-list aplikovaný  |

#### Použitie offset-listu

- Stanice na LAN za R1 môžu ísť na sieť 192.0.2.0/24 u ISP dvomi cestami
  - R5 je podľa metriky bližšie, ale je na podstatne pomalšej linke
- Pomocou offset-listu môžeme umelo na R2 zvýšiť metriku tejto siete,
   ako nám ju oznamuje R5, a zariadiť, aby preferovaná cesta bola cez R3
  - Offset-list v tomto príklade zvýši metriku 192.0.2.0/24 cez R5 o 2



```
R2(config)# access-list 21 permit 192.0.2.0 0.0.0.255
R2(config)# router rip
R2(config-router)# offset-list 21 in 2 serial 0/0/0
```


#### **Overenie Offset Lists**

- traceroute
  - Overenie cesty, ktorou sú preposielané pakety.
- show ip route
  - Na overenie metriky postihnutých ciest
- Pre EIGRP show ip eigrp topology [all-links]
  - Na overenie topo tabuľky
- debug ip eigrp Or debug ip rip.

## IP Service Level Agreement (IP SLA)




### Multihomed pripojenie




- Predpokladajme, že R1 má dual-homed pripojenie k internetu cez dvoch providerov
- Na R1 stačia dve statické default routes
  - Router bude využívať obe pre load balancing
  - Ak jedna z priamo pripojených liniek vypadne, R1 bude používať zostávajúcu

### Multihomed pripojenie



- Čo sa však stane, ak problém nastane vo vnútri ISP1?
  - Z pohľadu routera R1 je linka do ISP1 stále OK a bude ju trvale používať
  - Dáta odoslané do internetu cez ISP1 sa však stratia
- Ako túto situáciu riešiť?
  - Jedným z riešení je zaviesť dynamický smerovací protokol medzi ISP a zákazníka
  - Závisí na dohode s providerom, mnohokrát provider nie je nadšený, že musí spustiť smerovací protokol voči zákazníkovi

### Multihomed pripojenie



- Iným riešením je na R1 použiť statické cesty alebo PBR, ale podmieniť ich platnosť dodatočným aktívnym testom
  - Napríklad periodický ping na DNS alebo mail server u providera
  - Ak ciele testované na dostupnosť nebudú odpovedať, nimi podmienená statická cesta sa odstráni zo smerovacej tabuľky
- Tieto aktívne testy dosiahnuteľnosti, prípadne i ďalších parametrov sa nazývajú IP Service Level Agreements (SLA)
  - Ak test IP SLA zlyhá, router odstráni zo smerovacej tabuľky položky podmienené týmto testom

#### Riadenie smerovania pomocou IOS IP SLAs

- Cisco IOS IP Service Level Agreements (SLAs) slúžia na aktívny monitoring činnosti siete
  - Cisco IP SLA je vlastnosť IOS, ktorá umožňuje vykonávať merania
    - Vykonávané zasielaním umelej prevádzky na hosta alebo smerovač, ktorí sú nakonfigurovaný naň odpovedať
- Cisco IOS IP SLA testy prenášajú sieťou simulované dáta a merajú parametre ich prenosu
  - Je možné stanoviť, aké hodnoty meraných parametrov musia byť splnené, aby bol test považovaný za úspešný
    - IP SLA podporuje veľké množstvo testov
      - Protokoly
        - UDP, TCP, ICMP, HTTP, DNS, DHCP, FTP,...
      - Testovane konektivity (ICMP or UDP)
      - Testovanie chvenia (Jitter)

#### Cisco IOS IP SLAs

- Medzi merané parametre patria:
  - Dostupnosť sieťovej služby
  - Čas odpovede (response time)
  - Jednosmerné oneskorenie (One-way latency)
  - Jitter (kolísanie oneskorenia)
  - Stratovosť paketov
  - Hodnotenie kvality hlasu
  - Aplikačný výkon

|                      | *DATA<br>TRAFFIC   | *VoIP  | *SERVICE LEVEL<br>AGREEMENT  | *AVAILABILI<br>TY                         | **STREAMING<br>VIDEO  |
|----------------------|--|--|--|---|---|
| REQUIRE<br>MENT      | <ul><li>Minimize     Delay, Packet     Loss</li><li>Verify QoS</li></ul>         | Minimize     Delay, Packet     Loss, Jitter  | <ul><li>Measure Delay,<br/>Packet Loss, Jitter</li><li>One-way</li></ul>   | Connectivity testing                      | Minimize Delay,     Packet Loss                                 |
| IP SLA<br>MEASURMENT | <ul><li> Jitter</li><li> Packet loss</li><li> Latency</li><li> per QoS</li></ul> | <ul><li> Jitter</li><li> Packet loss</li><li> Latency</li><li> MOS Voice<br/>Quality Score</li></ul> | <ul><li> Jitter</li><li> Packet loss</li><li> Latency</li><li> One-way</li><li> Enhanced accuracy</li><li> NTP</li></ul> | Connectivit     y tests to     IP devices | <ul><li> Jitter</li><li> Packet loss</li><li> Latency</li></ul> |

### IP SLA zdroj a respondent

#### • IP SLA zdroj (source)

- Posiela testovaciu prevádzku na stanovený cieľ
  - Všetky testy sú konfigurované na SLA zdroji (CLI or GUI)
  - SLA zdroj využíva samostatný riadiaci protokol pre komunikáciu s responderom ešte pred začiatkom testu
  - Najmä pre časové charakteristiky je nutné, aby zdroj a respondent boli časovo synchronizovaní (NTP)

#### IP SLA respondent (responder)


- je súčasťou IOSu,
- je komponent na cieli testovacej prevádzky, ktorý slúži na koordináciu prebiehajúceho testu s IP SLA zdrojom


#### ■ IP SLA operácia (operation)

 je meranie, ktorého súčasťou je protokol, frekvencia a prahové hodnoty parametrov


## IP SLAs operácie

- IP SLA testy je možné realizovať:
  - IP SLA voči zariadeniu, na ktorom nebeží SLA respondent (web server alebo IP stanica)
    - Obvykle sú to testy bežného aplikačného protokolu alebo ping
  - IP SLA voči zariadeniu, na ktorom beží SLA respondent (napr. Cisco router)
    - Je možné realizovať dodatočné testy, prípadne získavať presnejšie výsledky






#### **IP SLA Operácie**



- Na IP SLA source sa zadefinuje pre každú IP SLA operáciu
  - Cieľové zariadenie (probe), protokol a UDP or TCP port číslo
- Pred začatím testu prebehne kontrolná fáza
  - IP SLA zdroj následne pred poslaním test paketu použije na komunikáciu s responderom riadiaci protokol (port 1967), ak všetko v poriadku Responder odpovie OK
    - Info o trvaní testu, protokole a porte
    - Riadiace správy môžu byť overované MD5 hashom
- Test začne posielaním sady testovacích paketov medzi IP SLA zdrojom a responderom za periódu času
- Keď test skončí, výsledok je uložený na zdroji
  - Napr. v SNMP IP SLA MIB

### **IP SLA Responder Timestamps**



- IP SLA responder timestamps je využité pri kalkulácii roundtrip time (RTT)
- IP SLA source posiela paket v čase T1.
- IP SLA responder zahrnie v odpovedi čas príjmu (T2) a čas odoslania (T3).
- Je vhodné mať zdroj aj cieľ synchronizovaný cez NTP

## Konfigurácia IP SLA s object tracking

- 1. Definovať aspoň jednu SLA operáciu (test, tzv. probe)
- 2. Definovať dobu trvania operácie

- 3. Definovať aspoň jeden tzv. tracking object, ktorý bude reprezentovať úspech alebo neúspech SLA operácie
- 4. Definovať akciu asociovanú s tracking object-om

- Pozor:
  - Počnúc verziou IOSu 12.4(4)T, 12.2(33)SB a 12.2(33)SXI sa príkaz ip sla monitor nahrádza príkazom ip sla

## Vytvorenie IP SLA operácie

Vytvorenie IP SLA operácie

```
Router(config)#
```

```
ip sla operation-number
```

Parameter operation-number je ID operácie (ľubovoľné)

```
R1(config)# ip sla 1
R1(config-ip-sla)# ?
IP SLAs entry configuration commands:
  dhcp
            DHCP Operation
              DNS Query Operation
  dns
  exit
       Exit Operation Configuration
  icmp-echo ICMP Echo Operation
  icmp-jitter ICMP Jitter Operation
  ! Skrátené kvôli stručnosti
R1(config-ip-sla)#
```

## Definovanie IP SLAs ICMP Echo Operácie

Definovanie ping operácie voči non-responder cieľu Router(config-ip-sla)#

```
icmp-echo {destination-ip-address / destination-hostname} [source-
ip {ip-address / hostname} / source-interface interface-name]
```

| Parameter  | Description   |
|--|---|
| <pre>destination-ip-address   destination-hostname</pre> | Cieľová IPv4/IPv6 adresa  |
| <pre>source-ip {ip-address   hostname}</pre>             | (Nepovinné) Stanovuje zdrojovú IPv4/IPv6 adresu                                 |
| source-interface<br>interface-name                       | (Nepovinné) Stanovuje rozhranie, z ktorého sa požičia zdrojová IPv4/IPv6 adresa |

#### Pozor:

Počnúc verziou IOSu 12.4(4)T, 12.2(33)SB a 12.2(33)SXI sa príkaz
 type echo protocol ipIcmpEcho nahrádza príkazom icmp-echo

#### icmp-echo - nastavenie detailov

```
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 209.165.201.30
R1(config-ip-sla-echo)# ?
IP SLAs echo Configuration Commands:
 default
                    Set a command to its defaults
  exit
                    Exit operation configuration
 frequency
                    Frequency of an operation
 history
                    History and Distribution Data
                    Negate a command or set its defaults
  no
                    Owner of Entry
  owner
  request-data-size Request data size
                    User defined tag
  tag
                    Operation threshold in milliseconds
  threshold
                    Timeout of an operation
 timeout
                    Type Of Service
  tos
 verify-data
                    Verify data
  vrf
                    Configure IP SLAs for a VPN Routing/Forwarding in-stance
R1(config-ip-sla-echo)#
```

Existuje množstvo parametrov, avšak pre nás sú teraz podstatné len parametre
 frequency a timeout

#### icmp-echo - nastavenie detailov

Router(config-ip-sla-echo)#

frequency seconds

- Stanovuje, ako často sa operácia bude opakovať
  - Parameter seconds udáva počet sekúnd medzi dvomi behmi tejto operácie. Štandardná hodnota je 60 sekúnd.

Router(config-ip-sla-echo)#

timeout milliseconds

 Stanovuje čas, do ktorého SLA operácia očakáva odpoveď na odoslanú žiadosť

## Naplánovanie SLA operácie

IP SLA operáciu je potrebné naplánovať

```
Router(config)#
```

```
ip sla schedule operation-number [life {forever | seconds}]
  [start-time {hh:mm[:ss] [month day | day month] | pending |
  now | after hh:mm:ss}] [ageout seconds] [recurring]]
```

#### Pozor:

 Počnúc verziou IOSu 12.4(4)T, 12.2(33)SB a 12.2(33)SXI sa príkaz ip sla monitor schedule nahrádza príkazom ip sla schedule

### Voľby príkazy ip sla schedule

| Parameter        | Description   |
|------------------|---|
| operation-number | Number of the IP SLAs operation to schedule.  |
| life forever     | (Optional) Schedules the operation to run indefinitely.   |
| life seconds     | (Optional) Number of seconds the operation actively collects information. The default is 3600 seconds (one hour).   |
| start-time       | (Optional) Time when the operation starts.  |
| hh:mm[:ss]       | Specifies an absolute start time using hour, minute, and (optionally) second. Use the 24-hour clock notation.   |
| month            | (Optional) Name of the month to start the operation in. If month is not specified, the current month is used.   |
| day              | (Optional) Number of the day (in the range 1 to 31) to start the operation on. If a day is not specified, the current day is used.                                |
| pending          | (Optional) No information is collected. This is the default value.  |
| now              | (Optional) Indicates that the operation should start immediately.   |
| after hh:mm:ss   | (Optional) Indicates that the operation should start this amount of time after this command was entered.  |
| ageout seconds   | (Optional) Number of seconds to keep the operation in memory when it is not actively collecting information (default is 0 seconds which means it never ages out). |
| recurring        | (Optional) Indicates that the operation will start automatically at the specified time and for the specified duration every day.                                  |

### Vytvorenie tracking object-u

Vytvoriť tracking object, ktorý bude vyhodnocovať výsledok IP SLA operácie

Router(config)#

```
track OBJECT-NUMBER ip sla OPERATION-NUMBER {state |
  reachability}
```

| Parameter        | Description   |
|------------------|---|
| object-number    | Číslo tracking object-u od 1 do 500 (ľubovoľné)                       |
| operation-number | Číslo SLA operácie, ktorej stav bude tento tracking object uchovávať. |
| state            | Uchováva návratový kód (OK, OverThreshold,)                           |
| reachability     | Uchováva všeobecnú úspešnosť  |

#### Pozor:

 Počnúc verziou IOSu 12.4(20)T, 12.2(33)SXI1 a 12.2(33)SRE je príkaz track rtr nahradený príkazom track ip sla

## Konfigurácia oneskorenia reakcie na Tracking Delay

 Špecifikuje časové oneskorenie ktoré musí uplynúť kým sa zareaguje na zmenu trackovaného objektu

```
Router(config-track)#
```

```
delay {up seconds [down seconds] | [up seconds] down seconds}
```

| Parameter | Description  |
|-----------|--|
| up        | Time to delay the notification of an up event.                                 |
| down      | Time to delay the notification of a down event.                                |
| seconds   | Delay value, in seconds.  The range is from 0 to 180 with the default being 0. |

#### **Overenie IP SLA**

| Command  | Description  |
|--|--|
| <pre>show ip sla configuration [operation]</pre>               | Display configuration values including all defaults for all Cisco IOS IP SLAs operations, or for a specified operation.  The operation parameter is the number of the IP SLAs operation for which the details will be displayed. |
| <pre>show ip sla statistics [operation-number   details]</pre> | Display the current operational status and statistics of all Cisco IOS IP SLAs operations, or of a specified operation.  |

## **Príklad IP SLA (monitor)**

IP SLA test vykoná odoslanie iplcmpEcho správy každých 10sekúnd na cieľovú IP adresu 10.1.1.1 cez lokálne rozhranie IP SLA zdroja Fa0/1 10.1.1.1



```
SwitchB(config)# ip sla monitor 11
SwitchB(config-sla)# type echo protocol ipIcmpEcho 10.1.1.1 source-
int fa0/1
SwitchB(config-sla)# frequency 10
SwitchB(config-sla)# exit
SwitchB(config)# ip sla monitor schedule 11 life forever start-time
now
SwitchB(config)# track 1 ip sla 11 reachability
```

## Overenie IP SLA konfigurácie

Výpis informácii o IP SLA testovacej konfigurácii

```
Switch# show ip sla configuration
IP SLAs, Infrastructure Engine-II
Entry number: 1
Owner:
Taq:
Type of operation to perform: echo
Target address/Source address: 10.1.3.10/10.1.253.1
Type Of Service parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 28
Operation timeout (milliseconds): 5000
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
    Operation frequency (seconds): 5
    Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
    Group Scheduled: FALSE
    Randomly Scheduled : FALSE
    Life (seconds): Forever
    Entry Ageout (seconds): never
    Recurring (Starting Everyday): FALSE
    Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
<output omitted>
```

#### Overenie IP SLA štatistík

- Po spustení testu sú zozbierané výsledky
  - Test môže skončiť úspechom alebo neúspechom

```
Switch# show ip sla statistics
Round Trip Time (RTT) for Index 1
Latest RTT: NoConnection/Busy/Timeout
Latest operation start time: 11:11:22.533 eastern Thu Jul 9 2010
Latest operation return code: Timeout
Over thresholds occurred: FALSE
Number of successes: 177
Number of failures: 6
Operation time to live: Forever
Operational state of entry: Active
Last time this entry was reset: Never
```

#### Reštart IP SLA štatistík

Resetovanie nazbieraných výsledkov

Router(config)# ip sla restart IP\_SLA\_OPER\_NUMB


## Konfigurácia statických ciest a IP SLAs

Konfigurácia statickej cesty aby reagovala na IP SLA tracking.

Router(config)#


ip route PREFIX MASK ADDRESS INTERFACE dhcp DISTANCE name
 NEXT-HOP-NAME permanent track NUMBER tag TAG

| Parameter          | Description   |
|--------------------|---|
| prefix mask        | The IP network and subnet mask for the remote network to be entered into the IP routing table.  |
| address            | The IP address of the next hop that can be used to reach the destination network.   |
| interface          | The local router outbound interface to be used to reach the destination network.  |
| dhcp               | (Optional) Enables a DHCP server to assign a static route to a default gateway.   |
| distance           | (Optional) The administrative distance to be assigned to this route.  |
| name next-hop-name | (Optional) Applies a name to the specified route.   |
| permanent          | (Optional) Specifies that the route will not be removed from the routing table even if the interface associated with the route goes down. |
| track number       | (Optional) Associates a track object with this route. Valid values for the number argument range from 1 to 500.                           |
| tag tag            | (Optional) A value that can be used as a match value in route maps.   |



```
R1(config)# ip sla 11
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.1.3.3
R1(config-ip-sla-echo)# frequency 10
R1(config-ip-sla-echo)# exit ! 2x
R1(config)# ip sla 22
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 172.16.3.3
R1(config-ip-sla-echo)# frequency 10
R1(config-ip-sla-echo)# exit ! 2x
R1(config)# track 1 ip sla 11 reachability
R1(config-track)# delay down 10 up 1
R1(config-track)# exit
R1(config)# track 2 ip sla 22 reachability
R1(config-track)# delay down 10 up 1
R1(config-track)# exit
R1(config)# ip sla schedule 11 life forever start-time now
R1(config)# ip sla schedule 22 life forever start-time now
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 2 track 1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.1.1 3 track 2
```

# IP Policy Routing (PBR)



# **Policy routing**


- PBR poskytuje
  - Smerovanie na základe politík alebo dodatočných kritérií (nielen cieľovej IP adresy)
    - Odosielateľ
    - Cieľ
    - Veľkosť paketu
    - Typ protokolu
  - Alebo techniky na značkovanie paketov (QoS)
- PBR prepisuje bežné smerovacie postupy
- Nasadenie PBR tam, kde existujú určité dôvody na smerovane prevádzky určitou cestou
  - Inou ako smeruje smerovacia tabuľka

# **Policy routing**

- Realizované pomocou route-map konštruktov
  - Vytvorenie route mapy
    - Akcia definuje, či budú pakety smerované pomocou policy routingu (permit) alebo podľa smerovacej tabuľky (deny)
    - Časť match vyberie pakety
  - Ak je akcia permit, časť set hovorí, ako sa paket prepošle ďalej
    - set ip next-hop, set interface, set ip default nexthop, set default interface
    - Set sa pri akcii deny nevyhodnocuje
    - Ak chceme dosiahnuť zahadzovanie paketov, je treba nastaviť set na rozhranie NULL
- Výsledný route-map sa aplikuje na vstupné rozhranie príkazom

Router(config-if)# ip policy route-map MENO

# Logické operácie pri PBR



## Route mapa - match kritéria využiteľné pre PBR

| match community       | Matches a BGP community   |
|-----------------------|---|
| match interface       | Matches any routes that have the next hop out of one of the interfaces specified  |
| match ip address      | Matches any routes that have a source or destination network number address that is permitted by a standard or extended ACL |
| match ip next-hop     | Matches any routes that have a next-hop router address that is passed by one of the ACLs specified                          |
| match ip route-source | Matches routes that have been advertised by routers and access servers at the address that is specified by the ACLs         |
| match length          | Matches based on the layer 3 length of a packet   |
| match metric          | Matches routes with the metric specified  |
| match route-type      | Matches routes of the specified type  |
| match tag             | Matches tag of a route  |

## Príkaz match ip-address

Špecifikuje porovnávacie kritéria, či už voči ACL alebo prefix listu

```
Router(config-route-map)#
```

```
match ip address {ACCESS-LIST-NUMBER | NAME} [...ACCESS-LIST-
    NUMBER | NAME] | prefix-list PREFIX-LIST-NAME [..PREFIX-
    LIST-NAME]
```

| Parameter                                | Description   |
|--|---|
| access-list-number  <br>name             | The number or name of a standard or extended access list to be used to test incoming packets.  If multiple access lists are specified, matching any one results in a match. |
| <pre>prefix-list prefix- list-name</pre> | Specifies the name of a prefix list to be used to test packets. If multiple prefix lists are specified, matching any one results in a match.                                |

- Standard ACL definuje source = odkiaľ pakety tečú
- Exended ACL definuje source and destination = odkiaľ a kam pakety tečú

# Príkaz match length

### Porovnávanie na dĺžku paketu

Router(config-route-map)#

match length min max

| Parameter | Description  |
|-----------|--|
| min       | The packet's minimum Layer 3 length, inclusive, allowed for a match. |
| max       | The packet's maximum Layer 3 length, inclusive, allowed for a match. |

## Route mapa - akcie set využiteľné pre PBR

| set as-path             | Modifies an AS path for BGP routes   |  |
|-------------------------|--|--|
| set automatic-tag       | Computes automatically the tag value   |  |
| set community           | Sets the BGP communities attribute   |  |
| set ip next-hop         | Indicates where to output packets that pass a match clause of a route map for policy routing   |  |
| set interface           | Indicates where to output packets that pass a match clause of a route map for policy routing   |  |
| set ip default next-hop | Indicates where to output packets that pass a match clause of a route map for policy routing and for which the Cisco IOS software has no explicit route to a destination |  |
| set default interface   | Indicates where to output packets that pass a match clause of a route map for policy routing and have no explicit route to the destination                               |  |
| set ip tos              | Used to set some of the bits in the IP ToS field in the IP packet.   |  |
| set ip precedence       | set the 3 IP precedence bits in the IP packet header.  |  |
| set tag                 | Sets tag value for destination routing protocol  |  |
| set weight              | Specifies the BGP weight value   |  |

## Príkaz set ip next-hop

Specify the next hop IP address for matching packets.

```
Router(config-route-map)#
```

```
set ip next-hop IP-ADDRESS [...IP-ADDRESS]
```

- The command provides a list of IP addresses used to specify the adjacent next-hop router in the path toward the destination to which the packets should be forwarded.
- If more than one IP address is specified, the first IP address associated with a currently up connected interface is used to route the packets.

#### Príkaz set interface

Specify interfaces through which packets can be routed out.

```
Router(config-route-map)#
```

```
set interface TYPE NUMBER [... TYPE NUMBER]
```

• If more than one interface is specified, the first interface that is found to be up is used to forward the packets.

## Príkaz set ip default next-hop

Specify a list of default next-hop IP addresses.

```
Router(config-route-map)#
```

```
set ip default next-hop IP-ADDRESS [...IP-ADDRESS]
```

- A packet is routed to the next hop specified by the set command only if there is no explicit route for the packet's destination address in the routing table.
  - A default route in the routing table is not considered an explicit route for an unknown destination address.
- If more than one IP address is specified, the first next hop specified that appears to be adjacent to the router is used.
- The optional specified IP addresses are tried in turn.

#### Príkaz set default interface

Specify a list of default interfaces.

```
Router(config-route-map)#
```

```
set default interface TYPE NUMBER [...TYPE NUMBER]
```

• If no explicit route is available to the destination address of the packet being considered for policy routing, it is routed to the first up interface in the list of specified default interfaces.

# Význam slova *Default -* zhrnutie

- Bez slova default
  - Smeruje najprv pomocou PBR
  - A ak výstupné rozhranie alebo next hop nie je dostupný
    - použi bežné smerovanie (RIB routing)
- So slovom default
  - Najprv skontroluj či pre paket vybratý match nemáš explicitné cesty v RIB
  - Ak áno
    - Použi RIB
  - Ak nie
    - Použi PBR

## Príkaz set ip tos

• Mark packets using the IP ToS field.

Router(config-route-map)#

```
set ip tos [NUMBER | NAME]
```

- Used to set some of the bits in the IP ToS field in the IP packet.
  - The ToS field in the IP header is 8 bits long, with 5 bits for setting the class of service (CoS) and 3 bits for the IP precedence.
  - The CoS bits are used to set the delay, throughput, reliability, and cost.

| Parameter             | Description                    |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| 0   normal            | Sets the normal ToS            |  |
| 1   min-monetary-cost | Sets the min-monetary-cost ToS |  |
| 2   max-reliability   | Sets the max reliable ToS      |  |
| 4   max-throughput    | Sets the max throughput ToS    |  |
| 8   min-delay         | Sets the min delay ToS         |  |

## Príkaz set ip precedence

Set the 3 IP precedence bits in the IP packet header.

```
Router(config-route-map)#
```

```
set ip precedence [NUMBER | NAME]
```

- This command is used when implementing QoS and can be used by other QoS services, such as weighted fair queuing (WFQ) and weighted random early detection (WRED).
- With 3 bits, you have 8 possible values for the IP precedence; values 0 through 7 are defined.

# Parametre set ip precedence

| Parameter          | Description                              |
|--------------------|--|
| 0   routine        | Sets the routine precedence              |
| 1   priority       | Sets the priority precedence             |
| 2   immediate      | Sets the immediate precedence            |
| 3   flash          | Sets the Flash precedence                |
| 4   flash-override | Sets the Flash override precedence       |
| 5   critical       | Sets the critical precedence             |
| 6   internet       | Sets the internetwork control precedence |
| 7   network        | Sets the network control precedence      |

#### **Local PBR**

- PBR sa vždy aplikuje na pakety v incoming smere
  - route map vyhodnocuje pakety vstupujúce cez dané rozhranie

```
Router(config-if)# ip policy route-map MAP-TAG
```

- T.j. lokálne pakety zasielané priamo smerovačom nie sú smerované PBR
- Riešenie aj pre lokálnym smerovačom odoslané pakety

```
Router(config-if)# ip local policy route-map MAP-TAG
```

V IOS od 12.0 môže byť zapnuté IP PBR v spracovaní fast switching


```
Router(config-if)# ip route-cache policy
```

- Výnimky:
  - Niektoré set príkazy nie sú podporované
    - Napr. set ip default-network, set default interface

# **Overenie PBR**

| Command                              | Description   |
|--------------------------------------|---|
| show ip policy                       | Zobrazí route map použitú pre PBR                                     |
| <pre>show route-map [map-name]</pre> | Zobrazí konfigurovanú route mapu                                      |
| debug ip policy                      | Zobrazí PBR detaily o tom či pakety odpovedajú porovnávacím kritériám |


# Nasadenie PBR v Multihoming prostredí



- Typické nasadene PBR.
- R1 smeruje prevádzku na základe odkiaľ paket tečie
  - Prevádzka z 10.1.0.0 pôjde na ISP1 cez 192.168.6.6
  - Prevádzka z 10.2.0.0 pôjde na ISP2 cez 172.16.7.7

```
R1(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 2 permit 10.2.0.0 0.0.0.255
R1(config)# route-map EQUAL-ACCESS permit 10
R1(config-route-map) # match ip address 1
R1(config-route-map)# set ip default next-hop 192.168.6.6
R1(config-route-map)# route-map EQUAL-ACCESS permit 20
R1(config-route-map)# match ip address 2
R1(config-route-map)# set ip default next-hop 172.16.7.7
                                                                      Pakety z iného
R1(config-route-map)# route-map EQUAL-ACCESS permit 30
                                                                      zdroja sú dropnuté
R1(config-route-map)# set default interface null0
R1(config-route-map)# exit
R1(config)# interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip policy route-map EQUAL-ACCESS
R1(config-if)# exit
```

#### **Overenie PBR**



```
R1# show route-map
route-map EQUAL-ACCESS, permit, sequence 10
Match clauses:
    ip address (access-lists): 1
Set clauses:
    ip default next-hop 192.168.6.6
Policy routing matches: 3 packets, 168 bytes
route-map EQUAL-ACCESS, permit, sequence 20
Match clauses:
    ip address (access-lists): 2
Set clauses:
    ip default next-hop 172.16.7.7
route-map EQUAL-ACCESS, permit, sequence 30
Set clauses:
    default interface null0
```

#### Príklad 2

```
hostname RTA
interface Ethernet 0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip policy route-map ISP1
interface Ethernet 1
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  ip policy route-map ISP2
route-map ISP1 permit 10
  match ip address 1
  set interface Serial0
route-map ISP2 permit 10
  match ip address 2
  set interface Serial1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

