# 5. Passer un appel simple avec passage en messagerie

Se connecter au serveur Asterisk en passant par Putty et se mettre en mode « root »

### I. Editer le fichier « extensions.conf »

ligne de commande

vi /etc/asterisk/extensions.conf

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
exten => _1XX, 1, Answer()
exten => _1XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _1XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _1XX, n, Hangup()
exten => _1XX, n, Hangup()
exten => 888, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}); ${CALLERID(num) => reprend le numéro qui appel
```

Sauvegarder et quitter vi

faire "esc" :wq et valider

## II. Configurer le fichier Voicemail.conf

## 1. Copier le fichier « voicemail.conf » pour garder une copie original

ligne de commande

cp /etc/asterisk/voicemail.conf /etc/asterisk/voicemail.conf.original

## 2. Vider le fichier « voicemail.conf »

ligne de commande

> /etc/asterisk/voicemail.conf

<sup>\*</sup>Vous pouvez utiliser « nano » à la place de « vi »

#### 3. Editer le fichier « voicemail.conf »

ligne de commande

```
vi /etc/asterisk/voicemail.conf
```

\*Vous pouvez utiliser « nano » à la place de « vi »

```
[general]
format=ulaw|alaw
                                ; pour que le message vocal soit en pièce jointe
attach=yes
serveremail = Test@default
                                ; Mail de l'expéditeur
emailsubject= Nouveau petit message de ${VM_CIDNAME}
                                                         ; objet du message
emailbody= \n\pm 4 \text{ VM_NAME}, \n = 4 \text{ VM_CIDNAME} d une duree de $ \n\pm 4 \text{ VM_CIDNAME} d une duree de $
{VM_DUR} datant du ${VM_D}
                                ; Nombre max de message sur la Voicemail.
maxmsg=20
                                ; Durée max d'un message. "0" = pas de limite
maxsecs=30
minsecs=2
                                ; Durée minimum d'un message
maxlogins=3
                                ; Nombre max d'erreur de login
                                ; Permet à l'appelant de réécouter son message
review=yes
saycid=yes
                                ; Dicte le numéro de l'appelant avant de jouer le message qu'il a laissé
[default]
100 = 123, ben, 100@default
                                ;100 => login du compte , 123 => mot de passe pour accéder à sa boite vocal
```

En suivant cette logique créer 2 autres boites vocales pour les utilisateurs précédemment créer. Sauvegarder et quitter vi

```
faire "esc" :wq et valider
```

<u>note</u>: Tout se qui se trouve après « ; » est un commentaire et ne sera donc pas pris en compte par Astérisk.

#### 4. Aller sur la console Asterisk

```
asterisk -rvv ; ouvrir la console
reload ; recharger pour prendre en compte les changements
```

## III. Test

Laisser un message vocal et depuis ce poste appeler la messagerie pour l'écouter