### SWITCH CISCO - CONFIGURATION DE BASE

YKA

#### **CONFIGURATION DE BASE**

#### Nom de l'hôte

Configurer le nom d'hôte : HOSTNAME

## En Mode Config ##

Il faut taper la commande : hostname « new\_Hostname »

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Charif
Charif(config)#

# **CONFIGURATION DE BASE**

#### Résolution DNS

Désactiver la recherche automatique d'un nom - DNS.

## En Mode Config ##

Il faut taper la commande : no ip domain-lookup

```
Charif#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Charif(config)#no ip domain-lookup
Charif(config)#
```

## **CONFIGURATION DE BASE**

#### Résolution DNS

Avec cette commande, si vous tapez une commande inconnue, l'hôte ne tentera pas une résolution de nom (vous faisant patienter plusieurs secondes) de ce type :

```
Switch#toto
Translating "toto"...domain server (255.255.255.255)
```

### Mots de passe

Activer le cryptage des mots de passe stockées :

#### service password-encryption

```
Charif(config) #service password-encryption Charif(config) #
```

### Configurer le secret pour l'accès au mode EXEC privilégié :

### enable secret mot\_de\_passe

```
Charif(config) #enable secret 00000
Charif(config) #
```

### Test en passant en mode privilégié.

```
Charif>en
Password:
Charif#
```

#### Interface de management

Configurer l'adresse ip de l'interface du **vLAN** I (vLAN par défaut du switch) :

(config)#interface vlan l

(config-if)#ip address lp mask

```
Charif#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Charif(config)#interface vlan 1
Charif(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Charif(config-if)#
```

Il ne faut pas oublier d'allumer l'interface SVI (interface vlan I) pour pouvoir l'utiliser.

no shutdown en mode interface vlan l

show running-config pour vérifier la configuration (en mode privilégié)

#### Configurer les lignes d'accès

Configurer le port console :

```
(config)#line console 0 /**Ligne console, réservée à l'accès local via un port console*/
(config-line)#password mot_de_passe /*mot de passe*/
(config-line)#login ou (login local) /*Active la vérification du mot de passe local (obligatoire pour valider l'authentification), */
```

Charif(config-if) #line console 0 Charif(config-line) #password 00000 Charif(config-line) #login Charif(config-line) #

# copy running-config startup-config

Charif#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
Charif#

#### Reload (ou logout) pour tester, dans cet exemple nous allons redémarré pour tester,

```
Charif#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 00D0.97D6.C564
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 2 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4416120
flashfs[0]: Bytes available: 59600264
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.
```

Après le redémarrage, nous aurons un mot le mot de passe console,

Press RETURN to get started!

User Access Verification

Password:

#### **Activer l'accès Telnet :**

Switch(config)#line vty min max

Switch(config-line)#transport input telnet

Switch(config-line)#login local

```
Switch(config) #line vty 0 1
Switch(config-line) #transport input telnet
Switch(config-line) #login local
Switch(config-line) #
```

vty= virtual teletype

## TELNET

#### Créer des utilisateurs locaux,

```
Switch(config) #username test1 password 123
Switch(config) #username test2 password 123
Switch(config) #username test3 password 123
Switch(config) #username test4 password 123
```

# **TELNET**

Pour tester:

Brancher un pc.

Configurer le pc avec une adresse ip dans le même réseau que le switch.

Faire un ping (par exemple)

#### Tester la connexion telnet :



Donner une adresse à la machine (réseau 192.168.2.0)

Passer en ligne de commande et taper les commandes ci-dessous :

```
C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

User Access Verification

Username: charifadminUsername:
Password:
Charif>
```

# **TELNET**

ou

