

柱色谱





一、实验目的:

- 1. 了解柱色谱分离混合物的原理及其用途
- 2. 掌握柱色谱的实验操作技术






二、基本原理

色谱法分离有机化合物是利用混合物 各组分在某一物质中的吸附或溶解性能 (分配)的不同,或亲和性能的差异,使 混合物的各组分随着流动的液体或气体 (称流动相),通过另一种固定不动的固 体或液体(称固定相),进行反复的吸附 或分配作用,从而使各组分分离。根据操 作条件不同,可以分为柱色谱、薄层色 纸色谱等。



如将硅胶或A1₂0₃等吸附剂(固定相)装入玻璃管中(如图1),从 柱顶加入样品(A, B),再从柱顶加入淋洗剂(流动相)(图2)。

A、B两组分随流动相的流动而吸附剂 向下移动。A、B在两相不断进 行着的溶解、吸附、再溶解、 再吸附过程中,由于吸附能力 的差异,不同组份随流动相移 动的速度不同,从而达到分离 (图3)。





吸附剂吸附有机化合物的能力与化合物的结构有关,分子的极性越小,吸附能力越强。吸附的多子的极性越大,吸附能力越强。吸附能力最弱的组分最先随淋洗剂流出,分别收集各组分。若待纯化物质是有色物质,则在柱上可以直接看到色带,若是无色物质,可用薄层色谱鉴定。



分离效果主要处决于化合物的结构,吸附剂的性质及淋洗剂的极性。

1. 吸附剂

选择的吸附剂绝不能与待分离的物质及淋洗剂发生化学反应。常用的吸附剂有硅胶、氧化铝、氧化镁、碳酸钙和活性炭等。有机实验室用的最多的为硅胶。

吸附能力与吸附剂的颗粒大小有关。颗粒越小,表面积越大,吸附能力越高,分离效果好,但淋洗剂的流速太慢。反之则反。

用于柱色谱的硅胶一般为100-200目, 200-300目, 300-400目及400目以上。



2. 溶质的结构和吸附能力

化合物的吸附性和它们的极性成正比, 化合物分子中含有极性较大的基团 其吸附性较强。氧化铝对各种化合物的 吸附性按下列顺序递减。

酸、碱 > 醇、胺、硫醇 > 酯、醛、 > 芳香族化合物 > 卤代物、醚 > 烯饱和烃。



3. 淋洗剂

试样吸附在氧化铝柱上后,用合适的溶剂进行洗脱,这种溶剂称为淋洗剂。洗脱剂的极性不能过大(将被分离物全部洗脱,起不到分离效果)或过小(各组分仍被吸附留在固定相),常用洗脱溶剂的极性按以下次序递增:

己烷、石油醚〈环已烷〈四氯化碳〈三氯乙烯〈二硫化碳〈甲苯〈苯〈二氯甲烷〈三氯甲烷〈乙醚〈乙醚〈乙醛〈丙酮〈丙醇〈乙醇〉甲醇〈水〈吡啶〈乙酸



能否完全分离每一个组份最关键的是选 择合适的淋洗剂,可以运用薄层色谱来选择 淋洗剂, R_f 太大或太小都不好,一般以 R_f = 0.3为好。淋洗剂可以是单一溶剂,也可以 是混合溶剂,最常用的是石油醚/乙酸乙 酯,改变不同的比例,一般都能得到满意的 分离效果。必要时,还可以进行梯度淋洗, 在保证好的分离效果的同时可以加快速度。



洗脱剂的选择还要考虑以下方面:

- 1. 对试样的溶解度不能过大(洗脱过快过多)或过小(谱带分散,甚至不易完全分开)。
- 2. 在常温至沸点的温度范围内可与被分离物长期共存无反应,也不被吸附剂或被分离物催化发生自身反应。
- 3. 沸点较低,利于回收。
- 4. 毒性小,较安全。
- 5. 价格便宜,来源方便。



4. 溶解试样的溶剂


若待分离的样品为固体,必须选择合适的溶解溶解后才能上样。选择溶剂是要注意以下几点:

- (1)溶剂和氧化铝不能起化学反应。
- (2)溶剂的极性应比淋洗剂极性小一些,否则试样不易被氧化铝吸附,影响分离效果。
- (3)溶剂对试样的溶解度不能太小,因溶液的体积增加,易使色谱分散。



ZheJiang University三、柱色谱操作步骤

1. 装柱:取清洁、干燥色谱柱, 在玻璃管底铺一层玻璃棉或脱 脂棉,轻轻塞紧,再在玻璃棉 上盖一层厚约 0.5cm 的石英砂 (若柱子已带砂芯就不需这一 步),而后将吸附剂(硅胶或 氧化铝)装入管内(湿法或干 法)。





湿法 将石油醚装入管内,约为柱高的四分之 三, 而后将吸附剂与石油醚调成糊状, 慢慢地倒 入管中。此时应将管的下端活塞打开,控制流出 速度为 1 滴 /s , 并轻轻敲打柱身使其装紧。 干法 将石油醚装入管内,约为柱高的四分之 三, 在柱的上端放一干燥漏斗, 使吸附剂均匀地 经干燥漏斗成一细流慢慢装入管中,时时轻轻敲 打柱身, 使装填均匀。此时应将管的下端活塞打 开,控制流出速度为 1 滴 /s ,



装柱的高度一般为柱长的2/3,也可以根据待分离样品的性质调整。柱越长,分离效果越好,但速度也越慢,反之则反。

装柱时还得注意以下几点:

- (1)柱子必须装直、紧,不能有气泡,否则影响分离效果;
- (2)柱子上端必须装平,然后在上面盖一层石英砂;
- (3)在整个装柱过程中,溶剂液面必须高于吸附剂表面。



2. 加样:液体样品直接上样,若为固体样品,将待分离的试样用适当的溶剂溶解后备用。

将吸附剂上多余的石油醚放出,直到柱内液 体表面与吸附剂表面相切时,停止放出溶剂。 沿管壁加入试样溶液,注意不要使溶液把吸附 剂冲松浮起, 试样溶液加完后, 开启下端旋 塞, 使液体渐渐放出, 至液面与吸附剂表面相 切(勿使吸附剂表面干燥),用少量溶剂洗涤 样品瓶,再转移到柱子上(每次1-2 mL,2-3) 次),使样品转移完全且把柱子壁上的样品洗 干净,再用淋洗剂洗脱。



4. 洗脱和分离

不断加入淋洗剂,并保持一定高度的液面,在整个操作中勿使吸附剂表面的溶液流干,一旦流干,再加淋洗剂,易使层析柱产生气泡和裂缝,影响分离效果。

必要时梯度淋洗。



5. 收集

收集洗脱液, 如待分离试样各组分有颜 色,在层析柱上可直接观察。洗脱后分别 收集各个组分。在多数情况下, 化合物没 有颜色,收集洗脱液时,多采用等份收 集,每份洗脱剂的体积随所用吸附剂的量 及试样的分离情况而定。收集的每份洗脱 剂的体积越小,分离效果越好。



由于吸附剂表面活性较大,有时可能促使某些成分破坏,所以应尽量在一定时间内完成一个柱色谱的分离,以免试样在柱上停留的时间过长,发生变化。



四、相关问题及及注意事项

- 1.装柱(层析柱及硅胶等吸附剂必须干燥)
- 2.上样(沿管壁加入试样溶液,少量多次洗干净留在管壁的样品)
- 3.洗干净色谱柱(吸附剂不能倒入水槽,洗涤时不要打破活塞)

拉红地大



五、思考题

- 1. 还有更好的装柱方法吗?
- 2. 设计其它的上样方法。
- 3. 若被分离物质没有颜色,如何收集洗脱液,如何检测有无完全分离?