



重结晶



一、实验目的



•1、学习重结晶的基本原理。

• 2、掌握重结晶的基本操作。

• 3 、学习常压过滤和减压过滤的操作技术。



二、基本原理



• 固体有机物在溶剂中的溶解度一般随温 度的升高而增大。把固体有机物溶解在 热的溶剂中使之饱和, 冷却时由于溶解 度降低,有机物又重新析出晶体。 利用溶剂对被提纯物质及杂质的溶解度 不同, 使被提纯物质从过饱和溶液中析 出。让杂质全部或大部分留在溶液中, 从而达到提纯的目的。





• 主要步骤:

- 1) 将被纯化的化合物,在已选好的溶剂中配制成沸腾或接近沸腾的饱和溶液;
- (2)如溶液含有有色杂质,可加活性炭煮沸脱色,将此饱和溶液趁热过滤,以除去有色杂质及活性炭;
- (3)将滤液冷却,使结晶析出;
- (4)将结晶从母液中过滤分离出来;
- (5)洗涤,干燥;
- (6) 测定熔点;
- (7)回收溶剂,当溶剂蒸出后,残液中析出含有较多杂质的固体,根据情况重复上述操作,直到熔点不再改变。





• 注意

杂质含量过多对重结晶极为不利,影响结晶速率,有时甚至妨碍结晶的生成。重结晶一般只适用于杂质含量约在百分之几的固体有机物,所以在结晶之前根据不同情况,分别采用其他方法进行初步提纯,如水蒸气蒸馏,减压蒸馏,萃取等,然后再进行重结晶处理。



三、操作方法



• 1. 选择溶剂 在进行重结晶时,选择合适的 溶剂是一个关键问题。有机化合物在溶剂中的 溶解性往往与其结构有关,结构相似者相溶, 不似者不溶。如极性化合物一般易溶于水、醇、 酮和酯等极性溶剂中,而在非极性溶剂如苯、 四氯化碳等中要难溶解得多。这种相似相溶虽 是经验规律,但对实验工作有一定的指导作用。 选择适宜的溶剂应注意下列条件:





- (1)不与被提纯化合物起化学反应。
- (2)在降低和升高温度下,被提纯化合物的溶解度应有显著差别。冷溶剂对被提纯化合物溶解度越小,回收率越高。
- (3)溶剂对可能存在的杂质溶解度较大,可把杂质留 在母液中,或对杂质溶解度很小,难溶于热溶剂中,趁热 过滤以除去杂质。
- (4)能生成较好的结晶。
- (5)溶剂沸点不宜太高,容易挥发,易与结晶分离。
- (6)价廉易得,无毒或毒性很小。





- 选择溶剂的试验方法:
- (1)单一溶剂的选择

取 0.1g 样品置于干净的小试管中,用滴管逐滴滴加某一溶剂,并不断振摇,当加入溶剂的量达 1mL 时,可在水浴上加热,观察溶解情况,若该物质 (0.1g)在 1mL 冷的或温热的溶剂中很快全部溶解,说明溶解度太大此溶剂不适用。





- 如果该物质不溶于 1mL 沸腾的溶剂中,则可逐步添加溶剂,每次约 0.5mL,加热至沸,若加溶剂量达 4mL,而样品仍然不能全部溶解,说明溶剂对该物质的溶解度太小,必须寻找其他溶剂。
- 若该物质能溶解 1-4mL 沸腾的溶剂中,冷却后观察结晶析出情况,若没有结晶析出,可用玻棒擦刮管壁或者辅以冰盐浴冷却,促使结晶析出。若晶体仍然不能析出,则此溶剂也不适用。
- 若有结晶析出,还要注意结晶析出量的多少,并要测定熔点,以确定结晶的纯度。最后综合几种溶剂的实验数据,确定一种比较适宜的溶剂。



常用的重结晶溶剂物理常数



溶剂	沸点 / ℃	冰点 / ℃	相对密度	与水的混 溶性	易燃性
水	100	0	1.00	+	0
甲醇	64.96	< 0	0.79	+	+
乙醇 (95%)	78. 1	<0	0.80	+	++
冰醋酸	117.9	16.7	1.05	+	+
丙酮	56.2	<0	0.79	+	+++





乙醚	34.51	<0	0.71	-	++++
石油醚	30~60	<0	0.64	-	++++
乙酸乙酯	77.06	<0	0.90	-	++
苯	80.1	5	0.88	-	++++
氯仿	61.7	<0	1.48	-	0
四氯化碳	76.54	<0	1.59	-	0





• (2)混合溶剂的选择

- a. 固定配比法。将良性溶剂与不良溶剂按各种不同的比例相混合,分别象单一溶剂那样试验,直至选到一种最佳的配比。
- b. 随机配比法。先将样品溶于沸腾的良溶剂中,趁热过滤除去不溶性杂质,然后逐滴滴入热的不良溶剂并摇振之,直到浑浊不再消失为止。再加入少量良溶剂并加热使之溶解变清,放置冷却使结晶析出。如冷却后析出油状物,则需调整比例再进行实验或另换别的混合溶剂。






2、溶样

当用有机溶剂进行重结晶时,使用回流装置。 将样品置于圆底烧瓶或锥形瓶中,加入比需要量 略少的溶剂,投入几粒沸石,开启冷凝水,开始 加热并观察样品溶解情况。若未完全溶解可分次 补加溶剂,每次加入后均需再加热使溶液沸腾, 直至样品全部溶解。此时若溶液澄清透明,无不 溶性杂质,即可撤去热源,室温放置,使晶体析 出。







有机溶剂进行重结晶

回流装置





 以水为溶剂进行重结晶时,可以用烧杯溶样, 在石棉网上加热,其他操作同前,只是需估计并 补加因蒸发而损失的水。如果所用溶剂是水与有 机溶剂的混合溶剂,则按照有机溶剂处理。





• 在溶样过程中,要注意判断是否有不溶或难溶性 杂质存在,以免误加过多溶剂。若难以判断,宁 可先进行热过滤,然后将滤渣再以溶剂处理,并 将两次滤液分别进行处理。在重结晶中,若要得 到比较纯的产品和比较好的收率,必须注意溶剂 的用量。减少溶解损失,应避免溶剂过量,但溶 剂太少,又会给热过滤带来很多麻烦,可能造成 更大损失,所以要全面衡量以确定溶剂的适当用 量,一般比需要量多加 20% 左右的溶剂即可。





• 3 、脱色

向溶液中加入吸附剂并适当煮沸,使其吸附掉样 品中的杂质的过程叫脱色。最常使用的脱色剂是 活性碳。

活性碳的使用:活性炭煮沸 5-10min,活性炭可吸附色素及树脂状物质(如待结晶化合物本身有色则活性炭不能脱色)。





• 使用活性炭应注意以下几点:

- 1. 加活性炭以前,首先将待结晶化合物加热溶解在溶剂中。
- 2. 待热溶液稍冷后,加入活性碳,振摇,使其均匀分布在溶液中。如在接近沸点的溶液中加入活性炭,易引起暴沸,溶液易冲出来。
- 3. 加入活性炭的量,视杂质多少而定,一般为粗品质量的1-5%,加入量过多,活性炭将吸附一部分纯产品。。
- 4. 活性炭在水溶液中进行脱色效果最好,它也可在其他溶剂中使用,但在烃类等非极性溶剂中效果较差。






• 4 、热滤


热滤即趁热过滤以除去不溶性杂质、脱色剂及吸附于脱色剂上的其他杂质。热滤的方法有两种,即常压过滤和减压过滤。

- 1. 常压过滤
- 2. 减压过滤(吸滤)










折叠滤纸的方法



减压过滤(吸滤)装置图:







5、冷却结晶

将热滤液冷却,溶解度减小,溶质即可部分析出。此步的关键是控制冷却速度,使溶质真正成为晶体析出并长到适当大小,而不是以油状物或沉淀的形式析出。

一般说来,若将热滤液迅速冷却或在冷却下剧 烈搅拌,所析出的结晶颗粒很小,小晶体包括杂 质少。因表面积较大,吸附在表面上的杂质较 多,若将热滤液在室温或保温静置让其慢慢冷 却,析出的结果体较大,往往有母液或杂质包在 结晶体之间。





● 6、滤集晶体

析出的结晶体与母液分离,常用布氏漏斗进行抽气过滤。从漏斗上取出晶体时,常与滤纸一起取出,待干燥后,用刮刀轻敲滤纸,注意勿使滤纸纤维附于晶体上,晶体即全部下来。过滤少量的晶体,可用玻璃钉漏斗





• 7、晶体的干燥

经抽滤洗涤后的晶体, 表面上还有少量的溶 剂,因此应选用适当方法进行干燥。固体干燥方 法很多,可用空气晾干,也可用红外灯烘干。对 那些数量较大或易吸潮、易分解的产品, 可放在 真空恒温干燥箱中干燥。如要干燥少量的标准样 品或送分析测试样品, 最好用真空干燥枪在适当 温度下减压干燥 2-4h 。干燥后的样品应立即储 存在干燥器中。











实验步骤





● 乙酰苯胺的重结晶

1、用水(单一溶剂)重结晶

在 50mL 锥形瓶中,加 制备的粗乙酰苯胺,参考其在80 ℃时在水中的溶解度,加入配成饱和溶液所需水和几粒沸石。在石棉网上加热至沸,并不断用玻璃棒搅动,使固体溶解,再多加该体积20%的水。然后移去火源,稍冷,加少许活性炭(粗品质量的 1-5%),搅拌使混合均匀,继续加热微沸 3-5min。



- 加热溶解粗乙酰苯胺的同时,准备好热水漏斗, 在漏斗里放一张叠好的折叠滤纸,并用少量热水 润湿,将上述热溶液尽快地倾入热水漏斗中过滤。 过滤过程中要不停地向夹套补充热水以保持溶液 的温度便于过滤。所有溶液过滤完毕后,用少量 热水洗涤锥形瓶和滤纸。
- 滤毕,用表面皿将盛滤液的锥形瓶盖好,放置冷却结晶。





- 结晶完成后,用布氏漏斗抽滤(滤纸用少量冷水润湿,吸紧),使晶体与母液分离。用玻璃塞挤压晶体,使母液尽量除去。打开安全瓶上的放空旋塞,停止抽气,加少量冷水到漏斗中,用玻璃棒松动晶体,然后重新抽干,这样重复两次,最后把晶体移至表面皿上,摊开放在干燥器中干燥。
- 测定已干燥的乙酰苯胺熔点,并与粗乙酰苯胺比较,称量并计算回收率

用乙醇 - 水混合溶剂重结晶 為 XheJiang University

在 25mL 圆底烧瓶中放置粗乙酰苯胺,分批少量加入 70% 乙醇,投入一、两粒沸石,装上球形冷凝管,开启冷凝水,用水浴加热回流数 分钟,观察溶解情况。如不能全溶,移开火源,用滴管自冷凝管口加入 70% 乙醇直至恰能完全溶解,再补加 总体积的20%。

• 移开火源,稍冷后拆下冷凝管,加入少量活性碳,装上冷凝管,重新加热回流 3-5min。





- 在保温漏斗中加满水,然后倒出少许,将漏斗安置在铁圈上。在保温漏斗内放置短颈的玻璃三角漏斗和折叠滤纸。加热至水沸腾。熄灭灯焰,立即用少量热的 70% 乙醇润湿滤纸,趁热将前步制得的沸腾的粗萘溶液注入滤纸内,以 25mL 锥瓶接收滤出液,并在漏斗上口加盖表玻璃以防溶剂过多挥发。
- 滤完后塞住锥瓶口,待自然冷却至室温后,再用冷水浴冷却。待结晶完全后用布氏漏斗抽滤,用约 1mL 冷的 70% 乙醇洗涤晶体。将晶体转移到表面皿上,在 空气中晾干或放入干燥器中干燥。待充分干燥后称重、计算收率并测定点。



实验关键及注意事项

- ●1、溶剂的选择及用量(常多20%)
- 2、活性炭脱色时,不能把其加入到已沸腾的溶液中,"防暴沸,"用量为干燥粗产品质量的1%—5%
- 3、抽滤时防止倒吸

五、思考题



- 1、活性炭为什么要在固体物质全溶后加入?又为什么不能在溶液沸腾时加入?
- 2、在热过滤时,溶剂挥发对重结晶有何影响? 如何减少溶剂挥发?
- 3、抽气过滤收集晶体时,为什么要先打开安全 瓶放空旋塞再关闭水泵?





- 4、用有机溶剂重结晶时,在哪些操作上容易着 火?应如何防止?
- 5、重结晶时,为什么溶剂不能太多,也不能太少?如何正确控制剂量。
- 6、重结晶提纯固体有机物时,有哪些步骤?简单说明每一步的目的