МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8382	 Янкин Д.О.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается нестраничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, просматривают и преобразовывают этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

Ход работы.

Написан код программы, выводящей размер доступной памяти, расширенной памяти и список MCB (см. рисунок 1).

```
:\>lab_1.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
             Owner: MS DOS Size:
CB type: 4D
 CB tupe: 4D
             Owner: Free Size:
   tupe: 4D
             Owner:
                      1024
                            Size:
                                      256
CB type: 4D
                      6432
                                      144
             Owner:
                            Size:
 CB type: 5A
                            Size:
                                   648912
                                           Last bytes: LAB_1
```

Рисунок 1. Результат работы первой программы

Предыдущая программа модифицирована так, чтобы освобождать память, которую она не занимает (см. рисунок 2). Так как в сот программах дно стека лежит со смещением FFFFh от начала сегмента, то программа занимает 64 КБ.

```
C:\>lab_2.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
                  15360
Free: OK
MCB type: 4D
             Owner: MS DOS Size:
                                     16 Last bytes:
1CB type: 4D
             Owner: Free Size:
                                    64 Last bytes:
1CB type: 4D
             Owner: 1024 Size:
                                    256 Last bytes:
MCB type: 4D
             Owner:
                    6432 Size:
                                    144
                                        Last bytes:
             Owner: 6432 Size:
1CB type: 4D
                                  65536 Last bytes: LAB_2
1CB type: 5A
             Owner: Free Size: 583360 Last bytes: ength
```

Рисунок 2. Результат работы второй программы

Предыдущая программа модифицирована так, чтобы после освобождения неиспользуемой памяти дополнительно запрашивать блок памяти размером 64 Кб (см. рисунок 3).

```
C:\>lab_3.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
                 15360
Free: OK
Allocation: OK
MCB type: 4D Owner: MS DOS Size:
                                    16 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: Free Size:
                                   64 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 1024 Size:
                                   256 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                   144 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                 65536 Last bytes: LAB_3
MCB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                  65536 Last bytes: LAB_3
1CB type: 5A Owner: Free Size: 517808 Last bytes:
```

Рисунок 3. Результат работы третьей программы

Изначальная программа модифицирована так, чтобы сначала запрашивать новый блок памяти размером 64 КБ, а только после этого освобождать неиспользуемую (см. рисунок 4).

```
C:\>lab_4.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
Allocation: ERROR
Free: OK
1CB type: 4D
             Owner: MS DOS Size:
CB type: 4D
             Owner: Free Size:
CB type: 4D
             Owner:
                     1024
                           Size:
                                     256
CB type: 4D
             Owner: 6432
                           Size:
                                     144
1CB type: 4D
                                   65536 Last bytes: LAB_4
MCB type: 5A
                                 583360 Last bytes: ength
```

Рисунок 4. Результат работы четвертой программы

Контрольные вопросы.

1) Что такое «доступный объем памяти»? Максимальный объем ОП, который может быть выделен программе.

2) Где МСВ блок вашей программы в списке?

В первой, второй и четвертой программах это четвертый и пятые блоки, в третьей — четвертый, пятый и шесток. Эти блоки имеют одного владельца, имеют те размеры памяти, которые и ожидались в данных программах. Наличие в последнем поле МСВ строки, совпавшей с именем запущенной программы, также позволяет предположить, что эти блоки связаны с ней — как минимум, конкретно в этом случае. Также в ходе тестирования в DOS пользователем запускалась только тестируемая программа, поэтому логично предположить, что она должна иметь крайние блоки в списке МСВ (если не учитывать блок для свободной памяти в самом конце), хотя в общем случае это не обязательно так. Участки размера 144 байт, судя по всему, являются копиями переменной среды.

Во второй программе неиспользуемая память была освобождена, поэтому был создан новый блок, помеченный свободным.

В третьей программе был запрошен дополнительный участок памяти, поэтому моя программа имеет два МСВ блока в списке.

В четвертой программе запрос на выделение памяти был осуществлен в тот момент, когда достаточного объема свободной памяти не было, поэтому моя программа не получила второй МСВ блок.

3) Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

В первом случае программа заняла весь свободный участок памяти в 648912 + 144 = 649056 байт.

Во втором случае – 64 КБ + 144 байт, так как лишняя память была освобождена.

В третьем – 128 КБ + 144 байт, так как были дополнительно запрошены 64 КБ.

В четвертом – 64 КБ + 144 байт, так как выделение дополнительной памяти было неудачным.

Выводы.

В ходе лабораторной работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB_1.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED_MEMORY_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'
EXPANDED_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

```
db 'MCB type: ', '$'
MCB_TYPE_MESSAGE
                                   db ' ', '$'
MCB TYPE
                                   db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER_MSDOS_MESSAGE
OWNER_CONTROLLER_MESSAGE db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER_BLOCKED_MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ', '$'
OWNER UNKNOWN
                                   db 'Size: ', '$'
BLOCK SIZE MESSAGE
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
FREE_OK_MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE_ERROR_MESSAGE
                              db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_OK_MESAGE
ALLOCATION ERROR MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
:------
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
```

```
add AL,07
NEXT:
         add AL,30h
         ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI], AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE TO HEX
         mov [DI], AH
```

```
dec DI
           mov [DI],AL
           pop BX
           ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI – адрес поля младшей цифры
           push CX
           push DX
           xor AH,AH
           xor DX,DX
           mov CX,10
loop_bd:div CX
          or DL,30h
           mov [SI],DL
           dec SI
           xor DX,DX
           cmp AX,10
           jae loop_bd
           cmp AL,00h
           je end_l
           or AL,30h
           mov [SI],AL
           dec si
end_1:
           pop DX
           pop CX
           ret
BYTE_TO_DEC ENDP
```

```
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
         push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT_STRING ENDP
```

```
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
        push ax
        push dx
        mov dl, ah
        mov ah, 02h
        int 21h
        mov dl, al
        int 21h
        pop dx
        pop ax
        ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
        push ax
        push dx
        mov dl, 13
        mov ah, 02h
        int 21h
        mov dl, 10
        int 21h
        pop dx
        pop ax
        ret
```

```
PRINT_DSPACE PROC near
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ' '
          mov ah, 02h
          int 21h
          mov dl, ' '
           int 21h
          pop dx
          pop ax
           ret
PRINT_DSPACE ENDP
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
           int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
```

PRINT_ENDL ENDP

mul bx

mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
add si, 6
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY
call PRINT_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED_MEMORY_MESSAGE call PRINT_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset EXPANDED_MEMORY
call PRINT_STRING
call PRINT_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью

```
mov ah, 52h
           int 21h
           mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_1:
```

```
cmp ax, 0006h
          jne check_2
          mov dx, offset OWNER_XMSUMB_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner end
check 2:
          cmp ax, 0007h
          jne check_3
          mov dx, offset OWNER_DRIVER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check_5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check 5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check 6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check last
          mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
          call PRINT STRING
```

```
jmp owner_end
check_last:
          mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER UNKNOWN
           add si, 4
           call WRD_TO_DEC
          mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT_STRING
owner_end:
           call PRINT_DSPACE
           jmp block_size_label
jump_up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset BLOCK_SIZE
           call PRINT STRING
           call PRINT DSPACE
```

```
mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov cx, 8
           mov si, 8h
           mov ah, 02h
last_bytes_loop:
           mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
           loop last_bytes_loop
           call PRINT_ENDL
           mov al, es:[0]
           cmp al, 5Ah
           je exit
           mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
           mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
           ENDS
           END START ; конец модуля, START – точка входа
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB_2.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED_MEMORY_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'

EXPANDED_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

```
MCB_TYPE_MESSAGE
                              db 'MCB type: ', '$'
                                   db ' ', '$'
MCB TYPE
                                   db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER_MSDOS_MESSAGE
OWNER_CONTROLLER_MESSAGE db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER_BLOCKED_MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ', '$'
OWNER UNKNOWN
                                   db 'Size: ', '$'
BLOCK SIZE MESSAGE
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
FREE_OK_MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE_ERROR_MESSAGE
                              db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_OK_MESAGE
ALLOCATION ERROR MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
:------
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
```

```
add AL,07
NEXT:
         add AL,30h
         ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI], AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE TO HEX
         mov [DI], AH
```

```
dec DI
           mov [DI],AL
           pop BX
           ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI – адрес поля младшей цифры
           push CX
           push DX
           xor AH,AH
           xor DX,DX
           mov CX,10
loop_bd:div CX
          or DL,30h
           mov [SI],DL
           dec SI
           xor DX,DX
           cmp AX,10
           jae loop_bd
           cmp AL,00h
           je end_l
           or AL,30h
           mov [SI],AL
           dec si
end_1:
           pop DX
           pop CX
           ret
BYTE_TO_DEC ENDP
```

```
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
         push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT_STRING ENDP
```

```
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
         push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
```

```
PRINT_DSPACE PROC near
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ' '
          mov ah, 02h
          int 21h
          mov dl, ' '
          int 21h
          pop dx
          pop ax
           ret
PRINT_DSPACE ENDP
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
           int 21h
          mov ax, bx
```

PRINT_ENDL ENDP

mov bx, 16

mul bx

mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
add si, 6
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY
call PRINT_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED_MEMORY_MESSAGE call PRINT_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset EXPANDED_MEMORY
call PRINT_STRING
call PRINT_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью

```
int 21h
           mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_1:
```

mov ah, 52h

```
cmp ax, 0006h
          jne check_2
          mov dx, offset OWNER_XMSUMB_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner end
check 2:
          cmp ax, 0007h
          jne check_3
          mov dx, offset OWNER_DRIVER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check 4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check_5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check 5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check 6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check last
          mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
          call PRINT STRING
```

```
jmp owner_end
check_last:
          mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER UNKNOWN
           add si, 4
           call WRD_TO_DEC
          mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT_STRING
owner_end:
           call PRINT_DSPACE
           jmp block_size_label
jump_up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset BLOCK_SIZE
           call PRINT STRING
           call PRINT DSPACE
```

; Вывод последних байт

```
mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov cx, 8
           mov si, 8h
           mov ah, 02h
last_bytes_loop:
           mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
           loop last_bytes_loop
           call PRINT_ENDL
           mov al, es:[0]
           cmp al, 5Ah
           je exit
           mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
           mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
           ENDS
           END START ; конец модуля, START – точка входа
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB_3.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED_MEMORY_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'

EXPANDED_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

```
MCB_TYPE_MESSAGE
                              db 'MCB type: ', '$'
                                   db ' ', '$'
MCB TYPE
                                   db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER_MSDOS_MESSAGE
OWNER_CONTROLLER_MESSAGE db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER_BLOCKED_MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ', '$'
OWNER UNKNOWN
                                   db 'Size: ', '$'
BLOCK SIZE MESSAGE
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
FREE_OK_MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE_ERROR_MESSAGE
                              db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_OK_MESAGE
ALLOCATION ERROR MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
:------
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
```

```
add AL,07
NEXT:
         add AL,30h
         ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI], AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE TO HEX
         mov [DI], AH
```

```
dec DI
           mov [DI],AL
           pop BX
           ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI – адрес поля младшей цифры
           push CX
           push DX
           xor AH,AH
           xor DX,DX
           mov CX,10
loop_bd:div CX
          or DL,30h
           mov [SI],DL
           dec SI
           xor DX,DX
           cmp AX,10
           jae loop_bd
           cmp AL,00h
           je end_l
           or AL,30h
           mov [SI],AL
           dec si
end_l:
           pop DX
           pop CX
           ret
BYTE_TO_DEC ENDP
```

```
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
         push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT_STRING ENDP
```

```
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
         push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
```

```
PRINT_DSPACE PROC near
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ' '
          mov ah, 02h
          int 21h
          mov dl, ' '
           int 21h
          pop dx
          pop ax
           ret
PRINT_DSPACE ENDP
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
           int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
```

PRINT_ENDL ENDP

mul bx

```
mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
add si, 6
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY
call PRINT_STRING
```

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED_MEMORY_MESSAGE call PRINT_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset EXPANDED_MEMORY
call PRINT_STRING
call PRINT_ENDL

```
; Освобождение
           ; В конце сегмента, вроде, стек должен валяться,
           ; поэтому 65536/16 = 4096 параграфов
           mov bx, 4096
           mov ah, 4Ah
           int 21h
           jc free_error
free_ok:
          mov dx, offset FREE_OK_MESSAGE
           jmp print_free_message
free_error:
          mov dx, offset FREE ERROR MESSAGE
print free message:
           call PRINT_STRING
           ; Запрос новых 64 Кб = 4096 параграфов
           mov bx, 4096
          mov ah, 48h
           int 21h
           jc allocation_error
allocation ok:
           mov dx, offset ALLOCATION_OK_MESAGE
           jmp print_allocation_message
allocation error:
           mov dx, offset ALLOCATION ERROR MESAGE
print_allocation_message:
           call PRINT STRING
```

call PRINT_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью

```
mov ah, 52h
           int 21h
           mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
                               39
```

```
jne check_1
          mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check 1:
          cmp ax, 0006h
          jne check_2
          mov dx, offset OWNER_XMSUMB_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          jne check 3
          mov dx, offset OWNER DRIVER MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER BLOCKED MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
```

```
check_6:
           cmp ax, 0FFFEh
           jne check_last
           mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
           call PRINT STRING
           jmp owner end
check_last:
          mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER_UNKNOWN
           add si, 4
          call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT STRING
owner_end:
          call PRINT DSPACE
           jmp block_size_label
jump_up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD TO DEC
           mov dx, offset BLOCK SIZE
```

```
call PRINT_DSPACE
           ; Вывод последних байт
          mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov cx, 8
          mov si, 8h
          mov ah, 02h
last_bytes_loop:
          mov dl, es:[si]
           int 21h
          inc si
          loop last_bytes_loop
          call PRINT_ENDL
          mov al, es:[0]
          cmp al, 5Ah
          je exit
          mov ax, es
          add ax, es:[3]
           inc ax
          mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
          ENDS
          END START ; конец модуля, START - точка входа
```

call PRINT_STRING

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB_4.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED_MEMORY_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'

EXPANDED_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

```
MCB_TYPE_MESSAGE
                              db 'MCB type: ', '$'
                                   db ' ', '$'
MCB TYPE
                                   db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER_MSDOS_MESSAGE
OWNER_CONTROLLER_MESSAGE db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER_BLOCKED_MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ' ', '$'
OWNER UNKNOWN
                                   db 'Size: ', '$'
BLOCK SIZE MESSAGE
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
FREE_OK_MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE_ERROR_MESSAGE
                              db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_OK_MESAGE
ALLOCATION ERROR MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
:------
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
```

```
add AL,07
NEXT:
         add AL,30h
         ret
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI], AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE TO HEX
         mov [DI], AH
```

```
dec DI
           mov [DI],AL
           pop BX
           ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI – адрес поля младшей цифры
           push CX
           push DX
           xor AH,AH
           xor DX,DX
           mov CX,10
loop_bd:div CX
           or DL,30h
           mov [SI],DL
           dec SI
           xor DX,DX
           cmp AX,10
           jae loop_bd
           cmp AL,00h
           je end_l
           or AL,30h
           mov [SI],AL
           dec si
end_l:
           pop DX
           pop CX
           ret
BYTE_TO_DEC ENDP
```

```
;-----
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
         push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT_STRING ENDP
```

```
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
         push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
```

```
PRINT_DSPACE PROC near
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ' '
          mov ah, 02h
          int 21h
          mov dl, ' '
           int 21h
          pop dx
          pop ax
           ret
PRINT_DSPACE ENDP
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
           int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
```

PRINT_ENDL ENDP

mul bx

mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
add si, 6
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY
call PRINT_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED_MEMORY_MESSAGE call PRINT_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD_TO_DEC
mov dx, offset EXPANDED_MEMORY
call PRINT_STRING
call PRINT_ENDL

```
; Запрос новых 64 Кб = 4096 параграфов
           mov bx, 4096
           mov ah, 48h
           int 21h
           jc allocation error
allocation_ok:
           mov dx, offset ALLOCATION_OK_MESAGE
           jmp print_allocation_message
allocation_error:
           mov dx, offset ALLOCATION_ERROR_MESAGE
print_allocation_message:
           call PRINT STRING
           ; Освобождение
           ; В конце сегмента, вроде, стек должен валяться,
           ; поэтому 65536/16 = 4096 параграфов
           mov bx, 4096
          mov ah, 4Ah
           int 21h
           jc free_error
free ok:
           mov dx, offset FREE_OK_MESSAGE
           jmp print_free_message
free error:
          mov dx, offset FREE_ERROR_MESSAGE
print free message:
           call PRINT STRING
```

call PRINT_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью

```
mov ah, 52h
           int 21h
           mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
                               52
```

```
jne check_1
          mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check 1:
          cmp ax, 0006h
          jne check_2
          mov dx, offset OWNER_XMSUMB_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          jne check 3
          mov dx, offset OWNER DRIVER MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER BLOCKED MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
```

```
check_6:
           cmp ax, 0FFFEh
           jne check_last
           mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
           call PRINT STRING
           jmp owner end
check_last:
          mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER_UNKNOWN
           add si, 4
          call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT STRING
owner_end:
          call PRINT DSPACE
           jmp block_size_label
jump_up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD TO DEC
           mov dx, offset BLOCK SIZE
```

```
call PRINT_DSPACE
           ; Вывод последних байт
          mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov cx, 8
          mov si, 8h
          mov ah, 02h
last_bytes_loop:
          mov dl, es:[si]
           int 21h
          inc si
          loop last_bytes_loop
          call PRINT_ENDL
          mov al, es:[0]
          cmp al, 5Ah
          je exit
          mov ax, es
          add ax, es:[3]
           inc ax
          mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
          ENDS
          END START ; конец модуля, START - точка входа
```

call PRINT_STRING