МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студентка гр. 8382	 Наконечная А. Ю
Преподаватель	 Ефремов М. А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Постановка задачи.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде с писка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Выполнение работы.

Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передаётся стандартному прерыванию.

В ходе выполнения лабораторной работы были написаны следующие функции:

СНЕСК_LOAD — проверяет было ли установлено пользовательское прерывание.

CHECK_UNLOAD — проверяет, есть ли в командной строке параметр '/un'.

UNLOAD_INTER — выгрузка прерывания, если в командной строке есть параметр '/un'.

LOAD_INTER — установка резидентной функции для обработки прерывания, настраивается вектор прерывания.

В результате выполнения была получена следующая информация (рисунок 1 - 3):



Рисунок 1 - Прерывание загружено в память и пример вывода для нескольких нажатий левого shift

```
C:\>lr3_1.com
Available memory 640800 bytes
Extended memory 15360 bytes
1CB
Type 4D | PSP segment 0008 | Size 16
                                          | SC/SD
Type 4D | PSP segment 0000 | Size 64
                                          I SC/SD DPMILOAD
Type 4D | PSP segment 0040 | Size 256
                                          : SC/SD
Type 4D | PSP segment 0192 | Size 144
                                          | SC/SD
Type 4D | PSP segment 0192 | Size 7936
                                          I SC/SD LR5
Type 4D | PSP segment 038D | Size 1446
                                          : SC/SD
Type 5A | PSP segment 038D | Size 640800 | SC/SD LR3_1
```

Рисунок 2 — Расположение в памяти

```
C:N>lr5.exe /un
Interruption unloaded
C:N>lr3_1.com
Available memory 648912 bytes

Extended memory 15360 bytes

MCB
Type 4D | PSP segment 0008 | Size 16 | SC/SD

Type 4D | PSP segment 0000 | Size 64 | SC/SD DPMILOAD

Type 4D | PSP segment 0040 | Size 256 | SC/SD

Type 4D | PSP segment 0192 | Size 144 | SC/SD

Type 5A | PSP segment 0192 | Size 648912 | SC/SD LR3_1
```

Рисунок 3 — Выгрузка прерывания

Ответы на контрольные вопросы.

1) Какого типа прерывания использовались в работе?

В данной работе использовались пользовательские прерывания – int 21h, прерывания BIOS (int 16h), аппаратные прерывания (09h).

2) Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код – код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата.

Код ASCII – это уникальный код для каждого символа.

Выводы.

В ходе лабораторной работы была исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы

lr5.asm

```
AStack SEGMENT STACK
    dw 100h dup(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
     LOADED_STR db 'Interruption loaded $'
     NOT_LOADED_STR db 'Interruption unloaded $'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
     LOADED db ?
     ID dw 0FFFh
     KEEP_AX dw ?
     KEEP_SS dw ?
     KEEP_SP dw ?
     KEEP_IP dw ?
     KEEP_CS dw ?
     PSP dw ?
ROUT PROC FAR
     jmp START
     INTER_STR db 'All is working $'
     INDEX db 0
     STACK_INTER dw 100h dup(?)
     END_STACK_INTER db ?
START:
     mov KEEP_SS, SS
     mov KEEP_SP, SP
     mov KEEP_AX, AX
     mov AX, CS
     mov SS, AX
     mov SP, offset END_STACK_INTER
     push BX
     push CX
     push DX
     push SI
     push DS
     push BP
     push ES
    in AL, 60h
    cmp AL, 2Ah ;левый shift
           je DO_REQ
     call dword ptr cs:KEEP_IP;
    jmp ENDING;
```

```
DO_REQ:
    in AL, 61h
     mov AH, AL
     or AL, 80h
     out 61h, AL
     xchg AH, AL
     out 61h, AL
     mov AL, 20h
     out 20h, AL
    xor BX, BX
     mov BL, INDEX
WRITE:
     mov AH, 05h
     mov CL, INTER_STR[BX]
     cmp CL, '$'
           je END_STR
     mov CH, 00h
     int 16h
     or AL, AL
           jnz SKIP
     inc BL
     mov INDEX, BL
     jmp ENDING
SKIP:
     mov AX, 0C00h
     int 21h
     jmp WRITE
END_STR:
     mov INDEX, 0
ENDING:
     pop ES
     pop BP
     pop DS
     pop SI
     pop DX
     pop CX
     pop BX
     mov SP, KEEP_SP
     mov AX, KEEP_SS
     mov SS, AX
     mov AX, KEEP_AX
     mov AL, 20h
     out 20h, AL
     iret
ROUT ENDP
LAST_BYTE:
LOAD_INTER PROC near
     push AX
```

```
push CX
     push DX
     mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov KEEP_IP, BX
     mov KEEP_CS, ES
     push DS
     mov DX, offset ROUT
     mov AX, seg ROUT
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1ch
     int 21h
     pop DS
     mov DX, offset LAST_BYTE
     mov CL, 4h
     shr DX, CL
     add DX, CODE
     inc DX
     xor AX, AX
     mov AH, 31h
     int 21h
     pop DX
     pop CX
     pop AX
     ret
LOAD_INTER ENDP
UNLOAD_INTER PROC near
     push AX
     push BX
     push DX
     push DI
     cli
     mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov DI, offset KEEP_IP
     sub DI, offset ROUT
     mov DX, ES:[BX+DI]
     mov AX, ES:[BX+DI+2]
     push DS
     mov DS, AX
     mov AH, 25h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     pop DS
     mov AX, ES:[BX+DI+4]
```

```
mov ES, AX
     push ES
     mov AX, ES:[2Ch]
     mov ES, AX
     mov AH, 49h
     int 21h
     pop ES
     mov AH, 49h
     int 21h
     sti
     pop DI
     pop DX
     pop BX
     pop AX
     ret
UNLOAD_INTER ENDP
CHECK_UNLOAD PROC near
     mov AX, PSP
     mov ES, AX
     cmp byte ptr ES:[81h+1], '/'
           jne NOT_UN
     cmp byte ptr ES:[81h+2], 'u'
           jne NOT_UN
     cmp byte ptr ES:[81h+3], 'n'
           jne NOT_UN
     mov DX, offset NOT_LOADED_STR
     mov AH, 09h
    int 21h
     call UNLOAD_INTER
     jmp STOP
NOT_UN:
     mov AL, LOADED
     cmp AL, 1
           je STOP
     mov DX, offset LOADED_STR
     mov AH, 09h
    int 21h
     call LOAD_INTER
STOP:
     ret
CHECK_UNLOAD ENDP
CHECK_LOAD PROC near
     push ES
     mov AH, 35h
     mov AL, 1Ch
     int 21h
     mov DX, ES:[BX-2]
```

```
pop ES
     cmp DX, ID
          je GO
     jmp EXIT
     GO:
         mov LOADED, 1
     EXIT:
         ret
CHECK_LOAD ENDP
MAIN PROC far
     mov AX, DATA
     mov DS, AX
     mov AX, ES
     mov PSP, AX
     call CHECK_LOAD
     call CHECK_UNLOAD
     ; Выход в DOS
     xor AL,AL
     mov AH,4Ch
     int 21H
```

MAIN ENDP CODE ENDS END MAIN