# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8382	Янкин Д.О	١.
Преподаватель	Ефремов М.	A

Санкт-Петербург

2020

### Цель работы.

Для исследования организации управления памятью необходимо ориентироваться на тип основной памяти, реализованный в компьютере и способ организации, принятый в ОС. В лабораторной работе рассматривается нестраничная память и способ управления динамическими разделами. Для реализации управления памятью в этом случае строится список занятых и свободных участков памяти. Функции ядра, обеспечивающие управление основной памятью, просматривают и преобразовывают этот список.

В лабораторной работе исследуются структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

### Ход работы.

Написан код программы, выводящей размер доступной памяти, расширенной памяти и список MCB (см. рисунок 1).

```
:\>lab_1.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
             Owner: MS DOS Size:
CB type: 4D
 CB tupe: 4D
             Owner: Free Size:
   tupe: 4D
             Owner:
                      1024
                            Size:
                                      256
CB type: 4D
                      6432
                                      144
             Owner:
                            Size:
 CB type: 5A
                            Size:
                                   648912
                                           Last bytes: LAB_1
```

Рисунок 1. Результат работы первой программы

Предыдущая программа модифицирована так, чтобы освобождать память, которую она не занимает (см. рисунок 2). Так как в сот программах дно стека лежит со смещением FFFFh от начала сегмента, то программа занимает 64 КБ.

```
C:\>lab_2.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
                  15360
Free: OK
MCB type: 4D
             Owner: MS DOS Size:
                                     16 Last bytes:
1CB type: 4D
             Owner: Free Size:
                                    64 Last bytes:
1CB type: 4D
             Owner: 1024 Size:
                                    256 Last bytes:
MCB type: 4D
             Owner:
                    6432 Size:
                                    144
                                        Last bytes:
             Owner: 6432 Size:
1CB type: 4D
                                  65536 Last bytes: LAB_2
1CB type: 5A
             Owner: Free Size: 583360 Last bytes: ength
```

Рисунок 2. Результат работы второй программы

Предыдущая программа модифицирована так, чтобы после освобождения неиспользуемой памяти дополнительно запрашивать блок памяти размером 64 Кб (см. рисунок 3).

```
C:\>lab_3.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
                 15360
Free: OK
Allocation: OK
MCB type: 4D Owner: MS DOS Size:
                                    16 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: Free Size:
                                   64 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 1024 Size:
                                   256 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                   144 Last bytes:
1CB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                 65536 Last bytes: LAB_3
MCB type: 4D Owner: 6432 Size:
                                  65536 Last bytes: LAB_3
1CB type: 5A Owner: Free Size: 517808 Last bytes:
```

Рисунок 3. Результат работы третьей программы

Изначальная программа модифицирована так, чтобы сначала запрашивать новый блок памяти размером 64 КБ, а только после этого освобождать неиспользуемую (см. рисунок 4).

```
C:\>lab_4.com
Accessible memory: 648912
Expanded memory:
Allocation: ERROR
Free: OK
1CB type: 4D
             Owner: MS DOS Size:
CB type: 4D
             Owner: Free Size:
CB type: 4D
             Owner:
                     1024
                           Size:
                                     256
CB type: 4D
             Owner: 6432
                           Size:
                                     144
1CB type: 4D
                                   65536 Last bytes: LAB_4
MCB type: 5A
                                 583360 Last bytes: ength
```

Рисунок 4. Результат работы четвертой программы

### Контрольные вопросы.

1) Что такое «доступный объем памяти»? Максимальный объем ОП, который может быть выделен программе.

### 2) Где МСВ блок вашей программы в списке?

В первой, второй и четвертой программах это четвертый и пятые блоки, в третьей — четвертый, пятый и шесток. Эти блоки имеют одного владельца, имеют те размеры памяти, которые и ожидались в данных программах. Наличие в последнем поле МСВ строки, совпавшей с именем запущенной программы, также позволяет предположить, что эти блоки связаны с ней — как минимум, конкретно в этом случае. Также в ходе тестирования в DOS пользователем запускалась только тестируемая программа, поэтому логично предположить, что она должна иметь крайние блоки в списке МСВ (если не учитывать блок для свободной памяти в самом конце), хотя в общем случае это не обязательно так. Участки размера 144 байт, судя по всему, являются копиями переменной среды.

Во второй программе неиспользуемая память была освобождена, поэтому был создан новый блок, помеченный свободным.

В третьей программе был запрошен дополнительный участок памяти, поэтому моя программа имеет два МСВ блока в списке.

В четвертой программе запрос на выделение памяти был осуществлен в тот момент, когда достаточного объема свободной памяти не было, поэтому моя программа не получила второй МСВ блок.

### 3) Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

В первом случае программа заняла весь свободный участок памяти в 648912 байт.

Во втором случае – 64 КБ, так как лишняя память была освобождена.

В третьем – 128 КБ, так как были дополнительно запрошены 64 КБ.

В четвертом – 64 КБ, так как выделение дополнительной памяти было неудачным.

### Выводы.

В ходе лабораторной работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB\_1.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE\_MEMORY\_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE\_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'

MCB\_TYPE\_MESSAGE db 'MCB type: ', '\$'

```
db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
OWNER MSDOS MESSAGE
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER CONTROLLER_MESSAGE
                              db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER BLOCKED MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ' ', '$'
OWNER UNKNOWN
BLOCK_SIZE_MESSAGE
                                   db 'Size: ', '$'
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
FREE OK MESSAGE
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE ERROR MESSAGE
ALLOCATION_OK_MESAGE
                     db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_ERROR_MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
          add AL,07
         add AL,30h
NEXT:
          ret
```

```
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI],AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
```

mov [DI], AL

pop BX

```
ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
         dec SI
         xor DX,DX
         cmp AX,10
         jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end 1:
         pop DX
         pop CX
         ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
```

push ax

```
push bx
           mov bx, 10
div_loop:
           div bx
           add dl, 30h
           mov [si], dl
           dec si
           mov dx, 0
           cmp ax, 0
           jne div_loop
           pop bx
           pop ax
           ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
           push ax
           mov ah, 09h
           int 21h
           pop ax
           ret
PRINT STRING ENDP
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
```

```
push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_ENDL ENDP
PRINT_DSPACE PROC near
```

```
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ' '
          mov ah, 02h
          int 21h
         mov dl, ''
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_DSPACE ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
          int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
          mul bx
          mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
```

add si, 6
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE\_MEMORY
call PRINT\_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE call PRINT\_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED\_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY
call PRINT\_STRING
call PRINT\_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью mov ah, 52h int 21h mov es, es:[bx - 2]

```
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_1:
```

cmp ax, 0006h

jne check\_2

mov dx, offset OWNER XMSUMB MESSAGE

```
call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          ine check 3
          mov dx, offset OWNER DRIVER MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check_4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check 4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check_6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check_last
          mov dx, offset OWNER MAXUMB MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check last:
          mov dx, 16
```

mul dx
mov si, offset OWNER\_UNKNOWN
add si, 4
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset OWNER\_UNKNOWN
call PRINT\_STRING
owner\_end:
 call PRINT\_DSPACE
 jmp block\_size\_label

jump\_up:

jmp MCB\_loop

### block\_size\_label:

; Вывод размера участка mov dx, offset BLOCK\_SIZE\_MESSAGE call PRINT STRING

mov ax, es:[3]
mov bx, 10h
mul bx
mov si, offset BLOCK\_SIZE
add si, 6
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset BLOCK\_SIZE
call PRINT\_STRING
call PRINT\_DSPACE

; Вывод последних байт mov dx, offset LAST\_BYTES\_MESSAGE call PRINT STRING

```
mov cx, 8
           mov si, 8h
           mov ah, 02h
last_bytes_loop:
           mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
           loop last_bytes_loop
           call PRINT_ENDL
           mov al, es:[0]
           cmp al, 5Ah
           je exit
           mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
           mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
           ENDS
           END START ; конец модуля, START – точка входа
```

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB\_2.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE\_MEMORY\_MESSAGE

db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE\_MEMORY

db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE

db 'Expanded memory: ', '\$'

EXPANDED\_MEMORY

db ' ', 13, 10, '\$'

MCB\_TYPE\_MESSAGE

db 'MCB type: ', '\$'

MCB\_TYPE

db ' ', '\$'

```
db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
OWNER MSDOS MESSAGE
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER CONTROLLER_MESSAGE
                              db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER BLOCKED MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ' ', '$'
OWNER UNKNOWN
BLOCK_SIZE_MESSAGE
                                   db 'Size: ', '$'
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
FREE OK MESSAGE
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE ERROR MESSAGE
ALLOCATION_OK_MESAGE
                     db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_ERROR_MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
          add AL,07
         add AL,30h
NEXT:
          ret
```

```
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI],AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI], AL
```

TETR\_TO\_HEX ENDP

pop BX

```
ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
         dec SI
         xor DX,DX
         cmp AX,10
         jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end 1:
         pop DX
         pop CX
         ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
```

```
push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT STRING ENDP
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
```

```
push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_ENDL ENDP
PRINT_DSPACE PROC near
```

```
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ''
          mov ah, 02h
          int 21h
         mov dl, ''
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_DSPACE ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
          int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
          mul bx
          mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
```

add si, 6
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE\_MEMORY
call PRINT\_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE call PRINT\_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h

in al,71h

out 70h,al

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED\_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY
call PRINT\_STRING
call PRINT\_ENDL

; Цепочка блоков управления памятью mov ah, 52h int 21h mov es, es:[bx - 2]

```
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_1:
```

cmp ax, 0006h
jne check\_2
mov dx, offset OWNER\_XMSUMB\_MESSAGE

```
call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          ine check 3
          mov dx, offset OWNER DRIVER MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner_end
check_3:
          cmp ax, 0008h
          jne check_4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check 4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check 6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check_6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check_last
          mov dx, offset OWNER MAXUMB MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check last:
          mov dx, 16
```

mul dx mov si, offset OWNER\_UNKNOWN add si, 4 call WRD\_TO\_DEC mov dx, offset OWNER UNKNOWN call PRINT STRING owner\_end:

call PRINT\_DSPACE jmp block\_size\_label

jump\_up:

jmp MCB\_loop

block\_size\_label:

; Вывод размера участка mov dx, offset BLOCK\_SIZE\_MESSAGE call PRINT STRING

mov ax, es:[3] mov bx, 10h mul bx mov si, offset BLOCK\_SIZE add si, 6 call WRD\_TO\_DEC mov dx, offset BLOCK\_SIZE call PRINT\_STRING call PRINT\_DSPACE

; Вывод последних байт mov dx, offset LAST BYTES MESSAGE call PRINT STRING

```
mov cx, 8
           mov si, 8h
           mov ah, 02h
last_bytes_loop:
           mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
           loop last_bytes_loop
           call PRINT_ENDL
           mov al, es:[0]
           cmp al, 5Ah
           je exit
           mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
           mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
           ENDS
```

END START ; конец модуля, START – точка входа

# ПРИЛОЖЕНИЕ В ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB\_3.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

MCB\_TYPE

; ДАННЫЕ

ACCESSIBLE\_MEMORY\_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'

ACCESSIBLE\_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'

EXPANDED\_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

MCB\_TYPE\_MESSAGE db 'MCB type: ', '\$'

db ' ', '\$'

```
db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
OWNER MSDOS MESSAGE
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER CONTROLLER_MESSAGE
                              db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER BLOCKED MESSAGE
OWNER_MAXUMB_MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ' ', '$'
OWNER UNKNOWN
BLOCK_SIZE_MESSAGE
                                   db 'Size: ', '$'
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
FREE OK MESSAGE
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE ERROR MESSAGE
ALLOCATION_OK_MESAGE
                     db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_ERROR_MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
          add AL,07
         add AL,30h
NEXT:
          ret
```

```
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI],AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
```

mov [DI], AL

pop BX

```
ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
         dec SI
         xor DX,DX
         cmp AX,10
         jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end 1:
         pop DX
         pop CX
         ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
         push ax
```

```
push bx
         mov bx, 10
div_loop:
         div bx
         add dl, 30h
         mov [si], dl
         dec si
         mov dx, 0
         cmp ax, 0
         jne div_loop
         pop bx
         pop ax
         ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT STRING ENDP
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
```

```
push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_ENDL ENDP
```

PRINT\_DSPACE PROC near

```
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ''
          mov ah, 02h
          int 21h
         mov dl, ''
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_DSPACE ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
          int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
          mul bx
          mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
```

add si, 6
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE\_MEMORY
call PRINT\_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE call PRINT\_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED\_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY
call PRINT\_STRING
call PRINT\_ENDL

; Освобождение ; В конце сегмента, вроде, стек должен валяться, ; поэтому 65536/16 = 4096 параграфов

```
mov bx, 4096
           mov ah, 4Ah
           int 21h
           jc free_error
free ok:
           mov dx, offset FREE_OK_MESSAGE
           jmp print_free_message
free_error:
          mov dx, offset FREE_ERROR_MESSAGE
print_free_message:
           call PRINT STRING
           ; Запрос новых 64 Кб = 4096 параграфов
          mov bx, 4096
          mov ah, 48h
           int 21h
           jc allocation_error
allocation_ok:
           mov dx, offset ALLOCATION_OK_MESAGE
           jmp print_allocation_message
allocation_error:
          mov dx, offset ALLOCATION_ERROR_MESAGE
print_allocation_message:
           call PRINT STRING
          call PRINT ENDL
```

```
mov ah, 52h
           int 21h
           mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT STRING
                               39
```

; Цепочка блоков управления памятью

```
jmp owner_end
check_1:
          cmp ax, 0006h
          jne check_2
          mov dx, offset OWNER XMSUMB MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          jne check_3
          mov dx, offset OWNER_DRIVER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner end
check 3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check_6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check 6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check last
```

```
mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_last:
           mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER_UNKNOWN
           add si, 4
           call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT_STRING
owner_end:
           call PRINT DSPACE
           jmp block size label
jump up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD TO DEC
          mov dx, offset BLOCK SIZE
           call PRINT STRING
           call PRINT DSPACE
```

```
; Вывод последних байт
           mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov cx, 8
           mov si, 8h
           mov ah, 02h
last_bytes_loop:
           mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
           loop last_bytes_loop
           call PRINT_ENDL
           mov al, es:[0]
           cmp al, 5Ah
           je exit
           mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
           mov es, ax
           jmp jump_up
exit:
           ret
TESTPC
           ENDS
           END START ; конец модуля, START - точка входа
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LAB\_4.ASM

TESTPC SEGMENT

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

; ДАННЫЕ
ACCESSIBLE\_MEMORY\_MESSAGE db 'Accessible memory: ', '\$'
ACCESSIBLE\_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE db 'Expanded memory: ', '\$'
EXPANDED\_MEMORY db ' ', 13, 10, '\$'

MCB\_TYPE\_MESSAGE db 'MCB type: ', '\$'

MCB\_TYPE db ' ', '\$'

```
db 'Owner: ', '$'
OWNER MESSAGE
                                   db 'Free', '$'
OWNER FREE MESSAGE
OWNER XMSUMB MESSAGE
                              db 'OS XMS UMB', '$'
OWNER DRIVER MESSAGE
                              db 'Исключенная верхняя память
драйвера; даже гуглить правильный перевод не буду', '$'
OWNER MSDOS MESSAGE
                                   db 'MS DOS', '$'
OWNER CONTROLLER_MESSAGE
                              db '386MAX UMB Controller', '$'
                              db 'Blocked by 386MAX UMB', '$'
OWNER BLOCKED MESSAGE
OWNER MAXUMB MESSAGE
                              db '386MAX UMB', '$'
                                   db ' ', '$'
OWNER UNKNOWN
BLOCK_SIZE_MESSAGE
                                   db 'Size: ', '$'
                                   db ' ', '$'
BLOCK SIZE
                                   db 'Last bytes: ', '$'
LAST BYTES MESSAGE
                                   db 'Free: OK', 13, 10, '$'
FREE OK MESSAGE
                                   db 'Free: ERROR', 13, 10, '$'
FREE ERROR MESSAGE
ALLOCATION_OK_MESAGE
                     db 'Allocation: OK', 13, 10, '$'
ALLOCATION_ERROR_MESAGE
                                   db 'Allocation: ERROR', 13,
10, '$'
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
          and AL, 0Fh
          cmp AL,09
          jbe NEXT
          add AL,07
         add AL,30h
NEXT:
          ret
```

```
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH,AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL,AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                  ; в АН младшая
         ;xchg al, ah ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI],AL
         dec DI
         mov AL, BH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
```

mov [DI], AL

pop BX

```
ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
         dec SI
         xor DX,DX
         cmp AX,10
         jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end 1:
         pop DX
         pop CX
         ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
```

push ax

```
push bx
           mov bx, 10
div_loop:
           div bx
           add dl, 30h
           mov [si], dl
           dec si
           mov dx, 0
           cmp ax, 0
           jne div_loop
           pop bx
           pop ax
           ret
WRD_TO_DEC ENDP
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
           push ax
           mov ah, 09h
           int 21h
           pop ax
           ret
PRINT STRING ENDP
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
```

```
push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_ENDL ENDP
```

PRINT\_DSPACE PROC near

```
; Выводит два пробела
          push ax
          push dx
          mov dl, ''
          mov ah, 02h
          int 21h
         mov dl, ''
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_DSPACE ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          ; Размер доступной памяти
          mov dx, offset ACCESSIBLE_MEMORY_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          mov bx, 0FFFFh
          mov ah, 4Ah
          int 21h
          mov ax, bx
          mov bx, 16
          mul bx
          mov si, offset ACCESSIBLE_MEMORY
```

add si, 6
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset ACCESSIBLE\_MEMORY
call PRINT\_STRING

; Размер расширенной памяти памяти mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY\_MESSAGE call PRINT\_STRING

mov al,30h
out 70h,al
in al,71h
mov bl,al
mov al,31h
out 70h,al
in al,71h

mov ah, al mov al, bl

mov si, offset EXPANDED\_MEMORY
add si, 6
mov dx, 0
call WRD\_TO\_DEC
mov dx, offset EXPANDED\_MEMORY
call PRINT\_STRING
call PRINT\_ENDL

; Запрос новых 64 K6 = 4096 параграфов mov bx, 4096 mov ah, 48h

```
int 21h
          jc allocation_error
allocation ok:
          mov dx, offset ALLOCATION OK MESAGE
          jmp print allocation message
allocation_error:
          mov dx, offset ALLOCATION_ERROR_MESAGE
print_allocation_message:
          call PRINT_STRING
          ; Освобождение
          ; В конце сегмента, вроде, стек должен валяться,
          ; поэтому 65536/16 = 4096 параграфов
          mov bx, 4096
          mov ah, 4Ah
          int 21h
          jc free_error
free_ok:
          mov dx, offset FREE_OK_MESSAGE
          jmp print_free_message
free_error:
          mov dx, offset FREE_ERROR_MESSAGE
```

print free message:

call PRINT STRING

call PRINT ENDL

```
mov es, es:[bx - 2]
MCB_loop:
           ; Вывод типа МСВ
           mov dx, offset MCB_TYPE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov al, es:[0]
           call BYTE_TO_HEX
           xchg ah, al
           mov dl, ah
           mov ah, 02h
           push ax
           int 21h
           pop ax
           mov dl, al
           int 21h
           call PRINT_DSPACE
           ; Вывод владельца
           mov dx, offset OWNER_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           mov ax, es:[1]
check_0:
           cmp ax, 0000h
           jne check_1
           mov dx, offset OWNER_FREE_MESSAGE
           call PRINT STRING
                               52
```

; Цепочка блоков управления памятью

mov ah, 52h

int 21h

```
jmp owner_end
check_1:
          cmp ax, 0006h
          jne check 2
          mov dx, offset OWNER XMSUMB MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_2:
          cmp ax, 0007h
          jne check_3
          mov dx, offset OWNER_DRIVER_MESSAGE
          call PRINT_STRING
          jmp owner end
check 3:
          cmp ax, 0008h
          jne check 4
          mov dx, offset OWNER_MSDOS_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_4:
          cmp ax, 0FFFAh
          jne check 5
          mov dx, offset OWNER_CONTROLLER_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner_end
check_5:
          cmp ax, 0FFFDh
          jne check_6
          mov dx, offset OWNER_BLOCKED_MESSAGE
          call PRINT STRING
          jmp owner end
check 6:
          cmp ax, 0FFFEh
          jne check last
```

```
mov dx, offset OWNER_MAXUMB_MESSAGE
           call PRINT_STRING
           jmp owner_end
check_last:
           mov dx, 16
          mul dx
          mov si, offset OWNER_UNKNOWN
          add si, 4
           call WRD_TO_DEC
           mov dx, offset OWNER_UNKNOWN
           call PRINT_STRING
owner_end:
           call PRINT DSPACE
           jmp block size label
jump up:
           jmp MCB_loop
block_size_label:
           ; Вывод размера участка
           mov dx, offset BLOCK_SIZE_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov ax, es:[3]
          mov bx, 10h
          mul bx
          mov si, offset BLOCK_SIZE
           add si, 6
           call WRD TO DEC
          mov dx, offset BLOCK SIZE
           call PRINT STRING
           call PRINT DSPACE
```

```
; Вывод последних байт
          mov dx, offset LAST_BYTES_MESSAGE
           call PRINT_STRING
          mov cx, 8
          mov si, 8h
          mov ah, 02h
last_bytes_loop:
          mov dl, es:[si]
           int 21h
           inc si
          loop last_bytes_loop
          call PRINT_ENDL
          mov al, es:[0]
          cmp al, 5Ah
          je exit
          mov ax, es
           add ax, es:[3]
           inc ax
          mov es, ax
          jmp jump_up
exit:
          ret
TESTPC
          ENDS
           END START ; конец модуля, START - точка входа
```