Administration GNU-LINUX

PLAN

- 1. Introduction
- 2. Installation du système
- 3. FHS
- 4. Démarrage et arrêt
- 5. Installation et dés-installation des paquetages
- 6. Gestion des utilisateurs
- 7. Impression sous Linux
- 8. Gestion des Systèmes de Fichiers
- 9. Noyau: Compilation et Installation
- 10. Journalisation et Observation
- 11. Configuration réseau

Introduction

Termes à définir

- UNIX
- GNU/LINUX
- Distributions GNU/LINUX

Unix

- UNIX™ est le nom d'un système d'exploitation multitâche et multiutilisateur créé en 1969, à usage principalement professionnel, conceptuellement ouvert et fondé sur une approche par laquelle il offre de nombreux petits outils chacun dotés d'une mission spécifique.
- Il a donné naissance à une famille de systèmes, dont les plus populaires sont Linux, Mac OS X et Solaris.
- On nomme famille Unix l'ensemble de ces systèmes. On dit encore qu'ils sont de type Unix
- Il existe aujourd'hui un ensemble de standards réunis sous la norme POSIX qui vise à unifier certains aspects de leur fonctionnement.

Wikipédia

Unix : caractéristiques 1

- Écrit à 98% en langage C, portable.
- Énormément de versions (HP/UX, XENIX, AIX, SOLARIS, IRIX, LINUX) se rapprochant des 2 branches SysV & BSD.
- Multi-tâches
- Multi-utilisateurs
- multi-plateformes : Intel, Motorola (Apple MAC et Amiga), Sun Sparc, DEC Alpha, ...
- Plusieurs interfaces graphiques, aisées; plusieurs systèmes d'interpréteurs de commandes (shell).

Unix : caractéristiques 2

- Gestion hiérarchique des fichiers.
- Sécurité par fichier (fonctions & appartenance), info temporelles.
- Indépendance des périphériques (son succès!).
 Notion de device file.
- Exécution en tâche de fond possible.
- Redirection des I/O.

Unix: avantages & inconvénients

Avantages multiples :

- Très grande fiabilité.
- Multi plateformes (tout processeur),
- Patrimoine applicatif très riche (FTP, news, WWW, messagerie, compilo, outils d'admin & sécurité, etc.).
- Enormément de logiciels free/shareware.

Inconvénients :

- Trop de standards : portage difficile.
- Administration pour les avertis

GNU

- Acronyme récursif qui signifie en anglais "Gnu's Not Unix"
- Système libre conçu pour être compatible avec Unix mais complètement nouveau (par l'absence de tout code source d'origine Unix).
- Le projet GNU est lancé par Richard Stallman en 1984 afin de créer un système d'exploitation libre et complet.
- En 1985, Stallman crée la Free Software Foundation (FSF), structure logistique, légale et financière du projet GNU

GNU-Linux

- À partir de 1990, le système GNU dispose d'un ensemble important d'applications: éditeurs, compilateurs, bibliothèques système...etc. Le principal composant encore manquant étant le noyau.
- Le projet GNU avait prévu le développement du noyau Hurd pour compléter le système, mais au début des années 1990, Hurd ne fonctionnait pas encore et son développement rencontrait encore des difficultés
- L'arrivée du noyau Linux (fin 1991) compléta le projet GNU
- En janvier 2004, l'Unesco a inscrit comme "Trésor du monde" le projet GNU.

Linux

- Au sens strict, Linux est le nom du noyau de système d'exploitation libre, multitâche, multiplate-forme et multiutilisateur de type UNIX créé par Linus Torvalds.
- Par extension, Linux désigne couramment le système d'exploitation libre combinant le noyau et un ensemble d'utilitaires GNU (emacs, gcc, ...) et d'applications libres (Xwindow, LaTeX, ...)
- Pour désigner cet ensemble, la Free Software Foundation (FSF) soutient la désignation GNU/Linux afin de rappeler que le noyau Linux est généralement distribué avec de nombreux logiciels ainsi que l'infrastructure du projet GNU.

Distribution Linux

- Pour l'utilisateur final, Linux se présente sous la forme d'une distribution Linux.
- Une distribution Linux (ou distribution GNU/ Linux) est un ensemble cohérent de logiciels rassemblant un noyau Linux, des logiciels issus du projet GNU, et des logiciels supplémentaires, le plus souvent libres.
- Les distributions comprennent le plus souvent un logiciel d'installation et des outils de configuration.
- Il existe de nombreuses distributions, chacune ayant ses particularités: certaines sont dédiées à un usage spécifique (parefeu, routeur, grappe de calcul...), d'autres à un matériel spécifique, par contre les grandes distributions restent à usage générale.

Distributions Linux

Liste non exhaustive des distributions :

- RedHat Fedora CentOS
- Mandriva
- Debian
- Suse
- Ubuntu
- Slackware
- Caldera
- Gentoo
- ...
- + mini-distributions: Trinux, DosLinux, ...

GNU / Linux : le présent

- Support de plusieurs architectures (x86, ppc, ...)
- Multiples interfaces graphiques utilisateur,
- Gestion multiprocesseurs
- Facilité (modularité) d'installation,
- Réactivité et adaptation au matériel récent et aux besoins spéciaux (temps réel, sécurité, etc),
- Existence de centres de services
- Outils dédiés à ce système.

Installation Redhat - Fedora

Matériel requis

- Le minimum requis dépend principalement de la destibution et de sa version :
- Pour Fedora 16 (vestion x86)
 - Processeur Pentium 3
 - Mémoire : min 768 Mo, recommandé 1152 Mo
 - Disque :
 - 9 Go pour une installation complète + l'espace swap
 - + 200Mo nécessaire au moment de l'installation
 - + espace de travail des utilisateurs.

Préparatifs

- Pour disposer d'un système en « dual-boot » il est préférable (avant de démarrer l'installation) de revoir les partitions existantes afin de réserver l'espace nécessaire à l'installation du nouveau système
- Outils (Défragmentation + Partitionnement)
 - Parted, gtarted,
 - fdisk,
 - Partition Magic,
 - fips,
 -

Démarrage

- Pour installer le système on peut démarrer à partir d'un :
 - Support (CD, DVD ou clé USB) contenant une version LIVE
 - Support (DVD ou clé USB) d'installation
 - Support (CD, DVD ou clé USB) de démarrage minimal
 - Serveur d'installation via PXE boot

Média d'installation


- Après le démarrage l'installation peut continuer à partir :
 - Du support de démarrage lui même s'il contient une version complète d'installation ou une version Live.
 - Du disque dur
 - D'un serveur FTP ou HTTP
 - D'un partage NFS

Plan d'installation

- Démarrer le système à partir d'une unité "bootable" : DVD, CD, ou clé USB
- Le système chargé en mémoire crée un Ramdisk et démarre l'installation qui vous demande de :
 - Choisir le langage et le type du clavier
 - Configurer le time_zone
 - Choisir le mot de passe pour le compte de l'administrateur.
 - Créer les partitions
 - Instaler et configurer le chargeur GRUB
 - Choisir les paquetages à installer

Choix du mode d'installation

Ci-contre la première image qui s'affiche lorsque l'ordinateur démarre sur le CD/DVD d'installation de Fefora



Choix du mode d'installation

- Le premier écran d'installation offre plusieurs possibilités :
 - Installer ou mettre à jour Fedora mode graphique ;
 - Installer ou mettre à jour Fedora mode graphique dégradée ;
 - Dépanner une installation existante;
 - Booter depuis le disque dur
 - Test de la mémoire physique (RAM).
- Pour régler certains problèmes d'affichage lors de l'installation ou passer outre la détection automatique du matériel, plusieurs options sont possibles. Pour pouvoir les entrer, il suffit d'appuyer sur la touche [ECHAP] du clavier une fois le menu apparait.

Options

Quelques options disponibles:

- linux vesa : pour utiliser les pilotes Vesa si on a des problèmes d'affichage
- Linux 1024*768 : pour configurer la résolution de l'écran si elle est mal détectée
- linux noapic : APIC = Advanced Programmable Interrupt Controller
- linux acpi=off : ACPI = Advanced Configuration and Power Interface (pour désactiver la gestion de l'énergie)
- linux clocksource=acpi_pm : Utilisé si l'installation se bloque à /sbin/loader
- linux pci=nomsi : Utilisé pour la reconnaissance de certain disques en SATA ;
- linux vnc : Utilisé pour l'installation avec vnc.

Remarque : pour enchainer les options, les ajouter à la suites les une des autres : linux vesa pci=nomsi

Vérification du support

L'écran suivant vous demande si vous voulez vérifier l'intégrité de vos/votre CD/DVD. Il est recommandé d'effectuer cette vérification, cela évitera des mauvaises surprises lors de l'installation.



Langue & clavier

- Après la vérification de l'intégrité du support, le système vous demande de choisir votre langue puis la disposition de votre clavier.
- Pour un clavier « azerty » français vous avez le choix entre le Latin-1 et le Latin-9, ce deuxième présente plus de caractère pour la langue française (notamment le signe €), il est donc fortement conseillé de le choisir.
- Le clavier proposé par l'outil d'installation (Anaconda) est fonction de la langue choisie est non suite à une détection automatique. Veuillez alors le modifier si nécessaire.


Type d'installation

Nouveau dans Fedora 13, Anaconda vous propose de choisir entre une installation sur un disque local (SATA, SCSI, USB, ...) ou sur un baie de stockage externe (SAN, ISCSI...).




périphériques de stockage

L'écran de sélection des périphériques de stockage affiche tous les périphériques de stockage auxquels anaconda a accès. Sélectionner un disque permet de rendre disponible durant l'installation




Initialisation du disque

Si aucune table de partition lisible n'est trouvée sur les disques durs, le programme d'installation vous demande l'autorisation pour initialiser le disque dur. Cette opération rend illisible toutes les données présentes antérieurement sur le disque.



Partitionnement

À partir de cet écran, vous pouvez choisir de créer le schéma de partitionnement par défaut de quatre manières différentes, ou de choisir le partitionnement manuel pour créer un schéma personnalisé.



Partitionnement


Les quatre premières options vous permettent d'effectuer une installation automatique sans avoir à partitionner manuellement vos disques.

Ces options sont :

- Utiliser tout l'espace : Si vous sélectionnez cette option, toutes les données sur les disques sélectionnés seront supprimées.
- Remplacer le(s) système(s) Linux existant(s): Sélectionner cette option pour ne supprimer que les partitions créées par une installation précédente de Linux (toutes distributions confondues).
- Réduire une partition existante : cette option permet de récupérer un espace libre en réduisant une partition existante.
- Utiliser l'espace libre : pour installer Fedora sur l'espace inutilisé.
- Créer un partitionnement personnalisé : cette option vous permet de partitionner les périphériques de stockage manuellement.

Partitionnement personnalisé

- Dans ce cas il faut d'abord commencer par récupérer un espace libre en supprimant/réduisant les partitions existantes puis ensuite créer les partitions que vous souhaitez.
- En générale :
 - On peut créer au maximum 4 partitions primaires.
 - L'une d'elle peut être une partition étendue
 - Une partition étendue peut abriter jusqu'à 64 partitions logiques



Partitions requises (1)

Pour l'installation de Gnu/Linux, il est vivement conseillé de créer au minimum les trois partitions suivantes :

/boot

d'une taille de 200Mo à 500Mo, elle abritera tout ce qui est nécessaire au démarrage de la machine: le(s) chargeur(s) et le(s) noyau(x) Linux. Pour les machine relativement anciennes elle doit résider en deçà du cylindre 1023 du disque.

/

à partir de 500Mo : elle contient le système de fichiers racine de Linux « / ». Dans cette configuration, tous les fichiers (sauf ceux stockés dans /boot/) se trouvent sur cette partition

Partitions requises (2)

swap

(d'au moins 256 Mo) — les partitions swap sont utilisées pour prendre en charge la mémoire virtuelle. En d'autres termes, les données transférées sur une partition swap lorsqu'il n'y a pas assez de RAM pour continuer à exécuter les applications.

L'espace swap devrait être égal à deux fois la quantité de RAM physique jusqu'à 2 Go de RAM physique et une fois et demi à une fois la quantité de RAM physique pour toute quantité au-dessus de 2 Go.

La quantité d'espace swap varie selon les critères suivants :

- Les applications devront tourner sur le système.
- La quantité de RAM physique installée sur la machine.
- La version du noyau.

Autres Partitions (1)

Les principales autres partitions qu'ont peut ajouter pour une installation professionnelle sont :

/usr contient la partie applicatif du système. On y trouves la plupart des commandes et services pour administrateur et utilisateurs.

/home sa taille dépend du nombre d'utilisateurs et de leur consommation d'espace disque.

/var à partir de 100Mo : Elle contient les fichiers et répertoires variables. En particulier les files d'attente (spool) et fichiers de journalisation (logs).

Autres Partitions (2)

/tmp

sa taille dépend du nombre de services installés. On peut l'estimer à environ 50Mo. Elle contient des fichiers temporaires créés par ces services. La création spécifique d'une partition pour /tmp évite la saturation de la partition racine.

/usr/src

sa taille est d'au moins 600 Mo. Elle contient les sources du noyau et des paquetages. Ce répertoire est indispensable pour régénérer un noyau personnalisé.

Partitionnement

- Les deux partitions «/» et « swap » sont indispensables pour toute installation de Gnu/Linux
- En fonction d'usage et d'espace disque disponible, Il est parfois souhaitable de créer les autres partitions : /boot, /home, ...
- Avantage:
 - Structuration
 - Fiabilité
 - Partage
 - Sécurité
- L'utilitaire de partitionnement utilisé est: Disk Druid
- Pour chaque partition à créer on doit spécifier :
 - Le type (swap, ext*,)
 - Le répertoire de montage (pour les partitions non swap)
 - La taille

Installation du chargeur


Dans cet écran Vous devez choisir l'emplacement d'installation de GRUB.



GRUB


- GRUB (Grant Unified Boot loader) est ce qu'on appelle un chargeur de démarrage, en d'autres termes un programme qui vous permet de choisir et lancer un système d'exploitation.
- Si vous n'avez qu'un seul disque, a priori, les options par défauts conviennent.
- Si vous avez plusieurs disques, faites attention au disque sur lequel GRUB va s'installer.
- Si vous avez d'autres systèmes d'exploitation déjà installés, Anaconda essaye de les détecter automatiquement et configure GRUB pour les démarrer. Vous pouvez configurer manuellement tout système d'exploitation non détecté.
- Le bouton « Par défaut » à côté des systèmes permet de choisir celui qui s'amorce par défaut.

Configuration réseau




Configuration réseau

- Demandé lorsque le processus d'installation détecte la présence d'une interface réseau
- On peut choisir entre:
 - Une configuration automatique via DHCP (cela suppose avoir un serveur DHCP)
 - Entrer manuellement les paramètres réseaux :
 - Adresse IP et masque
 - Hostname
 - Adresse de la passerelle par défaut
 - Les adresses des serveurs DNS utilisés



- Lors de cette étape, Anaconda vous propose trois catégories de programmes que vous pouvez sélectionner en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre ordinateur.
- Si vous possédez une connections Internet fiable et rapide, vous pouvez envisager d'installer à partir des dépôts officiels de la distribution
- Vous pouvez aussi décider d'augmenter le nombre de programmes disponible en ajoutant des dépôts externes.
- Si vous en avez un usage plus particulier ou que vous désirez installer des programmes spécifiques vous avez la possibilité de les choisir en personnalisant l'installation.

L'écran suivant apparait si vous choisissez de personnaliser la liste des paquetages à installer



- Tous les paquetages disponibles sont rassemblés par groupe (X Window, Éditeurs, serveur FTP, ...)
- Les groupes de paquetages sont rassemblés par catégorie (Environnements de Bureau, Applications, Développement, ...)
- La sélection des paquetages peut s'effectuer par groupe ou individuellement.
- Le bouton *détail* devant chaque groupe peut aider à raffiner la sélection dans le groupe en question
- La fenêtre de contrôle de dépendance apparaît lorsqu'un paquetage sélectionné nécessite un autre non sélectionné. Elle vous permet de choisir entres les actions suivantes:
 - Sélectionner les paquetages manquants
 - Ne pas installer les paquetages sources du problème
 - Ignorer le système de dépendance

Post Installation

L'écran ci-dessous apparait après le premier redémarrage du système



Post Installation

- Vous demande de :
 - Lire et valider la licence
 - Déclarer les utilisateurs : en effet, seul l'administrateur (root) est créé lors de l'installation
 - Configurer la date et l'heure
 - Envoyer votre profile matériel aux responsables de la distribution.

Hiérarchie des répertoires LINUX


F H S

- Filesystem Hierarchy Standard (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en FHS) définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.
- La version actuelle est la 2.3, publiée en janvier 2004.

F H S

- La standardisation de la hiérarchie de système de fichiers a commencé en août 1993 par le FSSTND (Filesystem Standard) dont la première version remonte au 14 février 1994.
- En 1996, la définition de ce standard a été généralisée aux différents Unix. Ce standard est alors renommé en Filesystem Hierarchy Standard.
- Le FHS est maintenu par le Free Standards Group qui compte parmi ses membres Hewlett-Packard, Red Hat, IBM, Dell, etc.
- La vaste majorité des distributions GNU/Linux ne respectent pas strictement le standard (répertoire /srv par exemple)

Hiérarchie des répertoires (FHS)



/bin,/sbin,/lib

- /bin, /sbin et /lib contient des outils indispensables qui doivent être disponibles dans les pires conditions
- Il doivent toujours loger dans le système de fichier racine.
 - /bin exécutables pour tous les utilisateurs (ls, cp, mv, vi, bash, ...)
 - /sbin exécutable pour administration (shutdown, ifconfig, arp, dump, fsck, ...)
 - /lib contient les bibliothèques partagées (shared libraries) utilisés par la quasi-totalité des exécutables système

- /dev contient des fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques
- La plupart des périphériques sont représentés par des fichiers spéciaux se trouvant dans le répertoire /dev
- les fichiers spéciaux ne prennent quasiment pas de place sur le disque, et sont utilisés pour dialoguer avec le système.
 - ⇒ tout accès à un fichier spécial se traduit par un accès physique au périphérique correspondant :

```
ls -l > ~/lsfile le résultat de la commande est écrit dans un fichier ordinaire.
ls -l > /dev/lp0 le résultat de la commande est redirigé vers le port parallèle.
```

- L'accès aux device files est généralement réservé à l'administrateur
- Deux type de fichiers spéciaux :
 - Block device files
 - Character device files :
- Les fichiers en mode bloc sont des périphériques comme des disques (où les données sont accessibles à travers un numéro de bloc, et où il est intéressant d'avoir une mémoire cache). Tous les autres périphériques sont en mode caractère.
- avec la commande : ls -l /dev les lettre **b** et **c** débutent respectivement les lignes correspondant aux *Block device files* et *Character device files*.

```
# ls -l /dev
                        floppy 2, 0 Aug 30 2002 fd0
  brw-rw----
               1 root
                        disk 3, 0 Aug 30
            1 root
                                              2002 hda
  brw-rw----
                        disk
                            3, 1
                                      Aug 30 2002 hda1
  brw-rw----
            1 root
   brw-rw----
             1 root
                        disk
                                22, 0 Aug 30 2002 hdc
                               6, 0
                        lp
                                      Aug 30
                                              2002 lp0
              1 root
   crw-rw----
                               8, 0
                                      Aug 30 2002 sda
            1 root
                        disk
   brw----
             1 root
                     root
                                  4, 0
                                       Aug 30 2002 tty0
   crw--w---
               1 root
                        root
                                        Sep 27 12:16 tty1
                 Major Number
                                      Minor Number
```

- Le numéro majeur d'un fichier spécial sert à identifier le pilote correspondant
- Le numéro mineur identifie un des périphériques parmi ceux gérés par le même pilote ou une autre manière de le considérer (densité, rembobinage, ...)
- Traditionnellement le contenu de /dev est créer à l'installation du système grâce au script MAKEDEV.
- MAKEDEV utilisait la commande Unix **mknod** pour créer tous les fichiers spéciaux correspondant à tous les périphériques possibles

Syntaxe: mknod [-m mode] nom {bc} majeur mineur

devfs

- La création statique à l'installation de l'ensemble des fichiers spéciaux possibles a comme :
 - Avantage : la simplicité
 - Inconvénients : exhaustivité difficile, consomme beaucoup de ressources (environ 18 000 fichiers sont créés dans Fedora Core 1)
- À partir du noyau 2.3.46 le répertoire /dev est remplacé par le système de fichier devfs dont le but est de créer dynamiquement seuls les fichiers spéciaux correspondant aux périphériques détectés.
 - Avantage : consomme moins de ressources
 - Inconvénients : pas de possibilité de configurer le système de nommage des fichiers spéciaux créés

udev

- Avec le développement du noyau 2.5, un nouveau système de fichiers virtuel appelé *sysfs* est arrivé.
- Le travail de *sysfs* est d'exporter une vue de la configuration matérielle du système vers les processus en espace utilisateur « *user space* ».
- *devfs* est alors remplacé par un autre système : *udev* tournant dans l'espace utilisateur et permettant :
 - La création / destruction à la volé des fichiers /dev correspondant aux périphériques insérés / retirés.
 - La personnalisation des noms attribués aux nouveaux périphériques détectés.

Quelques fichiers /dev

Quelques fichiers spéciaux intéressants :

– /dev/hda le premier disque non SCSI

- /dev/hda1, /dev/hda5 respectivement la première et la cinquième partition

du premier disque du premier contrôleur non SCSI

/dev/fd0 disquette

/dev/cdrom généralement un lien vers le CD ROM

– /dev/lp0 la première sortie parallèle (lpt1)

– /dev/ftapelecteur de bandes non SCSI

– /dev/sda le premier disque SCSI

– /dev/sda1
 la 1^{ière} partition du 1^{ier} disque SCSI

– /dev/st0
 le 1^{ier} lecteur de bandes SCSI

- /dev/tty1 le 1^{ier} terminal virtuel. Accessible via la touche [ctl] [alt] [F1]

– /dev/pts/?
 sont crées dynamiquement pour représenter les fenêtres X et

les connexions à distance

– /dev/ttyS0la première sortie série (COM1)

Quelques fichiers /dev

• Quelques fichiers spéciaux correspondant à des pseudopériphériques :

/dev/null	la poubelle, tout	ce qui écrit dans /	dev/null est complètement

ignoré

/dev/zero un générateur de zéros

/dev/tty
 le terminal de contrôle du programme en cours d'exécution

/dev/mem la mémoire physique. Utilisé généralement par les outils de

débeugage

/dev/random générateur de nombres aléatoires

/etc

- /etc contient les fichiers et scripts de configuration des différents services du système.
- Doit se situer obligatoirement dans la partition racine
- Contient les répertoires suivants :

_	/etc/rc.d	les scripts	de démarrage	du système
---	-----------	-------------	--------------	------------

/etc/cron les tâches à effectuer à la périodicité donnée

(daily, hourly, monthly, weekly)

/etc/skel
 les fichiers à recopier dans le répertoire d'un

nouvel utilisateur

/etc/sysconfig les fichiers de configuration des périphériques

/usr

- Unix System Resources
- Contient les programmes, utilitaires et librairies non indispensables au fonctionnement du système
- Généralement mis dans une partition séparée.
 - Peut être accessible en lecture seule (read only)
 - Peut être monté en NFS

/usr

contient:

bin, sbin et lib les équivalents de /bin, /sbin et /lib

etc les fichiers de configuration des applications. Ce

répertoire est très rarement utilisé, en effet, la

plupart des applications installe leurs fichiers de

configuration directement sous /etc

include les fichiers (.h) pour le compilateur C.

local arborescence des fichiers propres à la machine.

share contient les fichiers indépendants de l'architecture :

manuel, docs, images, etc...

src est un emplacement contenant les sources

game contient les données relatives aux jeux installés

/var

Le répertoire /var contient :

- les fichiers dont la taille peut croître considérablement (log files)
- les fichier de verrouillage des ressources (lock files)
- les répertoires dont le contenu varie considérablement
 - Les boites aux lettres
 - Les spools d'impression
 - **-** ...
- Les fichiers temporaires sauvegardés plus longtemps.
- /var doit avoir de préférence sa propre partition.

/var

Quelques sous-répertoires

/var/lock contient les "fichiers de verrouillage".

Généralement des fichiers vides, leur simple présence permet de verrouiller l'accès aux

ressources correspondantes

/var/catman les fichiers d'aide mis en forme

/var/log est utilisé pour stocker les divers journaux du

système.

/var/spool contient les files d'attentes (cron, lpd, mail,...)

/var/run les fichiers contenant les "pid" des processus des

différents services système

/proc

- /proc est un pseudo-système de fichiers utilisé comme interface avec les structures de données du noyau.
- L'objectif principal de /proc est d'exporter quelques informations gérées par le noyau vers le « *user space* »
- Beaucoup de commandes GNU/Linux (ps, top, vmstat, etc.) tirent leurs informations de ce système de fichiers.
- Les fichiers et répertoires de /proc sont virtuels parce que les données ne sont pas réellement enregistrées sur le disque ; ils sont créés dynamiquement en mémoire.

/proc: Informations sur les processus (1)

Chaque processus qui tourne dans le système est représenté par un répertoire sous /proc dont le nom n'est rien autre que le pid correspondant et qui contient les fichiers et répertoires suivants:

cmdline La ligne de commande du processus. Les arguments sont séparés

par le caractère null

cwd Un lien sur le répertoire de travail courant

environ Contient l'environnement du processus. Liste (variable, valeur)

exe Un pointeur sur le fichier binaire exécuté,

fd Un sous-répertoire contenant un lien pour chaque fichier ouvert.

maps Un fichier contenant les régions mémoire actuellement

Projetées et leurs autorisations d'accès.

mem L'espace mémoire du processus

root Racine du système de fichier du processus, configurable (*chroot*)

stat Informations sur l'état du processus.

/proc: Informations sur les processus (2)

En plus des répertoires représentant les processus, /proc contient :

cpuinfo informations dépendantes de l'architecture et du processeur.

devices Liste littérale des groupes de périphériques et des numéros

majeurs.

dma Il s'agit d'une liste des canaux DMA en cours d'utilisation.

filesystems Liste des systèmes de fichiers utilisés par le noyau.

interrupts Il s'agit du nombre d'interruptions reçues pour chaque IRQ.

ioports Liste des régions d'entrée-sortie en cours d'utilisation.

kcore l'espace mémoire du kernel.

kmsg peut être utilisé à la place de l'appel syslog

ksyms Symboles exportés par le noyau et utilisés pour assurer

l'édition dynamique des liens des modules chargeables.

loadavg Ce fichier indique les charges système : *uptime*

/proc: Informations sur le système

locks Ce fichier montre les verrouillages actuels des fichiers.

meminfo Indique les quantités de mémoires (physique et swap) libres et

utilisées

modules Une liste littérale des modules qui ont été chargés.

net Regroupe divers pseudo-fichiers relatifs aux fonctionnalités

réseau regroupées par couche (arp, rarp, raw, tcp, ...)

pci Liste de tous les périphériques PCI détectés pendant

l'initialisation ainsi que leurs configurations.

self Lien vers le répertoire /proc du processus accédant au /proc.

sys Ce répertoire contient un ensemble de fichiers et de sous-

répertoires correspondant à des variables internes du noyau.

uptime Contient deux valeurs : la durée de fonctionnement (en sec), et

le temps écoulé à ne rien faire (idle), en secondes

version Cette chaîne identifie la version du noyau en cours d'exécution.

Autres répertoires

/boot Contient les fichiers utiles pour le chargeur (les

chargeurs eux mêmes + noyaux Linux)

/home Les espaces privés des utilisateurs.

/mnt Contient des répertoires utilisés comme points de

montage des partitions externes au système

/media Contient les points de montage des unités

amovibles: disquette, CD ROM, mémoire flash...

/tmp Contient les fichiers temporaires.


/root L'espace de travail privé de l'administrateur (root)

/lost+found Utilisé par *fsck* pour y mettre les fichiers perdus et

récupérés.

Démarrage et Arrêt du système

Processus de démarrage



Démarrage: Bios

- analyse la configuration matérielle de l'ordinateur:
 Recensement des périphériques + Test de certains périphériques :
 - Test de la mémoire,
 - Test de la présence de clavier, ...
 - Test de la présence des disques durs, lecteurs de CDROM IDE
 - Assignation d'une IRQ pour le contrôleur SCSI
 - ...
- Localisation de l'OS

Démarrage: Bios

- Lancement de l'OS
 - lit les 512 premiers octets du périphérique d'amorçage : soit le premier secteur (MBR = *Master Boot Record*) sur un disque dur ; soit le secteur d'amorçage sur disquette ou CD.
 - Ce secteur contient
 - un boot Loader (LILO, GRUB,...) et
 - la table des partitions

- LILO est scindé en 2 parties : la première faisant moins de 512 octets étant chargée de lancer la deuxième partie qui chargera le noyau.
- Une fois totalement chargé, la première chose que fait LILO est de regarder si une des touches [Shift], [Ctrl] ou [Alt] est enfoncée. Si tel est le cas (ou bien si l'option « prompt » est spécifiée dans /etc/lilo.conf) celui-ci affichera le menu et attend une action de la part de l'utilisateur.

- L'utilisateur peut activer le mode texte en appuyant sur la touche « Echap » ou « ctrl x »
- La liste des différents noyaux LINUX ou autres systèmes d'exploitation amorçables par LILO est obtenue en tapant sur [Tab].
- A la suite du nom du noyau, l'utilisateur peut également entrer des paramètres supplémentaires pour modifier le comportement du système.

Voici quelques paramètres utilisés :

- boot: Nom-Noyau root=/dev/hdaX : changer la partition racine
- **boot:** Nom-Noyau mem=128M : forcer l'utilisation dune certaine quantité de mémoire.
- boot: Nom-Noyau 3 : Pour spécifier directement le niveau d'exécution à transmettre au programme init
- boot: Nom-Noyau single : Pour démarrer en single-user

- LILO lit dans /boot/map pour avoir les adresses des blocs disque qui contiennent le noyau à charger.
 Pendant ce temps s'affiche :
 "Loading Linux..."
- Il y a décompression de l'image auto-extractible : /boot/vmlinuz-XXX. On voit le message "Uncompressing Linux"
- Le noyau LINUX démarre : "OK, booting the kernel"

LILO: Installation

Si LILO n'as pas été mis en place au moment de l'installation du système :

- Vérifiez si le paquetage LILO (la dernière version) est installé
- Vérifiez l'existence et le contenu du fichier /etc/lilo.conf
- Mettez en place le chargeur en exécutant la commande:
 /sbin/lilo -vv
 ceci installe chargeur LILO au MBR.
- d'autres options de la commande /sbin/lilo permettent de :
 - Désinstaller LILO
 - Sauvegarder l'ancien chargeur dans un fichier
 - ...
- La commande /sbin/lilo lit le fichier /etc/lilo.conf
 pour fixer les options d'installation

/etc/lilo.conf : Exemple

```
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
message=/boot/message
default=linux
1ba32
image=/boot/vmlinuz-2.6.5-1.358
   label=linux
   initrd=/boot/initrd-2.6.5-1.358.img
   read-only
   root=/dev/hda5
other=/dev/hda1
   label=Windows
```

/etc/lilo.conf

boot=/dev/hda Indique à LILO de s'installer dans le MBR du premier disque

IDE rencontré.

map=/boot/map Localise le fichier map. A ne pas modifier dans le cas normal

d'utilisation.

install=/boot/boot.b Indique à LILO d'installer le fichier spécifier dans le secteur

de démarrage.

prompt Sans cette option LILO ne permet pas aux utilisateurs de

choisir le système à amorcer. A moins d'appuyer sur la couche

[Shift] avant que LILO ne lance le système par défaut.

timeout=50 Spécifie la durée d'attente (en 10^{ième} de sec) avant le

chargement du système par défaut.

message=/boot/message — Spécifie l'écran à afficher indiquant aux utilisateurs de

sélectionner le système à amorcer.

/etc/lilo.conf

Iba32 Indique à LILO la géométrie du disque. (même que : **linear**).

default=linux Spécifie le système à démarrer par défaut

image=/boot/vmlinuz-2.4.20 — l'emplacement du noyau Linux à démarrer en

utilisant les options spécifiées dans les lignes suivantes.

label=linux Nom choisi pour le système/noyau que LILO affiche dans le nemu

initrd=/boot/initrd-2.4.20.img — Spécifie l' *initial ram disk* à utiliser au démarrage

du noyau en question. initrd est une collection de modules nécessaires au chargement du système (pilotes SCCI, ...).

read-only La partition racine doit être monté en lecture seule, pour éviter son

altération au cours du démarrage.

root=/dev/hda5 Spécifie la partition racine.

other=/dev/hda1 Spécifie la partition contenant un autre système.

GRUB

- *GRand Unified Bootloader* est actuellement le chargeur par défaut de la plupart des distributions Linux
- Supporte le chargement de plusieurs noyaux 32 ou 64 bits : Linux, Hurd, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ...
- En plus de l'interface menu habituelle Grub possède une interface en ligne de commande offrant un jeu de commande pre-OS relativement riche et flexible
- Supporte plusieurs systèmes de fichiers de façon transparente comme les ext2fs, BSD FFS, DOS FAT16 et 32, Minix fs, ReiserFS, JFS, XFS ...

GRUB

- Le fichier de configuration /boot/grub/grub.conf ou menu.lst est lu à chaque démarrage de la machine. Plus besoin de réinstaller après chaque modification de la configuration
- Supporte le mode LBA (*Logical Block Addressing*). Permet d'accéder aux blocs disque se trouvant au delà du cylindre 1023
- Est indépendant des traductions de géométrie du disque
- Supporte le démarrage depuis un réseau : il est tout à fait possible de charger des images d'OS sur un réseau en utilisant le protocole TFTP.
- Supporte le contrôle de démarrage à partir des terminaux distants pour les ordinateurs sans console.

GRUB: Structure

Comme LILO, GRUB est scindé en 2 parties :

- la première réside dans le MBR (fait moins de 512 octets).
 Elle est chargée de lancer la partie 1.5 ou directement la partie n°2 qui chargera le noyau.
- La partie 1.5: sollicitée si l'accès à la deuxième partie (se trouvant dans un système de fichiers) nécessite un intermédiaire.
- La deuxième partie de GRUB lit le fichier de configuration :
 /boot/grub/grub.conf et l'interprète pour afficher le menu
 contenant les systèmes opératoires (et les différents noyaux
 Linux) amorçables.

Démarrage: GRUB

Si le fichier de configuration est absent ou corrompu; GRUB affiche un message d'erreur et passe en mode texte pour permettre à l'utilisateur de saisir manuellement les commandes nécessaires pour achever le processus de démarrage :

```
GNU GRUB version 0.95 (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename.]
```

grub>

Démarrage: GRUB

La commande help affiche la liste d'une cinquantaine de commandes.

```
Grub> help --all
blocklist FILE
                               boot
chainloader [--force] FILE
                               cat FILE
clear
                               cmp FILE1 FILE2
color NORMAL [HIGHLIGHT]
                               configfile FILE
                               find FILENAME
displaymem
help [--all] [PATTERN...]
                               initrd FILE [ARG ...]
md5crypt
                               password [--md5] PASSWD
quit
                               root [DEVICE [HDBIAS]]
rootnoverify [DEVICE [HDBIAS]] lock
install [--stage2=S2 FILE] [--forc ioprobe DRIVE
kernel [--no-mem-option] [--type=TYPE]
```

Démarrage: GRUB

- Ces commandes permettent de :
 - Lire, comparer et rechercher des fichiers (ou blocks) sur disque ou support externe: cat, cmp, find, ...
 - Fixer le partition ou le support de démarrage: root, rootnoverify
 - Choisir le système à démarrer ainsi que ces paramètres de démarrage : kernel, initrd, chainloader, ...
 - **–** ...
- d'autres commandes (color, default, timeout, ...) ne sont possibles que dans le fichier de configuration.

GRUB: terminologie

- Sont utilisés dans le fichier de configuration et dans les commandes passées à GRUB en mode texte :
 - Disques : sont représentés par :
 (<type-of-device><bios-device-number>,<partition-number>)
 (hd0,0) dénote la première partition du premier disque.
 - hd pour les disques SCCI, IDE, ...
 - fd pour les disquettes
 - Fichiers: sont notés par: (<type-of-device><bios-device-number>,<partition-number>) /path/to/file
 - *GRUB's Root File System* : le système de fichier racine de GRUB. Généralement est le système de fichiers /boot de Linux.

GRUB: commandes

L'interface commande est accessible en appuyant sur la touche ${\bf c}$ à partir du menu

- -boot démarre le système /noyau précédemment chargé
- -initrd <file-name> permet de spécifier le fichier RAM disk à utiliser au démarrage. initrd est indispensable quand le kernel nécessite certains modules pour son démarrage. Par exemple lorsque le système de fichiers racine est formaté en ext3.
- kernel
 kernel-file-name> <option-1> ... <option-N> Spécifie le fichier image à charger à partir du système de fichier de GRUB.
 Ex: kernel /vmlinuz root=/dev/hda5
- root < device-and-partition > Configure la partition contenant le système de fichier racine de GRUB.

GRUB: commandes

Autres commandes:

- Displaymem affiche la taille mémoire (information tenue du BIOS).
- -install *<stage-1> <install-disk> <stage-2>* p *<config-file>* installe GRUB à partir des fichiers *<stage-1>* et *<stage-2>* en considérant le fichier de configuration *<config-file>* Ex: pour installer GRUB dans le MBR. install (hd0,0)/grub/stage1 (hd0) (hd0,0)/grub/stage2 p (hd0,0)/grub/grub.conf
- chainloader *<file-name>* charge le fichier ou bloc spécifié pour lancement en chaîne. Utilisez +1 comme nom de fichier pour charger le premier secteur de la partition désignée.

GRUB: Fichier de configuration

- /boot/grub/grub.conf : structuré en sections, chacune décrivant un système ou noyau linux amorçable par GRUB
- Quelques commandes en plus de ceux citées précédemment :
 - -color <normal-color> <selected-color> Spécifie les couleurs de visualisation du menu. Ex : color red/black green/blue
 - -default <title-name> Spécifie le système à amorcer par défaut
 - fallback *<title-name>* le système à amorcer si la première tentative échoue.

GRUB: Fichier de configuration

Autres commandes:

- hiddenmenu Pour ne pas afficher le menu. La touche [Esc] peut forcer l'affichage
- password < password> fixe un mot de passe pour une entrée.
- timeout fixe l'intervalle (en deci_secondes) avant le chargement du système par défaut
- splashimage Spécifie l'image à afficher au moment du démarrage.
- title débute une section. Elle spécifie le nom du système qui sera visualisé dans le menu.

/boot/grub/grub.conf : Exemple

```
verbose=0
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,4)/grub/fedora.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.34.fc13.x86_64)
    root (hd0,4)
    kernel /vmlinuz-2.6.34.fc13.x86 64 ro
            root=UUID=8734147e-50bd-4223-8fcf-4631ac807aa6
            LANG=fr FR.UTF-8 rhqb quiet vqa=0x318 nomodeset
    initrd /initramfs-2.6.34.7-61.fc13.x86 64.img
title Windowz Vista
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
```

GRUB: Installation

- Si GRUB n'as pas été mis en place au moment de l'installation du système :
 - Vérifiez si le paquetage GRUB (la dernière version) est installé
 - Mettez en place le chargeur en exécutant la commande:

```
/sbin/grub-install <location>
où <location> est l'endroit où l'on désir mettre la première partie du chargeur GRUB. Ex:
```

```
/sbin/grub-install /dev/sda
```

GRUB 2

- Le code de Grub est, d'après ses développeurs, difficile à maintenir, trop complexe, souffre d'erreurs de conception limitant son développement.
- Ce code a été complètement réécrit donnant naissance à une nouvelle version : GRUB 2. : L'ancienne version est désormais connu sous le nom de GRUB Legacy.
- Grub Legacy est toujours maintenu, mais aucune nouvelle fonctionnalité ne sera rajoutée.
- GRUB2 a pour but d'être un chargeur d'amorçage plus modulaire et portable que son prédécesseur. Il est devenu le chargeur par défaut de la plupart des distributions

GRUB2 vs GRUB legacy (1)

- les fichiers de GRUB 2 sont situé à trois endroits: /boot/grub/grub.cfg, /etc/grub.d et /etc/default/grub
- le fichier de configuration a été renommé en **grub.cfg** (anciennement grub.conf). Il possède une nouvelle syntaxe ainsi que de nouvelles commandes.
- **grub.cfg** est maintenant un véritable script: variables, conditions et boucles sont maintenant possibles.
- **grub.cfg** est automatiquement généré par **grub2-mkconfig** ce qui simplifie les mises à jour du noyau.
- les numéros des partitions commence à 1 et non plus à 0

GRUB2 vs GRUB legacy (2)

- Grub2 offre un petit espace de stockage pour sauvegarder (via la commande *save_env*) quelques paramètres de démarrage afin de les récupérer (via *load_env*) dans les prochains redémarrages.
- GRUB 2 possède des moyens plus fiables pour retrouver les périphériques (partitions, CD, ...) contenant les fichiers à charger. Ainsi la recherche de périphériques peut se faire par nom de fichier (chemin complet), par label de système fichiers ou par Universally Unique Identifiers (UUIDs).
- plusieurs systèmes de fichiers sont supportés comme l'ext4, HFS+, NTFS, ...
- GRUB2 est valable pour plusieurs autres systèmes. En plus du BIOS PC supporté par GRUB Legacy, il supporte PC EFI, PC coreboot, PowerPC, SPARC, et MIPS Lemote Yeeloong.

GRUB2 vs GRUB legacy (3)

- GRUB2 peut accéder directement aux fichiers se trouvant dans les périphériques LVM et RAID.
- Un terminal graphique ainsi qu' un menu système graphique sont maintenant disponibles.
- L'interface de GRUB2 peut être traduit en plusieurs langues.
- Coté architecture, GRUB2 a été complètement réorganisé. Les étapes (stage) 1, 1.5 et 2 n'existent plus, ils sont remplacés par deux fichiers images *boot.img* et *core.img* ainsi qu'un ensemble de modules *.mod chargés en fonction du contexte
- GRUB2 gère plus facilement les modules dynamiques.

GRUB2 autres caractéristiques

- GRUB2 est conçu pour démarrer en natif les noyaux conformes à la spécification Multiboot
- Comme GRUB Legacy, GRUB2 prend en charge en natif le démarrage de quelques noyaux Non Multiboot, comme : Linux, OpenBSD, FreeBSD et NetBSD. D'autres noyaux (Windows, ...) sont aussi supportés via le *Chain-loading*
- Supporte pleinement les fonctionnalités de démarrage Multiboot en particulier le chargement de modules
- Le Langage de commande est plus flexible et plus complet
- Détecte et utilise le mode LBA
- Supporte le démarrage réseau ainsi que les terminaux distants

GRUB2 : règles de nommage

La convention de nommage de GRUB2 est quelque peu différente de l'ancienne version :

- Comme GRUB Legacy, GRUB2 numérote les noms des disques et lecteurs de disquettes à partir de 0. Ainsi
 - (fd0) designe *floppy disk* n°0 : le **premier** lecteur de disquettes.
 - (hd1) est le *hard disk* n°1 c'est à dire le **deuxième** disque.
- Les partitions sont numérotées à partir de 1 : (hd0,2) désigne la **deuxième** partition du premier disque.
- Dans les systèmes contenant à la fois plusieurs tables de partitions, un mot clé (msdos, gpt, ...) doit être renseigné avant le numéro de la partition pour indiquer la table en question. Ainsi
 - (hd0,msdos1) désigne la **première** partition de la table MBR
 - (hd1,gpt5) est la cinquième partition de la table GPT du disque n°2

GRUB2: Mise en place

- La plupart des distributions récentes installe automatiquement GRUB2.
- Cette étape n'est alors nécessaire que pour réinstaller GRUB2 ou migrer de Gurb Legacy vers Grub2 dans le cas d'une ancienne distribution.
- La procédure de mise en place comprend :
 - L'installation ou mise à jour des paquetages
 - L'installation du chargeur
 - Configuration

GRUB2: Mise en place

- La plupart des distributions récentes installe automatiquement GRUB2.
- Cette étape n'est alors nécessaire que pour réinstaller GRUB2 ou migrer de Gurb Legacy vers Grub2 dans le cas d'une ancienne distribution.
- La procédure de mise en place comprend :
 - L'installation ou mise à jour des paquetages
 - L'installation du chargeur
 - Configuration

GRUB2: installation

• L'installation des paquetages peut se faire à l'aide de la commande :

```
yum -y install grub2 os-prober
ou
yum -y update grub2 os-prober
pour la mise à jour
```

- Le paquetage *os-prober* est utilisé particulièrement par *grub2-mkconfig* pour chercher les systèmes installés et générer les entrées correspondantes dans le fichier *grub.cfg*
- L'installation du chargeur peut se faire à l'aide de la commande : grub2-install /dev/sda

Génération du fichier de Configuration

• La commande suivante permet de générer le fichier de configuration grub.cfg :

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

- La commande **grub2-mkconfig** utilise les scripts suivants :
 - /etc/default/grub : qui contient les valeurs de quelques paramètres, comme la résolution de l'écran, le Timeout, le système par défaut, ...
 - /etc/grub.d/*: un ensemble de scripts se servant des variables initialisées dans /etc/default/grub pour générer le fichier grub.cfg
- q

Génération du fichier de Configuration

- grub2-mkconfig est sollicité automatiquement à chaque mise à jour du noyau pour intégrer ce dernier dans le menu de démarrage.
- La personnalisation des paramètres de démarrage ne doit pas alors s'effectuer directement dans *grub.cfg* au risque de la perdre après la mise à jour du noyau
- Les personnalisations doivent être portées dans /etc/default/grub et dans les scripts se trouvant sous /etc/grub.d
- Pour mettre le *timeout* à 0 (pour un démarrage directe et sans délai) par exemple on met :

GRUB_TIMEOUT=0

Dans le fichier /etc/default/grub puis on relance la commande grub2-mkconfig

Restaurer Grub 2

- Sous Fedora 17, La procédure suivante permet de réinstaller GRUB dans le MBR, par exemple lorsqu'il a été effacé suite à l'installation d'un autre système d'exploitation (Microsoft® Windows® en l'occurrence) :
 - Démarrer à partir du DVD d'installation ou CD Live ou n'importe quel autre média d'installation
 - Sélectionner l'option « *Troubleshoot* » du menu de démarrage puis « *Rescue installed system* »
 - Après le démarrage du système, lancer les commandes suivante dans le terminale :
 - chroot /mnt/sysimage
 - grub2-install /dev/sda
 - grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
 - Redémarrer

Configuration

- Pour grub "legacy", la configuration consistait à retoucher les entrées du fichier *menu.lst* ou *grub.conf* directement.
- Avec grub2 on n'édite pas directement le fichier *grub.cfg*, mais on intervient sur :
 - /etc/default/grub : qui contient les valeurs de quelques paramètres, comme la résolution de l'écran, le Timeout, le système par défaut, ...
 - /etc/grub.d/* : un ensemble de scripts permettant de générer le fichier grub.cfg. Et dans lesquels on peut rajouter par exemple le code permettant de mettre en place un mot de passe de démarrage.
- Après modification, la commande grub2-mkconfig doit être appelée pour régénérer un nouveau *grub.conf*

/etc/default/grub

- Contient les valeurs associées aux paramètres de démarrage
- Chacune de ses lignes est sous forme : VARIABLE=valeur
- Exemple:

```
GRUB_DISTRIBUTOR="Fedora"

GRUB_DEFAULT=saved

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.md=0 rd.lvm=0 rd.dm=0 quiet LANG=fr_FR.UTF-8

SYSFONT=latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks=0 KEYTABLE=fr-latin9"
```

/etc/default/grub

Quelque paramètres:

- GRUB_TIMEOUT : durée en seconde à attendre avant le démarrage du système par défaut
- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT : Le nombre de secondes à attendre avant l'affichage du menu si aucune touche n'est pressée. Le menu s'affiche ensuite durant le nombre de secondes spécifié dans GRUB_TIMEOUT avant de démarrer l'entrée par défaut. La plupart des gens qui utilisent GRUB_HIDDEN_TIMEOUT mettent GRUB_TIMEOUT à 0
- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET : la valeur *true* dans cette variable permet de supprimer l'affichage du compte à rebours.
- GRUB_DEFAULT : désigne le système à démarrer par défaut, sa valeur peut être l'ordre du système dans le menu (0 est le premier) son nom ou le mot clé saved pour désigner le dernier système activé.

/etc/default/grub

- GRUB_CMDLINE_LINUX : les arguments à passer au noyau Linux
- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT : À moins que «GRUB_DISABLE_RECOVERY » soit mis à *true*, deux entrées de menu sont générés pour chaque noyau Linux: une « par défaut » et l'autre pour le « *recovery mode* ». Cette option répertorie les arguments à ajouter uniquement à l'entrée « par défaut », après ceux énumérés dans « GRUB_CMDLINE_LINUX ».
- GRUB_DISABLE_RECOVERY : la valeurs *true* de ce paramètre permet de désactiver la génération de l'entrée du menu relative au mode *Recovery*.
- GRUB_DISABLE_OS_PROBER : la valeur *true* de ce paramètre désactive l'utilisation de os-prober pour détecter les OS installés

/etc/default/grub

- GRUB_GFXMODE : spécifie la résolution à utiliser. Seules les résolutions supportées via le « VESA BIOS Extensions » (VBE) sont disponibles.
- GRUB_BACKGROUND : Définir une image d'arrière-plan. La valeur de cette option doit être un fichier lisible par GRUB au démarrage. Les formats supportés sont : png, tga, jpg et jpeg. L'image sera réduite si nécessaire pour s'adapter à l'écran.
- GRUB_THEME : Définir un thème à utiliser dans le terminal graphique.
- GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX : Réglez-le sur «texte» pour forcer le noyau Linux à démarrer en mode texte normal

/etc/grub.d

- Les autres fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire /etc/grub.d/, on y trouve sur Fedora :
 - 00 header
 - 10_linux
 - 20_linux_xen
 - 30_os-prober
 - 40 custom
 - 41_custom
- Le préfixe numérique dans les noms des scripts sert à déterminer l'ordre dans lequel ces scripts seront lus par "grub2-mkconfig".

/etc/grub.d

- **00_header** : script permettant la génération de l'en-tête du fichier grub.cfg. Cet en-tête est généré principalement à l'aide des informations paramétrées dans le fichier /etc/default/grub.
- **10_linux** : script permettant de générer les entrées correspondant au système GNU/Linux hôte.
- **30_os-prober** : script permettant de détecter les autres systèmes installés et générer les entrées correspondantes. Il est normalement capable de détecter les systèmes avec un noyaux Linux, un noyau Hurd, les systèmes Windows et les systèmes Mac OS X.
- **40_custom** : script permettant de générer des entrées introduites manuellement dans ce fichier.

Démarrage du noyau

Après son chargement, le noyau :

- Met en place de la gestion des interruptions
- Initialise la mémoire virtuelle
- Initialise le vecteur d'interruptions, le planificateur (le "scheduler") et l'horloge
- Traite les arguments de la ligne de commande
- Détecte le hardware et charge des modules nécessaires
- Passe au mode multi_user si sollicité

Processus PID 1

- A ce stade, le noyau libère l'espace utilisé précédemment pour la détection et la configuration des périphériques :
 Freeding unused kernel memory...
- Ensuite, il lance le premier processus (PID 1)
- Sur un système UNIX, le tout premier processus (PID 1) a un rôle particulier :
 - c'est le seul qui est lancé par le noyau ; il doit donc assurer toute l'initialisation du système, le lancement des différents services ;
 - lorsqu'un processus devient orphelin, la norme et l'usage veut qu'il soit rattaché au processus de PID 1. Dans ce cas lorsque le processus se termine, c'est au PID 1 qui revient de lire le code de retour du processus zombie, avant que le système ne puisse libérer certaines ressources associées.

Les services

- Le processus PID 1 est donc le processus d'initialisation du système et de gestion des services
- Différents système de gestion des services sont utilisés :
 - SysVinit (init System V).
 - UpStart.
 - systemd.
- SysVinit est le classique système de démarrage et de gestion des services qui a été utilisé jusqu'à Fedora 8. UpStart a remplacé SysVinit dans Fedora 9, jusqu'à Fedora 14. systemd prend place dans Fedora à partir de la version 15.
- La commande : *pstree* permet d'afficher l'arbre des processus. Celui au sommet est le gestionnaire de services utilisé.

sysVinit

- Est le système d'initialisation hérité d'UNIX Système V
- Ce système est représenté par le processus /sbin/init
- Le processus /sbin/init a le pid = 1
- Il est le parent de tous les processus présents sur le système (sauf du singulier idle).
- Le processus **init** effectue un contrôle des partitions puis procède au montage du système de fichier principal sous /
- Après, **init** lance les différents services suivant le contenu du fichier /**etc/inittab** en faisant la distinction entre les différents niveaux d'exécution (**runlevels**)

Niveau d'exécution

- Un niveau d'exécution (Run Level) est une configuration qui définit l'ensemble des services en exécution
- Les niveaux d'exécution prédéfinis dans Linux Redhat/Fedora sont:
 - 0 Halt
 - 1 Single-user text mode
 - 2 Not used (user-definable)
 - 3 Full multi-user text mode
 - 4 Not used (user-definable)
 - 5 Full multi-user graphical mode (with an X-based login screen)
 - 6 Reboot

Niveau d'exécution

• La commande :

```
init N
ou
telinit N
```

Permet de faire passer le système au niveau passé en argument

• La commande

```
runlevel
ou
who -r
```

• Permet d'afficher le niveau courant ainsi que le pcécédent

Le fichier /etc/inittab

```
id:5:initdefault:
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
...
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure"
# Run xdm in runlevel 5
x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon
```

Le fichier /etc/inittab

Ensemble de lignes ayant la syntaxe suivante :

<code> : <niveau> : <action> : <commande>

code est le label de la ligne.

niveau correspond au(x) niveau(x) où doit être

exécutée la commande.

action désigne le mode de lancement de la

commande

commande la commande à exécuter

Le fichier /etc/inittab (suite)

Les actions possibles sont:

respawn relance automatiquement le processus une fois terminé.

wait init attend la fin du processus avant de poursuivre.

once pour une exécution unique du processus à l'arrivée dans

le niveau spécifié.

boot qui définit que le processus doit être lancé au moment

du boot système (le niveau est ignoré).

bootwait reprend les actions de wait et de boot cumulées.

off désactive l'entrée

ondemand pour lancer les processus lors d'un pseudo passage en

ondemand runlevel.

Le fichier /etc/inittab (suite)

initdefault pour définir le niveau par défaut

sysinit définit un processus à lancer pendant le démarrage. Il sera

exécuté avant toutes les lignes boot ou bootwait

powerwait définit le processus à lancer quand init reçoit le signal

SIGPWR. init attendra que le processus soit terminé.

powerfail idem que powerwait mais init n'attend pas que le processus

soit terminé.

powerokwait définit le processus à lancer si un SIGPWR est reçu. Le

fichier /etc/powerstatus est contrôlé. Si celui-ci contient OK,

le problème d'alimentation est résolu.

ctrlaltdel définit le processus à lancer si la séquence de touches CTRL

+ ALT + SUPP est initiée.

Le scripte rc.sysinit

• init exécute tout d'abord /etc/rc.d/rc.sysinit.

• rc.sysinit

- termine la configuration de base du système :
 - mettre l'horloge du système à l'heure du CMOS,
 - charge la configuration clavier adéquate,
 - active la partition de swap,
 - configure le nom de la machine et la variable PATH
- vérifie aussi que le système de fichier racine ne comporte pas d'erreur et le remonte en rw.
- Et active les modules nécessaires en appelant /etc/rc.d/rc.modules.

Le scripte rc

- init lance en suite le script /etc/rc.d/rc en lui passant comme paramètre le niveau d'exécution souhaité.
- À chaque niveau d'exécution (*Run Level*) correspond un ensemble de services lancés automatiquement lorsque le système entre le niveau en question.
- La configuration de chaque *runlevel* est sauvegardée dans le répertoire /**etc/rc.d/rcX.d**/ où **X** est le *runlevel* en question
- Les différents niveaux d'exécution peuvent être gérés via une interface : ntsysv, tksysv ou chkconfig

Le répertoire /etc/rc.d

Ce répertoire contient les scripts utilisés pour l'initialisation du système.

- *rc.sysinit* exécuté une fois au démarrage pour initialiser le système
- *rc* script de gestion du niveau d'exécution. Il le reçoit en paramètre.
- *rc.local* script utilisé pour les initialisations particulières à la machine
- *init.d* répertoire contenant les scripts d'initialisation des sous-systèmes
- rc0.d, ..., rc6.d répertoires contenant des liens sur les scripts du répertoire init.d devant être lancés à un niveau d'exécution particulier

Le répertoire /etc/rc.d/init.d

- Contient l'ensemble des scripts de démarrage des différents services installés
- Tous les scripts ont pratiquement la même syntaxe d'activation

/etc/init.d/script [start | stop | restart | status]

ou

service nom-script [start | stop | restart | status]

• l'ensemble de ces scripts ont été mis en place au moment de l'installation des paquetages correspondants.


Les répertoires /etc/rc.d/rcN.d

- Contient des liens symboliques vers les services du répertoire init.d
- Les liens des répertoires rcN.d reprennent les noms des scripts d'origine précédés par la lettre S ou K (respectivement pour Start et Kill) et d'un nombre à deux chiffres.
 - Le lien **S55sshd** du répertoire /etc/rc.d/rc3.d indique le lancement du service sshd au niveau d'exécution 3
 - Le lien **K20nfs** du /etc/rc.d/rc2.d indique l'exécution
- La valeur numérique permet de spécifier l'ordre d'arrêt ou de démarrage du service.
- La plupart des démons du système enregistrent leur numéro de processus dans un fichier du répertoire /var/run.

Configuration des RL

- Manuellement en maniant directement les liens :
 # ln -sf /etc/rc.d/init.d/httpd /etc/rc.d/rc5.d/S85httpd problème:
 - Il faut connaître exactement les priorités de lancement et d'arrêt. Ceux-ci sont visibles dans les fichiers scripts correspondants
 - Lancer une commande pour chaque service et chaque niveau d'exécution
- Par la commande : *chkconfig*
- Graphiquement à l'aide de l'application GUI disponible comme : system-config-services pour Fedora, visible aussi sous le menu: paramètres système → paramètres de serveur → services

GUI Configuration des RL



La commande chkconfig

Syntaxe:


```
chkconfig --list [name]
chkconfig --add name
chkconfig --del name
chkconfig [--level levels] name <on|off|reset>
```

Permet de:

- visualiser la situation
- ajouter les liens nécessaires pour démarrer/arrêter les services nouvellement installés.
- supprimer un service (supprime toutes les indications dem/arr)
- modifier la configuration des run level

```
Exemples: # chkconfig --list httpd # chkconfig --level 35 httpd on
```

init: récapitulatif



UpStart

- Malheureusement, SysVinit reste très basique, peu performant et sujet à de nombreux problèmes. Il n'est pas très adapté à toutes les évolutions modernes que connaît Linux.
- Ces principaux défauts :
 - Le démarrage des services est séquentiel.
 - La prise en charge des dépendances entre services est très basique
 - Tout ou presque est sous forme de scripts Shell; ceci rend le processus de démarrage lent et fastidieux.

— ...

• Dans le but de paralléliser le démarrage des services, *UpStart* a été proposé comme remplaçant à sysVinit.

UpStart: Avantages

- Par rapport à *sysVinit*, *UpStart* présente les avantages suivants :
 - Lancement et arrêt des services par événement
 - Gestion des dépendances pour permettre le lancement parallèle des services au démarrage
 - Possibilité de définir des services utilisateurs lancés et arrêtés par ces derniers

— ...

systemd

- *systemd* est un gestionnaire du systeme et des services. Il permet entre autre de lancer/arrêter les services de gérer les points de montage, les sessions, les points de communication socket et DBUS, etc.
- Par rapport à ses prédécesseurs, systemd :
 - Parallélise efficacement le démarrage des services
 - Gère les points de communication sockets et D-Bus
 - Permet le lancement à la demande des services
 - Les dépendance entre services sont traitées d'une manière transactionnelle
 - Supporte le « snapshotting and restoring »
 - Maintient les points de montages

Systemd: Commandes

- systemd fournit un large panel de commande qui permet d'avoir des informations ou de modifier l'état du système.
- Sans être exhaustif, voici les plus importantes :
 - systemctl : contrôle systemd et gère les unités.
 - journalctl: consultation du journal de systemd.
 - loginctl : contrôle des sessions utilisateurs (systemdlogind).

Systemctl: pour l'arrêt et redémarrage du système

- Les actions sont envoyées en utilisant la commande systemetl :
- Redémarrer ou arrêter :

```
# systemctl reboot
# systemctl poweroff
```

- Les commandes reboot et poweroff sont désormais des liens vers *systemetl*
- Mettre en veille ou en hibernation :

```
# systemctl suspend
# systemctl hibernate
```

- Une unité représente un fichier de configuration. Entre autres, une unité peut être un service (*.service), un target (*.target), un montage (*.mount), un socket (*.socket)...
- Liste les unités:

```
# systemctl
# systemctl list-units
```

• Démarrer, arrêter, redémarrer ou recharger une unité:

```
# systemctl start <unit>
# systemctl stop <unit>
# systemctl restart <unit>
# systemctl reload <unit>
```

• Voir son statut:

```
# systemctl status <unit>
```

• Activer, désactiver une unité au démarrage:

```
# systemctl enable <unit>
# systemctl disable <unit>
```

• Lister les dépendances d'une unité:

```
# systemctl list-dependencies [<unit>]
```

• Note: Il faut utiliser le nom du fichier d'une unité en entier, exemple:

```
# systemctl restart avahi-daemon.service
```

• Néanmoins, certains raccourcis d'écriture sont disponibles: sans suffixe, *systemctl* présume qu'il s'agit d'un .service. Ainsi, dbus et dbus.service sont équivalents:

```
# systemctl status dbus
```

• un point de montage est automatiquement retranscrit en l'unité .mount appropriée. Par exemple /home est équivalent à home.mount:

```
# systemctl status /home
```

• de la même manière, un périphérique est retranscrit en l'unité .device appropriée. Ainsi, /dev/sda2 est équivalent à dev-sda2.device:

```
# systemctl status /dev/sda2
```

- Recharger la configuration des services (après modification d'une unité):
 - # systemctl daemon-reload
- Les unités peuvent correspondre à des instances d'un fichier template, ceci permet d'avoir un fichier de configuration pour plusieurs unités. Ces unités sont reconnaissables par le @ inclus dans leur nom. Un exemple concret est le service dhcpcd@.service. Ce dernier permet d'activer le DHCP sur une interface :
 - # systemctl start dhcpcd@eth0.service
- Pour activer le service au démarrage :
 - # systemctl enable dhcpcd@eth0.service

systemd: services

• Un service est une unité ayant comme suffixe .service. La commande :

```
# systemctl list-unit-files -t service
```

permet d'afficher la liste de tous les services installés avev leur état d'activation

systemd: target

- Un target est une unité particulière, elle permet de regrouper d'autres unités. Son nom de fichier prend le suffixe .target
- Les targets permettent de fournir l'équivalent des niveaux d'exécution (runlevel) de sysvinit :

systemd: target

SystemVinit Runlevel	Systemd Target	Notes
0	runlevel0.target, poweroff.target	Arrête le système
1, s, single	runlevel1.target, rescue.target	Mode single user.
2, 4	runlevel2.target, runlevel4.target, multi-user.target	Mode défini par l'utilisateur, identique au 3 par défaut.
3	runlevel3.target, multi-user.target	Multi-utilisateur, non grap
5	runlevel5.target, graphical.target	Multi-utilisateur, en mode
6	runlevel6.target, reboot.target	Redémarre
emergency	emergency.target	Shell d'urgence

systemd: target

• Pourz voir ce que regroupe un target :

```
# systemctl show -p Wants -p Requires <target>
```

• Par exemple, on peut voir que graphical ne fait que rajouter un gestionnaire de connexions en plus de multi-user :

```
# systemctl --no-pager show -p Wants -p Requires graphical.target
Requires=multi-user.target
```

Wants=display-manager.service systemd-update-utmp-runlevel.service

• Pour changer de target, par exemple pour passer au multi-user, lancez l'une de ces commandes:

```
# systemctl isolate multi-user.target
# systemctl isolate runlevel3.target
# telinit 3
```

systemd: target

• Le target par défaut à l'installation est graphical :

```
# readlink /usr/lib/systemd/system/default.target
graphical.target
```

• Ou

```
# systemctl get-default
```

• Pour spécifier un autre niveau par défaut, par exemple le multi-user :

```
# ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target
/etc/systemd/system/default.target
```

• Ou

```
# systemclt set-default multi-user.target
```

L'arrêt du système

- La commande shutdown permet, selon les options utilisées :
 - d'avertir les utilisateurs
 - de demander aux applications de s'arrêter correctement en fermant les connexions et fichiers ouverts (signal SIGTERM)
 - de vider les tampons mémoire du cache disque (sync)
 - de programmer l'heure de l'arrêt / redemarrage (now, hh:mm, +minutes)
 - de spécifier le mode d'arrêt (arrêt ou redémarrage avec ou non un fsck)
 - **–** ...
- Deux autres commandes : *reboot* et *halt* (brutales)

Gestion des Paquetages RPM

Installation des paquetages

- Au début de l'histoire de Linux, l'installation des applications :
 - s'effectuait à l'aide des fichiers tar.
 - Était manuelle (par lignes de commandes) et difficile : passe souvent par une compilation des sources.

• Actuellement:

- Des formats spécifiques ont vu le jour (deb, rpm)
- La procédure d'installation est prise en charge par l'interface graphique: sous Fedora, il suffit de cliquer sur un fichier *rpm* pour que l'IG demande l'autorisation de l'installer automatiquement.
- Des outils graphiques d'installation/des-installation sont maintenant disponibles (synaptic, yumex, yast, ...)
- La plupart des distributions mettent à disposition de la communauté des dépôts complets de paquetages.

Formats d'installation

- Sous Linux, les fichiers d'installation peuvent avoir être de différents formats :
 - tar : Le format le plus ancien et le plus répandu mais aussi le plus difficilement maniable. Les fichiers tar contiennent généralement des sources et peuvent contenir aussi des binaires. Ils s'installent sur toutes les distributions.
 - rpm : Format d'installation conçu par RedHat et utilisé particulièrement sous RedHat, Fedora, Mandriva et SuSe.
 - deb : Conçu à l'origine par Debian et utilisé par les distribution à base de Debian (Ubuntu, Mepis, Knoppix, ...)
 - Ont peut rencontrer aussi d'autres formats comme : zip, bin, jar, ...

Installation des fichiers tar

- La procédure d'installation des fichiers tar dépend du type de contenu de ces fichiers (sources, binaires, ...) :
 - Extraire l'archive : par interface graphique ou par commande tar
 - Chercher et lire un fichier de l'archive décrivant la procédure d'installation (INSTALL, REDME, install.txt, ...)
- La procédure d'installation des sources passe généralement par les trois commandes:

```
./configure cherche les dépendances et génère le Makefile (fichier utilisé par make et contenant le schéma de compilation et d'installation)
```

make compile les sources

make install installe l'application (doit être lancé en administrateur)

Paquetage RPM

- Paquetage (package) RPM = Fichier archive contenant un ou plusieurs programmes prêt à s'installer sur la machine par une simple commande ou un clic de sourie.
- Un paquetage RPM contient:
 - Executables et librairies
 - Fichiers de configuration
 - Documentation (généralement des fichiers man)
 - Informations et scripts pour installation / désinstallation
 - Informations concernant les dépendances.
 - Informations complémentaires (nom, version, description, auteurs, dates, ...)

L'outil RPM

- RPM (Redhat Package Manager) = outil puissant de gestion des paquetages, conçu par RedHat Labs et inspiré de dpkg (gestionnaire de paquetage de Debian).
- Placé sous licence GPL. Il est utilisé par les 3 grosses distributions : RedHat, Mandrake et SuSe.
- Permet de construire, installer, interroger, vérifier, mettre à jour, et désinstaller des paquetages de logiciels tout en incluant la notion de dépendance.
- Maintient une base de donnée (/var/lib/rpm) des paquetages installés.
- Utilise PGP/GPG pour la vérification des signatures

RPM: Installation, Désinstallation, Mise à jour

- Installer un nouveau paquetage : rpm -i fichier_paquetage
- Désinstaller un paquetage existant: rpm -e nom du paquetage
- Mettre à jour ou installer
 s'il ne l'est pas encore : rpm -U fichier_paquetage
- Rafraîchir
 (c-a-d : mettre à jour uniquement si le paquetage est déjà installé)

rpm -F fichier_paquetage

RPM: Installation, Désinstallation, Mise à jour

Les noms des fichiers paquetages ont tous la forme suivante :

```
nom_du_paquetage-version.plateforme.rpm

Ex: gcc-4.4.4-10.fc13.x86_64.rpm
gzip-1.3.13-4.fc13.i386.rpm
```

 En cas d'installation ou de mise à jour Le fichier paquetage peut être spécifié par une URL *ftp* ou *http*, auquel cas le paquetage sera téléchargé avant d'être installé.

la forme générale une URL ftp est:

ftp://<user>:<password>@site:<port>/chemin/vers/paquetage.rpm

RPM: Installation, Désinstallation, Mise à jour

Quelques autres options

- ∆	verbose					
$-\Delta\Delta$	Afficher un tas d'horribles informations de déboggage.					
quiet	Seuls les messages d'erreur seront affichés.					
prefix <path></path>	Si possible utiliser <path> comme chemin d'installation</path>					
dbpath <chemin> Spécifier le chemin de la base de données RPM</chemin>						
excludedocs	Ne pas installer les fichiers de documentation.					
force	Forcer l'opération en dépit des problèmes rencontrés					
-h,hash	Afficher 50 marques de hachage quand l'archive est déballée. A utiliser avec -v pour un bel affichage.					
nodeps	Ne pas effectuer de vérification de dépendances.					
test	Ne pas installer, rapporter les conflits potentiels.					

RPM: Interrogation

• La forme générale d'une commande de requête rpm est :

```
rpm -q [options_de_requête]
```

• Exemples:

Pour rechercher la version installée d'un package

```
rpm -qa | grep package OU rpm -q package
```

Pour obtenir des informations sur un package :

```
rpm -qpi nom_du_package.rpm
rpm -qi package
```

s'il est installé

Pour savoir le nom du package auquel appartient un fichier :

```
rpm -qf nom_du_fichier
```

Pour avoir la liste des fichiers installés par un package

```
rpm -ql package s'il est installé rpm -qlp package.i386.rpm s'il ne l'est pas encore
```

RPM: Interrogation

- En générale Il y a deux sous-ensembles d'option pour les requêtes : la sélection de paquetages et la sélection d'information.
- Quelques options de sélection de paquetages :

RPM: Interrogation

Quelques options de sélection d'information :

-i	Afficher	l'information	du paquetage,	incluant son nom,
	sa versio	n, et sa descrip	otion.	

RPM: vérification

• La forme générale d'une commande de vérification rpm est

- Compare les informations sur les fichiers installés avec celles obtenues à partir du paquetage original et conservées dans la base de données *rpm*.
- Entre autres choses, la vérification compare la taille, la somme MD5, les permissions, le propriétaire et les groupes de chaque fichier.
- Les options de spécification de paquetage sont les mêmes que pour l'interrogation.
- Les fichiers qui n'étaient pas installés en provenance du paquetage, par exemple les fichiers de documentation exclus à l'installation en utilisant l'option "--excludedocs", sont ignorés.

RPM: vérification

- Options pouvant être utilisées en mode de vérification :
 - --nodeps Ne pas vérifier les dépendances.
 - --nomd5 Ne pas vérifier la somme MD5 des fichiers.
 - --nofiles Ne pas vérifier les attributs des fichiers (dépendance seule).
- Le format de sortie est constitué d'une chaîne de 8 caractères suivie d'un "c" éventuel dénotant un fichier de configuration, et ensuite le nom du fichier.
- Chacun des 8 caractères dénote le résultat d'une comparaison d'un attribut du fichier avec la valeur de cet attribut enregistré dans la base de données rpm.
- Un simple "." (point) signifie que le test s'est bien passé, alors qu'un '?' seul indique que le test n'a pas pu être effectué (p.ex. quand les permissions d'accès aux fichier empêchent la lecture).

RPM: vérification

• Les caractères suivants dénote l'échec à certains tests :

```
S la taille (Size) du fichier diffère
```

- M le Mode diffère (inclut les permissions et le type du fichier)
- 5 la somme MD5 diffère
- **D** le numéro de périphérique (Device) majeur/mineur diffère
- L le chemin renvoyé par readLink(2) diffère
- U le propriétaire (User) diffère
- **G** le Groupe diffère
- T la date de dernière modification (mTime) diffère

• Exemple:

```
[shems]$ rpm -V httpd
SM5...T c /etc/httpd/conf/httpd.conf
..?.... /usr/sbin/suexec
```

RPM: signatures

• Les paquetages *rpm* peuvent être signés par leurs distributeurs.

```
[Shems]$ rpm -qip airsnort-0.2.7e-5.fc4.i386.rpm |
grep -i signature

Signature : DSA/SHA1, Sat Aug 13 03:36:29 2005,
Key ID 82ed95041ac70ce6
```

• l'option -K ou --checksig de la commande *rpm* permet de vérifier l'intégrité et l'authenticité du paquetage en se basant sur la signature elle même et la clé public du signataire.

```
[Shems] $ rpm -K airsnort-0.2.7e-5.fc4.i386.rpm airsnort-...: (sha1) dsa sha1 md5 gpg OK
```

RPM: signatures

• En plus de la taille, 4 différents contrôles sont testés :

```
[Shems]$ rpm -Kv airsnort-0.2.7e-5.fc4.i386.rpm airsnort-0.2.7e-5.fc4.i386.rpm:
Header V3 DSA signature: OK, key ID 1ac70ce6
Header SHA1 digest: OK (bcf7bdd5b5c2403deae3)
MD5 digest: OK (2a3b2a50ec82a1d01033571bb2)
V3 DSA signature: OK, key ID 1ac70ce6
```

• Si le paquetage n'est pas signé, seuls les hachages SHA1 de l'entête et MD5 du corps (en plus de la taille) sont vérifiés :

```
[Shems ] $ rpm -qip skype.rpm |grep -i signature
Signature : (none)
[Shems] $ rpm -Kv skype-1.2.0.17-fc3.i586.rpm
skype.rpm:
   Header SHA1 digest: OK (c06b173cbc3e57a68b0e4)
   MD5 digest: OK (cd51f228559b0d0d0ea2aba8e6f1)
```

RPM: signatures

• En cas d'absence de la clé public de l'organisme signataire :

```
[Shems] $ rpm -K bandwidth-0.9.4-rc1.i386.rpm bandwidth-0.9.4-rc1.i386.rpm: (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK (MISSING KEYS: GPG#ba560df3)
```

- 1. Obtenir la clé public du distributeur à partir de :
 - CD-ROM
 - Internet
 - Serveur de clés
- 2. Ajouter la clé en question au porte-clés (keyring)

```
[Shems] # rpm --import url
```

3. en suite, vérifier le paquetage

```
[Shems] # rpm -K bandwidth-0.9.4-rc1.i386.rpm bandwidth...rpm (sha1) dsa sha1 md5 gpg OK
```

Dépôts de paquetages

- La plupart des distributions maintiennent des sites web/ftp (appelés dépôts) contenant des paquetages.
- Pour Fedora les adresses de ces dépôts sont mise dans des fichiers (ayant l'extension .repo) se trouvant sous /etc/yum.repos.d/
- Ces dépôts peuvent être consultés manuellement par n'importe quel navigateur web
- Leur principal intérêt est qu'ils sont consultables automatiquement par les interfaces graphiques d'installation/des-installation ou par la commande *yum*

Dépôts de paquetages

- À l'installation de Fedora seuls les dépôts officiels suivant sont reconnus:
 - Fedora dépôt de base contenant l'ensemble des paquetages sélectionnés par RedHat
 - Update dépôt des mises à jour
- D'autres dépôts peuvent être rajoutés, en particulier : *rpmfusion* Le détail concernant ce dépôt ainsi que la procédure d'ajout se trouve à l'adresse : http://www.rpmfusion.org/
- La liste des dépôts pour Fedora est disponible en particulier dans le *wiki* français de la distribution :
 - http://doc.fedora-fr.org/wiki/Accueil

Interfaces graphiques

- Sous Fedora, Trois applications graphiques étaient disponibles par défaut :
 - pirut : se charge des installations/dés-installations en utilisant les dépôts. Elle est accessible via le menu :
 Applications → Ajouter/Enlever des logiciels
 - Pup: permet de lancer uniquement les opérations de mise à jour.
 Il est accessible via le menu :
 Applications → Outils Système → Mise à jour des logiciel
 - Yum-updatesd : un service de notification des mise à jour.
- D'autre interfaces graphiques étaient également disponibles, *yumex* en l'occurrence.


Interfaces graphiques

- Avec Fedora 9, les trois outils de la précédente version sont remplacés par un seul: PackageKit. Avantage :
 - Indépendance via à vis les gestionnaires de paquetages utilisés:
 yum, apt, ... PackageKit tente ainsi d'unifier les interfaces des gestionnaires de paquetages
 - intégration avec PolicyKit : un mot de passe en moins à saisir pour installer les paquets
 - La transparence d'utilisation : avec l'icône dans la zone de notification, pouvant aller jusqu'à travailler tout seul dans son coin sans avoir de fenêtre ouverte sur le bureau
- yumex est toujours disponible pour assurer la continuité


PackageKit







yumex



Commande yum

• Utilise les dépôts pour installer, des-installer et mettre à jour des paquetages

• Usage:

```
yum list all
yum info p1

Yum search mot_clé

yum install p1
yum check-update
yum update [p1...]

yum remove p1 ...
yum repolist
yum clean all
```

liste tous les paquetages disponibles dans les dépôts affiche les informations concernant les paquetages passés en argument recherche dans les dépôts les paquetages concernant le mot clé cité installe les paquetages spécifiés affiche la liste des mises à jours disponibles met à jour les paquetages spécifiés (à défaut, applique toutes les mises à jour disponibles) dés-installe les paquetages passés en argument liste les dépôts disponibles vide les caches

Observation et Analyse du système

who

• Lister les connexions

- who permet de voir la liste des utilisateur connectés
- who lit par défaut le fichier /var/run/utmp. Un fichier de remplacement peut être fourni en argument (/var/log/wtmp par exemple)
- who possède plusieurs option permettant de raffiner la liste affichée
 - Une autre commande **w** affiche plus d'information pour chaque utilisateur connecté
 - La commande **finger** offre à peu près les mêmes fonctionnalités. Elle possède cependant une fonctionnalité réseau réputée dangereuse

last

• historique des connexions: last

affiche la liste des utilisateurs dernièrement connectés (login, terminal, date...). Elle puise dans /var/log/wtmp ou dans le fichier indiqué par l'option -f

Des noms d'utilisateurs ou de terminaux peuvent être spécifiés, afin que last ne montre que les connexions/déconnexions correspondant à ces arguments.

Le pseudo-utilisateur **reboot** est enregistré à chaque redémarrage du système

lastb se comporte comme last, mais il utilise le fichier **/var/log/btmp** qui journalise toutes les tentatives infructueuses de connexion.

les options -d et —x sont particulièrement intéressante pour afficher respectivement les connexions non-locales, et les arrêts / modifications de run level.

lastlog

• historique des connexions : **lastlog** exploite le binaire /var/log/lastlog , pour afficher le

login, le port et la durée de la dernière connexion pour l'ensemble des utilisateurs déclarés

SYNOPSIS

lastlog [-u login-name] [-t days]

L'option -u permet de restreindre l'affichage pour l'utilisateur spécifié

lastlog -t 5 affiche les utilisateurs qui se sont connectés les 5 derniers jours.

vmstat

Statistiques d'utilisation des ressources

- La commande **vmstat** permet d'afficher les statistiques sur l'utilisation de la mémoire virtuelle.
- Elle offre entre autres des informations sur les processus, la pagination, la mémoire, les entrées/sorties disques, les interruptions et l'activité du processeur.

```
[root@khayyam]# vmstat -n 5 2
procs -----io----system-----cpu-----
r b swpd free buff
                 cache
                        si so
                              bi bo
                                    in
                                       CS
                                           us sy id wa
                        10 18 267 54 422 388
  1 94284 5384 3360 94992
                              0 14 315 118 1 0
0 0 94284 5324 3368 94992
                                                97 1
0 0 94284 5324 3368 94992
                              0
                                 0 314 114
                                                98 0
```

vmstat

Les informations affichées par vmstat sont en partie :

- Le nombre de processus actifs (r) et dans l'état *uninterruptible* sleep (b)
- Quantité de mémoire virtuelle utilisée (swpd), mémoire physique libre (free) et la quantité de mémoire cache (cache)
- Quantité de mémoire paginé lue et écrite en ko/s (si, so)
- Blocs lus et écrits par seconde (bi, bo)
- Nombre d'interruptions par seconde (in), et le nombre de changement de contextes (cs)
- La répartition du temps CPU en pourcentages pour exécuter les taches utilisateurs (us), les taches noyaux (sy) ainsi que le temps inutilisé (id)

free

Statistiques d'utilisation des ressources: free

-free affiche les quantités totales de mémoire et de zone de swap libres et utilisées dans le système, ainsi que la mémoire partagée et les buffers utilisés par le noyau.

SYNOPSIS: free [-b | -k | -m] [-o] [-s nb_sec] [-t] [-V]

[root@khayyam]# free -t

	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	126112	122492	3620	0	5420	84024
-/+ buffe	rs/cache:	33048	93064			
Swap:	184708	17460	167248			
Total:	310820	139952	170868			

top

Statistiques d'utilisation des ressources: top

- La commande **top** affiche une page d'information, périodiquement mise à jour (taper q pour quitter), pour gérer les processus et être informé de la charge de travail du CPU et de l'utilisation mémoire.
- **top** est interactif supportant des commandes permettant de sélectionner les processus à afficher, de définir les champs à visualiser, de trier la liste, de tuer les processus ou de changer les priorités.
- L'équivalent graphique existe sous KDE, et GNOME sous le nom de Ktop, kpm, ksysguard ou simplement System Monitor

sysstat

Sysstat est une suite d'outils de contrôle des ressources

Affiche une vue d'ensemble de l'utilisation CPU ainsi que des statistiques d'E/S pour un ou plusieurs disque(s) dur(s).

mpstat Affiche des statistiques plus détaillées sur le CPU.

sadc est le collecteur de données sur l'activité du système, sadc recueille des informations relatives à l'utilisation des ressources système et les enregistre dans un fichier.

Génère des rapports à partir des fichiers créés par sadc ; ces rapports sar peuvent être produits de manière interactive ou écrits dans un fichier qui fera l'objet d'une analyse plus approfondie.

iostat

• iostat dans son utilisation la plus élémentaire fournit une vue d'ensemble des statistiques du CPU et des E/S de disque.

```
[root@Shems ~]# iostat
Linux 2.6.15-1.1830 FC4 (Shems)
                            09.02.2006
cpu-moy: %user %nice %sys %iowait %idle
     9,52 0,43 1,27 6,66 82,12
                  Blk lus/s Blk écrits/s
                                         Blk lus
Device:
           tps
  Blk écrits
hda 12,44 293,48 64,53 2987715
                                            656924
                        0.00
hdc
        0,00
            0,03
                                      292
```

mpstat

Offre des informations de charge par CPU

```
[root@Shems ~]# mpstat
Linux 2.6.15-1.1830 FC4 (Shems) 09.02.2006
```

```
00:34:56 CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %idle intr/s 00:34:56 all 9,38 0,40 1,00 6,26 0,26 0,00 82,70 447,00
```

sadc

- sadc recueille des données sur l'utilisation du système et les enregistre ensuite dans un fichier pour une analyse ultérieure.
- Par défaut, les données sont écrites dans des fichiers faisant partie du répertoire /var/log/sa/. Ces derniers se nomment sa<dd> où <dd> correspond au jour actuel.
- sadc est normalement exécutée par le script sal.
- sal est invoqué périodiquement par cron par le biais du fichier sysstat qui se trouve dans /etc/cron.d/. Le script sal invoque sadc pour un seul intervalle d'évaluation durant une seconde. Par défaut, cron exécute sal toutes les 10 minutes et ajoute les données recueillies lors de chaque intervalle au fichier courant nommé /var/log/sa/sa<dd>.

sar

- sar crée des rapports sur l'utilisation du système en fonction des données recueillies par sadc.
- sar est automatiquement exécutée pour traiter les fichiers recueillis automatiquement par sadc. Les fichiers du rapport qui sont écrits dans /var/log/sa/ se nomment sar<dd> où <dd> correspond au jour
- La commande sar est normalement exécutée par le script sa2. Ce dernier est invoqué périodiquement par cron par le biais du fichier sysstat qui se trouve dans /etc/cron.d/. Par défaut, cron exécute sa2 une fois par jour à 23:53, ce qui lui permet de créer un rapport prenant en compte les données recueillies au cours de la journée entière.

du

Utilisation des disques : du.

du affiche la quantité d'espace disque utilisée par chacun des arguments, et pour chaque sous-répertoire des répertoires indiqués en argument. L'espace est mesure en blocs d'un KO Les options les plus fréquemment utilisées :

-a Afficher les statistiques pour tous les fichiers, pas seulement

les répertoires.

- -s Afficher seulement le total pour chaque argument.
- -x Ignorer les répertoires situés sur un système de fichiers différent de celui de l'argument étudié.

Exemples:

```
du -sx /home/* 2>/dev/null
du -sch .
```

df

Utilisation des disques : df

- donne l'espace disque disponible sur tous les systèmes de fichiers montés (par défaut la taille est indiquée en nombre de blocs de 1024 octets), ainsi que les points de montage
- **df -h** affiche la taille en multiples du Ko (Mo, Go)
- **df -T** rajoute dans l'affichage le type de système de fichier (ext2, vfat,...)
- **df -t ext2** affiche les informations concernant uniquement les partitions du type précisé (ici ext2)
- df -x ext2 exclut les partitions du type précisé
- **df -i** affiches les informations sur l'utilisation des i-noeuds plutôt que les blocs.
- **df** pour connaître l'espace restant dans la partition contenant le répertoire courant

syslog

- UNIX/LINUX étant un système multi-tâches, il est normal que plusieurs processus se partagent les ressources de la machine.
- Il est nécessaire que chaque démon puisse signaler les problèmes qu'il rencontre ou, simplement, délivrer des messages statistiques de temps à autre.
- Pour remédier à ce problème, les concepteurs d'UNIX nous ont concocté un autre démon, dédié à la gestion des messages des démons (y compris lui-même!) : **syslog**.

syslog: Principe

- Le principe est simple : au lieu de consigner directement son message dans un fichier, chaque démon va l'envoyer à **syslog** au moyen d'un appel système.
- Ce dernier, en fonction de ses paramètres de configuration, décidera si le message doit être affiché sur la console de la machine, consigné dans un fichier ou renvoyé sur le réseau vers un autre **syslog**.
- Chaque message contient, en plus du texte proprement dit :
 - le nom du programme émetteur et son numéro de processus ;
 - un code de catégorie, identifiant très grossièrement le rôle du programme ;
 - un niveau de sévérité.

syslog: Liste des catégories

auth: Messages d'authentification et de sécurité

authpriv: Messages messages, mais à caractère plus confidentiel

cron: Messages des planificateurs de taches (cron et at)

daemon: Messages générés par les autres daemons systèmes.

ftp: Messages du serveur ftp

kern: Messages du noyau (en provenance de klogd)

lpr: Messages du serveur d'impression

mail: Messages du système de messagerie

news: Messages du serveur de newsgroups

syslog: Messages internes de syslog

local0 à local7 : Services définis localement par l'administrateur système.

user: Messages en provenance des utilisateurs.

uucp: Messages générés par le système *UUCP*

syslog: Liste des sévérités

Les sévérités sont classées de la plus grave à la plus bénigne :

emerg: (emergency): situation d'urgence rendant le système

inutilisable ou risque de le devenir à très cours terme.

alert: (alerte): Message alertant l'administrateur système

qu'une action de sa part est requise.

crit: (critique): situation critique

err: (erreur): condition d'erreur

warning: simple avertissement

notice: message d'information

info: message d'information à caractère moins important que

« notice »

debug: message de debuggage

Chaque ligne du fichier de configuration /etc/syslog.conf est une règle comportant deux champs (séparés par des espaces ou tabs):

sélecteur

action

Le sélecteur détermine quels seront les messages concernés.

Le deuxième champ concerne **l'action** à effectuer lorsqu'un message correspondant doit être traité.

Le champ sélecteur a la forme suivante : service.sévérité

Exemple:

ftp.err

/var/log/ftp-err

consigne les messages d'erreur du serveur ftp dans le fichier /var/log/ftp-err.

En fait la règle :

ftp.err

/var/log/ftp-err

consignera les messages du serveur ftp de sévérité « err » ou supérieure, donc aussi les messages « crit », « alert » et « emerg ».

Pour remédier aux problèmes :

- préfixer la sévérité d'un signe égal (=) ne prend en compte que les messages indiqués
- préfixer la sévérité d'un point d'exclamation (!) permet d'exclure les messages de cette sévérité ou supérieure.
- préfixer la sévérité d'un != ne permet d'exclure que la sévérité indiquée.

Exemple 2:

ftp.crit /var/log/ftp-critique

ftp.=err /var/log/ftp-err

ftp.!err /var/log/ftp

Indique que les messages de sévérité « crit » ou supérieure seront consignés dans un premier fichier, ceux de sévérité « err » uniquement dans un deuxième fichier et ceux de sévérité moins élevée, dans le troisième fichier.

Pour regrouper des logs de plusieurs démons :

ftp.err;mail.err /var/log/ftp-mail-err ftp,mail.err /var/log/ftp-mail-err

Vous l'aurez compris :

*.err

/var/log/all-err

consigne tous les messages d'erreur (et sup) dans un seul fichier.

De la même manière, il est possible d'utiliser l'étoile en guise de sévérité, pour désigner tous les messages d'un démon :

ftp.*

/var/log/ftp

Enfin, la priorité **none** signifie qu'aucun message ne doit être journalisé pour le service correspondant.

*.=debug; mail,news.none indique que l'on journalise tous les messages de débogage, sauf ceux venant des services mail et news.

Fichier:

L'action la plus courante consiste simplement à ajouter le message à la fin d'un fichier. Pour cela, il suffit de mentionner le nom de fichier (le chemin complet) comme seconde partie de la règle. kern.* /var/log/kernel.lo

Par défaut, le fichier est écrit immédiatement sur disque après l'ajout de chaque message. Il est possible de délayer cette écriture en préfixant le nom du ficher d'un caractère '-'.

Console

Dans le cas où le fichier mentionné serait une console virtuelle (/dev/console, /dev/tty0, etc), les messages seront écris à l'écran directement.

Machine distante

syslogd permet d'envoyer les messages sur une autre machine qui utilise également syslogd. Il suffit pour cela de donner le nom de la machine distante prefixée par un caractère @.

Pour que syslogd accepte de recevoir des messages d'une machine distante, on doit le lancer avec le paramètre -r.

L'option -h autorise la retransmission d'un message reçu d'une autre machine.

Les paramètres -l et -s peuvent également être utilisés pour spécifier (respectivement) une liste de noms de machines ou de noms de domaines pour lesquels on accepte les messages.

Exemple:

*.emerg;kern.crit @alharith

Liste d'utilisateurs

Dans le cas où un message critique est émis, il est important que l'administrateur ou les autres utilisateurs soient avertis immédiatement. syslogd permet d'avertir une liste d'utilisateurs s'ils sont connectés sur la machine via la commande *write* (1).

Pour cela, il suffit de donner la liste des logins des utilisateurs concernés.

.crit;.alert root,kmaster,ali

Si l'on spécifie une étoile comme action, le message sera envoyé à tous les utilisateurs via la commande *wall (1)* :

*.emerg *

Tubes nommés

Une dernière possibilité consiste à envoyer les messages dans un tube nommé (fifo). Pour cela il faut préfixer le non du tube par '|'. Ceci serre principalement à fournir des sorties syslog un un autre programme pour traitement.

Exemple:

On crée le tube : mkfifo /dev/xconsole
Dans /etc/syslog.conf On ajoute : *.* |/dev/xconsole
On relance syslogd : killall -HUP syslogd
puis on lance l'application xconsole: xconsole -file /dev/xconsole

A partir de là, ont doit voir tous les messages systèmes s'afficher dans la fenêtre au fur et à mesure qu'ils surviennent.

syslog: test de configuration

Une fois votre configuration optimale, vous pouvez la tester en envoyant des messages bidons à **syslogd** via l'utilitaire **logger**

Exemple:

logger -p mail.info "Message d'info mail envoyé par logger"

syslogd reçoit le message indiqué comme s'il provient du service mail avec une sévérité info

Loger a d'autres options plus au moins intéressantes

man logger

Pour plus de détail

Nettoyage des logs

L'utilitaire **logrotate** se charge d'archiver, de compresser, de supprimer et/ou d'envoyer par mail les fichiers logs à intervalles réguliers ou lorsque la taille dépasse une certaine limite.

Le fichier de configuration de logrotate (/etc/logrotate.conf) décrit les actions à effectuer pour chaque fichier log ainsi la périodicité ou la taille limite d'archivage

Les fichiers sont généralement archivés en appliquant une rotation. Par exemple si on décide d'archiver le fichier /var/log/messages par semaine avec une rotation 2, on aura dans notre répertoire /var/log trois fichiers :

messages.1 messages.2 contient les messages de la semaine courante contient les messages de la semaine d'avant contient les messages datés il y'a deux semaines

Nettoyage des logs

- Les archives peuvent être compressés (gzip par défaut)
- À chaque opération les fichier sortant du jeu de rotation appliqué sont supprimés ou envoyés par mail
- **logrotate** est généralement lancé par le planificateur de tâche **cron** une fois par jour,
- **logrotate** reçoit sont (ou ses) fichier(s) de configuration en argument. Généralement, il est évoqué avec /etc/logrotate.conf
- /etc/logrotate.conf contient les options globales d'archivage qui affectent l'ensemble des fichiers logs.
- Les services produisant des logs ont généralement leurs propres fichiers de configuration placés sous le répertoire /etc/logrotate.d
- L'instruction

include /etc/logrotate.d

Mise dans /etc/logrotate.conf permet de signaler leur présence