Cómo iniciar la encuesta en la tablet

Guía para encuestadores. Para encuestar NO necesita internet.

Enter es la tecla del teclado que confirma: tiene una flecha, o dice Ir o Intro. **Identificador** es el número del participante; en la pantalla aparece como “Etiqueta de participante”.

Abrir el menú

1 Encienda y desbloquee la tablet.

2 Busque el **ícono negro de Termux** (dice >_) en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones. Tóquelo una vez.

3 Se abre una pantalla negra con letras: es normal. El menú aparece solo.

```
1 Iniciar encuesta
2 Enviar datos
3 Actualizar
4 Ayuda
Escriba un número y presione Enter:
```

Iniciar la encuesta

4 Toque la pantalla negra para que aparezca el teclado.


5 Toque el número **1** y luego la tecla **Enter**.

Solo la primera vez, la tablet pide su código de encuestador. Escriba sus 4 dígitos y toque Enter. Revíselos: si son correctos, escriba **s** y toque Enter; si no, escriba **n**. La tablet lo recuerda y luego aparece en el menú.

6 Espere sin tocar nada: el navegador se abre solo. Si no se abre, ábralo usted, escriba `localhost:8000/room/C4PTHP_COL` arriba y toque Enter.

7 Toque el recuadro blanco y escriba el número del participante, con mucho cuidado.

8 Toque el botón azul **Comenzar**.



9 Aparece un mensaje con el número. **Compárelo número por número.**

10 ¿Correcto? Toque **Sí, continuar**. ¿Está mal? Toque **No, corregir** y vuelva al paso 7. No se pierde nada.

11 Toque **INICIAR ENCUESTA**. Llene sus datos y toque **SIGUIENTE**.



Para la siguiente encuesta

1. En la última página, toque **SALIDA**. Si sale “No more pages left”, es normal: la encuesta terminó.
2. Vuelva a Termux: toque el botón de aplicaciones recientes de la tablet, o el ícono negro.
3. Si dice “Presione Enter para volver al menú”, toque la pantalla y luego **Enter**.
4. Escriba **1** y toque **Enter**. El navegador abre otra vez la página del identificador.
5. Ingrese el número del nuevo participante y siga igual que antes.

Cada noche: enviar los datos

1. Conéctese a internet (WiFi o datos móviles).
2. Abra Termux, escriba **2** y toque **Enter**. Espere sin cerrar la pantalla.
3. Espere este mensaje. Solo entonces ha terminado:

```
ENVÍO COMPLETO.
Los datos llegaron bien.
```

Al terminar, los datos personales se borran de la tablet. Si dice **EL ENVÍO FALLÓ**, no se pierde nada: busque internet y escriba 2 otra vez.

Si algo falla

La encuesta se cortó o se apagó la tablet	Abra Termux, escriba 1 e ingrese el mismo identificador: sigue donde se quedó.
“This participant label was not found”	Ese número no existe. Revíselo y escríbalo otra vez.
El navegador dice que no puede abrir la página	Vuelva a Termux, escriba 1 y toque Enter.
No ve el menú	Cierre Termux y ábralo de nuevo.
Le piden actualizar	Solo si su supervisor lo pide: termine las encuestas abiertas, conéctese a internet, escriba 3 y toque Enter. Si la pantalla lo pide, escriba SI en mayúsculas. Espere ACTUALIZACIÓN COMPLETA.
Cualquier otra cosa	Tome una foto de la pantalla y envíela a su supervisor. No borre nada.

Nunca desinstale Termux: se borrarían los datos que no se han enviado. Si pierde la tablet, avise de inmediato a su supervisor.

¿Por qué la tablet no muestra el nombre del participante? Es la única diferencia con la versión en línea, que en la ola 2 muestra también el nombre. Así protegemos a los participantes: si una tablet o un teléfono se pierde, ningún listado de nombres queda expuesto. Por eso debe revisar el número con tanto cuidado.