Manual del operario

Cómo se usa la app en el piso, paso a paso.
Para quien empieza hoy.

🚜 Clarkista

Ingresar, sacar y reubicar bultos en el rack.

✅ Control

Recorrer, verificar y corregir lo que dice el sistema.

Versión de octubre de 2026 · Las capturas son de la app real, con datos de prueba. Los nombres de las personas son de ejemplo.

Qué hay en este manual

1 · Antes de empezar

La regla de oro
Entrar a la app
Cómo está armada la pantalla

2 · Lo que tenés que saber del galpón

Racks, grupos y posiciones
Cómo se lee el código de una posición
Bultos y su código
Packaging: suelto, palet, optimizado, objeto
Empresas: Rustikas y Pirka

3 · Clarkista

Tu pantalla: Mover
Ingreso al rack
Cuando la app no te deja
Buscar un bulto
Egreso
Reubicar
Sin ubicar
Mirar el rack: mapa, tablero y plano

4 · Control

Qué hace control y por qué importa
La confiabilidad: cómo envejece un chequeo
La recorrida
Chequear una posición
Cuando hay una diferencia
Carga inicial de un grupo

5 · Problemas frecuentes

Qué hacer cuando algo no sale

6 · Glosario y hoja de referencia rápida

Para tener a mano en el autoelevador

Si sos clarkista

leé las secciones 1, 2, 3 y 5. La sección 4 te sirve para entender qué hace control con lo que vos cargás.

Si sos de control

leé todo: para verificar bien tenés que saber cómo trabaja el clarkista.

SECCIÓN 1

Antes de empezar

Para qué sirve la app y cómo entrar.

La regla de oro

> **Lo que dice la app tiene que ser lo que hay en el rack.**
> Cada vez que un bulto entra, sale o cambia de lugar, se registra en ese momento, desde el celular, antes de hacer el siguiente movimiento.

La app reemplaza la planilla y la memoria. Ventas consulta en la app cuánto stock hay y dónde está. Si un palet se movió y nadie lo registró, la app miente: alguien lo va a buscar donde no está, o se va a vender algo que no existe.

No hace falta ser rápido con el celular. Hace falta **no dejar nada para después**.

Entrar a la app


La app se abre en el navegador del celular, como una página web. Tu supervisor te da tu **usuario** y un **PIN de 4 números**.

1. Escribí tu usuario. Por ejemplo, `juan`.
2. Tocá los 4 números del PIN en el teclado de la pantalla.
3. Tocá la flecha → para entrar.

La app te lleva directo a tu puesto: el clarkista entra a **Mover** y control entra a **Recorrida**.


> **Cuidado con el PIN**
> Si le errás 5 veces seguidas, tu usuario se bloquea 5 minutos. No compartas el PIN: cada movimiento queda firmado con tu nombre.

> **Ejemplo · Agregarla a la pantalla de inicio**
> En el navegador del celular, abrí el menú y elegí *Agregar a pantalla de inicio*. Así la abrís con un toque, como cualquier aplicación.



Usuario escrito y PIN a medio cargar.

Cómo está armada la pantalla



	QUÉ ES
A	**Racks**: el nombre de la app. Tocándolo volvés a tu pantalla principal.
B	**Tu nombre y tu puesto**. Fijate que diga el tuyo: si el celular es compartido, puede haber quedado abierta la sesión de otro. Con Salir cerrás tu sesión.
C	**El trabajo**: lo que estás haciendo en este momento.
D	**La barra de abajo**: las secciones que podés usar. El clarkista ve Tablero, Mover, Racks y Plano. Control ve además Stock, Movimientos y otras secciones en *Más*.

Colores que se repiten en toda la app

Negro es la acción principal. Rojo es un egreso: algo sale del rack. Amarillo es un aviso: se puede seguir, pero leelo. Rojo claro es un error: no se guardó nada. Verde es que salió bien.

Si se corta la señal

La app reintenta sola tres veces. Si no puede, te avisa con un cartel rojo: *"El movimiento NO se guardó"*. En ese caso, cuando vuelva la señal, **hacelo de nuevo**. Si no ves ese cartel, el movimiento se guardó.

SECCIÓN 2


Lo que tenés que saber del galpón

Cinco palabras que vas a leer todo el tiempo.

Grupo, posición y nivel

Los racks están organizados en **grupos**, con una letra cada uno: **A**, **B**, **C**, **D**... Cada hueco donde entra un bulto es una **posición**, y cada posición tiene un código pintado en el fierro. Hay dos tipos de rack.

Rack selectivo: cada hueco se alcanza directo



Ejemplo · D-06-3


D: el grupo.
06: la columna, contada desde la izquierda.
3: el nivel, contado desde el piso (1 = piso).

El nivel 1 es el **piso** y el más alto es **arriba**. Si el rack tiene 3 niveles, el del medio se llama **medio**. En la app vas a leer, por ejemplo, `D-06-3 · arriba`.

Rack penetrable: el autoelevador entra a la calle

En el penetrable los palets se guardan **uno detrás de otro**. El clark entra por el pasillo y deja el primero al fondo, contra la pared. El código tiene un número más: la profundidad.

Grupo B · calle 07, vista de costado



Ejemplo · B-07-2-1

B: el grupo.
07: la calle.
2: el nivel (medio).
1: la profundidad (1 = la del pasillo, la más cercana).

En el penetrable, el orden importa

Para sacar el palet del fondo primero hay que sacar el de adelante. Y el palet del piso le corta el paso al clark: si `B-07-1-1` está ocupada, no se puede llegar a `B-07-2-2`. **La app lo sabe y te avisa** (sección 3).

Sin ubicar


Un bulto **sin ubicar** está en el galpón y cuenta como stock, pero no está en ninguna posición del rack. Por ejemplo, un palet que quedó en el piso porque el rack estaba lleno. Es una situación de paso: hay que buscarle lugar lo antes posible.

Bulto

Un **bulto** es lo que el autoelevador levanta de una vez: un palet, un optimizado, un montón de producto suelto o un objeto. Cada bulto tiene un **código único** que le pone la app cuando entra: `P-00021`. Ese código lo acompaña hasta que se va del galpón.

Un bulto puede llevar **un solo modelo** (48 paquetes de Laja) o **varios mezclados** (30 de Laja y 10 de Ekos).

Packaging: cómo viene armado el bulto



Suelto
sin cantidad fija

Palet
cantidad normalizada

Optimizado
palet cargado de más: más alto

Objeto
no es producto

PACKAGING	CUÁNDO SE USA	EJEMPLO
Palet	El armado de fábrica, con la cantidad normal de cada modelo. La app ya la propone sola.	Laja: 48 paquetes.
Optimizado	Un palet cargado de más, con su propia cantidad normal. Es más alto.	Laja: 60 paquetes.
Suelto	Cualquier otra cantidad: lo que sobró, un palet abierto, producto apilado.	Laja: 23 paquetes.
Objeto	Algo que ocupa lugar en el rack pero **no es stock para vender**. Se describe con palabras.	"6 sillas a reparar", "aire acondicionado viejo".

> **Si a un palet le sacás una parte, deja de ser palet**
> Pasa a **suelto** solo. La app te avisa cuando va a pasar.

Empresas: Rustikas y Pirka

Cada grupo de racks es de una empresa, y cada modelo de producto también. Lo normal es que los productos de Pirka estén en racks de Pirka, y los de Rustikas en racks de Rustikas.

Si guardás un palet en un rack de la otra empresa, **la app te deja**, porque a veces no hay otro lugar, pero te lo avisa en amarillo y lo marca con `en rack de Pirka`. Queda en una lista para reacomodarlo cuando se pueda.

SECCIÓN 3

🚜 Clarkista

Todo lo que entra, sale o se mueve del rack pasa por vos.

Tus tres movimientos

Ingreso
del piso al rack
suma stock

Egreso
del rack afuera
resta stock

Reubicar
de una posición a otra
no suma ni resta

Tu pantalla: Mover

Es lo primero que ves al entrar. Tiene todo lo que necesitás:

- **+ Ingreso al rack** para registrar un bulto nuevo que entra.
- El **buscador** para encontrar un bulto que ya está: por posición (`B-4`), por código (`P-00021`) o por modelo (`Laja`).
- **Sin ubicar**: los bultos que están en el galpón pero sin posición. Es tu lista de pendientes.
- **Hoy**: los movimientos que se registraron en el día, con la hora y quién los hizo. Sirve para confirmar que lo tuyo se guardó.

> **Ordená el día así**
> Al empezar el turno mirá la lista **Sin ubicar**. Si hay algo y tenés lugar, ubicalo primero.



Pantalla Mover con 2 bultos sin ubicar.

Ingreso al rack, paso a paso

Cuando llega un palet de producción para guardar:

1. En Mover, tocá **+ Ingreso al rack**.
2. **Qué entra**: **Producto** (lo normal) u **Objeto** si no es mercadería.
3. **Packaging**: tocá **Palet**, **Optimizado** o **Suelto**.
4. **Qué lleva**: tocá el modelo. La app completa sola la cantidad normal del packaging. Si es distinta, corregila con el número que contaste.
   Si el bulto lleva dos modelos, tocá los dos y poné la cantidad de cada uno.
5. **Dónde va**: elegí la posición de la lista. **Solo aparecen las posiciones libres y que se pueden usar.**
6. Si querés, escribí una **nota**. Por ejemplo: "esquinero roto".
7. Tocá **Ingresar 48 paquetes**. El botón dice cuánto entra: **leelo antes de tocarlo**.

> **Ejemplo · Palet de Laja al C-01-1**
>
> Producto → Palet → Laja (se completa 48) → C-01-1 · piso → Ingresar 48 paquetes.
> El grupo C es de Pirka y la Laja de Rustikas, así que aparece el aviso amarillo de abajo. Si no hay otro lugar, se ingresa igual.



Formulario completo, con el aviso de otra empresa.

Después de tocar Ingresar

La app crea el bulto, le pone su código (`P-00061`) y te lo muestra. Ese bulto ya está en el sistema, en su posición.

> **Listo**
>
> Si ves el bulto con su posición, como en la captura, el ingreso quedó guardado. También aparece en la lista **Hoy** de la pantalla Mover.

Cómo se lee la ficha de un bulto

`C-01-1`	Dónde está.
Palet	El packaging.
en rack de Pirka	Aviso de otra empresa (solo si corresponde).
Laja 48	Qué lleva.
`P-00061`	El código del bulto.
48 paquetes	Total de unidades.

Ingresar sin posición

Si no hay lugar libre, o el que hay está reservado, marcá **Sin ubicar** en vez de elegir una posición. El bulto cuenta como stock igual y va a la lista de pendientes.

Ingresar un objeto

Tocá **Objeto** y escribí qué es, con palabras que entienda cualquiera: *"6 sillas a reparar"*. No lleva modelos ni cantidades.



El ingreso quedó guardado como P-00061.


Cuando la app no te deja

La app revisa cada movimiento antes de guardarlo. Si algo no cierra, **no guarda nada** y te explica por qué en un cartel rojo. No es un error de la app: te está frenando antes de que el sistema quede mal.

"El paso está tapado"

En un penetrable elegiste una posición del fondo, o de arriba, pero hay palets que te cortan el camino. La app te dice cuáles son:

> A-01-3-2 está en arriba, pared y el paso está tapado. Primero hay que bajar P-00001 (A-01-1-1), P-00002 (A-01-1-2).



Los palets del piso le cortan el camino al clark.


Qué hacer: elegí otra posición, o primero reubicá los que tapan.



El cartel rojo arriba del formulario.

"No entra": la altura

Cada nivel tiene una altura libre. Para meter un palet hay que levantarlo por encima del larguero, así que **tienen que sobrar al menos 10 cm** arriba del palet.



> **Ejemplo · Un palet de 1,40 m**
>
> En un hueco de 1,45 m **no entra**: le faltan 5 cm de aire. En uno de 1,50 m sí entra, con 10 cm justos.

El cartel empieza con *"No entra:"* y te dice cuánto mide el bulto y cuánto admite la posición. En un penetrable, un optimizado alto puede entrar **ocupando también el hueco de arriba**, si está libre: la app lo permite y marca las dos posiciones.

"Ya tiene el bulto..."

Mientras vos tenías la pantalla abierta, otro clarkista ocupó esa posición: *"C-01-2 ya tiene el bulto P-00062. Elegí otra posición, o dejalo sin ubicar."* Elegí otra de la lista.

Buscar un bulto

Para sacar o mover algo que ya está en el rack, primero buscalo. En el buscador de Mover podés escribir:

ESCRIBÍS	ENCUENTRA
`B-03-3-3`	El bulto de esa posición.
`B-03`	Todo lo de la calle 03 del grupo B.
`P-00034`	Ese bulto, por su código.
`Laja`	Todos los bultos que llevan Laja.

Tocá el resultado para abrir la ficha del bulto.

> **Si aparecen varios**
>
> Fijate en la posición, que es lo primero de cada fila en negrita, y elegí el que está físicamente frente a vos.



Búsqueda por modelo: "Laja".

Egreso: sacar del rack

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Egreso**.
3. Elegí **Todo el bulto** o **Una parte**. Si es una parte, escribí **cuánto sale** de cada modelo.
4. **Por qué sale**: elegí el motivo (entrega a cliente, muestra, rotura...).
5. Si sirve, escribí una nota: remito, cliente...
6. Tocá **Egreso de 10**. El botón dice cuánto sale.

> **Ejemplo · Salen 10 paquetes de un palet de 48**
>
> Una parte → Laja: 10 → Entrega a cliente → Egreso de 10. Quedan 38 en el rack. Como ya no es un palet completo, la app lo pasa a **suelto** y te lo avisa en azul.

> **"Rearmado o reempaque" no es una venta**
>
> Es el único motivo que dice *vuelve al rack*: el producto sale para rearmarse y después vuelve a entrar con un ingreso nuevo.



Egreso parcial de 10 paquetes.

Reubicar: cambiar de posición

Cuando movés un bulto de una posición a otra, por ejemplo para liberar un camino o para juntar un modelo:

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Reubicar**.
3. Elegí la **posición nueva** de la lista.
4. Tocá **Reubicar**.

Reubicar **no suma ni resta stock**: el bulto sigue siendo el mismo, con su código.

> **Bajarlo al piso**
> Si lo bajás del rack pero sigue en el galpón (para despejar una calle, por ejemplo), marcá **Dejarlo sin ubicar**. No uses Egreso: eso lo saca del stock.

> **No hagas el movimiento sin registrarlo**
> "Lo muevo ahora y lo cargo después" es la forma más común de que la app quede mal. Registrá **cada** reubicación, aunque sea al lado.



Reubicación de B-03-3-3 a A-01-3-1.

Sin ubicar: tu lista de pendientes

Cuando haya lugar, buscá el bulto en la lista **Sin ubicar** de la pantalla Mover, abrilo y usá **Reubicar** para darle posición. Mientras está sin ubicar, control no lo puede verificar.

Mirar el rack: Racks, Tablero y Plano

Racks

El mapa de todas las posiciones: **cada cuadradito es una posición**. Tocala para ver qué hay. Arriba te dice cuánto está ocupado y si hay bultos en racks de otra empresa.



PL PI	Ocupada. La marca dice la línea: **PL** placas, **PI** piedras.
	Libre.
Ob	Un objeto.
×	Fuera de uso: el clark no llega o está excluida.
!	Producto de otra empresa.

Con el botón **3D** ves cada grupo en perspectiva, como lo ves parado frente al rack.



Racks: resumen arriba y mapa abajo.

Tablero


Cómo estamos hoy: ocupación, **posiciones libres** (útil para saber si hay lugar antes de bajar un camión), bultos sin ubicar y movimientos del día.

Plano

El galpón visto desde arriba: dónde está cada grupo, las calles y los accesos. Sirve para orientarte los primeros días.




Tablero



Plano

Un día del clarkista, en un esquema



Tres reglas para no fallar

1. **Registrá en el momento**, con el bulto frente a vos. Nunca "después".
2. **Leé el botón antes de tocarlo**: dice cuánto entra o sale.
3. **Si la app te frena, no busques la vuelta**: leé el cartel. Si no lo entendés, llamá a control o al supervisor.

¿Te equivocaste en un movimiento?

No lo "arregles" haciendo otro movimiento al revés. Avisale a **control**: ellos verifican la posición y la corrigen con el motivo que corresponde. Así el error queda registrado y se puede aprender de él.

SECCIÓN 4

✅ Control

Recorrer el rack y confirmar que lo que dice la app es lo que hay.


Qué hace control y por qué importa

Aunque todos registren bien, con el tiempo aparecen diferencias: un palet que se movió sin registrar, una cantidad mal contada, una rotura. **Control encuentra esas diferencias y las corrige.**

Control es el **único puesto que puede corregir** lo que dice el sistema. Cada corrección queda registrada con un motivo: así se sabe cuánto y en qué se equivoca el sistema.

La confiabilidad: cómo envejece un chequeo

Cuando chequeás una posición, esa información es muy confiable **hoy**. Con los días vale cada vez menos, porque pudo haber pasado algo. La app lo mide así: **un chequeo vale la mitad a los 30 días**.



Con 30 días de semivida: a los 30 días un chequeo vale 50% y a los 60 días, 25%.

COLOR	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
🟢	**Confiable**	Chequeada hace poco. Vale 50% o más.
🟡	**A chequear**	Empieza a envejecer. Vale entre 25% y 50%.
🔴	**Poco confiable**	Hace mucho que nadie la mira. Vale menos de 25%.
⚪	**Nunca chequeado**	No tiene ningún chequeo, o se movió después del último.

Un movimiento borra el chequeo del bulto

Si chequeaste un palet y después el clarkista lo reubicó, ese chequeo ya no sirve: decía que estaba en otro lugar. Vuelve a figurar como *sin verificar*.

La recorrida: tu lista del día

Es tu pantalla principal. Arriba está el **índice de confiabilidad** de todo el rack. Abajo, las posiciones **en el orden en que conviene chequearlas**:

- **Primero las** olvidadas: hace más de 60 días que nadie las mira. Suben aunque tengan poco producto.
- Después, las que **hace más tiempo que no se miran y más producto tienen**. Un error en un palet de 72 placas pesa más que uno en un suelto de 5.

Cada fila muestra:

Barrita de color	El estado de confiabilidad.
`C-02-2` medio	La posición y el nivel.
Standard 9.5 72	Lo que el sistema dice que hay.
Nunca chequeado	Cuándo se chequeó por última vez.
72 placas	Cuántas unidades hay.

> **No hace falta hacer toda la lista en un día**
>
> Trabajá de arriba hacia abajo. Lo más importante siempre está primero. Las posiciones vacías también cuentan: confirmar que algo está vacío también es información.



La recorrida, con las olvidadas primero.

Chequear una posición

1. En la recorrida, tocá la posición.
2. Parate frente a la posición. Leé el código en el fierro y **comprobá que es la misma** que la de la pantalla.
3. Compará lo que dice **"El sistema dice que acá hay"** con lo que ves: packaging, modelo y cantidad.
4. Si coincide, tocá **Está bien**. **Un solo toque** y volvés a la lista.
5. Si no coincide, usá los botones de **"Hay una diferencia"** (página siguiente).

No toques "Está bien" sin mirar

Es el botón más fácil a propósito, porque es lo que pasa casi siempre. Por eso mismo, si lo tocás sin mirar, el índice dice que todo está bien cuando nadie lo comprobó.

Ejemplo · Cómo contar sin bajar el palet

Si el palet está entero y con su armado de fábrica, contá las filas y las capas: un palet normal de Standard 9.5 trae 72 placas. Si se ve abierto o le faltan, contalo.



Chequeo de C-02-2: el sistema dice un palet de Standard 9.5 con 72 placas.


Posición vacía


Si el sistema dice **"Nada. Vacía."** y está vacía, tocá **Está bien**.

Si el sistema dice vacía pero **hay algo**, tocá **Hay algo que el sistema no tiene**.

Posición tapada desde abajo

A veces un optimizado es más alto que su nivel y **sobresale** hasta el hueco de arriba. Ese hueco queda inutilizado aunque no tenga nada apoyado. La app te lo dice: *"Nada parado acá, pero el hueco está tomado"*, y te nombra el bulto de abajo. Si lo ves así, está bien.





Posición que el sistema tiene vacía.

Cuando hay una diferencia

Hay tres casos. En los tres tenés que elegir **qué pasó** (el motivo). Así se sabe por qué se equivoca el sistema.

Otra cantidad

El bulto está,
pero hay más o menos.

"Dice 72 y hay 55"

No está acá

El sistema dice que hay
un bulto y no está.

"Dice P-00035 y está vacía"

Hay algo que el sistema no tiene

Hay un bulto que el
sistema no conoce.

"Dice vacía y hay un palet"



Otra cantidad: hay 55, no 72.



No está acá: P-00035.



Hay algo que el sistema no tiene.

Otra cantidad

Escribí **cuánto hay de verdad** de cada modelo. La app te muestra la diferencia ("Diferencia de −17 placas"). Elegí el motivo y tocá **Corregir**.

No está acá

El bulto pasa a **sin ubicar**: el producto existe, pero nadie sabe dónde está. Elegí el motivo; si sabés algo, como que lo viste en otra calle, ponelo en la nota.

Hay algo que el sistema no tiene

Registrá lo que encontraste, igual que un ingreso: producto u objeto, packaging, modelos y cantidades. Elegí el motivo y tocá **Registrar**.

> **Antes de registrar algo "nuevo"**
>
> Buscalo: puede ser un bulto que el sistema tiene en otra posición, o sin ubicar. Si es así, el motivo es *"Bulto en otra posición"*.

MOTIVO	CUÁNDO USARLO
Cantidad distinta a la registrada	El bulto es el correcto pero la cantidad no.
Bulto en otra posición	El bulto existe pero está en otro lugar del que dice el sistema.
Modelo equivocado	Se cargó un modelo y en realidad es otro.
Posición vacía en el sistema	Había algo que nunca se registró.

Carga inicial de un grupo

Cuando un grupo de racks empieza a usarse con la app, hay que cargar **lo que ya estaba**. Eso es la **carga inicial**. La abre el administrador y la hace control, una sola vez por grupo.

> **Mientras dura la carga, ese grupo está cerrado para el clark**
>
> El autoelevador no puede meter nada en ese grupo hasta que control la cierre. En el mapa y el tablero el grupo figura `en carga inicial`.

1. En la recorrida aparece un recuadro celeste: **Carga inicial · grupo C**. Tocá **Seguir →**.
2. Arriba ves el avance: *"1 de 30 relevadas"*. La app te pone en la **primera posición pendiente**.
3. Parate frente a esa posición y fijate qué hay.

Pueden pasar tres cosas:

VES…	TOCÁS…
Nada	**Está vacía**
Algo que la app ya tenía cargado y coincide	**Está**
Algo que la app ya tenía, pero no coincide	**No coincide**: te lleva al chequeo normal.
Un bulto que la app no tiene	Completás el formulario y **Cargar**

Al guardar, la app **pasa sola a la siguiente pendiente**.



C-01-1 ya tenía un palet cargado: Está o No coincide.

Cargar lo que hay

1. **Producto** u **Objeto**.
2. Packaging y modelos. La cantidad normal se completa sola; corregila si contaste otra.
3. **Desde cuándo está**: la fecha aproximada en que entró al rack. No tiene que ser exacta: con el mes alcanza.
4. Tocá **Cargar**.

> **La app recuerda lo último**
>
> El hueco de al lado suele tener lo mismo. Cuando pasás a la siguiente posición, el modelo, el packaging, la cantidad y la fecha ya están puestos: si es igual, solo tocás **Cargar**.

> **Ejemplo · Palet de Patagónica que está desde agosto**
>
> Producto → Palet → Patagónica (40) → fecha 20/08/2025 → Cargar.

Si te equivocaste

Tocá la posición en la lista de abajo y después **Me equivocé: deshacer**. La posición vuelve a pendiente y la cargás de nuevo. No se borra nada: el error queda registrado como anulado.

Avisos amarillos

Si según las medidas cargadas ese palet no debería entrar, o la posición figura fuera de uso, la app **lo carga igual** y te avisa. Se registra lo que hay. Pasale el aviso al administrador: lo que hay que revisar es la medida, no el palet.



Formulario de carga con la fecha de ingreso.

Cerrar la carga

Cuando terminaste el grupo, bajá al final de la lista y tocá **Cerrar carga inicial**. La app te dice cuántas posiciones faltan; si cerrás igual, esas quedan como *nunca chequeadas* y aparecen en la recorrida normal.

Al cerrar ves un resumen: cuántas posiciones se relevaron y cuántos bultos se cargaron. Desde ese momento el grupo se usa como cualquier otro y el clark ya puede meter palets.

> **Se cierra una sola vez**
>
> Una vez cerrada, la carga inicial no se reabre. Lo que falte se ingresa como siempre, desde Mover, o se registra desde la recorrida con *"Hay algo que el sistema no tiene"*.

Consejos para control

- Trabajá la recorrida **de arriba hacia abajo**, sin saltear.
- **Leé el código del fierro** antes de comparar. El error más común es chequear la posición de al lado.
- Si encontrás algo raro que se repite (siempre la misma calle, siempre el mismo modelo), avisale al supervisor: puede ser un problema de cómo se trabaja, no de la app.
- Los motivos importan: **elegí el que más se acerque a lo que pasó**, no el primero de la lista.



Antes de cerrar, la app avisa cuántas posiciones faltan.

SECCIÓN 5

Problemas frecuentes

Qué hacer cuando algo no sale.

PASA ESTO...	HACÉ ESTO
No puedo entrar: "usuario bloqueado".	Le erraste al PIN 5 veces. Esperá 5 minutos. Si no te acordás el PIN, pedile uno nuevo al supervisor.
"No se pudo contactar al servidor. El movimiento NO se guardó."	Se cortó la señal. Acercate a donde haya señal y **hacé el movimiento de nuevo**. No se guardó nada, así que no queda duplicado.
No aparece la posición donde quiero meter el palet.	La lista muestra solo posiciones libres y que se pueden usar. Puede estar ocupada en el sistema, ser inalcanzable para el clark, estar excluida o el grupo puede estar en carga inicial. Mirá esa posición en **Racks** para ver por qué.
La app dice que una posición está ocupada y está vacía (o al revés).	No la uses ni la fuerces. Avisale a **control** para que la chequee y la corrija.
"El paso está tapado".	En un penetrable, hay palets adelante o en el piso. Elegí otra posición o reubicá primero los que tapan.
"No entra: ..." (altura).	El palet necesita 10 cm de aire arriba y el hueco no los tiene. Elegí un nivel más alto o una posición de otro grupo.
Registré un ingreso con la cantidad o el modelo mal.	Avisale a control. No hagas un egreso para "compensar".
Moví un palet y me olvidé de registrarlo.	Registralo ahora con **Reubicar**, apenas te acuerdes. Si ya no sabés dónde quedó, avisale a control.
Aviso amarillo de "otra empresa".	Se puede ingresar igual. Si hay lugar en un rack de la empresa correcta, usá ese.
En la pantalla aparece el nombre de otra persona.	Tocá **Salir** y entrá con tu usuario. Todo lo que hagas queda a nombre de quien figura arriba.
Un bulto está "sin ubicar" y lo veo en una posición.	Clarkista: abrilo y usá **Reubicar** a esa posición. Control: chequeá la posición y registralo con *Hay algo que el sistema no tiene → Bulto en otra posición*.

SECCIÓN 6

Glosario

Las palabras de la app, en una línea.

Grupo	Un conjunto de racks iguales, identificado con una letra (A, B, C...).
Selectivo	Rack donde cada posición se alcanza directo desde el pasillo.
Penetrable	Rack donde el clark entra a la calle y los palets van uno detrás de otro.
Posición	Un hueco del rack donde entra un bulto. Tiene un código: `D-06-3`, `B-07-2-1`.
Nivel	La altura: piso (1), medio, arriba.
Profundidad	En un penetrable: pasillo (1) hasta pared o fondo.
Bulto	Lo que el clark levanta de una vez. Tiene un código `P-00021`.
Packaging	Cómo viene armado el bulto: suelto, palet, optimizado u objeto.
Objeto	Algo que ocupa lugar en el rack y no es producto para vender.
Ingreso	Un bulto entra al rack. Suma stock.
Egreso	Un bulto, o una parte, sale del rack. Resta stock.
Reubicación	Un bulto cambia de posición. No cambia el stock.
Sin ubicar	Bulto que está en el galpón pero en ninguna posición.
Chequeo	Control confirma que una posición está como dice el sistema.
Ajuste	La corrección que hace control cuando encuentra una diferencia.
Confiabilidad	Cuánto se puede creer lo que dice la app. Baja con los días desde el último chequeo.
Olvidada	Posición que nadie chequea hace más de 60 días.
Fuera de uso	Posición donde no se guarda nada: el clark no llega o está excluida.
Carga inicial	El inventario de lo que ya estaba en un grupo al empezar a usar la app.

Hoja de referencia rápida

Para imprimir y tener a mano.

🚜 Clarkista: entra un bulto

1. Mover → **+ Ingreso al rack**
2. Producto · packaging · modelo · cantidad
3. Dónde va (o Sin ubicar)
4. **Ingresar**: leé el botón

🚜 Clarkista: sale un bulto

1. Buscar (posición, código o modelo)
2. **Egreso** → todo o una parte
3. Motivo · nota
4. **Egreso de N**: leé el botón

🚜 Clarkista: cambia de lugar

1. Buscar
2. **Reubicar** → posición nueva
3. Bajarlo al piso = **Dejarlo sin ubicar**

Código de posición

`D-06-3` = grupo D · columna 06 · nivel 3
`B-07-2-1` = grupo B · calle 07 · nivel 2 · profundidad 1 (pasillo)

Nivel 1 = piso. Profundidad 1 = la del pasillo.

✅ Control: chequear

1. Recorrida → tocar la primera
2. Leer el código del fierro
3. Coincide → **Está bien**
4. No coincide → **Otra cantidad** / **No está acá** / **Hay algo que el sistema no tiene** + motivo

✅ Control: carga inicial

1. Recorrida → recuadro celeste → **Seguir**
2. **Está vacía** / **Está** / cargar con fecha
3. Error → **Me equivocé: deshacer**
4. Al final → **Cerrar carga inicial**

La regla de oro

Lo que dice la app tiene que ser lo que hay en el rack. Registrá cada movimiento **en el momento**. Si la app te frena, **leé el cartel**. Si algo no cierra, **avisá a control**.