Module Programming

Textbook

• IT EXPERT 리눅스 커널 프로그래밍, 한동훈,원일용,하홍준 저, 한빛미디어.




Agenda


- Module and Monolithic Kernel
- Module development
- Caller and Callee
- Parameters
- Wrapping system calls


1. Monolithic Kernel

Types

- Micro Kernel
 - ex. Mach, GNU Hurd, Minix, K42
- Monolithic Kernel
 - ex. Linux, BSD, Solaris, MS-DOS
- Hybrid Kernel
 - ex. Windows NT, BeOS








2. Module Development

- Process
 - Can use kernel functions only



Module Development Process

- 1. Write a source code
- 2. Compile it
- 3. Insert the module (insmod())
- 4. Check the module (Ismod())
- 5. Remove the module (rmmod())

Module Program

```
// header files
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
// initialization on module attachment
int init init module(void)
         .....// initialization code
         return 0; // success
// initialization on module detachment
void exit cleanup module(void)
         .....// cleanup code
MODULE LICENSE("GPL");
```

Example) Hello Module (Kernel 2.4)

```
// header files
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
// initialization on module attachment
int init init module(void)
 printk(KERN ALERT "[Module Message] Hello, Module\n");
 return 0; // success
// initialization on module detachment
void exit cleanup module(void)
 printk(KERN ALERT "[Module Message] Do you really want to break
     up with me?\n");
MODULE LICENSE("GPL");
```

Example) Hello Module Compile (Kernel 2.4)

gcc –D_KERNEL__ -DMODULE –I/usr/src/linux-2.4.32/include –c hello.c –o hello.o

Example) Hello Module (Kernel 2.6)-1

```
#include linux/init.h> — init.h를 추가합니다.
#include nux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
// 초기화 루틴
int init init hello (void)
                             - 초기화 루틴 위치입니다.
 printk( KERN ALERT "[Module Message] Hello, Module.\n" );
 return 0;
```

Example) Hello Module (Kernel 2.6)-2

```
// 종료 루틴
void __exit exit_hello(void)
                               종료 루틴 위치입니다.
 printk( KERN ALERT "[Module Message] Do you really want to break
          up with me?\n" );
module init( init hello );
                                 -초기화 루틴 위치입니다.
module exit( exit hello );
                                  종료 루틴 위치입니다.
MODULE LICENSE ( "GPL" );
```

Example) Hello Module Compile (Kernel 2.6)-1

Makefile

```
KERNELDIR = /lib/modules/$(shell uname -r)/build
obj-m = hello.o
KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
     |$(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
clean:
     rm -rf *.ko
      rm -rf *.mod.*
      rm -rf .*.cmd
     rm -rf *.o
                         ·탭으로 띄어쓰기 해야 합니다.
```

Example) Hello Module Compile (Kernel 2.6)-2

[make] command to build the module

```
coffee:~/works/chap04/2.6# make
make -C /lib/modules/2.6.14.6/build SUBDIRS=/root/works/chap04/2.6
modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-2.6.14.6'
  CC [M] /root/works/chap04/2.6/hello.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC
          /root/works/chap04/2.6/hello.mod.o
  LD [ M] /root/works/chap04/2.6/hello.ko
                                                 -2,6 커널의 hello 모듈
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-2.6.14.6'
```

Running the Hello Module

- Check
 - [Ismod] command
- Insert
 - insmod hello.o (Kernel 2.4)
 - insmod hello.ko (Kernel 2.6)
- Remove
 - rmmod hello

lsmod() ex.

kwon@kwon:~\$ Ismod					
Module		Size		Used by	y
btrfs		987136			0
xor		24576		1 btrfs	
raid6_pq		102400			1 btrfs
xfs		970752			0
libcrc32c		16384		1 xfs	
nls_iso8859_1	16384		1		
snd_hda_codec_hdmi	53248		1		
snd_hda_codec_realtek		86016		1	
snd_hda_codec_generic		77824		1 snd_h	nda_codec_realtek
snd_hda_intel	36864		5		
snd_hda_codec	135168			4	
snd_hda_codec_realtek,s	ind_hda_d	codec_hd	mi,snd_h	nda_code	c_generic,snd_hda_int
el					

Kernel Symbols

- Functions and variables available in Kernel area
- Symbol defined in

```
/proc/ksyms (Kernel 2.4)/proc/kallsyms (Kernel 2.6)
```

```
coffee:~# grep printk /proc/kallsyms

..... Symbol type info.

c011d6b0 T printk

c011d6d0 T vprintk

c011ded0 T __printk_ratelimit

..... Module name using the symbol

c011d780 U printk [ vmhgfs]

c011d780 U printk [ vmxnet]

Symbol address in kernel space
```

Symbol Types

• Upper case : global symbol

Lower case : local symbol

Symbol type	Description		
Α	Absolute address. Never modified.		
В	bss symbol area		
С	Uninitialized common symbol.		
D	Initialized data symbol.		
R	Read-only variable. (rdata area)		
Т	Text symbol (function).		
U	Undefined symbol.		
ı	Indirect symbol (GNU extension).		
N	Debugging symbol.		

Symbol Macros

Symbol Macro	Description	
EXPORT_SYMBOL(var)	Export a symbol.	
EXPORT_SYMBOL_NOVERS(var)	Export a symbol without version info.	
EXPORT_SYMBOL_GPL(var)		
	Export a symbol to only a module with GPL license.	
EXPORT_NO_SYMBOLS	Export no symbol.	

Module License

- To denote the license of the module, use MODULE_LICENSE()
 - ex. MODULE_LICENSE("GPL");

License Type	Description
GPL	GNU Public License v2 또는 이상
GPL v2	GNU Public License v2
GPL and additional rights	GNU Public License v2 rights and more
Dual BSD/GPL	GNU Public License v2 또는 BSD 라이선스 선택
Dual MPL/GPL	GPL v2 또는 모질라 라이선스 선택
Proprietary	Non-free S/W

Parameters

- Kernel 2.4
 - MODULE_PARM()
- Kernel 2.6.16
 - MODULE_PARM() or module_param()
- Kernel 2.6.17 or more
 - module_param()

Example 1-1

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
                       // 변수 a를 선언
int a;
MODULE_PARM( a, "i" ); // 변수 a를 int형 커널 매개변수로 사용
                         — 정수형 매개변수로 지정
// 초기화 루틴
int init init param ( void )
 printk( KERN_ALERT "[Module Message] parameter a = %d\n", a );
 return 0;
```

Example 1-2

```
// 정리 루틴
void __exit exit_param( void )
{
}

module_init( init_param );

module_exit( exit_param );

MODULE_LICENSE( "GPL" );
```

Example Test

```
coffee:~/works/chap04/2.6# insmod param1.ko [Module Message] parameter a = 0
```

Case of not conveying the parameter value

```
coffee:~/works/chap04/2.6# insmod param1.ko a=300
[Module Message] parameter a = 300
```

Case of conveying the parameter value

Example-1

```
#include #incl
```

Example-2

```
// 초기화 루틴
int init init param ( void )
 printk( KERN ALERT "[Module Message] parameter a = %d\n", a );
 printk( KERN ALERT "[Module Message] parameter str = %s\n", str );
 return 0;
// 정리 루틴
void __exit exit_param( void )
module init( init param );
module exit( exit param );
MODULE LICENSE( "GPL" );
```

Example Test

```
coffee:~/works/chap04/2.6# insmod param2.ko
[Module Message] parameter a = 0
[Module Message] parameter str = <NULL>


coffee:~/works/chap04/2.6# insmod param2.ko a=300 str=Hello
[Module Message] parameter a = 300
[Module Message] parameter str = Hello
```

Argument Types


C data type	Module parameter type	note
byte	р	
short	h	
ushort	h	
int	i	
uint	i	
long	I	
ulong	-	
bool	i	
char*	s	
char*	charp	2,6
char*	string	2,6

System Call Wrapping

- Change the systems call procedure
 - fork() -> sys_fork() : original system call procedure
 - fork() -> sys_my_fork() -> sys_fork() : modified system call procedure
- It changes sys_call_table.



Before system call wrapping



After system call wrapping

Example-1 (Kernel 2.4)

```
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <sys/syscall.h>
// 시스템 호출 테이블을 참조하기 위한 선언
extern void *sys call table[];
// sys open( )을 참조하기 위한 함수 포인터
asmlinkage int(*org sys open) (const char*, int, int );
// sys_getuid( )를 참조하기 위한 함수 포인터
asmlinkage int(*org sys getuid)();
```

Example-2 (Kernel 2.4)

Example-3

```
int init init module()
 // 시스템 호출 테이블에서 sys_open( )의 위치를 알아내서 저장
 org sys open = sys call table[ NR open ];
 // 시스템 호출 테이블에서 sys_open( )을 sys_our_open( )의 위치로 변경
 sys call table[ NR open] = sys our open;
 // 시스템 호출 테이블에서 sys getuid( ) 시스템 호출 위치 가져오기
 org sys getuid = sys call table[ NR getuid ];
 printk( KERN ALERT "[Module Message] Init...\n" );
 return 0;
```

Example-4

```
int __exit cleanup_module()
{
    // sys_our_open()을 원본 sys_open()으로 변경
    sys_call_table( __NR_open ] = org_sys_open;
    printk( KERN_ALERT "[Module Message] Cleanup...\n" );
}
MODULE LICENSE( "GPL" );
```

Test

```
coffee:~/works/chap04/wrapping# gcc -D KERNEL -DMODULE -
       I/usr/src/linux-2.4.32/include -02 -c wrapping.c -o
       wrapping.o
coffee:~/works/chap04/wrapping# insmod wrapping.o
                                                    ·래핑 모듈 로드
[Module Message] Init...
/etc/localtime file is opened by 0
20060212024819.ksyms file is opened by 0
/proc/ksyms file is opened by 0
                                                 ·→open된 파일들
20060212024819.modules file is opened by 0
/proc/modules file is opened by 0
coffee:~/works/chap04/wrapping# rmmod wrapping
                                                    래핑 모듈 제거
[Module Message] Cleanup...
```

Find System Calls Table (Kernel 2.6)

```
static void **find system call table( void )
          커널 심볼로 공개하지 않습니다.
 unsigned long ptr;
 extern int loops per jiffy;
 unsigned long *p;
                                   -loops per iffv와 boot cou data 사이를 검색합니다.
 for ( ptr = ( unsigned long ) &loops per jiffy;
     ptr < ( unsigned long ) aboot cpu data; ptr += sizeof( void* ) )
     p = ( unsigned long * )ptr; — pr을 포인터로 변환합니다.
     if (p[6] == (unsigned long)sys close)
                                             -ptr의 6번째 주소가 sys_close와
                                             같은지 비교합니다.
     return NULL;
```

참고 - gcc 최적화 옵션

- 커널 컴파일 시 최적화 옵션 -O2만 사용하는 이유(-O0~3)
 - 커널은 인라인 함수를 많이 사용하고 있는데 -O3 최적화는 컴파일러가 판단해서 인라인이 빠른 것은 인라인으로, 함수가 빠른 것은 함수로 바꿔버린다. 커널은 최 적화된 수행 속도를 위해 의도적으로 인라인 함수를 사용하고 있어서 컴파일러에 의해서 자의적으로 함수로 바뀌는 것을 막기 위해 -O2 옵션을 사용한다.

최적화옵션	의미
-O0(기본값)	최적화를 수행하지 않는다
-O -O1	코드 크기와 실행 시간을 줄이는 것을 제외한 최적화는 실행하지 않는다
-O2	메모리 공간과 속도를 희생하지 않는 범위내의 모든 최적화를 수행한다 loop unrolling과 function inlining에 대한 최적화를 수행하지 않는다
-O3	O2 최적화에 인라인 함수와 레지스터에 대한 최적화를 추가로 수행한다
-Os	-O2 최적화와 함께 코드 크기에 대한 최적화를 수행한다