中国科学院大学 操作系统

# 作业 2

#### 毕定钧 2021K8009906014

#### 本次作业包含:

2.1

- 一个 C 程序可以编译成目标文件或可执行文件。目标文件和可执行文件通常包含 text、data、bss、rodata 段,程序执行时也会用到堆 (heap) 和栈 (stack)。
- (1) 请写一个 C 程序,使其包含 data 段和 bss 段,并在运行时包含堆的使用。请说明所写程序中哪些变量在 data 段、bss 段和堆上。
- (2) 请了解 readelf、objdump 命令的使用,用这些命令查看(1) 中所写程序的 data 和 bss 段,截图展示。
  - (3) 请说明(1) 中所写程序是否用到了栈。

提交内容: 所写 C 程序、问题解答、截图等。

# Linux 可执行文件的段管理

当程序被装载后,数据和指令分别被映射到两个虚拟内存区域。数据段对进程来讲是可读写的,而 代码段对进程来说是只读的,所以这两个虚拟内存区域的权限可以被分别设置为可读写和只读,防止 程序的指令被有意和无意地改写。现代 *CPU* 的缓存一般被设计成数据缓存和指令缓存分离,程序的 指令和数据被分开存放对 *CPU* 的缓存命中率提高有好处。当系统中运行着多个该程序的副本时,例 如多个线程同时都运行同一个程序,它们的代码段指令都是一样的,所以内存中只需要保存一份该程 序的代码段,然后将每个副本进程的数据段区域分来,这样可以节省大量空间。

### **TEXT**

存放程序执行代码。该内存区域通常属于只读,大小在程序运行前即编译时就已经确定。在 TEXT 段中也有可能包含一些只读的常数变量,某些在指令中直接使用立即数赋值的变量也会直接存放在 TEXT 段。

#### **COMMON**

存放弱引用的符号,即未初始化的全局变量,在链接时再放入 BSS 段。编译器也可以直接将未初始化的全局变量放到 BSS 段而省略掉 COMMON 段。

## BSS

Block Started by Symbol:用于存放程序中未初始化的全局变量、初始化为 0 的全局变量以及已定义但未赋初值的静态变量,它不占用程序文件的大小,而是占用程序执行时的内存空间,属于静态内存分配,是可读写的。出于编译优化的考虑,初始化为 0 的全局变量会存放在 BSS 段内,由于未初始化的全局变量也会默认初始化为 0,没有必要在目标文件里进行实际存储,只需要描述地址和大小,运行时候分配物理地址空间即可,可以减小目标文件体积。gcc 编译选项 -fno-common 会强

中国科学院大学 操作系统

制把为未初始化的全局变量放入 BSS 段,使其变为强符号。由于强符号只能存在一处定义,如果有多处强符号定义,则在链接阶段会报错。此编译选项可防止强符号覆盖弱符号引起的未知错误。

#### **DATA**

用来存放程序中已初始化且初始化不为0的全局变量及已赋初值的静态变量。DATA段属于静态内存分配,是可读写的。

#### **RODATA**


Read Only Data:用于存放常量数据,包括使用 const 修饰的全局常量、#define 定义的常量、字符串常量等,属性映射为只读。值得一提的是,使用 const 修饰的局部变量没有被放入 RODATA中,仅起到只读的作用。编译器会去除重复的字符串常量,仅仅保留一份存储在 RODATA中。

#### **HEAP**

程序运行中动态分配的内存段,大小不固定,可动态扩张或缩减。堆由用户申请和释放,申请时只分配虚存,真正存储数据时才分配对应的实存,释放时也并不是马上释放实存,而可能被反复利用。如果频繁的分配较小的堆内存,容易加剧内存碎片化。

#### **STACK**

栈又称堆栈,存放程序临时创建的局部变量以及函数参数变量,由系统自动分配和释放。在函数 被调用时,其参数也会被压入发起调用的进程栈中,并且待到调用结束后,函数的返回值也会被存放 回栈中。



中国科学院大学 操作系统

# 1 C 程序

#### 1.1 源码

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define OK
          0
                                 #define ERROR 1
          init glo var = 1;
          uninit_glo_var;
static int init_glo_static_var = 2;
static int uninit_glo_static_var;
const int glo_const = 3;
int func(int data)
   if (data == 21) {
      printf("%d\n", data);
     return ERROR;
}// func
int main()
             static int init_loc_static_var = 5;// initialized_local_static_variable
   static int uninit_loc_static_var; // uninitialized_local_static_variable
   const int loc_const = 6;
             heap_var;
                                 // heap variable
   heap_var
             = (int *)malloc(sizeof(int));
             = init glo var + init glo static var + glo const + init loc var
             + init loc static var + loc const;
   printf("The function has been executed with return value %d.\n", func(*heap_var));
   return 0;
```

DATA	$init\_glo\_var,\ init\_glo\_static\_var, init\_loc\_static\_var$
BSS	$uninit\_glo\_var, uninit\_glo\_static\_var, uninit\_loc\_static\_var$
HEAP	$heap\_var$

#### 1.2 运行结果

#### 1.2.1 函数运行结果

21
The function has been executed with return value 0.

中国科学院大学 操作系统

#### **1.2.2** readel f 结果

```
16 deregister_tm_clones
29: 00000000000010b0
                           0 FUNC
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        16 register_tm_clones
16 __do_global_dtors_aux
30: 000000000000010e0
                           Ø FUNC
                                             DEFAULT
                                     LOCAL
31: 0000000000001120
                           0 FUNC
                                      LOCAL
                                             DEFAULT
32: 0000000000000401c
                           1 OBJECT
                                             DEFAULT
                                                        26 completed.8061
                                                             _do_global_dtors_aux_fin
33: 00000000000003db8
                           Ø ОВЈЕСТ
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        16 frame dummy
34: 0000000000001160
                           0 FUNC
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        21 __frame_dummy_init_array_
35: 00000000000003db0
                           0 ОВЈЕСТ
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                       ABS main.c
36: 00000000000000000
                           0 FILE
                                      LOCAL
                                             DEFAULT
                           4 OBJECT
37: 0000000000004014
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        25 init_glo_static_var
                                                        26 uninit_glo_static_var
25 init_loc_static_var.2842
26 uninit_loc_static_var.284
38: 00000000000004020
                           4 OBJECT
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
39: 00000000000004018
                           4 ОВЈЕСТ
                                             DEFAULT
40: 00000000000004024
                           4 ОВЈЕСТ
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                       ABS crtstuff.c
41: 000000000000000000
                           0 FILE
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        20 __FRAME_END
42: 000000000000001bc
                           Ø OBJECT
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
43: 00000000000000000
                           0 FILE
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                       ABS
44: 0000000000003db8
                           0 NOTYPE
                                             DEFAULT
                                                              _init_array_end
45: 00000000000003dc0
                           Ø ОВЈЕСТ
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        23
                                                            DYNAMIC
                                                            __init_array_start
__GNU_EH_FRAME_HDR
46: 0000000000003db0
                           Ø NOTYPE
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
                                                        21
47: 00000000000002048
                           Ø NOTYPE
                                             DEFAULT
48: 00000000000003fb0
                           0 ОВЈЕСТ
                                             DEFAULT
                                                            _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
                                                        12 _init
16 _libc_csu_fini
49: 00000000000001000
                           0 FUNC
                                     LOCAL
                                             DEFAULT
50: 0000000000001290
                           5 FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        UND _ITM_deregisterTMCloneTab
25 data_start
51: 00000000000000000
                           Ø NOTYPE
                                     WEAK
                                             DEFAULT
                                                       UND
52: 0000000000004000
                           Ø NOTYPE
                                     WEAK
                                             DEFAULT
53: 000000000000401c
                           0 NOTYPE
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        25 _edata
54: 00000000000004028
                           4 OBJECT
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        26 uninit_glo_var
55: 0000000000001298
                                     GLOBAL HIDDEN
                                                        17 fini
                           0 FUNC
56: 00000000000000000
                           0 FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                       UND printf@@GLIBC_2.2.5
57: 00000000000000000
                           0 FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                       UND __libc_start_main@@GLIBC_
25 data start
58: 00000000000004000
                           0 NOTYPE
                                     GLOBAL DEFAULT
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        18 glo_const
59: 0000000000002008
                           4 OBJECT
                                     WEAK DEFAULT
60: 0000000000000000
                           0 NOTYPE
                                                       UND __gmon_start
61: 0000000000004008
                           0 ОВЈЕСТ
                                     GLOBAL HIDDEN
                                                              dso_handle
                                                            _____
IO_stdin_used
62: 000000000000000000
                          4 OBJECT
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        18
                                                        16 Func
                                     GLOBAL DEFAULT
63: 0000000000001169
                         57 FUNC
                         101 FUNC
                                                        16 __libc_csu_init
64: 00000000000001220
                                     GLOBAL DEFAULT
65: 00000000000000000
                                                       UND malloc@@GLIBC_2.2.5
                          Ø FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
66: 00000000000004030
                          0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT
                                                        26 _end
67: 0000000000001080
                         47 FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        16 _start
25 init_glo_var
                          4 OBJECT
68: 0000000000004010
                                     GLOBAL DEFAULT
69: 0000000000000401c
                           Ø NOTYPE
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                            __bss_start
70: 00000000000011a2
                         124 FUNC
                                     GLOBAL DEFAULT
                                                        16 main
                                                      25 __TMC_END_
UND _ITM_registerTMCloneTable
71: 00000000000004020
                          Ø OBJECT GLOBAL HIDDEN
72: 00000000000000000
                           0 NOTYPE WEAK
                                             DEFAULT
    0000000000000000
                                     WEAK
                                             DEFAULT
                                                             cxa finalize@@GLIBC 2.2
                           Ø FUNC
```

### **1.2.3** *objdump* 结果

```
init_glo_static_var
init_loc_static_var.2325
0000000004014
                               00000000000000004
 000000004018
00000000004000
                               data_start
00000000000401c g
                               0000000000000000
                                                               _edata
00000000004000 g
                               999999999999999
                                                                 data start
000000000004008 g
                     0 .da
                               00000000000000000
                                                                .hidden __dso_handle
0000000004010
                     0
                                                               init_glo_var
               g
                               00000000000000
                                                                .hidden
                                                                         TMC END
        04020
```

```
O .bss
999999999999491c 1
                                  999999999999991
                                                                   completed, 8061
                                                                   uninit_glo_static_var
uninit_loc_static_var.2326
00000000000004020
                                  00000000000000004
  00000000004024 1
                                  00000000000000004
000000000000004028 g
                                  uninit_glo_var
                                                                   end
    000000004030
    00000000401c
                                                                    bss start
```

#### 1.3 栈的使用

前面提到,在函数被调用时其参数会进入进程栈中,之后其返回值也会被存储在栈中,该 C 程序定义并使用了函数 func,并以  $heap\_var$  为参数,返回值为 0/1,因此用到了栈。