РҮТНОМ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ

ВВОД ПАРОЛЯ

ввод пароля

При подключении к оборудованию вручную, как правило, пароль также вводится вручную.

При автоматизизации подключения, надо решить каким образом будет передаваться пароль:

- запрашивать пароль при старте скрипта и считывать ввод пользователя
 - минус в том, что будет видно какие символы вводит пользователь
- записывать логин и пароль в каком-то файле
 - это не очень безопасно

МОДУЛЬ GETPASS

Модуль getpass позволяет запрашивать пароль, не отображая вводимые символы:

```
In [1]: import getpass
In [2]: password = getpass.getpass()
Password:
In [3]: print(password)
testpass
```

ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Еще один вариант хранения пароля (а можно и пользователя) - переменные окружения.

Например, таким образом логин и пароль записываются в переменные:

```
$ export SSH_USER=user
$ export SSH_PASSWORD=userpass
```

А затем, в Python, считываются значения в переменные в скрипте:

```
import os

USERNAME = os.environ.get('SSH_USER')
PASSWORD = os.environ.get('SSH_PASSWORD')
```

МОДУЛЬ РЕХРЕСТ

МОДУЛЬ РЕХРЕСТ

Модуль pexpect позволяет автоматизировать интерактивные подключения, такие как:

- telnet
- ssh
- ftp

Для начала, модуль pexpect нужно установить:

pip install pexpect

МОДУЛЬ РЕХРЕСТ

Логика работы рехрест такая:

- запускается какая-то программа
- pexpect ожидает определенный вывод (приглашение, запрос пароля и подобное)
- получив вывод, он отправляет команды/данные
- последние два действия повторяются столько, сколько нужно

При этом, сам pexpect не реализует различные утилиты, а использует уже готовые.

модуль РЕХРЕСТ

В рехрест есть два основных инструмента:

- функция run()
- класс spawn

PEXPECT.RUN()

Функция run() позволяет вызвать какую-то программу и вернуть её вывод.

```
In [1]: import pexpect
In [2]: output = pexpect.run('ls -ls')
In [3]: print(output)
b'total 44\r\n4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 3203 Jul 14 07:15 1_pexpect.py\r\n4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant
In [4]: print(output.decode('utf-8'))
total 44
4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 3203 Jul 14 07:15 1_pexpect.py
4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 3393 Jul 14 07:15 2_telnetlib.py
4 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 3452 Jul 14 07:15 3_paramiko.py
```

PEXPECT.SPAWN

Класс spawn поддерживает больше возможностей. Он позволяет взаимодействовать с вызванной программой, отправляя данные и ожидая ответ.

Пример использования pexpect.spawn:

```
t = pexpect.spawn('ssh user@10.1.1.1')

t.expect('Password:')
t.sendline('userpass')
t.expect('>')
```

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕХРЕСТ

Пример использования рехресt для подключения к оборудованию и передачи команды show (файл 1_pexpect.py):

```
import pexpect
import getpass
import sys

COMMAND = sys.argv[1]
USER = input("Username: ")
PASSWORD = getpass.getpass()
ENABLE_PASS = getpass.getpass(prompt='Enter enable password: ')

DEVICES_IP = ['192.168.100.1','192.168.100.2','192.168.100.3']
```

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕХРЕСТ

Пример использования рехресt для подключения к оборудованию и передачи команды show (файл 1_pexpect.py):

```
for IP in DEVICES IP:
    print("Connection to device {}".format( IP ))
   t = pexpect.spawn('ssh {}@{}'.format( USER, IP ))
   t.expect('Password:')
   t.sendline(PASSWORD)
   t.expect('>')
   t.sendline('enable')
   t.expect('Password:')
   t.sendline(ENABLE PASS)
   t.expect('#')
   t.sendline("terminal length 0")
   t.expect('#')
   t.sendline(COMMAND)
   t.expect('#')
    print(t.before.decode('utf-8'))
```

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕХРЕСТ

Выполнение скрипта выглядит так:

```
$ python 1 pexpect.py "sh ip int br"
Username: cisco
Password:
Enter enable secret:
Connection to device 192.168.100.1
sh ip int br
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.1
                                       YES NVRAM up
                                                                        up
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                       YES NVRAM up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.10
                      10.1.10.1
                                       YES manual up
                                                                         up
FastEthernet0/1.20
                       10.1.20.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.30
                      10.1.30.1
                                       YES manual up
                                                                         up
FastEthernet0/1.40
                                       YES manual up
                      10.1.40.1
                                                                         UP
FastEthernet0/1.50
                                       YES manual up
                      10.1.50.1
                                                                         up
FastEthernet0/1.60
                       10.1.60.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.70
                       10.1.70.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
R1
Connection to device 192.168.100.2
sh ip int br
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                         Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.2
                                       YES NVRAM up
                                                                         up
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                       YES NVRAM up
                                                                         up
FastEthernet0/1.10
                      10.2.10.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.20
                      10.2.20.1
                                       YES manual up
                                                                         up
FastEthernet0/1.30
                      10.2.30.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.40
                      10.2.40.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.50
                      10.2.50.1
                                       YES manual up
                                                                        up
                                       YES manual up
FastEthernet0/1.60
                       10.2.60.1
                                                                         UP
                                       VEC manual un
FactFthernet0/1 70
                       10 2 70 1
```

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В SHELL

Рехресt не интерпретирует специальные символы shell, такие $\kappa a \kappa >$, |, *.

Для того чтобы, например, команда ls -ls | grep SUMMARY отработала, нужно запустить shell таким образом:

```
In [1]: import pexpect
In [2]: p = pexpect.spawn('/bin/bash -c "ls -ls | grep SUMMARY"')
In [3]: p.expect(pexpect.EOF)
Out[3]: 0
In [4]: print(p.before)
b'4 -rw-r---- 1 vagrant vagrant 3203 Jul 14 07:15 1_pexpect.py\r\n'
In [5]: print(p.before.decode('utf-8'))
4 -rw-r---- 1 vagrant vagrant 3203 Jul 14 07:15 1_pexpect.py
```

PEXPECT.EOF

В предыдущем примере встретилось использование pexpect.EOF.

EOF (end of file) — конец файла

Это специальное значение, которое позволяет отреагировать на завершенние исполнения команды или сессии, которая была запущена в spawn.

PEXPECT.EOF

При вызове команды ls -ls, pexpect не получает интерактивный сеанс. Команда выполняется и всё, на этом завершается её работа.

Поэтому, если запустить её и указать в expect приглашение, возникнет ошибка:

```
In [5]: p = pexpect.spawn('/bin/bash -c "ls -ls | grep SUMMARY"')
In [6]: p.expect('nattaur')
...
EOF: End Of File (EOF). Empty string style platform.
<pexpect.pty_spawn.spawn object at 0x107100b10>
...
```

Но, если передать в expect EOF, ошибки не будет.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕХРЕСТ. ЕХРЕСТ

pexpect.expect в качестве шаблона может принимать не только строку.

Что может использоваться как шаблон в pexpect.expect:

- строка
- EOF этот шаблон позволяет среагировать на исключение EOF
- TIMEOUT исключение timeout (по умолчанию значение timeout = 30 секунд)
- compiled re

ВОЗМОЖНОСТИ РЕХРЕСТ. ЕХРЕСТ

Еще одна очень полезная возможность pexpect.expect: можно передавать не одно значение, а список.

Например:

```
In [7]: p = pexpect.spawn('/bin/bash -c "ls -ls | grep SUMMARY"')
In [8]: p.expect(['nattaur', pexpect.TIMEOUT, pexpect.EOF])
Out[8]: 2
```

ВОЗМОЖНОСТИ РЕХРЕСТ. ЕХРЕСТ

Несколько важных моментов:

- когда pexpect.expect вызывается со списком, можно указывать разные ожидаемые строки
- кроме строк, можно указывать исключения
- pexpect.expect возвращает номер элемента списка, который сработал
 - в данном случае, номер 2, так как исключение EOF находится в списке под номером два
- засчет такого формата, можно делать ответвления в программе, в зависимости от того с каким элементом было совпадение

Модуль telnetlib входит в стандартную библиотеку Python. Это реализация клиента telnet.

Файл 2_telnetlib.py:

```
import telnetlib
import time
import getpass
import sys

COMMAND = sys.argv[1].encode('utf-8')
USER = input("Username: ").encode('utf-8')
PASSWORD = getpass.getpass().encode('utf-8')
ENABLE_PASS = getpass.getpass(prompt='Enter enable password: ').encode('utf-8')

DEVICES_IP = ['192.168.100.1','192.168.100.2','192.168.100.3']
```

Файл 2_telnetlib.py:

```
for IP in DEVICES_IP:
    print("Connection to device {}".format( IP ))
   t = telnetlib.Telnet(IP)
   t.read_until(b"Username:")
    t.write(USER + b'\n')
    t.read until(b"Password:")
    t.write(PASSWORD + b'\n')
    t.write(b"enable\n")
    t.read_until(b"Password:")
    t.write(ENABLE_PASS + b'\n')
    t.write(b"terminal length 0\n")
    t.write(COMMAND + b'\n')
   time.sleep(5)
    output = t.read_very_eager().decode('utf-8')
    print(output)
```

telnetlib очень похож на pexpect:

- t = telnetlib.Telnet(ip) класс Telnet представляет соединение к серверу.
 - в данном случае, ему передается только IP-адрес, но можно передать и порт, к которому нужно подключаться
- read_until похож на метод expect в модуле pexpect.
 Указывает до какой строки следует считывать вывод
- write передать строку
- read_very_eager считать всё, что получается

Выполнение скрипта:

```
$ python 2_telnetlib.py "sh ip int br"
Username: cisco
Password:
Enter enable secret:
Connection to device 192.168.100.1
R1#terminal length 0
R1#sh ip int br
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.1
                                       YES NVRAM up
                                                                        up
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                       YES NVRAM UD
                                                                        UP
FastEthernet0/1.10
                       10.1.10.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.20
                                       YES manual up
                       10.1.20.1
                                                                        UP
FastEthernet0/1.30
                       10.1.30.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.40
                       10.1.40.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.50
                                       YES manual up
                       10.1.50.1
                                                                        UP
FastEthernet0/1.60
                       10.1.60.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.70
                                       YES manual up
                       10.1.70.1
                                                                        UP
R1#
Connection to device 192.168.100.2
R2#terminal length 0
R2#sh ip int br
                                       OK? Method Status
Interface
                       IP-Address
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.2
                                       YES NVRAM UD
                                                                        UP
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                       YES NVRAM up
                                                                        up
FastEthernet0/1.10
                      10.2.10.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.20
                       10.2.20.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FactFthernot0/1 30
                       10 2 30 1
                                       VEC manual un
```

Paramiko это реализация протокола SSHv2 на Python. Paramiko предоставляет функциональность клиента и сервера.

Так как Paramiko не входит в стандартную библиотеку модулей Python, его нужно установить:

pip install paramiko

Пример использования Paramiko (файл 3_paramiko.py):

```
import paramiko
import getpass
import sys
import time

COMMAND = sys.argv[1]
USER = input("Username: ")
PASSWORD = getpass.getpass()
ENABLE_PASS = getpass.getpass(prompt='Enter enable password: ')

DEVICES_IP = ['192.168.100.1', '192.168.100.2', '192.168.100.3']
```

Пример использования Paramiko (файл 3_paramiko.py):

```
for IP in DEVICES IP:
    print("Connection to device {}".format( IP ))
   client = paramiko.SSHClient()
    client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    client.connect(hostname=IP, username=USER, password=PASSWORD,
                   look for keys=False, allow agent=False)
    ssh = client.invoke shell()
    ssh.send("enable\n")
    ssh.send(ENABLE PASS + '\n')
   time.sleep(1)
    ssh.send("terminal length 0\n")
   time.sleep(1)
    print(ssh.recv(1000).decode('utf-8'))
   ssh.send(COMMAND + "\n")
   time.sleep(2)
   result = ssh.recv(5000).decode('utf-8')
    print(result)
```

- client = paramiko.SSHClient() этот класс представляет соединение к SSH-серверу. Он выполняет аутентификацию клиента.
- client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
 - set_missing_host_key_policy устанавливает какую политику использовать, когда выполнятся подключение к серверу, ключ которого неизвестен.
 - paramiko.AutoAddPolicy() политика, которая автоматически добавляет новое имя хоста и ключ в локальный объект HostKeys.

- client.connect метод, который выполняет подключение к SSH-серверу и аутентифицирует подключение
 - hostname имя хоста или IP-адрес
 - username имя пользователя
 - password пароль
 - look_for_keys по умолчанию paramiko выполняет аутентификацию по ключам. Чтобы отключить это, надо поставить поставив False
 - allow_agent paramiko может подключаться к
 локальному SSH агенту ОС. Это нужно при работе с
 ключами, а так как, в данном случае, аутентификация
 выполняется по логину/паролю, это нужно отключить.

• ssh = client.invoke_shell() - после выполнения предыдущей команды уже есть подключение к серверу. Метод invoke_shell позволяет установить интерактивную сессию SSH с сервером.

- Внутри установленной сессии выполняются команды и получаются данные:
 - ssh.send отправляет указанную строку в сессию
 - ssh.recv получает данные из сессии. В скобках указывается максимальное значение в байтах, которое можно получить. Этот метод возвращает считанную строку
- Кроме этого, между отправкой команды и считыванием, кое-где стоит строка time.sleep
 - с помощью неё указывается пауза сколько времени подождать, прежде чем скрипт продолжит выполняться. Это делается для того, чтобы дождаться выполнения команды на оборудовании

Так выглядит результат выполнения скрипта:

```
$ python 3_paramiko.py "sh ip int br"
Username: cisco
Password:
Enter enable secret:
Connection to device 192.168.100.1
R1>enable
Password:
R1#terminal length 0
R1#
sh ip int br
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.1
                                       YES NVRAM UD
                                                                        up
FastEthernet0/1
                                       YES NVRAM up
                       unassigned
                                                                        up
FastEthernet0/1.10
                       10.1.10.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.20
                       10.1.20.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.30
                       10.1.30.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.40
                       10.1.40.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.50
                       10.1.50.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
FastEthernet0/1.60
                       10.1.60.1
                                       YES manual up
                                                                         UP
                                       YES manual up
FastEthernet0/1.70
                       10.1.70.1
                                                                         UD
R1#
Connection to device 192.168.100.2
R2>enable
Password:
D2#terminal length 0
```

Обратите внимание, что в вывод попал и процесс ввода пароля enable и команда terminal length.

Это связано с тем, что paramiko собирает весь вывод в буфер. И, при вызове метода recv (например, ssh.recv(1000)), paramiko возвращает всё, что есть в буфере. После выполнения recv, буфер пуст.

МОДУЛЬ PARAMIKO

Поэтому, если нужно получить только вывод команды sh ip int br, то надо оставить recv, но не делать print:

```
ssh.send("enable\n")
ssh.send(ENABLE_PASS + '\n')
time.sleep(1)

ssh.send("terminal length 0\n")
time.sleep(1)
#Tyt мы вызываем гесv, но не выводим содержимое буфера
ssh.recv(1000)

ssh.send(COMMAND + "\n")
time.sleep(3)
result = ssh.recv(5000).decode('utf-8')
print(result)
```

Netmiko это модуль, который позволяет упростить использование paramiko для сетевых устройств.

Грубо говоря, netmiko это такая "обертка" для paramiko.

Сначала netmiko нужно установить:

pip install netmiko

Пример использования netmiko (файл 4_netmiko.py):

```
from netmiko import ConnectHandler
import getpass
import sys

COMMAND = sys.argv[1]
USER = input("Username: ")
PASSWORD = getpass.getpass()
ENABLE_PASS = getpass.getpass(prompt='Enter enable password: ')

DEVICES_IP = ['192.168.100.1','192.168.100.2','192.168.100.3']
```

Пример использования netmiko (файл 4_netmiko.py):

- DEVICE_PARAMS это словарь, в котором указываются параметры устройства
 - device_type это предопределенные значения, которые понимает netmiko
 - в данном случае, так как подключение выполняется к устройству с Cisco IOS, используется значение 'cisco_ios'

- ssh = ConnectHandler(**DEVICE_PARAMS) устанавливается соединение с устройством, на основе параметров, которые находятся в словаре
- ssh.enable() переход в режим enable
 - пароль передается автоматически
 - используется значение ключа secret, который указан в словаре DEVICE_PARAMS
- result = ssh.send_command(COMMAND) отправка команды и получение вывода

В этом примере не передается команда terminal length, так как netmiko по умолчанию, выполняет эту команду.

Так выглядит результат выполнения скрипта:

```
$ python 4 netmiko.py "sh ip int br"
Username: cisco
Password:
Enter enable password:
Connection to device 192.168.100.1
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.1
                                       YES NVRAM UD
                                                                        UP
                       unassigned
FastEthernet0/1
                                       YES NVRAM UD
                                                                        up
FastEthernet0/1.10
                      10.1.10.1
                                       YES manual up
                                                                        UD
FastEthernet0/1.20
                       10.1.20.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.30
                       10.1.30.1
                                       YES manual up
                                                                        UD
FastEthernet0/1.40
                       10.1.40.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.50
                                       YES manual up
                       10.1.50.1
                                                                        UD
FastEthernet0/1.60
                                       YES manual up
                       10.1.60.1
                                                                        UP
FastEthernet0/1.70
                       10.1.70.1
                                       YES manual up
                                                                        UD
Connection to device 192.168.100.2
                                       OK? Method Status
Interface
                       IP-Address
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                       192.168.100.2
                                       YES NVRAM UD
                                                                        up
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                       YES NVRAM UD
                                                                        UD
FastEthernet0/1.10
                       10.2.10.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.20
                       10.2.20.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.30
                       10.2.30.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.40
                       10.2.40.1
                                       YES manual up
                                                                        UD
FastEthernet0/1.50
                      10.2.50.1
                                       YES manual up
                                                                        up
FastEthernet0/1.60
                      10.2.60.1
                                       YES manual up
                                                                        UP
FastEthernet0/1.70
                      10.2.70.1
                                       YES manual up
                                                                        UD
Connection to device 192.168.100.3
Interface
                       IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
                     192 168 100 3
                                       VEC NI/DAM IID
FactFthornot0/0
```

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ УСТРОЙСТВ

Netmiko поддерживает несколько типов устройств:

- Arista vEOS
- Cisco ASA
- Cisco IOS
- Cisco IOS-XR
- Cisco SG300
- HP Comware7
- HP ProCurve
- Juniper Junos
- Linux
- и другие

Актуальный список можно посмотреть в репозитории модуля.

СЛОВАРЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВ

В словаре могут указываться такие параметры:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО SSH

ssh = ConnectHandler(**cisco_router)

PEXUM ENABLE

Перейти в режим enable:

ssh.enable()

Выйти из режима enable:

ssh.exit_enable_mode()

ОТПРАВКА КОМАНД

В netmiko есть несколько способов отправки команд:

- send_command отправить одну команду
- send_config_set отправить список команд
- send_config_from_file отправить команды из файла (использует внутри метод send_config_set)
- send_command_timing отправить команду и подождать вывод на основании таймера

SEND_COMMAND

Meтод send_command позволяет отправить одну команду на устройство.

Например:

result = ssh.send_command("show ip int br")

SEND_COMMAND

Метод работает таким образом:

- отправляет команду на устройство и получает вывод до строки с приглашением или до указанной строки
 - приглашение определяется автоматически
 - если на вашем устройстве оно не определилось,
 можно просто указать строку, до которой считывать вывод
 - ранее так работал метод send_command_expect, но с версии 1.0.0 так работает send_command, а метод send_command_expect оставлен для совместимости
- метод возвращает вывод команды

SEND_COMMAND

- методу можно передавать такие параметры:
 - command_string команда
 - expect_string до какой строки считывать вывод
 - ```delay_factor параметр позволяет увеличить задержку до начала поиска строки
 - max_loops количество итераций, до того как метод выдаст ошибку (исключение). По умолчанию 500
 - strip_prompt удалить приглашение из вывода. По умолчанию удаляется
 - strip_command удалить саму команду из вывода

В большинстве случаев, достаточно будет указать только команду.

SEND_CONFIG_SET

Meтод send_config_set позволяет отправить несколько команд конфигурационного режима.

Пример использования:

SEND_CONFIG_SET

Метод работает таким образом:

- заходит в конфигурационный режим,
- затем передает все команды
- и выходит из конфигурационного режима
 - в зависимости от типа устройства, выхода из конфигурационного режима может и не быть.
 Например, для IOS-XR выхода не будет, так как сначала надо закомитить изменения

SEND_CONFIG_FROM_FILE

Meтoд send_config_from_file отправляет команды из указанного файла в конфигурационный режим.

Пример использования:

```
result = ssh.send_config_from_file("config_ospf.txt")
```

Метод открывает файл, считывает команды и передает их методу send_config_set.

дополнительные методы

Кроме перечисленных методов для отправки команд, netmiko поддерживает такие методы:

- config_mode перейти в режим конфигурации
 - ssh.config_mode()
- exit_config_mode выйти из режима конфигурации
 - ssh.exit_config_mode()

дополнительные методы

- check_config_mode проверить находится ли netmiko в режиме конфигурации (возвращает True, если в режиме конфигурации и False если нет)
 - ssh.check_config_mode()
- find_prompt возвращает текущее приглашение устройства
 - ssh.find_prompt()
- commit выполнить commit на IOS-XR и Juniper
 - ssh.commit()
- disconnect завершить соединение SSH

С версии 1.0.0 netmiko поддерживает подключения по Telnet. Пока что, только для Cisco IOS устройств.

Внутри, netmiko использует telnetlib, для подключения по Telnet. Но, при этом, предоставляет тот же интерфейс дял работы, что и подключение по SSH.

Для того, чтобы подключиться по Telnet, достаточно в словаре, который определяет параметры подключения, указать тип устройства 'cisco_ios_telnet':

В остальном, методы, которые применимы к SSH, применимы и к Telnet. Пример, аналогичный примеру с SSH (файл 4_netmiko_telnet.py):

```
from netmiko import ConnectHandler
import getpass
import sys
import time

COMMAND = sys.argv[1]
USER = input("Username: ")
PASSWORD = getpass.getpass()
ENABLE_PASS = getpass.getpass(prompt='Enter enable password: ')

DEVICES_IP = ['192.168.100.1','192.168.100.2','192.168.100.3']
```

Файл 4_netmiko_telnet.py:

Аналогично работают и методы:

- send_command_timing()
- find_prompt()
- send_config_set()
- send_config_from_file()
- check_enable_mode()
- disconnect()

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

Когда нужно опросить много устройств, выполнение подключений поочередно, будет достаточно долгим. Конечно, это будет быстрее, чем подключение вручную. Но, хотелось бы получать отклик как можно быстрее.

Для параллельного подключения к устройствам в Python есть два модуля:

- threading
- multiprocessing

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИПТА

Для оценки времени выполнения скрипта есть несколько вариантов. В курсе используются самые простые варианты:

- утилиту Linux time
- и модуль Python datetime

При оценке времени выполнения скрипта, в данном случае, не важна высокая точность. Главное, сравнить время выполнения скрипта в разных вариантах.

TIME

Утилита time в Linux позволяет замерить время выполнения скрипта. Например:

Для использования утилиты time достаточно написать time перед строкой запуска скрипта.

DATETIME

Второй вариант - модуль datetime. Этот модуль позволяет работать с временем и датами в Python.

Пример использования:

```
from datetime import datetime
import time

start_time = datetime.now()

#Тут выполняются действия
time.sleep(5)

print(datetime.now() - start_time)
```

DATETIME

Результат выполнения:

\$ python test.py
0:00:05.004949

Модуль threading может быть полезен для таких задач:

- фоновое выполнение каких-то задач:
 - например, отправка почты во время ожидания ответа от пользователя
- параллельное выполнение задач связанных с вводом/ выводом
 - ожидание ввода от пользователя
 - чтение/запись файлов
- задачи, где присутствуют паузы:
 - например, паузы с помощью sleep

Следует учитывать, что в ситуациях, когда требуется повышение производительности, засчет использования нескольких процессоров или ядер, нужно использовать модуль multiprocessing, а не модуль threading.

Рассмотрим пример использования модуля threading вместе с последним примером с netmiko.

Так как для работы c threading, удобнее использовать функции, код изменен:

- код подключения по SSH перенесен в функцию
- параметры устройств перенесены в отдельный файл в формате YAML

Файл netmiko_function.py:

```
from netmiko import ConnectHandler
import sys
import yaml
COMMAND = sys.argv[1]
devices = yaml.load(open('devices.yaml'))
def connect_ssh(device_dict, command):
    print("Connection to device {}".format( device_dict['ip'] ))
   ssh = ConnectHandler(**device_dict)
    ssh.enable()
   result = ssh.send command(command)
    print(result)
for router in devices['routers']:
    connect_ssh(router, COMMAND)
```

Файл devices.yaml с параметрами подключения к устройствам:

```
routers:
- device_type: cisco_ios
 ip: 192.168.100.1
 username: cisco
 password: cisco
 secret: cisco
- device_type: cisco_ios
 ip: 192.168.100.2
 username: cisco
 password: cisco
  secret: cisco
- device_type: cisco_ios
 ip: 192.168.100.3
 username: cisco
 password: cisco
  secret: cisco
```

Время выполнения скрипта (вывод скрипта удален):

```
$ time python netmiko_function.py "sh ip int br"

real    0m6.189s
user    0m0.336s
sys    0m0.080s
```

Пример использования модуля threading для подключения по SSH с помощью netmiko (файл netmiko_threading.py):

```
from netmiko import ConnectHandler
import sys
import yaml
import threading

COMMAND = sys.argv[1]
devices = yaml.load(open('devices.yaml'))

def connect_ssh(device_dict, command):
    ssh = ConnectHandler(**device_dict)
    ssh.enable()
    result = ssh.send_command(command)

print("Connection to device {}".format( device_dict['ip'] ))
    print(result)
```

Файл netmiko_threading.py:

```
def conn_threads(function, devices, command):
    threads = []
    for device in devices:
        th = threading.Thread(target = function, args = (device, command))
        th.start()
        threads.append(th)

for th in threads:
        th.join()

conn_threads(connect_ssh, devices['routers'], COMMAND)
```

Время выполнения кода:

Время почти в три раза меньше. Но, надо учесть, что такая ситуация не будет повторяться при большом количестве подключений.

- threading. Thread класс, который создает поток. Ему передается функция, которую надо выполнить, и её аргументы
- th.start() запуск потока
- threads.append(th) поток добавляется в список
- th.join() метод ожидает завершения работы потока. Метод join выполняется для каждого потока в списке. Таким образом основная программа завершится только когда завершат работу все потоки
 - по умолчанию, join ждет завершения работы потока бесконечно. Но, можно ограничить время ожидания передав join время в секундах. В таком случае, join завершится после указанного количества секунд.

В предыдущем примере, данные выводились на стандартный поток вывода. Для полноценной работы с потоками, необходимо также научиться получать данные из потоков. Чаще всего, для этого используется очередь.

Очередь - это структура данных, которая используется и в работе с сетевым оборудованием. Объект queue. Queue() - это FIFO очередь.

В Python есть модуль queue, который позволяет создавать разные типы очередей.

Очередь передается как аргумент в функцию connect_ssh, которая подключается к устройству по SSH. Результат выполнения команды добавляется в очередь.

Пример использования потоков с получением данных (файл netmiko_threading_data.py):

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from netmiko import ConnectHandler
import sys
import yaml
import threading
from queue import Queue
COMMAND = sys.argv[1]
devices = yaml.load(open('devices.yaml'))
def connect ssh(device dict, command, queue):
    ssh = ConnectHandler(**device dict)
    ssh.enable()
    result = ssh.send command(command)
    print("Connection to device {}".format( device dict['ip'] ))
    #Добавляем словарь в очередь
    queue.put({ device_dict['ip']: result })
```

Файл netmiko_threading_data.py:

```
def conn threads(function, devices, command):
   threads = []
   q = Queue()
   for device in devices:
       # Передаем очередь как аргумент, функции
       th = threading. Thread(target = function, args = (device, command, q))
       th.start()
       threads.append(th)
   for th in threads:
       th.join()
   results = []
   # Берем результаты из очереди и добавляем их в список results
   for t in threads:
       results.append(q.get())
   return results
print(conn threads(connect ssh, devices['routers'], COMMAND))
```

Обратите внимание, что в функции connect_ssh добавился аргумент queue.

Очередь вполне можно воспринимать как список:

- метод queue.put() равнозначен list.append()
- метод queue.get() равнозначен list.pop(0)

Для работы с потоками и модулем threading, лучше использовать очередь. Но, конкретно в данном примере, можно было бы использовать и список.

Пример со списком, скорее всего, будет проще понять. Поэтому ниже аналогичный код, но с использованием обычного списка, вместо очереди (файл netmiko_threading_data_list.py):

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from netmiko import ConnectHandler
import sys
import yaml
import threading

COMMAND = sys.argv[1]
devices = yaml.load(open('devices.yaml'))

def connect_ssh(device_dict, command, queue):
    ssh = ConnectHandler(**device_dict)
    ssh.enable()
    result = ssh.send_command(command)
    print("Connection to device {}".format( device_dict['ip'] ))

#Добавляем словарь в список
    queue.append({ device_dict['ip']: result })
```

Файл netmiko_threading_data_list.py:

```
def conn threads(function, devices, command):
   threads = []
   q = []
   for device in devices:
       # Передаем список как аргумент, функции
       th = threading. Thread(target = function, args = (device, command, q))
       th.start()
       threads.append(th)
   for th in threads:
       th.join()
   # Эта часть нам не нужна, так как, при использовании списка,
   # мы просто можем вернуть его
   #results = []
   #for t in threads:
   # results.append(q.get())
   return q
print(conn threads(connect ssh, devices['routers'], COMMAND))
```

Модуль multiprocessing использует интерфейс подобный модулю threading. Поэтому перенести код с использования потоков на использование процессов, обычно, достаточно легко.

Каждому процессу выделяются свои ресурсы. Кроме того, у каждого процесса свой GIL, а значит, нет тех проблем, которые были с потоками и код может выполняться параллельно и задействовать ядра/процессоры компьютера.

Пример использования модуля multiprocessing (файл netmiko_multiprocessing.py):

```
import multiprocessing
from netmiko import ConnectHandler
import sys
import yaml

COMMAND = sys.argv[1]
devices = yaml.load(open('devices.yaml'))

def connect_ssh(device_dict, command, queue):
    ssh = ConnectHandler(**device_dict)
    ssh.enable()
    result = ssh.send_command(command)

    print("Connection to device {}".format( device_dict['ip'] ))
    queue.put({device_dict['ip']: result})
```

Файл netmiko_multiprocessing.py:

```
def conn processes(function, devices, command):
    processes = []
   queue = multiprocessing.Queue()
   for device in devices:
       p = multiprocessing.Process(target = function, args = (device, command, queue))
       p.start()
       processes.append(p)
   for p in processes:
       p.join()
   results = []
   for p in processes:
       results.append(queue.get())
   return results
print(( conn processes(connect ssh, devices['routers'], COMMAND) ))
```

Обратите внимание, что этот пример аналогичен последнему примеру, который использовался с модулем threading. Единственное отличие в том, что в модуле multiprocessing есть своя реализация очереди, поэтому нет необходимости использовать модуль queue.

Если проверить время исполнения этого скрипта, аналогичного для модуля threading и последовательного подключения, то получаем такую картину:

последовательное: 5.833s threading: 2.225s multiprocessing: 2.365s

Время выполнения для модуля multiprocessing немного больше. Но это связано с тем, что на создание процессов уходит больше времени, чем на создание потоков. Если бы скрипт был сложнее и выполнялось больше задач, или было бы больше подключений, тогда бы multiprocessing начал бы существенно выигрывать у модуля threading.