GUÍA DE USO | EDICIÓN 31.10.2026

Manual de seguridad Alon

Superusuario alon y Gerente. Ingreso, permisos, navegadores y licencias del negocio.

Regla principal

Solo el superusuario alon puede activar y renovar la licencia. El Gerente ingresa con el usuario y la contraseña creados en su formulario; no necesita Google Authenticator.

Quién puede hacer cada cosa

Función	Superusuario alon	Gerente
Ingresar	Código de Google Authenticator o código de recuperación.	Usuario y contraseña asignados por alon.
Crear y modificar Gerentes	Sí: cuenta, correo, contraseña y permisos.	No.
Activar o renovar licencias	Sí, para todo el negocio.	No. Puede consultar la vigencia.
Aprobar navegadores de empleados	Sí, desde Seguridad.	Sí, si tiene habilitado el permiso Seguridad.
Administrar empleados	Sí.	Solo si tiene Usuarios y accesos; no puede otorgar accesos superiores a los propios.

Dónde encontrar las instrucciones

2 Ingreso y recuperación de alon · **3** Gerentes y permisos · **4** Licencias · **5** Operación del Gerente y aprobaciones · **6** Problemas frecuentes · **7** Mantenimiento y resguardo.

Este manual refleja el funcionamiento vigente al 31 de octubre de 2026. El nombre anterior Dueño se reemplazó por Gerente. No contiene contraseñas, claves de licencia, QR ni códigos reales.

01 | SUPERUSUARIO

Ingresar como alon

La cuenta que administra los Gerentes y la habilitación del negocio.

Ingreso habitual con Google Authenticator

1. Abrí Alon y elegí **Ingresar como alon con Google Authenticator**.
2. En el celular, abrí Google Authenticator y buscá la cuenta de Alon que ya vinculaste.
3. Escribí el **código actual de seis dígitos** y presioná **Ingresar**. También se admite un código de recuperación sin usar.
4. Al terminar, presioná **Cerrar sesión**, especialmente si la computadora es compartida.

Qué código tenés que usar

El código de seis dígitos cambia periódicamente. **No ingreses la clave manual de configuración ni el QR.** Si ya usaste ese código en otra operación, esperá el siguiente: un código aceptado no se puede reutilizar.

Si no tenés acceso al celular

1. En la misma pantalla de ingreso de alon, usá uno de los **códigos de recuperación** que guardaste al configurar el autenticador.
2. Cada código sirve **una sola vez**. Después de entrar, revisá los accesos en Seguridad.
3. Para obtener otros, abrí **Seguridad**, ingresá un código actual o de recuperación sin usar y presioná **Generar nuevos códigos de recuperación**. Guardá los nuevos y descartá los anteriores: quedan anulados.

Vinculación inicial o cambio de teléfono

La primera vinculación se inicia con la contraseña inicial de la cuenta: se muestra un QR, se confirma un código del celular y se guardan los diez códigos de recuperación. Si ya está vinculado, no hace falta repetirlo para ingresar.

Para reemplazar el teléfono, usá **Seguridad > Cambiar autenticador**. Se solicita la contraseña actual de la cuenta y un código vigente o de recuperación. Confirmá el nuevo autenticador y guardá los nuevos códigos antes de dar por terminado el cambio.

Si no disponés de autenticador ni de códigos de recuperación, necesitás una recuperación administrativa con los respaldos. El correo no sustituye automáticamente esos códigos.

02 | SUPERUSUARIO

Crear y administrar al Gerente

Todos los accesos del Gerente se eligen desde la cuenta alon.

Alta del Gerente

1. Ingresá como **alon** y abrí **Gerentes y licencias**.
2. En **Crear gerente**, completá usuario, nombre y correo.
3. Escribí una contraseña o presioná **Generar contraseña segura**. La contraseña debe tener entre 8 y 128 caracteres.
4. Elegí los **meses de licencia** y marcá las **Secciones y funciones del gerente** que querés habilitar.
5. Presioná **Crear gerente y clave de licencia**. Guardá el acceso que aparece en la confirmación; podés usar **Descargar acceso del gerente**.
6. Guardá la clave de licencia recién emitida y presioná **Activar esta licencia**. Crear al Gerente o generar la clave, por sí solos, no activa el negocio.
7. Entregá al Gerente su usuario y contraseña por un medio privado. El Gerente no recibe tu código de Google ni se encarga de activar licencias: esa acción es exclusiva de alon.

Cómo elegir los permisos

Marcá únicamente las funciones que necesita: por ejemplo Ventas, Compras, Caja, Informes o Tienda online. **Ver y modificar costos** y **Autorizar descuentos** son permisos separados. Ser Gerente no habilita automáticamente todos los módulos.

Habilitá **Seguridad** si querés que apruebe los navegadores de empleados. Habilitá **Usuarios y accesos** si querés que cree y administre empleados. No puede crear otros Gerentes, modificar a alon ni otorgar permisos que él mismo no posee.

Modificar un Gerente existente

En el listado **Gerentes**, elegí **Modificar accesos y cuenta**. Ajustá usuario, nombre, correo o permisos y presioná **Guardar gerente**. Dejá la nueva contraseña vacía para conservar la actual; completala para reemplazarla. Si definís una nueva, guardala en la confirmación.

Efecto de los cambios

Modificar la contraseña o los permisos invalida las sesiones anteriores. El Gerente deberá volver a ingresar. Las contraseñas guardadas no se pueden recuperar en texto: si se pierden, alon debe asignar una nueva.

03 | SUPERUSUARIO

Activar y renovar la licencia

La habilitación se aplica al negocio completo: Gerente y empleados.

Primera activación

1. Después de crear al Gerente, localizá la sección **Clave de licencia**.
2. Revisá cuántos meses otorga y presioná **Activar esta licencia**.
3. Comprobá la fecha de vigencia y el estado **Activada** en el historial. Solo entonces la licencia está aplicada.

Renovar la semana anterior al vencimiento

1. Ingresá como **alon** y abrí **Gerentes y licencias**.
2. En **Renovar licencia del negocio**, revisá la fecha actual y elegí **Meses a otorgar**.
3. Presioná **Generar clave de licencia** y luego **Activar esta licencia**.
4. Verificá el nuevo vencimiento. Si la licencia sigue vigente, los meses se suman **desde el vencimiento actual**, sin perder los días restantes. Si ya venció, se cuentan desde la activación.

Ejemplo ficticio	Fecha o resultado
Vencimiento actual	30/11/2026
Renovás una semana antes	23/11/2026
Otorgás dos meses	Nuevo vencimiento: 30/01/2027. Se conserva la semana restante.

Clave de licencia y contraseña son distintas

La clave de licencia habilita el negocio; **no es la contraseña del Gerente**. Otorga de 1 a 120 meses, se activa una sola vez y caduca a los 30 días si no se usa. Emitir otra anula las claves anteriores pendientes; no anula una licencia ya activada.

Si ocultaste la clave o la licencia venció

Si la clave quedó pendiente y ya no la tenés, generá otra y activala. Antes de emitir una renovación, revisá el historial: si ya figura Activada, otra activación agregaría más meses.

Al vencer se bloquean las operaciones del Gerente y de los empleados. El catálogo público sigue visible, pero no se registran pedidos online nuevos. Los datos no se eliminan. **Alon conserva acceso para renovar; el Gerente no puede activar ni renovar.**

04 | GERENTE

Ingreso y autorización de empleados

El Gerente usa las credenciales creadas por alon y los permisos que tenga asignados.

Ingresar como Gerente

1. Abrí Alon y usá el formulario normal de **Usuario** y **Contraseña**. Si está abierto el modo de autenticador, elegí **Ingresar con contraseña / vincular teléfono** para volver al formulario.
2. Escribí exactamente el usuario y la contraseña que te entregó alon y presioná **Ingresar**.
3. No elijas el ingreso exclusivo de alon con Google Authenticator. **El Gerente no tiene que vincular un autenticador** ni presentar códigos de recuperación.
4. Usá las secciones visibles en el menú. Si necesitás una sección que no aparece, solicitá a alon que revise tus permisos.

Alcance de la autorización por navegador

La espera de aprobación corresponde a **empleados**. Actualmente, el propio Gerente entra directamente con usuario y contraseña, incluso desde otro navegador o lugar. Los permisos y la licencia se verifican igualmente.

Aprobar o rechazar un ingreso de empleado

1. El empleado ingresa con sus credenciales. Si usa un navegador no autorizado, se muestra una solicitud con una referencia. De forma predeterminada también se solicita aprobación al cambiar de IP.
2. Si alon te habilitó **Seguridad**, abrí **Seguridad > Solicitudes de ingreso**. Alon también puede atender estas solicitudes.
3. Confirmá con la persona su usuario y referencia. Revisá la IP y el navegador indicados.
4. Presioná **Aprobar** si corresponde o **Rechazar** si no reconocés la solicitud. La pantalla del empleado consulta automáticamente el resultado.

Retirar un permiso o administrar empleados

En **Seguridad > Navegadores autorizados**, presioná **Revocar acceso** para retirar una aprobación. Se vuelve a verificar en cada solicitud. Para crear, modificar o desactivar empleados, necesitás el permiso **Usuarios y accesos**; no podés otorgarles accesos superiores a los tuyos.

05 | AMBOS PERFILES

Resolver problemas de ingreso

Antes de pedir ayuda, anotá el mensaje exacto y la hora. No compartas contraseñas ni códigos.

Mensaje o situación	Qué hacer
Código de Google incorrecto, vencido o utilizado	Solo para alon: usá el código actual de seis dígitos. Si acabás de usarlo, esperá el siguiente. No uses el QR ni la clave manual de configuración.
No tenés el celular	Alon puede ingresar con un código de recuperación sin usar. El Gerente usa su usuario y contraseña; si la perdió, debe pedir una nueva a alon.
Usuario o contraseña incorrectos	Verificá el usuario recibido y la contraseña completa. Si olvidaste la contraseña del Gerente, alon debe asignar otra en Gerentes y licencias.
Revisá los campos obligatorios, formatos, límites y cantidades	Recargá con Ctrl + F5 y usá el modo de ingreso correcto. Si persiste, informá el mensaje al responsable de la aplicación.
Esperando autorización	Corresponde al empleado: contactá al Gerente o a alon e indicá la referencia. No generes solicitudes repetidas innecesariamente.
Licencia vencida o sin activar	Contactá a alon. Generar una clave no alcanza: el superusuario debe activarla y comprobar la nueva vigencia.
La sesión venció o el acceso fue revocado	Volvé a ingresar. Si cambiaron tu contraseña o permisos, usá las credenciales actuales. Las sesiones tienen una duración máxima de ocho horas.

Plazos que conviene recordar

Autenticador de alon: cinco verificaciones incorrectas bloquean nuevos intentos durante cinco minutos. Ante demasiados intentos de ingreso, esperá los quince minutos indicados por la pantalla.

Empleados: la solicitud de navegador vence a los 30 minutos y la etapa de espera a los 10 minutos. Si la espera terminó, el empleado debe volver a iniciar sesión para retomar una solicitud que siga vigente. Una aprobación dura hasta 90 días y puede revocarse antes.

Navegador privado: sus ventanas pueden compartir la misma autorización mientras sigan abiertas. Al cerrar todas las ventanas privadas se pierden sus cookies y un nuevo ingreso puede requerir otra aprobación.

06 | RESGUARDO

Cuidado de las cuentas y del negocio

Tareas del superusuario y pautas para el Gerente.

Superusuario alon

1. Guardá los códigos de recuperación fuera de Alon, en un lugar privado y accesible si perdés el celular. No los dejes junto al QR ni los compartas con el Gerente.
2. Revisá periódicamente **Seguridad > Últimos eventos de seguridad** y los navegadores autorizados. Retirá aprobaciones que ya no correspondan.
3. Revisá la vigencia en **Gerentes y licencias** antes del vencimiento. Podés renovar anticipadamente sin perder los días restantes.
4. Cuando cambie la persona a cargo, asigná una nueva contraseña al Gerente y revisá sus permisos. Entregá los accesos de manera privada.

Gerente

No compartas tu cuenta con empleados: cada persona debe tener su propio usuario. Cerrá la sesión al dejar una computadora compartida. Aprobá solicitudes únicamente después de confirmar que corresponden a la persona indicada.

Correo y avisos

El correo se guarda en la cuenta correspondiente. Alon carga o modifica el del Gerente desde **Gerentes y licencias**; su propio correo se consulta y administra en **Seguridad**. Los códigos de recuperación no se envían por correo.

El destinatario no configura el envío

Los avisos se consultan dentro de Alon. Para enviarlos por mail también debe estar configurado el servidor de correo. **Guardar una dirección no habilita automáticamente los envíos.** La pantalla de Seguridad indica si falta esa configuración.

Respaldos y acceso desde otra computadora

Para el responsable técnico: respaldá la base de datos y resguardá por separado el archivo de cifrado **backend/data/security/mfa.key**. Si se configuró otra ubicación, respaldá ese archivo. No lo borres ni lo reemplaces para intentar resolver un acceso: es necesario para leer los autenticadores guardados.

La dirección **127.0.0.1** abre Alon en la misma computadora. Para usarlo desde otra PC, necesitás la dirección de red o web que haya configurado el responsable técnico. Para acceso por Internet debe utilizarse HTTPS y la configuración de seguridad correspondiente.

Documento operativo basado en los menús y las reglas vigentes de esta instalación. No modifica usuarios, contraseñas, licencias ni configuraciones. Los ejemplos de fechas son ilustrativos.