Direcciones IP

Direcciones públicas

Clase A:

o Se asigna el primer octeto para identificar la red.

o Rango: 1.0.0.0 - 127.255.255.255

o Cantidad de hosts: 2^24 - 2 = 16.777.214

Clase B:

Se asignan los dos primeros octetos para identificar la red.

o Rango: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

○ Cantidad de hosts: 2^16 – 2 = 65.534

Clase C:

Se asignan los tres primeros octetos para identificar la red.

o Rango: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

 \circ Cantidad de hosts: $2^8 - 2 = 254$

• Clase D y E

o Clase D (multicast): 224.0.0.0 - 239.255.255.255

o Clase E (experimental): 240.0.0.0 - 255.255.255.255

Clase	Rango publico	Mascara	Rango privado
Α	1.0.0.0 - 127.255.255.255	/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	/16	172.16.0.0 – 172.31.255.255
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	/24	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Direcciones privadas

o Clase A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255

o Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255

o Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255


Máscaras de red

Declaración por octetos:

- 8bit x 4 octetos = 32 bit. (111111111.11111111.11111111 = 255.255.255.255)
- 8bit x 3 octetos = 24 bit. (11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0)
- 8bit x 2 octetos = 16 bit. (11111111.11111111.00000000.0000000 = 255.255.0.0)
- 8bit x 1 octetos = 8 bit. (11111111.00000000.00000000.0000000 = 255.0.0.0)

Tabla de máscara de red:

11111111.11111111.11111111.11111111	255.255.255.255	/32
11111111.11111111.11111111.11111110	255.255.255.254	/31
11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252	/30
11111111.11111111.11111111.11111000	255.255.255.248	/29
11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240	/28
11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224	/27
11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192	/26
11111111.11111111.11111111.10000000 11111111	255.255.255.128 255.255.255.0	/25 /24
1111111.11111111.11111111.0000000	200.200.200.0	124
11111111.11111111.11111110.00000000	255.255.254.0	/23
11111111.11111111.11111100.00000000	255.255.252.0	/22
11111111.11111111.11111000.00000000	255.255.248.0	/21
1111111.11111111.11110000.00000000	255.255.240.0	/20
1111111.1111111.11100000.00000000	255.255.224.0	/19
1111111.11111111.11000000.00000000	255.255.192.0	/18
1111111.11111111.10000000.00000000	255.255.128.0	/17
1111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0	/16
1111111.11111110.00000000.00000000	255.254.0.0	/15
11111111.11111100.00000000.00000000	255.252.0.0	/14
11111111.11111000.00000000.00000000	255.248.0.0	/13
1111111.11110000.00000000.00000000	255.240.0.0	/12
1111111.11100000.00000000.00000000	255.224.0.0	/11
1111111.11000000.00000000.00000000	255.192.0.0	/10
1111111.10000000.00000000.00000000	255.128.0.0	/9
11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0	/8
11111110.00000000.00000000.00000000	254.0.0.0	/7
11111100.00000000.00000000.00000000	252.0.0.0	/6
11111000.00000000.00000000.00000000	248.0.0.0	/5
11110000.000000000.00000000.00000000	240.0.0.0	/4
11100000.00000000.00000000.00000000	224.0.0.0	/3
11000000.00000000.00000000.00000000	192.0.0.0	/2
1000000.00000000.0000000.00000000	128.0.0.0	/1
00000000.0000000.00000000.00000000	0.0.0.0	/0



Direccionamiento NAT

Direccionamiento 1:1


El NAT 1:1 asigna una IP pública específica a una IP privada dentro de una red, permitiendo acceso bidireccional directo desde y hacia Internet. Por ejemplo, en un router (Router1), configuramos una IP pública para un dispositivo interno con IP privada, haciéndolo accesible externamente.

Los comando que utilizamos para hacer el nat 1:1 son los siguientes

Сара	Comando
router(config)#	ip nat inside source static [lp dispositivo interno] [lp que le daremos al dispositivo en la red externa]
router(config)#	interface [tarjeta de red interna]
router(config-if)#	ip nat inside
router(config)#	interface [tarjeta de red externa]
router(config-if)#	ip nat outside

Direccionamiento Overload

El NAT Overload permite que múltiples dispositivos en una red privada compartan una sola dirección IP pública. Se utiliza principalmente para economizar direcciones IP públicas. Cada dispositivo se diferencia por el número de puerto asignado durante la conexión. En la práctica, un router (por ejemplo, Router0) asigna el mismo número de IP pública a varios dispositivos internos, utilizando diferentes puertos para mantener las sesiones separadas y gestionar el tráfico entrante y saliente de manera eficiente.



Los comando para establecer un NAT overload son lo siguientes:

Сара	Comando	
router(config)#	access-list 10 permit [Ip red interna] [Máscara de red al revez]	
router(config)#	ip nat inside source list 10 interface [Tarjeta de red externa] overload	
router(config)#	interface [tarjeta de red interna]	
router(config-if)#	ip nat inside	
router(config)#	interface [tarjeta de red externa]	
router(config-if)#	ip nat outside	

Comando adicionales


Uso	Comando
Salir de una capa	Exit
Ir a la capa "Enable"	enable / en
Ir a la capa "configuración terminal"	configuración terminal / conf t
Ir a la capa "interface"	interface
Mostrar configuraciones actuales	show r / sh r
Mostrar estadísticas	show ip nat statistics

Topologías

Topología de bus

La topología de bus es aquella donde están todos los dispositivos conectados a través de un "bus" esta red interna puede también conectarse a internet.


Un ejemplo de topología de bus:



Topología de estrella

La topología de estrella es una configuración de red donde todos los dispositivos están conectados directamente a un nodo central, como un hub o switch. Este nodo gestiona y facilita todas las comunicaciones entre los dispositivos conectados.

Un ejemplo de topología de estrella:



Ejemplo 1

A partir de la red clase (200.3.25.0, ever

8 subredes. Indique la nueva mascara de red

y la dirección de red y de brodeast de cada

una de las subredes.

1. 200.3. 25.0 Red Original

Bed Host

1111111. 11111111. 11111111. 0

255. 255. 255. 0 / 24

2. Dividir Rid en 8 Red Dividido

2^3= 8 -> 111+00000

50b red + Host 11111111. 11111111. 11100000

32-5 = 27 -> 255.255.255.224/27

3. Obtener direcciony broadcost

700.3.25.0 -> 200.3.25.31 (Broad cast

209.3.25.92 - 200.3.25.63 (Broadcost)

200. 3.25. 64 -) 200.3.25.95 (Broadeast)

200. 3.25. 96 -> 200. 3.25:127 (Broadcost

200-3-25.128 -> 200 .3.25. 159 (Broad cost)

200-3.25.160 - 200-3-25-191 (Broad cost)

200.3.25.192 -> 290.3.25.223 (Broad cost)

200.3.25. 224 - 200 - 3.75. 255 (Brackeast)

(vales de los siguientes direcciones no pertine ce a la misma red si ha utilizado la mascara de subred 255.255,224.0 A 172.16.66.24 B 177.16.65.33 c 172.16.64. 42 DX177.16.63.42

Moseava

255.255.224.0/19 1111111. 1111111. 11111111. 00000000

> si pertenecen a la misma rid los primeros 3 bit. deben ser iquales.

(Primer combio)
172.16.66.24 -> 0101 65.33 -) 0101 69.42 -> 0101 63.47 -> 0011} Diterente Ejemplo 3

Apartir de la divección IP 172.18.71.2/255.255.240.0

eval es la divección de subred y de

Broadcost a la apr pertence el Host.

1) 172.18.71.2/255.255.240.0/20

11111111.11111111.11111111.0100|0000.07

172.18.17.2 => 1111111111.0100|0000.07

255.255/0100|1111.11111111

2) 172.18.64.0 -> 172.18.79.255

Dirección de Broadcost

Una Rid clase B seva dividido en subredes d'Que moscova se debevo utilizor povo obtener un total 500 Host por sub ved 2

1) Rid clase B -> Rides de 500 host por subredes

255.255.0.0/16

2 ≥ 500

1

2) 1111111.1111111.1111110.000000000

255.255.255.254.0

Eso mascovo se utilizo po so obtener una sub red dividido en 500 Host