

Doc Rocky 8.10 Simple install + Post INSTALL

Documentation WIP et non validée pour le moment

Merci de t'assurer de faire valider chaque étape par un manager/senior

Matthias

Procédure d'installation et de configuration de poste (Rocky Linux 8.10)

1. Installation du système d'exploitation

- **Démarrage** : Démarrez le poste client via le **PXE IPv4**.
- **Sélection** : Dans le menu de boot, sélectionnez l'option : "Rocky 8 Minimal with hostname prompt".
- **Configuration du Hostname** : Lorsque l'installateur le demande, renseignez le nom d'hôte.
- *Note* : Utilisez l'étiquette présente sur le châssis ou le numéro d'ASSET PANDA (ex: par-wrk72400). Avec la mention L ou W en fonction de Linux ou Windows
- **Déploiement** : Validez pour lancer l'installation. Le processus est entièrement scripté et ne nécessite aucune intervention supplémentaire.

2. Configuration post-installation


À la fin de l'installation, la machine redémarre automatiquement sur un terminal (sans interface graphique).

1. Connectez-vous avec vos identifiants.
2. Identifiez l'adresse IP de la machine à l'aide de la commande : `ip a`.
3. Notez cette adresse pour l'étape suivante sur AWX.

3. Déploiement de l'interface graphique via AWX

Le déploiement de l'environnement graphique est automatisé via AWX :

- **Vérification de l'hôte** : Avant de lancer le déploiement, assurez-vous que la machine est référencée dans les hôtes connus. Si ce n'est pas le cas, ajoutez-la manuellement.
- **Nom** : Correspond à l'adresse IP de la machine.
- **Descriptions** : Au nom de la machine.
- **Inventaire** : Assignez la machine au groupe PAR ainsi qu'au groupe fonctionnel correspondant (workstation ou flame).
- **Exécution** :
 1. Rendez-vous dans l'onglet **Modèles** (menu de gauche).
 2. Lancez le template : "Rocky Ansible Highstate PAR".



4. Lancement du déploiement AWX

Une fois le modèle sélectionné, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Lancer**.
2. **Étape 1** : Dans le champ de sélection, choisissez l'option "**Manual Host**".
3. **Étape 2** : Dans la section "**Autres invités limite**", renseignez l'adresse IP de la machine cible.
4. **Validation** : Confirmez pour démarrer l'installation de l'interface graphique.

Dépannage (ReadMe)

Correction des anomalies d'affichage

Si vous constatez un bug d'affichage après l'installation de l'interface graphique, vous devez réinitialiser la configuration du serveur X. Cette opération peut s'effectuer localement via le mode CLI (terminal) ou à distance via une connexion SSH.

Exécutez les commandes suivantes :

1. **Renommer le fichier de configuration corrompu** :

```
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.bak
```

2. **Redémarrer le gestionnaire d'affichage** :

```
sudo systemctl restart display-manager
```

5. POST-INSTALLATION : Configuration du stockage

Pour optimiser les performances, la configuration standard repose sur deux disques : un pour le système (OS) et un second dédié aux données, monté sur `/mntx/raid`.

A. Préparation du disque de données

1. **Formatage** : Formatez votre second disque au format **XFS**.
2. **Identification de l'UUID** : Chaque disque possédant un identifiant unique, récupérez l'UUID du disque concerné via l'utilitaire de gestion de disques ou en ligne de commande :

```
lsblk -f
```

B. Montage permanent via le fichier fstab

Pour que le disque se monte automatiquement au démarrage, éditez le fichier `/etc/fstab` et ajoutez la ligne suivante (en remplaçant l'UUID par celui récupéré précédemment) :

```
UUID=441c8926-14d6-4058-825e-e540ed26cc2d /mntx/raid xfs rw,noatime,inode64,nofail 0 0
```

```
# RDO SETUP
UUID=441c8926-14d6-4058-825e-e540ed26cc2d /mntx/raid xfs rw,noatime,inode64,nofail
```

Note : L'option `no fail` est cruciale pour permettre au système de démarrer même si le disque de données présente un défaut.

C. Application et vérification

1. **Création du point de montage** : Si le dossier n'existe pas, créez-le :

```
sudo mkdir -p /mntx/raid
```

2. **Montage du disque** :

Dans l'utilitaire de gestion de disques formatez le disque en question dans le format souhaité, allez dans "edit Mount option" et choisissez l'uuid.

Ensuite monter le

1. **Vérification** : Exécutez la commande `lsblk`. Le résultat final doit confirmer que votre disque est correctement associé au point de montage `/mntx/raid`.

D. Gestion des permissions

Afin de garantir un accès complet au dossier de données pour tous les utilisateurs et services, appliquez les droits suivants :

Bash

```
sudo chmod 777 /mntx/raid/
```

6. Installation et mise à jour des logiciels

Suivez les instructions ci-dessous pour installer ou mettre à jour les outils de travail standards.

A. Google Chrome (Installation & Dépôt)

NE PAS FAIRE

Pour installer le navigateur et activer les mises à jour automatiques via le gestionnaire de paquets :

```
sudo dnf install https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
sudo dnf config-manager --add-repo=https://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
```

B. Flameshot (via Flatpak)

Outil de capture d'écran. L'installation s'effectue via le dépôt Flathub :

```
sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
sudo flatpak install flathub org.flameshot.Flameshot -y
```

C. Sublime Text

Éditeur de texte léger :

```
sudo rpm -v --import https://download.sublimetext.com/sublimehq-rpm-pub.gpg
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.sublimetext.com/rpm/stable/x86_64/sublime-text.repo
sudo dnf install sublime-text -y
```

D. HP ZCentral Remote Boost Receiver

Pour l'outil de prise en main à distance, utilisez le script d'installation présent sur le réseau :

1. Accédez au répertoire source :

```
cd /rdo/rodeo/dropbox/it/PAR_SOFT/hp/zcentral/22.1.2/rhel7-8/receiver/
```

2. Lancez le script d'installation :

```
sudo ./install.sh
```

3. **Note** : Pendant le défilement des licences, vous pouvez faire `Ctrl+C` pour passer directement à la validation, puis saisir `y` pour accepter.