

HP-Socket 高性能网络通信框架

Version - 5.9.4



前言

HP-Socket 是一套通用的高性能 TCP/UDP/HTTP 通信框架,包含服务端组件、 客户端组件和 Agent 组件,广泛适用于各种不同应用场景的 TCP/UDP/HTTP 通 信系统,提供 C/C++、C#、Delphi、E (易语言)、Java、Python 等编程语言接口。 HP-Socket 对通信层完全封装,应用程序不必关注通信层的任何细节; HP-Socket 提供基于事件通知模型的 API 接口, 能非常简单高效地整合到新旧应用程序中。

为了让使用者能方便快速地学习和使用 HP-Socket, 迅速掌握框架的设计思 想和使用方法,特此精心制作了大量 Demo 示例(如: PUSH 模型示例、PULL 模型示例、PACK 模型示例、性能测试示例以及其它编程语言示例)。HP-Socket 目前支持 Windows 和 Linux 平台。

◇ 通用性

- ▶ HP-Socket 的唯一职责就是接收和发送字节流,不参与应用程序的协议解析等工作。
- ▶ HP-Socket 与应用程序通过接口进行交互,并完全解耦。任何应用只要实现了 HP-Socket 的接口规范都可以无缝整合 HP-Socket。

◇ 易用性

- 易用性对所有通用框架都是至关重要的,如果太难用还不如自己从头写一个来得方 便。因此,HP-Socket 的接口设计得非常简单和统一。
- ➤ HP-Socket 完全封装了所有底层通信细节,应用程序不必也不能干预底层通信操作。 通信连接被抽象为 Connection ID, Connection ID 作为连接的唯一标识提供给应用 程序来处理不同的连接。
- ➤ HP-Socket 提供 PUSH / PULL / PACK 等接收模型,应用程序可以灵活选择以手工 方式、半自动方式或全自动方式处理封解包, PULL/PACK 接收模型在降低封解包 处理复杂度的同时能大大减少出错几率。

◇ 高性能

- ▶ Server 组件:基于 IOCP/EPOLL 通信模型,并结合缓存池、私有堆等技术实现高 效内存管理,支持超大规模、高并发通信场景。
- > Agent 组件: Agent 组件实质上是 Multi-Client 组件,与 Server 组件采用相同的技 术架构。一个 Agent 组件对象可同时建立和高效处理大规模 Socket 连接。
- > Client 组件:基于 Event Select / POLL 通信模型,每个组件对象创建一个通信线程 并管理一个 Socket 连接,适用于小规模客户端场景。

◇ 伸缩性

应用程序可以根据不同的容量要求、通信规模和资源状况等现实场景调整 HP-Socket 的 各项性能参数(如:工作线程的数量、缓存池的大小、发送模式和接收模式等),优化资源 配置,在满足应用需求的同时不必过度浪费资源。



目 录

前	言			1
目	录			2
1	概	述		4
	1.1	索	怪体架构	4
	1.2	到	1件分类	6
	1.3	到	1件接口	7
	1.4	Η̈́	5听器接口	10
2	框	架详述		14
	2.1	Э	·键概念	14
		2.1.1	接收模型	14
		2.1.2	发送策略	17
		2.1.3	OnSend 同步策略	17
		2.1.4	地址重用策略	18
		2.1.5	连接方式	19
		2.1.6	连接绑定	20
		2.1.7	等待停止	22
	2.2	S	erver 组件	23
		2.2.1	接口描述	23
		2.2.2	.,	
	2.3	A	gent 组件	29
		2.3.1	接口描述	29
		2.3.2	工作流程	
	2.4	C	lient 组件	
		2.4.1	接口描述	
		2.4.2	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	2.5	U	DP Node 组件	
		2.5.1	接口描述	
		2.5.2	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3				
	3.1		1件接口	
	3.2		SL 运行环境	
	3.3		SL 握手	
4				
	4.1]件接口	
	4.2		5. 好器事件	
	4.3		ookie 管理	
_	4.4		3动 HTTP 通讯	
5		-	1 仏 4 六 一 1	
	5.1		1件接口	
	5.2		程手协议	
_	5.3		· 置参数	
b	线木	主/也		62

	6.1	组码	+接口	62
	6.2		「器事件	
7			宿	
/	7.1		[□]	
		7.1.1	压缩器组件接口	
		7.1.2	解压器组件接口	
		7.1.3	输出数据回调	
	7.2		3创建	
8	Linux	ζ		70
	8.1	编译	2	70
	8.2	安装	ξ	71
	8.3	And	roid NDK	71
	8	8.3.1	ABIs	71
	{	8.3.2	功能特性开关	72
	8	8.3.3	其他选项	72
9	使用-	方式		
	9.1		码	
	9.2		5库	
			Socket DLL	
			Socket4C DLL	
	9.5		である。 B支持	
10			(X)1	
10	10.1		Demo	
	10.1	• •		
			Windows 示例	
			Linux 示例	
	10.2	辅助	b函数	79
	10.3	FAC		81



1 概 述

1.1 整体架构

HP-Socket 完全封装了底层通信细节,并为应用程序提供一套简单易用的并且与底层通 信完全无关的 API 接口, 使应用程序获得高性能、高伸缩性通信的同时, 免除处理通信细节 的负担。HP-Socket 的 API 接口模型如图 1.1-1 所示:




图 1.1-1 HP-Socket API 接口模型

HP-Socket 定义了组件接口(如: ITcpServer/IUdpClient)、组件实现类(如: CTcpServer / CUdpClient) 和监听器接口(如: ITcpServerListener/IUdpClientListener), 其中:

- ◆ 组件接口: 声明组件操作方法,应用程序创建组件对象后通过该接口来使用组件
- ◆ 组件实现类:实现组件接口,执行实际通信处理工作,并向监听器报告通信事件
- ◇ 监听器接口: 声明组件的通信事件回调方法

每个组件对象都会关联一个监听器对象(监听器对象的实现类由应用程序定义),当组 件对象触发一个通信事件时会调用监听器对象相应的回调方法,应用程序在回调方法中处理 应用业务逻辑。图 1.1-2 以 TCP Agent 为例展示了组件与应用程序的交互:

应用程序首先创建监听器对象和 TCP Agent 对象, 创建 TCP Agent 对象时传入监听器对 象,把 TCP Agent 对象与监听器对象关联起来。TCP Agent 对象创建完毕后,应用程序调用 TCP Agent 接口方法操作 TCP Agent 对象(如: Start/Connect/Send/Stop 等)。当 TCP Agent 对象触发通信事件时,会调用监听器对象的回调方法(如: OnConnect/OnSend/OnReceive /Onclose 等)通知应用程序。

注意: 监听器对象的异步回调方法是在组件的通信线程中执行的, 因此回调方法不应执 行耗时较长的业务逻辑代码,同时要注意多线程同步问题,也应尽量避免使用锁。

HP-Socekt 通过设置"连接绑定"能协助应用程序巧妙地避免由于多线程同步和互斥锁 等导致的复杂性和性能问题。






图 1.1-2 TCP Agent 与应用程序交互示例

1.2 组件分类

HP-Socket 包含 31 个组件(其中 9 个 SSL 组件将在<u>第 3 章</u>详细讲解,8 个 HTTP 组件将在<u>第 4 章</u>详细讲解),可根据通信角色(Client/Server)、通信协议(TCP/UDP/HTTP)和接收模型(PUSH/PULL/PACK)进行归类。表 1.2-1 列出了 TCP/UDP 组件的名称、接口、监听器接口、实现类及其分类:

Name	Component Intface Listener Intface	Implement Class	Role	Protocol	Recv Model
TCP Server	ITcpServer ITcpServerListener	CTcpServer	Server	ТСР	PUSH
TCP Pull Server	ITcpPullServer ITcpServerListener	CTcpPullServer	Server	ТСР	PULL
TCP Pack Server	ITcpPackServer ITcpServerListener	CTcpPackServer	Server	ТСР	PACK
UDP Server	IUdpServer IUdpServerListener	CUdpServer	Server	UDP	PUSH
UDP ARQ Server	IUdpArqServer IUdpServerListener	CUdpArqServer	Server	UDP	PUSH
TCP Agent	ITcpAgent ITcpServerListener	CTcpAgent	Client	TCP	PUSH
TCP Pull Agent	ITcpPullAgent ITcpAgentListener	CTcpPullAgent	Client	TCP	PULL
TCP Pack Agent	ITcpPackAgent ITcpServerListener	CTcpPackAgent	Client	TCP	PACK
TCP Client	ITcpClient ITcpClientListener	CTcpClient	Client	ТСР	PUSH
TCP Pull Client	ITcpPullClient ITcpClientListener	CTcpPullClient	Client	ТСР	PULL
TCP Pack Client	ITcpPackClient ITcpClientListener	CTcpPackClient	Client	ТСР	PACK
UDP Client	IUdpClient IUdpClientListener	CUdpClient	Client	UDP	PUSH
UDP ARQ Client	IUdpArqClient IUdpClientListener	CUdpArqClient	Client	UDP	PUSH
UDP Cast	IUdpCast IUdpCastListener	CUdpCast	Client	UDP	PUSH
UDP Node	IUdpNode IUdpNodeListener	CUdpNode	Client Server	UDP	PUSH
Thread Pool	IHPThreadPool	CHPThreadPool			

表 1.2-1 组件分类



- ✓ Agent 组件本质上是 Client 组件,一个 Agent 对象能同时管理多个客户端连接
- ✓ 根据实际使用场景,HP-Socket 中只实现了基于 TCP 和 HTTP Agent 组件
- ✓ UDP Cast 组件为组播和广播 UDP 而设计,可认为是一种特殊的 Client 组件
- ✓ UDP Node 组件提供独立的无连接 UDP 接口,同时支持单播、组播和广播模式
- ✓ 基于 TCP 的组件都分别提供 PUSH、 PULL 和 PACK 三种接收模型
- ✓ Thread Pool 组件是 HP-Socket 实现的高效易用的线程池组件

1.3 组件接口

Server、Agent 和 Client 的组件接口定义如图 1.3-1 — 1.3-3 所示,组件接口定义了组件 提供的所有操作方法。其中,PULL模型接口多重继承于 IPullSocket / IPullCliet接口,它提 供了 Fetch(dwConnID, pData, iDataLength) 方法,让应用程序从组件中拉取数据。




图 1.3-1 Server 组件接口




图 1.3-2 Agent 组件接口




图 1.3-3 Client 组件接口

1.4 监听器接口

Server、Agent 和 Client 的监听器接口定义如图 1.4-1 — 1.4-3 所示:






图 1.4-1 Server 监听器接口




图 1.4-2 Agent 监听器接口






图 1.4-3 Client 监听器接口

HP-Socket 没有为 PUSH / PULL / PACK 模型组件定义单独的监听器接口,它们使用相 同的监听器接口,区别在于: PUSH 和 PACK 模型组件接收到数据时会触发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, pData, iLength) 事件, 而 PULL 模型组件接收到数据时会触 发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, iLength) 事件。事件的含义如表 1.4-1 所示:

接口	事 件	说 明
	OnHandShake(pSender, dwConnID)	握手完成
	OnSend(pSender, dwConnID, pData, iLength)	数据已发送
ISocketListenerT	OnReceive(pSender, dwConnID, pData, iLength)	数据到达 (PUSH)
	OnReceive(pSender, dwConnID, iLength)	数据到达 (PULL)
	OnClose(pSender, dwConnID, enOperation, iErrorCode)	连接关闭
IComplexSocketListenerT	OnShutdown(pSender)	关闭组件
IServerListenerT	OnPrepareListen(pSender, soListen)	准备监听
1ServerLisiener1	OnAccept(pSender, dwConnID, soClient)	接受连接
I Account Listan an T	OnPrepareConnect(pSender, dwConnID, socket)	准备连接
IAgentListenerT	OnConnect(pSender, dwConnID)	完成连接
IClientListenerT	OnPrepareConnect(pSender, dwConnID, socket)	准备连接
TCHentListener I	OnConnect(pSender, dwConnID)	完成连接

表 1.4-1 监听器接口事件



监听器事件回调方法返回值的类型为 EnHandleResult:

<<enumeration>> **EnHandleResult**

+HR OK +HR_IGNORE +HR_ERROR

✓ HR OK : 成功处理 ✓ HR_IGNORE : 忽略处理 ✓ **HR_ERROR** : 处理失败

注意: 当 OnReceive / OnPrepareListen / OnAccept / OnPrepareConnect / OnConnect / OnHandShake 事件回调方法返回 HR ERROR 时,组件会立即中断连接。

为了使非SSL 组件和SSL 组件的处理流程一致,HP-Socket v4.0.x 开始,非SSL 组件 也会触发 On Hand Shake 事件。因此,当组件接收到 On Hand Shake 事件即说明连接已建立, 并可以开始通信。

2 框架详述

2.1 关键概念

2.1.1 接收模型


如表 1.2-1 所示,HP-Socket 的 TCP 组件支持 PUSH、PULL 和 PACK 三种接收模型:

- PUSH 模型: 组件接收到数据时会触发监听器对象的 *OnReceive(pSender, dwConnID, pData, iLength)* 事件,把数据"推"给应用程序。
- PULL 模型:组件接收到数据时会触发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, iTotalLength) 事件,告诉应用程序当前已经接收到多少数据,应用程序检查数据的长度,如果满足需要则调用组件的 Fetch(dwConnID, pData, iDataLength) 方法把需要的数据"拉"出来。
- PACK 模型: PACK 模型系列组件是 PUSH 和 PULL 模型的结合体,应用程序不必处理分包(如: PUSH)与数据抓取(如: PULL),组件保证每个 OnReceive 事件都向应用程序提供一个完整数据包。


三种模型的比较如图 2.1.1-1 所示:



PUSH 模型



PULL 模型



PACK 模型



图 2.1.1-1 接收模型

- PUSH 模型组件触发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, pData, iLength) 事件时,应用程序需要立即处理接收到的数据,如:粘包处理、协议解析等。组件 不会对应用层的数据处理工作提供任何协助。
- PULL 模型组件触发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, iTotalLength) 事 件时,应用程序根据应用层协议检测接收到的数据长度(iTotalLength)是否满足处 理条件,选择性地进行处理。当 iTotalLength 小于当前期望的长度时可以忽略本次 事件; 当 iTotalLength 大于或等于当前期望的长度时,循环调用组件的 Fetch(dwConnID, pData, iDataLength) 方法把需要的数据拉取出来,直到剩余的数 据长度小于当前期望的长度。

Fetch(dwConnID, pData, iDataLength) 方法返回值的类型为 EnFetchResult:

<<enumeration>> **EnFetchResult**

- +FR_OK
- +FR_LENGTH_TOO_LONG
- +FR_DATA_NOT_FOUND
- ✓ FR OK

- : 成功拉取
- ✓ HR_LENGTH_TOO_LONG : 拉取的长度超过实际数据长度
- ✓ HR DATA NOT FOUND
- : 没有数据可拉取,可能连接已被关闭

注意: 只有当 Fetch (dwConnID, pData, iDataLength) 方法返回 FR OK 时,数据才会被 拉取出来。另外,PULL 模型组件还提供 Peek(dwConnID,pData,iDataLength)方法用于窥 探接收缓冲区,该方法不会移除缓冲区数据。

PULL 模型适用于完全清楚应用层协议,并且应用层协议可以根据当前数据包得知下一 个数据包长度的场景。典型的场景如 Head + Body, Head 长度固定,第一个数据包为 Head, 通过 Head 得知 Body 的长度,接收完 Body 之后下一个数据包一定为 Head。

注意: 通过 PULL 模型与应用层协议的相互配合, 使得应用程序可以免除粘包处理和 分拆包工作,从而减少应用程序的负担。

PACK 模型组件触发监听器对象的 OnReceive(pSender, dwConnID, pData, iLength) 事件时,会保证 pData 是一个完整的数据包。PACK 模型组件会对应用程序发送的 每个数据包自动加上 4 字节(32 位)的包头,组件接收到数据时根据包头信息自 动分包,每个完整数据包通过 OnReceive 事件发送给应用程序。

PACK 包头格式:

前 10 位 X 为包头标识位, 用于数据包校验。有效包头标识取值范围 0~1023(0x3FF), 当包头标识等于 0 时不校验包头。后 22 位 Y 为长度位,记录包体长度。有效数据包最大 长度不能超过 4194303 (0x3FFFFF) 字节, 默认长度限制为: 262144 (0x40000) 字节。应 用程序可以通过 SetPackHeaderFlag() 和 SetMaxPackSize() 分别设置包头标识与最大包长限 制。

2.1.2 发送策略

对于 IClient 系列组件, 当应用程序调用组件的 Send()、SendPackets()、SendSmallFile() 方法发送数据时,组件内部会把数据缓存起来,在适当的时机再发送出去。

对于 IServer 和 IAgent 系列组件, 当应用程序调用组件的 Send()、SendPackets()、 SendSmallFile() 方法发送数据时,根据不同的发送策略会有不同的处理方式。

(发送策略通过 SetSendPolicy(enSendPolicy) 方法进行设置)

<<enumeration>> **EnSendPolicy** +SP_PACK +SP SAFE +SP DIRECT

SP PACK : 打包策略(默认)

尽量把多个发送操作的数据组合在一起发送,增加传输效率。

✓ SP SAFE :安全策略

尽量把多个发送操作的数据组合在一起发送,并尽量避免缓冲区溢出。

✓ SP DIRECT: 直接策略

对每一个发送操作都直接投递,适用于负载不高但要求实时性较高的场合。 注: SP DIRECT 通常与TCP NODELAY Socket 选项配合使用来获得最低延 时。(通过SetSendPolicy(SP DIRECT)配合SetNoDelay(TRUE)实现)

对于 SP PACK 和 SP SAFE 策略,组件内部会缓存待发送的数据。另外,应用程序可 以调用组件的 GetPendingDataLength(dwConnID, iPending) 方法获取指定连接的未发出数据 量,实现流量控制。

注意: 基于Linux 的Socket 模型特点, Linux 平台的通信组件不支持发送策略设置, 所 有Linux 通信组件的发送策略均为SP PACK。也就是说,SetSendPolicy(enSendPolicy)方法 对Linux 通信组件无作用。

2.1.3 OnSend 同步策略

HP-Socket v5.4.2 版本开始,IServer 和 IAgent 系列组件支持对 OnSend 事件设置同步策 略。



(OnSend 事件同步策略通过 SetOnSendSyncPolicy(enSyncPolicy) 方法进行设置)

<<enumeration>> **EnOnSendSyncPolicy**

+OSSP_NONE +OSSP_CLOSE +OSSP_RECEIVE

:不同步(默认) OSSP NONE

不同步 OnSend 事件,可能同时触发 OnReceive 和 OnClose 事件。

OSSP CLOSE : 同步 OnClose

只同步 OnClose 事件,可能同时触发 OnReceive 事件。

OSSP_RECEIVE: 同步 OnReceive

(只用于 TCP 组件) 同步 OnReceive 和 OnClose 事件,不可能同时触发 OnReceive 或 OnClose 事件。

OnSend 事件对于一般应用程序来说意义不大,因此采用默认同步策略 OSSP NONE 即 可,这种情况下 OnSend 事件不是线程安全的,在处理 OnSend 事件的过程中可能会同时触 发 OnReceive 或 OnClose 事件; OSSP CLOSE 同步策略则会确保在处理 OnSend 事件的过程 中不可能触发 OnClose 事件; OSSP RECEIVE 同步策略则会确保在处理 OnSend 事件的过 程中不可能触发 OnReceive 或 OnClose 事件。

注意: 基于Linux 的Socket 模型特点, Linux 平台的通信组件不支持 OnSend 事件同步 策略设置,所有 Linux 版本的 IServer 和 IAgent 通信组件的 OnSend 事件同步策略均为 OSSP CLOSE。也就是说,SetOnSendSyncPolicy(enSyncPolicy)方法对Linux 通信组件无效。

2.1.4 地址重用策略

HP-Socket v5.7.x 版本开始,所有通信组件都支持设置地址重用策略。

(地址重用策略通过 SetReuseAddressPolicy(enReusePolicy) 方法进行设置)

<<enumeration>> **EnReuseAddressPolicy**

+RAP_NONE +RAP_ADDR_ONLY +RAP_ADDR_AND_PORT

RAP NONE

: 不重用

- Windows:
 - $SO_EXCLUSIVEADDRUSE = TRUE$
 - SO REUSEADDR = FALSE
- Linux/Unix:
 - SO REUSEADDR = FALSE

SO REUSEPORT = FALSE

RAP ADDR ONLY

- : 仅重用地址(默认)
- Windows:
 - SO EXCLUSIVEADDRUSE = FALSE
 - SO REUSEADDR = FALSE
- Linux/Unix:
 - SO REUSEADDR = TRUE
 - SO REUSEPORT = FALSE
- RAP ADDR AND PORT : 重用地址和端口
 - Windows:
 - $SO_EXCLUSIVEADDRUSE = FALSE$
 - SO REUSEADDR = TRUE
 - Linux/Unix:
 - SO REUSEADDR = TRUE
 - SO REUSEPORT = TRUE

不同操作系统平台对地址重用的设置方式和表现行为存在差异,在设置之前必须充分理 解这些选项在不同操作系统平台中行为。如: Windows 通过 SO EXCLUSIVEADDRUSE 和 SO REUSEADDR Socket 选项设置地址重用,并且SO REUSEADDR 的语义类似于Linux/Unix 的 SO REUSEPORT Socket 选项; Linux/Unix 通过 SO REUSEADDR 和 SO REUSEPORT Socket 选项设置地址重用, BSD 系统支持 SO REUSEPORT 选项, Solaris 系统不支持, Linux 系统在内核版本 3.9.0 后才支持。

2.1.5 连接方式

HP-Socket 所有组件的通信过程都是异步的,如:调用组件的 Send() 方法会立即返回, 稍后监听器会接收到 OnSend() 事件获知发送了多少数据,或者会接收到 OnClose() 事件可 获知发送失败原因。

但 HP-Socket 的 IClient 和 IAgent 组件向服务器发起连接的过程可以是同步或异步的。 同步是指组件的连接方法(IClient - Start(), IAgent - Connect())等到建立连接成功或失败了 再返回(返回 TRUE 或 FALSE)。

异步连接是指组件的连接方法 Start() / Connect() 会立即返回,如果 Start() / Connect() 返回成功(TRUE)则稍后会接收到 OnConnect() 或 OnClose() 事件,收到前者则说明连接 成功, 收到后者则说明连接失败。注意:如果 Start() / Connect()返回失败(FALSE)则稍后 不一定能接收到 OnClose() 事件。因此,对于异步连接也必须检查 Start() / Connect() 的返回 值, 当返回失败(FALSE)则立即可以断定连接失败。

IClient 建立连接方法:

BOOL Start(lpszRemoteAddress, usPort, bAsyncConnect = TRUE, lpszBindAddress = nullptr, usLocalPort = 0)

参数 bAsyncConnect 指示是否采用异步连接方式 (默认: TRUE), 如果 Start()方法返回

失败可以调用组件的 *GetLastError()* 和 *GetLastErrorDesc()* 方法获取错误代码和错误描述。如果 *Start()* 方法返回成功可以调用组件的 *GetConnectionID()* 方法获取当前连接的 Connection ID。

注意: IUdpCast 组件的Star()方法忽略bAsyncConnect 参数。

♦ IAgent 建立连接方法:

Start() 方法启动 IAgent 组件并指定连接方式,参数 bAsyncConnect 指示是否采用异步连接方式 (默认: TRUE),如果 Start() 方法返回失败可以调用组件的 GetLastError() 和 GetLastErrorDesc() 方法获取错误代码和错误描述。注意: Start() 方法在整个通信周期中只需调用 1 次。

Connect() 方法与指定服务器建立连接,参数 pdwConnID 用来获取本连接的 Connection ID (默认: nullptr, 不获取),参数 pExtra 设置"连接绑定"数据(默认: nullptr, 不设置),如果 Connect() 方法返回失败可以调用 Windows API 函数 ::GetLastError() 获取 Windows 错误代码;如果设置了 pExtra,这时也要手工释放。

无论是同步或异步连接,成功完成连接的过程中都会先后触发监听器的两个事件:

- ✓ OnPrepareConnect(pSender, dwConnID, socket)
- ✓ OnConnect pSender, dwConnID)

其中 OnPrepareConnect(pSender, dwConnID, socket) 在发起连接前触发,socket 是本地 SOCKET 句柄,可以在该事件中通过 setsockopt() / WSAIoctl() 等方法设置 SOCKET 选项。OnConnect(pSender, dwConnID) 则在连接建立成功后触发。

2.1.6 连接绑定

对于 IClient 系列组件,一个组件对象对应一个 Connection ID 和一个通信连接,因此很容易把通信连接与应用层数据关联起来。应用程序与组件交互时,直接通知组件处理数据即可(如: Send(pData, iLength))。如图 2.1.5-1 所示:




图 2.1.5-1 IClient 组件连接示意图

注意:对于IClient组件,可以通过SetExtra()/GetExtra()方法绑定、获取附加数据。

对于 IServer 和 IAgent 系列组件,一个组件对象管理多个通信连接,HP-Socket 把通信连接抽象为 Connection ID,应用程序与组件交互时,需要指定 Connection ID 来告知组件处理哪个连接(如: Send(dwConnID, pData, iLength))。如图 2.1.5-2 示:




图 2.1.5-2 IServer/IAgent 组件连接示意图

应用程序为了建立 Connection ID 与应用层数据的对应关系通常需要维护一张映射表(如: *map*<*CONNID*, *TMyAppData**>),从而不但增加了应用程序的负担;另外,由于运行在多线程环境下,对映射表的读写操作需要进行同步处理,从而降低了应用程序的并发性能。

HP-Socket 为 IServer 和 IAgent 系列组件提供以下方法组绑定 Connection ID 和应用层数据,尽量避免让应用程序维护映射表。

• **BOOL** SetConnectionExtra(CONNID dwConnID, PVOID pExtra)



• **BOOL** GetConnectionExtra(CONNID dwConnID, PVOID* ppExtra)

通常的应用情景如下:

- 在 OnAccept() / OnConnect() 事件中调用 SetConnectionExtra(dwConnID, pExtra) 1) 把 Connection ID 和应用层数据进行绑定。
- 2) 在 OnReceive() / OnSend() 事件中调用 GetConnectionExtra(dwConnID, ppExtra) 取出与 Connection ID 绑定的应用层数据,执行相应业务逻辑处理。
- 在 OnClose() 事件中取消 Connection ID 和应用层数据的绑定,清除应用层数据 3) 并释放资源。

注意: 由于HP-Socket 已经确保了OnReceive()/OnClose() 等事件的线程安全,因此应 用程序可以放心使用连接绑定机制,不用担心同步问题。

2.1.7 等待停止

HP-Socket v5.7.x 版本开始,为所有组件(包括 IHPThreadPool)增加等待停止方法: Wait(),该方法的行为很简单:如果组件的状态为"正在运行"则执行等待,否则立刻返回。 Wait()主要用于命令行进程或后台进程,实现"组件停止后自动退出程序"等功能。

等待停止方法:

BOOL Wait(dwMilliseconds =INFINITE)

参数 dwMilliseconds 设置等待超时时间(毫秒,默认: INFINITE,永不超时),超时返 回 FALSE, 正常退出返回 TRUE。



2.2 Server 组件

2.2.1 接口描述




图 2.2.1-1 Server 组件接口






图 2.2.1-2 Server 监听器接口

Server 组件接口的继承层次结构如图 2.2.1-1 所示,其中, ITcpServer 和 IUdpServer 继承 于 IServer, ITcpPullServer 和 ITcpPackServer 则继承于 ITcpServer。主要接口方法如表 2.2.1-1 所示,其它接口方法请参考 include/hpsocket/SocketInterface.h 文件的相关注释:

组件接口	操作方法	描 述
	Start()	启动组件
	Stop()	关闭组件
	Send()	发送数据
	SendPackets()	发送多组数据
	Disconnect()	断开连接
	DisconnectLongConnections()	断开长连接
IServer	DisconnectSilenceConnections()	断开静默连接
1Server	PauseReceive()	暂停接收数据
	IsConnected()	检测是否有效连接
	HasStarted()	检查通信组件是否已启动
	GetState()	获取通信组件当前状态
	GetConnectionCount()	获取连接数
	GetConnectPeriod()	获取连接时长
	GetSilencePeriod()	获取静默时长

	GetAllConnectionIDs()	获取所有连接的 CONNID
	GetLocalAddress()	获取某个连接的本地地址
	GetRemoteAddress()	获取某个连接的远程地址
	GetListenAddress()	获取监听 Socket 的地址
	GetLastError()	获取最近一次失败操作的错误代码
	GetLastErrorDesc()	获取最近一次失败操作的错误描述
	SetWorkerThreadCount()	设置工作线程数量
	SetMaxConnectionCount()	设置最大连接数量
	SendSmallFile()	发送小文件
	SetSocketListenQueue()	设置监听 Socket 的等候队列大小
	SetAcceptSocketCount()	Windows: 设置 Accept 预投递数量
T.T. C		Linux: 设置 EPOLL 事件最大数量
ITcpServer	SetSocketBufferSize()	设置通信数据缓冲区大小
	SetKeepAliveTime()	设置心跳检测包发送间隔
	SetKeepAliveInterval()	设置心跳检测重试包发送间隔
	SetNoDelay()	设置 TCP_NODELAY Socket 选项
IT D HC	Fetch()	拉取数据
ITcpPullServer	Peek()	窥探数据
IT D IC	SetMaxPackSize()	设置最大包长限制
ITcpPackServer	SetPackHeaderFlag()	设置包头校验标识
	SetMaxDatagramSize()	设置数据报文最大长度
<i>IUdpServer</i>	SetDetectAttempts()	设置检测重试次数
	SetDetectInterval()	设置检测包发送间隔
	SetMaxMessageSize()	设置 ARQ 数据报文最大长度
<i>IUdpArqServer</i>	SetHandShakeTimeout()	设置 ARQ 握手超时时间

表 2.2.1-1 Server 组件接口

Server 监听器接口的继承层次结构如图 2.2.1-2 所示, 其中, ITcpServerListener 和 IUdpServerListener 继承于 IServerListener,接口回调事件如表 2.2.1-2 所示:

监听器接口	回调事件	描 述
	OnHandShake()	握手完成 握手完成时触发
	OnSend()	数据已发送 数据发送成功后触发
ISocketListenerT	OnReceive() [PUSH]	数据到达(PUSH / PACK) 接收到数据时触发
	OnReceive() [PULL]	数据到达(PULL) 接收到数据时触发
	OnClose()	连接关闭 连接正常或异常关闭时触发
IComplexSocketListenerT	OnShutdown()	关闭通信组件



		通信组件停止后触发
ICT	OnPrepareListen()	准备监听 绑定监听地址前触发
IServerListenerT	OnAccept()	接受连接请求 客户端连接请求到达时触发

表 2.2.1-2 Server 监听器接口



2.2.2 工作流程




图 2.2.2-1 Server 工作流程

图 2.2.2-1 展示了服务端、客户端应用程序与 Server 组件的交互流程:

服务端应用程序调用 Start() 方法启动 Server 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并



收到 OnPrepareListen 事件。

- 客户端应用程序向服务端应用程序发起连接请求时,服务端应用程序将收到 On Accept 和 On Handshake 事件。
- 客户端应用程序向服务端应用程序发送数据时,服务端应用程序将收到 OnReceive 事件。
- 服务端应用程序调用 Send() 方法向客户端应用程序发出数据后,服务端应用程序 将收到 OnSend 事件。
- 断开连接时,服务端应用程序将收到 OnClose 事件。
- 服务端应用程序调用 Stop() 方法关闭 Server 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并 收到 OnShutdown 事件。



2.3 Agent 组件

2.3.1 接口描述




图 2.3.1-1 Agent 组件接口






图 2.3.1-2 Agent 监听器接口

Agent 组件接口的继承层次结构如图 2.3.1-1 所示,其中,ITcpAgent 继承于 IAgent, ITcpPullAgent 和 ITcpPackAgent 则继承于 ITcpAgent。主要接口方法如表 2.3.1-1 所示,其它 接口方法请参考 include/hpsocket/SocketInterface.h 文件的相关注释:

组件接口	操作方法	描 述
	Start()	启动组件
	Stop()	关闭组件
	Connect()	连接服务器
	Send()	发送数据
	SendPackets()	发送多组数据
	Disconnect()	断开连接
	DisconnectLongConnections()	断开长连接
Ligant	DisconnectSilenceConnections()	断开静默连接
IAgent	PauseReceive()	暂停接收数据
	IsConnected()	检测是否有效连接
	HasStarted()	检查通信组件是否已启动
	GetState()	获取通信组件当前状态
	GetConnectionCount()	获取连接数
	GetConnectPeriod()	获取连接时长
	GetSilencePeriod()	获取静默时长
	GetAllConnectionIDs()	获取所有连接的 CONNID

	GetLocalAddress()	获取某个连接的本地地址
	GetRemoteHost()	获取某个连接的远程主机
	GetLastError()	获取最近一次失败操作的错误代码
	GetLastErrorDesc()	获取最近一次失败操作的错误描述
	SetWorkerThreadCount()	设置工作线程数量
	SetMaxConnectionCount()	设置最大连接数量
	SendSmallFile()	发送小文件
	SetReuseAddress()	设置是否启用地址重用机制
ITan Agaut	SetSocketBufferSize()	设置通信数据缓冲区大小
ITcpAgent	SetKeepAliveTime()	设置心跳检测包发送间隔
	SetKeepAliveInterval()	设置心跳检测重试包发送间隔
	SetNoDelay()	设置 TCP_NODELAY Socket 选项
ITcpPullAgent	Fetch()	拉取数据
ПсргинАдет	Peek()	窥探数据
ITan Da ak Agant	SetMaxPackSize()	设置最大包长限制
ITcpPackAgent	SetPackHeaderFlag()	设置包头校验标识

表 2.3.1-1 Agent 组件接口

Agent 监听器接口的继承层次结构如图 2.3.1-2 所示,其中,*ITcpAgentListener* 继承于 *IAgentListener*,接口回调事件如表 2.3.1-2 所示:

监听器接口	回调事件	描 述
	OnHandShake()	握手完成 握手完成时触发
	OnSend()	数据已发送 数据发送成功后触发
ISocketListenerT	OnReceive() [PUSH]	数据到达(PUSH / PACK) 接收到数据时触发
	OnReceive() [PULL]	数据到达(PULL) 接收到数据时触发
	OnClose()	连接关闭 连接正常或异常关闭时触发
IComplexSocketListenerT	OnShutdown()	关闭通信组件 通信组件停止后触发
I Agant I istan au T	OnPrepareConnect()	准备建立连接 建立连接前触发
IAgentListenerT	OnConnect()	成功建立连接 成功建立连接后触发

表 2.3.1-2 Agent 监听器接口



2.3.2 工作流程




图 2.3.2-1 Agent 工作流程



图 2.3.2-1 展示了服务端、客户端应用程序与 Agent 组件的交互流程:

- 客户端应用程序调用 Start() 方法启动 Agent 组件,如果调用成功则返回 TRUE。
- 客户端应用程序调用 Connect() 方法向服务端应用程序发起连接请求,如果连接成 功则返回 TRUE 并且会先后接收到 OnPrepareConnect、OnConnect 和 OnHandshake
- 客户端应用程序调用 Send() 方法向服务端应用程序发出数据后,客户端应用程序 将收到 OnSend 事件。
- 服务端应用程序向客户端应用程序发送数据时,客户端应用程序将收到 OnReceive
- 断开连接时,客户端应用程序将收到 OnClose 事件。
- 客户端应用程序调用 Stop() 方法关闭 Agent 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并 收到 OnShutdown 事件。

2.4 Client 组件

2.4.1 接口描述




图 2.4.1-1 Client 组件接口

ISocketListenerT<T> +OnHandShake(pSender: ITcpClient, dwConnID: CONNID): EnHandleResult +OnSend(pSender: T, dwConnID: CONNID, pData: BYTE, iLength: int): EnHandleResult +OnReceive(pSender: T, dwConnID: CONNID, pData: BYTE, iLength: int): EnHandleResult +OnReceive(pSender: T, dwConnID: CONNID, iLength: int): EnHandleResult +OnClose(pSender: T, dwConnID: CONNID, enOperation: EnSocketOperation, iErrorCode: int): EnHandleResult <<destroy>>-ISocketListenerT() IClientListenerT<T> +OnPrepareConnect(pSender: T, dwConnID: CONNID, socket: SOCKET): EnHandleResult +OnConnect(pSender: T, dwConnID: CONNID): EnHandleResult **ITcpClientListener IUdpClientListener IUdpCastListener**

图 2.4.1-2 Client 监听器接口

Client 组件接口的继承层次结构如图 2.4.1-1 所示,其中,ITcpClient、IUdpClient 和 IUdpCast 继承于 IClient, ITcpPullClient 和 ITcpPackClient 则继承于 ITcpClient。主要接口方 法如表 2.4.1-1 所示,其它接口方法请参考 include/hpsocket/SocketInterface.h 文件的相关注释:

组件接口	操作方法	描 述
	Start()	启动组件
	Stop()	关闭组件
	Connect()	连接服务器
	Send()	发送数据
	SendPackets()	发送多组数据
	PauseReceive()	暂停接收数据
<i>IClient</i>	IsConnected()	检测是否有效连接
Telleni	HasStarted()	检查通信组件是否已启动
	GetState()	获取通信组件当前状态
	GetConnectionID()	获取该组件对象的 CONNID
	GetLocalAddress()	获取连接的本地地址
	GetRemoteHost()	获取连接的远程主机
	GetLastError()	获取最近一次失败操作的错误代码
	GetLastErrorDesc()	获取最近一次失败操作的错误描述
	SendSmallFile()	发送小文件
ITcpClient	SetSocketBufferSize()	设置通信数据缓冲区大小
	SetKeepAliveTime()	设置心跳检测包发送间隔

	_	
	SetKeepAliveInterval()	设置心跳检测重试包发送间隔
	SetNoDelay()	设置 TCP_NODELAY Socket 选项
ITcpPullClient	Fetch()	拉取数据
	Peek()	窥探数据
ITcpPackClient	SetMaxPackSize()	设置最大包长限制
	SetPackHeaderFlag()	设置包头校验标识
	SetMaxDatagramSize()	设置数据报文最大长度
IUdpClient	SetDetectAttempts()	设置检测重试次数
	SetDetectInterval()	设置检测包发送间隔
IUdpArqClient	SetMaxMessageSize()	设置 ARQ 数据报文最大长度
	SetHandShakeTimeout()	设置 ARQ 握手超时时间
	SetMaxDatagramSize()	设置数据报文最大长度
IUdpCast	SetReuseAddress()	设置是否启用地址重用机制
	SetCastMode()	设置传播模式(组播或广播)
	SetMultiCastTtl()	设置组播报文TTL
	SetMultiCastLoop()	设置是否启用组播环路
	GetRemoteAddress()	获取当前数据包的远程地址

表 2.4.1-1 Client 组件接口

Client 监听器接口的继承层次结构如图 2.4.1-2 所示,其中,*ITcpClientListener* 和 *IUdpClientListener* 继承于 *IClientListener*,接口回调事件如表 2.4.1-2 所示:

监听器接口	回调事件	描 述
	OnHandShake()	握手完成 握手完成时触发
	OnSend()	数据已发送 数据发送成功后触发
ISocketListenerT	OnReceive() [PUSH]	数据到达(PUSH/PACK) 接收到数据时触发
	OnReceive() [PULL]	数据到达(PULL) 接收到数据时触发
	OnClose()	连接关闭 连接正常或异常关闭时触发
<i>IClientListenerT</i>	OnPrepareConnect()	准备建立连接 建立连接前触发
TeueniLisienei I	OnConnect()	成功建立连接 成功建立连接后触发

表 2.4.1-2 Client 监听器接口



2.4.2 工作流程




图 2.4.2-1 Client 工作流程

图 2.4.2-1 展示了服务端、客户端应用程序与 Client 组件的交互流程:

客户端应用程序调用 Start() 方法向服务端应用程序发起连接请求,如果连接成功 则返回 TRUE 并且会先后接收到 OnPrepareConnect、OnConnect 和 OnHandshake 事 件。



- 客户端应用程序调用 Send() 方法向服务端应用程序发出数据后,客户端应用程序 将收到 OnSend 事件。
- 服务端应用程序向客户端应用程序发送数据时,客户端应用程序将收到 On Receive
- 断开连接时,客户端应用程序将收到 OnClose 事件。
- 客户端应用程序调用 Stop() 方法关闭 Client 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并 收到 OnClose 事件。

2.5 UDP Node 组件

2.5.1 接口描述

IUdpNode +Start() +Stop() +Wait() +Send() +SendPackets() +SendCast() +SendCastPackets() +SetExtra() +GetExtra() +HasStarted() +GetState() +GetLastError() +GetLastErrorDesc() +GetLocalAddress() +GetCastAddress() +GetCastMode() +GetPendingDataLength() +SetMaxDatagramSize() +GetMaxDatagramSize() +SetMultiCastTtl() +GetMultiCastTtl() +SetMultiCastLoop() +IsMultiCastLoop() +SetReuseAddressPolicy() +GetReuseAddressPolicy() +SetWorkerThreadCount() +GetWorkerThreadCount() +SetPostReceiveCount() +GetPostReceiveCount() +SetFreeBufferPoolSize() +GetFreeBufferPoolSize() +SetFreeBufferPoolHold() +GetFreeBufferPoolHold() <<destroy>>+IUdpNode()

图 2.5.1-1 UDP Node 组件接口



IUdpNodeListener +OnPrepareListen() +OnSend() +OnReceive()

+OnError() +OnShutdown()

<<destroy>>+IUdpNodeListener()

图 2.5.1-2 UDP Node 监听器接口

HP-Socket v5.7.x 版本开始,提供 UDP Node (UDP 节点) 组件: IUdp Node。 UDP Node 与 HP-Socket 的其它通信组件不同,它没有"连接"的概念(因此也没有 Connection ID), 行为模式类似于普通 UDP Socket,可以同时与任何 UDP 应用程序通信。该组件可以以单播、 组播和广播三种模式运行。UDP Node 组件接口如图 2.5.1-1 所示是一个独立的接口,不继承 于其它任何接口。主要接口方法如表 2.5.1-1 所示, 其它接口方法请参考 include/hpsocket/SocketInterface.h 文件的相关注释:

组件接口	操作方法	描 述
	Start()	启动组件
	Stop()	关闭组件
	Send()	向指定目标地址发送数据
	SendPackets()	向指定目标地址发送组合数据
	SendCast()	发送组播或广播数据
	SendCastPackets()	发送组播或广播组合数据
<i>IUdpNode</i>	SetMaxDatagramSize()	设置数据报文最大长度
	HasStarted()	检查通信组件是否已启动
	GetState()	获取通信组件当前状态
	GetLocalAddress()	获取连接的本地地址
	GetCastAddress()	获取关联的组播或广播地址
	GetLastError()	获取最近一次失败操作的错误代码
	GetLastErrorDesc()	获取最近一次失败操作的错误描述

表 2.5.1-1 UDP Node 组件接口

UDP Node 监听器接口如图 2.5.1-2 所示也是一个独立的接口,不继承于其它任何接口。 接口回调事件如表 2.5.1-2 所示:

监听器接口	回调事件	描 述	
	OnPrepareListen()	准备监听 绑定监听地址前触发	
IUdpNodeListener	OnSend()	数据已发送 数据发送成功后触发	
	OnReceive()	数据到达 接收到数据时触发	






表 2.5.1-2 UDP Node 监听器接口

2.5.2 工作流程




图 2.5.2-1 UDP Node 工作流程

图 2.5.2-1 展示了应用程序与 UDP Node 组件的交互流程:

- 应用程序调用 Start() 方法启动 UDP Node 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并收 到 OnPrepareListen 事件。
- 应用程序调用 Send()、SendCast() 等方法发送单播、组播或广播数据,数据发出后



应用程序将收到 OnSend 事件。

- 远程应用程序向应用程序发送数据时,应用程序将收到 OnReceive 事件。
- 数据发送或接收出现异常时,应用程序将收到 OnError 事件。
- 应用程序调用 Stop() 方法关闭 UDP Node 组件,如果调用成功则返回 TRUE 并收 到 OnShutdown 事件。



3 SSL

3.1 组件接口

HP-Socket v3.5.x 版本开始,所有 TCP 组件全面支持 SSL。SSL 组件与对应的非 SSL 组 件实现相同的接口,它们的使用方式也一致。表 3.1-1 列出了所有 SSL 组件的名称、接口、 监听器接口、实现类及其分类:

Name	Component Intface Listener Intface	Implement Class	Role	Protocol
SSL Server	ITcpServer ITcpServerListener	CSSLServer	Server	PUSH
SSL Pull Server	ITcpPullServer ITcpServerListener	CSSLPullServer	Server	PULL
SSL Pack Server	ITcpPackServer ITcpServerListener	CSSLPackServer	Server	PACK
SSLAgent	ITcpAgent ITcpServerListener	CSSLAgent	Client	PUSH
SSL Pull Agent	ITcpPullAgent ITcpAgentListener	CSSLPullAgent	Client	PULL
SSL Pack Agent	ITcpPackAgent ITcpServerListener	CSSLPackAgent	Client	PACK
SSL Client	ITcpClient ITcpClientListener	CSSLClient	Client	PUSH
SSL Pull Client	ITcpPullClient ITcpClientListener	CSSLPullClient	Client	PULL
SSL Pack Client	ITcpPackClient ITcpClientListener	CSSLPackClient	Client	PACK

表 3.1-1 组件分类

各 SSL 组件的层次结构如图 3.1-1 所示, 所有 SSL 组件都继承于对应的 TCP 组件:

- CSSLServer >> CTcpServer
- CSSLAgent >> CTcpAgent
- CSSLClient >> CTcpClient






图 3.1-1 组件层次结构



3.2 SSL 运行环境

SSL 组件在启动通信前需要初始化 SSL 环境参数,通信完毕时需要清理 SSL 运行环境。 HP-Socket v4.x.x 及其之前的版本使用全局唯一 SSL 运行环境, 所有 SSL 组件都共享该环 境,并通过 HP SSL Initialize() / HP SSL AddServerContext() / HP SSL Cleanup() / HP SSL IsValid() 等全局函数操作该全局 SSL 环境, HP-Socket v5.0.x 版本开始, 每个 SSL 组件使用独立的 SSL 运行环境,因此上述函数已被删除。取而代之, SSL 组件提供相应的 实例方法来操作自身的 SSL 运行环境:

设置 SSL 加密套件

VOID SetSSLCipherList(lpszCipherList)

HP-Socket 的默认加密套件为 DEFAULT:!aNULL:!eNULL:!SSLv2:!SSLv3, 如需修改加 密套件(如: 启用 SSLv3 用来支持旧应用系统)则需要调用 SetSSLCipherList()设置所需的 加密套件。加密套件详细信息请参考 OpenSSL Ciphers 文档。

注意:要使加密套件设置生效,必须在调用 SetupSSLContext/ByMemory/()、 AddSSLContext[ByMemory]()方法前调用 SetSSLCiperList()设置加密套件。

◆ 初始化 SSL 环境参数:

BOOL SetupSSLContext(enSessionMode, iVerifyMode = SSL VM NONE, lpszPemCertFile = nullptr, lpszPemKeyFile = nullptr, lpszKeyPasswod = nullptr, lpszCAPemCertFileOrPath = nullptr, [fnServerNameCallback = nullptr])

BOOL SetupSSLContextByMemory(enSessionMode, iVerifyMode = SSL VM NONE, lpszPemCert = nullptr, lpszPemKey = nullptr, lpszKeyPasswod = nullptr, lpszCAPemCert = nullptr, [fnServerNameCallback = nullptr])

参数 iVerifyMode 指定 SSL 验证模式;参数 lpszPemCert[File]、lpszPemKey[File]、 lpszKevPasswod 和 lpszCAPemCert[FileOrPath] 分别指定证书文件、私钥文件、私钥密码和 CA 证书文件/目录;参数 fnServerNameCallback 只用于 HTTPS 服务端,此参数指定 SNI 回 调函数指针,如果此参数值为 mullptr 则使用 HP-Socket 默认 SNI 回调函数: HP SSL DefaultServerNameCallback(lpszServerName, pContext), 该默认 SNI 回调函数根据 BindSSLServerName(lpszServerName, iContextIndex) 设置的域名-证书绑定关系查找证书,如 果找不到则使用默认证书。初始化成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE, 初始化失败可通过 SYS GetLastError() 获取错误代码。(参数详细说明请参考 include/hpsocket/HPSocket-SSL.h 或 *include/hpsocket/HPSocket4C-SSL.h* 头文件)

增加 SNI 主机证书 (SSL Server 组件):

int AddSSLContext(iVerifyMode, lpszPemCertFile, lpszPemKeyFile, lpszKeyPasswod = nullptr, lpszCAPemCertFileOrPath = nullptr)



int AddSSLContextByMemory(iVerifyMode, lpszPemCert, lpszPemKey, lpszKeyPasswod = nullptr, lpszCAPemCert = nullptr)

仅用于 SSL Server 组件。参数 iVerifyMode 指定 SSL 验证模式; 参数 lpszPemCert[File]、 lpszPemKey[File]、lpszKeyPasswod 和 lpszCAPemCert[FileOrPath] 分别指定证书文件、私钥 文件、私钥密码和 CA 证书文件/目录。执行成功返回 SNI 主机证书对应的索引,该索引用 于在 SNI 回调函数中定位 SNI 主机;失败返回-1,可通过 SYS GetLastError() 获取错误代 码。

绑定服务器主机域名到 SNI 证书 (SSL Server 组件):

BOOL BindSSLServerName(lpszServerName, iContextIndex)

仅用于 SSL Server 组件。把服务器主机域名 lpszServerName 绑定到 iContextIndex 证书 索引,默认证书索引为 0,其他证书索引由 AddSSLContext() / AddSSLContextByMemory() 创 建。绑定失败返回 FALSE, 可通过 SYS GetLastError() 获取错误代码。

默认 SNI 回调函数 (SSL Server 组件):

int HP SSL DefaultServerNameCallback(lpszServerName, pContext)

仅用于 SSL Server 组件。获取服务器主机域名 lpszServerName 对应的证书索引,如果该 主机域名未绑定到任何证书则返回默认证书索引 0。

注意: 服务端应用程序一般在初始化 SSL 运行环境时调用 AddSSL Context By Memory 10 加载所有 SNI 主机证书,并调用 BindSSLServerName() 绑定服务器主机域名到相应证书。 一些特殊应用可能要动态加载 SNI 主机证书,此时需要对调用 AddSSLContext()、 BindSSLServerName() 和 HP SSL DefaultServerNameCallback() 的代码段进行同步处理, 避免由于多线程导致的访问冲突。

获取 SSL 会话信息:

BOOL GetSSLSessionInfo([dwConnID,]enInfo, lppInfo)

SSL Server 和 Agent 组件需要 dwConnID 参数指定目标连接;参数 enInfo 指定需要获取 的信息类型;如果获取成功返回 TRUE,同时 lpplnfo 参数保存获取到的信息值。获取失败 返回 FALSE, 可通过 SYS GetLastError() 获取错误代码。(参数 enInfo 详细说明请参考 *include/hpsocket/HPTypeDef.h* 头文件)

清理 SSL 环境:

void CleanupSSLContext()



组件停止通信(调用 Stop())时会自动清理 SSL 环境,因此,应用程序只需调用 SetupSSLContext() 初始化组件的 SSL 环境参数,而不需要手工调用本函数。

令 清理线程局部 SSL 环境资源(全局函数):

void HP_SSL_RemoveThreadLocalState()

任何一个操作 SSL 的线程,在退出时都需要清理线程的局部环境 SSL 资源,主线程和 HP-Socket 工作线程在通信结束时会自动清理线程局部环境 SSL 资源。因此,一般情况下不 必手工调用本函数;特殊情况下,当自定义线程参与HP-Socket 通信操作(如:通信组件发 送策略为 SP DIRECT 并且该自定义线程调用了 Send() 方法发送数据) 并检查到 SSL 内存 泄漏时, 需在每次停止组件时在该自定义线程调用本函数。

3.3 SSL 握手

SSL组件(包括Https组件)默认情况下在建立连接后会立刻开始SSL握手(OnHandShake 事件会紧接着 OnConnect / OnAccept 事件触发)。但在某些场景下需要在启动 SSL 通信前执 行一些前置操作,例如:通过代理服务器与目标服务器通信就是其中一个典型场景。在此场 景中,必须与代理服务器建立连接后才能开始 SSL 通信。

HP-Socket v5.4.2 版本开始,提供了对手工启动 SSL 握手的支持。调用 SSL 组件的 SetSSLAutoHandShake(FALSE) 方法把组件设置为手工握手模式,在执行完前置操作后调用 StartSSLHandShake() 启动 SSL 通信。

◆ 手工启动 SSL 握手:

BOOL StartSSLHandShake(dwConnID)


4 HTTP

4.1 组件接口

HP-Socket v4.0.x 版本开始加入 HTTP 组件。HTTP 组件继承于相应的 TCP 组件并增加 HTTP 相关操作方法; HTTP 组件监听器也继承于相应的 TCP 组件监听器并提供 HTTP 相关通信事件。表 4.1-1 列出了所有 HTTP 组件的名称、接口、监听器接口、实现类及 TCP 组件父类:

Name	Component Intface Listener Intface	Implement Class	Role	Base Class
Http Server	IHttpServer IHttpServerListener	CHttpServer	Server	CTcpServer
Https Server	IHttpServer IHttpServerListener	CHttpsServer	Server	CSSLServer
Http Agent	IHttpAgent IHttpAgentListener	CHttpAgent	Client	CTcpAgent
Https Agent	IHttpAgent IHttpAgentListener	CHttpsAgent	Client	CSSLAgent
Http Client	IHttpClient IHttpClientListener	CHttpClient	Client	CTcpClient
Https Client	IHttpClient IHttpClientListener	CHttpsClient	Client	CSSLClient
Http Sync Client	IHttpSyncClient IHttpClientListener	CHttpSyncClient	Client	CTcpClient
Https Sync Client	IHttpSyncClient IHttpClientListener	CHttpsSyncClient	Client	CSSLClient

表 4.1-1 组件分类






图 4.1-1 HTTP 组件层次结构




图 4.1-2 HTTP 组件监听器层次结构

4.2 监听器事件

HTTP 组件监听器接口继承于 IHttpListenerT 和相应的 TCP 组件监听器接口。 IHttpListenerT 的 HTTP 事件可以理解为 TCP 组件监听器 OnReceive 事件的分解。HTTP 事 件返回值的类型为 EnHttpParseResult:



<<enumeration>> **EnHttpParseResult**

+HPR OK +HPR_SKIP_BODY +HPR_UPGRADE +HPR_ERROR

- HPR_OK
- :解析成功,继续执行
- - HPR_SKIP_BODY : 跳过当前请求 BODY, 完成本次请求

(仅用于 OnHeadersComplete 事件)

- HPR UPGRADE
- :升级协议,完成本次请求,并且不再进行后续 HTTP 解析

(仅用于 OnHeadersComplete 事件)

- HPR ERROR
- :解析错误,终止解析,断开连接
- 开始解析事件:

EnHttpParseResult OnMessageBegin(pSender, dwConnID)

- pSender -- 事件源对象
- -- 连接 ID dwConnID
- 请求行解析完成事件 (仅用于HTTP 服务端):

EnHttpParseResult OnRequestLine(pSender, dwConnID, lpszMethod, lpszUrl)

- pSender -- 事件源对象
- -- 连接 ID dwConnID
- lpszMethod -- 请求方法名
- lpszUrl-- 请求行中的 URL 域
- 状态行解析完成事件(仅用于HTTP 客户端):

EnHttpParseResult OnStatusLine(pSender, dwConnID, usStatusCode, lpszDesc)

- pSender -- 事件源对象
- dwConnID -- 连接 ID
- usStatusCode -- HTTP 状态码
- *lpszDesc* -- 状态描述
- 请求头事件:

EnHttpParseResult OnHeader(pSender, dwConnID, lpszName, lpszValue)



- -- 事件源对象 pSender -- 连接 ID *dwConnID* -- 请求头名称 lpszName lpszValue -- 请求头值
- 请求头完成事件:

EnHttpParseResult OnHeadersComplete(pSender, dwConnID)

- -- 事件源对象 pSender dwConnID -- 连接 ID
- BODY 报文事件:

EnHttpParseResult OnBody(pSender, dwConnID, pData, iLength)

- pSender -- 事件源对象 dwConnID-- 连接 ID -- 数据缓冲区 pData iLength -- 数据长度
- Chunked 报文头事件:

EnHttpParseResult OnChunkHeader(pSender, dwConnID, iLength)

- -- 事件源对象 pSender dwConnID -- 连接 ID
- -- Chunked 报文体数据长度 iLength
- Chunked 报文结束事件:

EnHttpParseResult OnChunkComplete(pSender, dwConnID)

- pSender -- 事件源对象 dwConnID-- 连接 ID
- 完成解析事件:

EnHttpParseResult OnMessageComplete(pSender, dwConnID)

- pSender -- 事件源对象 dwConnID -- 连接 ID
- 升级协议事件:



EnHttpParseResult OnUpgrade(pSender, dwConnID)

- pSender -- 事件源对象 *dwConnID* -- 连接 ID
- enUpgradeType -- 协议类型

解析错误事件:

EnHttpParseResult OnParseError(pSender, dwConnID, iErrorCode, lpszErrorDesc)

- -- 事件源对象 pSender dwConnID-- 连接 ID *iErrorCode* -- 错误代码 *lpszErrorDesc* -- 错误描述
- Web Socket 数据包头事件:

EnHandleResult OnWSMessageHeader(pSender, dwConnID, bFinal, iReserved, iOperationCode, lpszMask, ullBodyLen)

- pSender -- 事件源对象 dwConnID-- 连接 ID bFinal-- 是否结束帧
- -- RSV1/RSV2/RSV3 各 1 位 iReserved
- iOperationCode -- 操作码: 0x0 0xF
- -- 掩码(nullptr 或 4 字节掩码,如果为 nullptr 则没有掩码) *lpszMask*
- ullBodyLen -- 消息体长度

Web Socket 数据包体事件:

EnHandleResult OnWSMessageBody(pSender, dwConnID, pData, iLength)

- -- 事件源对象 pSender dwConnID-- 连接 ID
- -- 消息体数据缓冲区 pData -- 消息体数据长度 iLength
- Web Socket 数据包完成事件:

EnHandleResult OnWSMessageComplete(pSender, dwConnID)



- pSender -- 事件源对象
- *dwConnID* -- 连接 ID

OnHeadersComplete、OnBody、OnMessageComplete 和 OnParseError 是最基本的 4 个 HTTP 事件, 所有应用程序都要对这些事件进行处理, 其他事件则根据应用程序的实际情况 进行处理。例如:如果应用程序不用处理 Chunked 报文则可忽略 OnChunkHeader 和 OnChunkComplete 事件;如果应用程序不会进行协议升级则可忽略 OnUpgrade 事件。

HP-Socket 支持 Web Socket 和 Http Tunnel 协议升级,协议升级时会触发 On Upgrade 事 件,该事件的 enUpgradeType 参数指示升级类型:

<<enumeration>> **EnHttpUpgradeType** +HUT_NONE +HUT_WEB_SOCKET **+HUT HTTP TUNNEL** +HUT UNKNOWN

HUT WEB SOCKET : Web Socket HUT_HTTP_TUNNEL : HTTP Tunnel

当完成协议升级后不再进行 HTTP 解析,也不会触发常规 HTTP 事件。如果升级类型为 Web Socket, 触发 OnWSMessageHeader、OnWSMessageBody 和 OnWSMessageComplete 事件 处理 Web Socket 数据;如果升级类型为HTTP Tunnel,后续接收的所有数据都被看作为TCP 数据,触发 OnReceive 事件。

注意:

Sync Client: 同步 HTTP 客户端组件(CHttpSyncClient 和 CHttpsSyncClient)内部会处 理所有事件,因此,它们不需要绑定监听器(构造方法的监听器参数传入 null);如果绑定 了监听器则可以跟踪组件的通信过程。

4.3 Cookie 管理

HP-Socket v4.2.x 版本开始,为 HTTP 客户端组件(HttpClient、HttpAgent)提供进程级 别的 Cookie 管理器,管理器实现了标准 HTTP Cookie 功能,支持 Max-Age、expires、httpOnly、 secure 等。




图 4.3-1 Cookie 管理器

如图 4.3-1 所示,管理器在内存中维护所有 HTTP 客户端组件产生的 Cookie,可在不同 连接、不同组件对象间共享 Cookie,并支持 Cookie 序列化与反序列化。

客户端组件默认设置为使用 Cookie, 只要客户端组件设置为使用 Cookie, 它接收到的 Cookie 会自动存入管理器; 当发送 HTTP 请求时会自动从管理器中加载 Cookie。

如果组件设置为不使用 Cookie (设置方法: SetUseCookie(FALSE)), 它接收到的 Cookie 不会被解析,不会存入管理器;发送 HTTP 请求时也不会从管理器中加载 Cookie。

注意: 管理器内部使用读写锁控制 Cookie 存取,高并发下会带来一些性能损失。如果 确定组件不会用到 Cookie, 可设置为不使用 Cookie。

HP-Socket 提供一些管理函数操作管理器,也提供 Cookie 辅助函数便于应用程序处理 Cookie:

♦ 从文件加载 Cookie:

BOOL HP HttpCookie MGR LoadFromFile(lpszFile, bKeepExists)

- *lpszFile* -- 文件
- bKeepExists -- 是否保留管理器中原有的 Cookie

保存 Cookie 到文件:

BOOL HP HttpCookie MGR SaveToFile(lpszFile, bKeepExists)

- lpszFile-- 文件
- **bKeepExists** -- 是否保留文件中原有的 Cookie

清理 Cookie:

BOOL HP HttpCookie MGR ClearCookies(lpszDomain, lpszPath)

- -- 域,为空则表示所有域 lpszDomain
- lpszPath -- 路径, 为空则表示所有路径

清理过期 Cookie:

BOOL HP_HttpCookie_MGR_RemoveExpiredCookies(lpszDomain, lpszPath)

- -- 域,为空则表示所有域 lpszDomain
- lpszPath -- 路径, 为空则表示所有路径

设置 Cookie:

BOOL HP HttpCookie MGR SetCookie(lpszName, lpszValue, lpszDomain, lpszPath, iMaxAge, bHttpOnly, bSecure, enSameSite, bOnlyUpdateValueIfExists)

- lpszName -- 名称
- -- 值 lpszValue
- lpszDomain -- 域
- lpszPath -- 路径
- -- 生命周期: >0-> 存活秒数; =0-> 立刻删除, <0-> 到应用程序结束 *iMaxAge*
- bHttpOnly -- 是否有 HttpOnly 属性
- *bSecure* -- 是否有 secure 属性
- enSameSite -- SameSite 属性: 0 -> 无; 1 -> Strict; 2 -> LAX
- bOnleUpdateValueIfExists -- 如果 Cookie 已存在是否只更新 Cookie 值

删除 Cookie:

BOOL HP HttpCookie MGR DeleteCookie(lpszDomain, lpszPath, lpszName)

- lpszDomain -- 域
- lpszPath -- 路径
- lpszName -- 名称

设置是否允许第三方 Cookie:

void HP HttpCookie MGR SetEnableThirdPartyCookie(bEnableThirdPartyCookie)

- *bEnableThirdPartyCookie* -- TRUE -> 允许; FALSE -> 禁止
- 检查是否允许第三方 Cookie:

BOOL HP HttpCookie MGR IsEnableThirdPartyCookie()

✓

Cookie expires 字符串转换为整数:

BOOL HP_HttpCookie_HLP_ParseExpires(lpszExpires, ptmExpires)

- -- expires 字符串 *lpszExpires*
- ptmExpires -- expires 整数指针
- 整数转换为 Cookie expires 字符串:

BOOL HP_HttpCookie_HLP_MakeExpiresStr(lpszBuff, piBuffLen, tmExpires)

- *lpszBuff* -- 字符串缓冲区
- piBuffLen -- 缓冲区长度
- tmExpires -- expires 整数
- ◆ 生成 Cookie 字符串:

BOOL HP HttpCookie HLP ToString(lpszBuff, piBuffLen, lpszName, lpszValue, lpszDomain, lpszPath, iMaxAge, bHttpOnly, bSecure, enSameSite)

- *lpszBuff* -- 字符串缓冲区
- piBuffLen -- 缓冲区长度
- -- 名称 lpszName
- lpszValue -- 值
- -- 域 lpszDomain
- -- 路径 lpszPath
- -- 生命周期: >0-> 存活秒数; =0-> 立刻删除, <0-> 到应用程序结束 iMaxAge
- bHttpOnly -- 是否有 HttpOnly 属性
- *bSecure* -- 是否有 secure 属性
- -- SameSite 属性: 0 -> 无; 1 -> Strict; 2 -> LAX enSameSite
- ◆ 获取当前 UTC 时间:

__time64_t HP_HttpCookie_HLP_CurrentUTCTime()

♦ Max-Age -> expires:

__time64_t HP_HttpCookie_HLP_MaxAgeToExpires(iMaxAge)

- ✓ iMaxAge -- 生命周期: >0-> 存活秒数; =0-> 立刻删除, <0-> 到应用程序结束

int HP HttpCookie HLP ExpiresToMaxAge(tmExpires)

✓ tmExpires -- expires 整数

4.4 启动 HTTP 通讯

Http 组件(包括 Https 组件)默认情况下在建立连接后会立刻开始 HTTP 通信(OnReceive 事件会分解为一系列 HTTP 通信事件)。但在某些场景下需要在启动 HTTP 通信前执行一些 前置操作,例如:通过 SOCKS 代理服务器与目标服务器通信就是其中一个典型场景。在此 场景中,必须与 SOCKS 代理服务器建立连接后才能开始 HTTP 通信。

HP-Socket v5.4.3 版本开始,提供了对手工启动 HTTP 通信的支持。调用 HTTP 组件的 SetHttpAutoStart(FALSE) 方法把组件设置为手工启动 HTTP 通信模式,在执行完前置操作后 调用 StartHttp() 启动 HTTP 通信。

◆ 手工启动 HTTP 通信:

BOOL StartHttp(dwConnID)



5 UDPARQ

HP-Socket v5.5.x 版本开始,提供 UDP ARQ(自动重传请求 UDP、可靠 UDP)组件: IUdpArqServer 和 IUdpArqClient。在低带宽、高延时或丢包严重的网络环境中,可以提供比 TCP 更高效的网络传输性能。

5.1 组件接口

UDP ARQ 组件 IUdpArqServer / IUdpArqClient 的操作方法和监听器接口与常规 UDP 组 件 IUdpServer / IUdpClient 一致,只在常规 UDP 组件的基础上增加了若干与 ARQ 通信相关 的参数设置、获取方法。

Name	Component Intface Listener Intface	Implement Class	Role	Base Class
UDP Server	IUdpServer IUdpServerListener	CUdpServer	Server	
UDP Client	IUdpClient IUdpClientListener	CUdpClient	Client	
UDP Cast	IUdpCast IUdpCastListener	CUdpCast	Client	
UDP ARQ Server	IUdpArqServer IUdpServerListener	CUdpArqServer	Server	CUdpServer
UDP ARQ Client	IUdpArqClient IUdpClientListener	CUdpArqClient	Client	CUdpClient

表 5.1-1 UDP 组件分类




图 5.1-1 UDP 组件层次结构

5.2 握手协议

HP-Socket 使用 KCP 实现 ARQ 通信,但通信协商方式与常规 KCP 不同,常规 KCP 需 要通信双方使用相同的会话 ID, HP-Socket 使用自身的通信握手协议实现通信协商。通信双 方可以使用各自独立的会话 ID。

如图 5.2-1 所示,HP-Socket 的 ARQ 组件在开始通信之前需要进行通信握手。当 IUdpArqServer 组件接收到 OnAccept 事件或者 IUdpArqClient 组件接收到 OnConnect 事件时 即开始 ARO 握手,握手方式为定时向对方发送握手报文并处理对方发过来的握手报文,直 至握手完成或超时终止。握手完成会接收到 OnHandshake 事件; 握手超时会接收到 OnClose 事件,错误代码为 ERROR TIMEOUT。

协商报文格式:

MM C F XXXX YYYY

✔ 报文长度 : 12字节

✓ 第 1-2 字节 : 固定魔数 0xBB4F

✓ 第3字节 : 命令类型,目前只使用了握手命令 0x01 ✓ 第4字节 : 命令标识, 0x00 - 未完成, 0x01 - 已完成

✓ 第 5-8 字节 : 本方会话 ID

✓ 第 9-12 字节 : 对方会话 ID, 如未收到对方会话 ID 则用 0x00000000 填充

注意: IUdpArqServer 通过客户端 "IP 地址 + 端口 + 会话 ID" 标识一个远程连接, 在客户端断开又重连的情形下,服务端可能未收到前一个连接的断开通知。因此客户端需要 确保前后两个连接的 "IP 地址 + 端口 + 会话 ID" 不会完全相同。最简单的做法是让前后 两个连接使用不同的会话ID。




图 5.2-1 ARQ 通信过程

5.3 配置参数

♦ SetNoDelay(BOOL)

是否开启 nodelay 模式 (默认: FALSE, 不开启)

♦ SetTurnoffCongestCtrl(BOOL)

是否关闭拥塞控制 (默认: FALSE, 不关闭)

♦ SetFlushInterval(DWORD)

数据刷新间隔(毫秒,默认:60)

♦ SetResendByAcks(DWORD)

快速重传ACK 跨越次数 (默认: 0, 关闭快速重传)

♦ SetSendWndSize(DWORD)

发送窗口大小(数据包数量,默认:128)

♦ SetRecvWndSize(DWORD)

接收窗口大小(数据包数量,默认:512)

♦ SetMinRto(DWORD)

最小重传超时时间(毫秒, 默认: 30)

♦ SetMaxTransUnit(DWORD)

最大传输单元(默认: 0,与UDP参数SetMaxDatagramSize(DWORD)一致)

♦ SetMaxMessageSize(DWORD)

最大数据包大小 (默认: 4096)

♦ SetHandShakeTimeout(DWORD)

握手超时时间(毫秒,默认:5000)

除 SetMaxMessageSize(DWORD)和 SetHandShakeTimeout(DWORD)之外,其他配置参数 均与 KCP 相关,请参考 KCP 对相关参数的说明。



6 线程池

6.1 组件接口

HP-Socket v5.4.x 版本开始,提供线程池组件 IHPThreadPool, 协助用户实现通信逻辑与 业务逻辑分离,提高应用程序的整体执行效率。IHPThreadPool 提供以下主要操作方法。这 些方法成功返回 TRUE, 失败返回 FALSE, 失败可通过 SYS GetLastError() 获取系统错误代 码。

```
IHPThreadPool
+Start()
+Stop()
+Wait()
+Submit()
+Submit()
+AdjustThreadCount()
+HasStarted()
+GetState()
+GetQueueSize()
+GetTaskCount()
+GetThreadCount()
+GetMaxQueueSize()
+GetRejectedPolicy()
<<destroy>>+IHPThreadPool()
```

图 6.1-1 Thread Pool 组件接口

启动线程池

BOOL Start(dwThreadCount = 0, dwMaxQueueSize = 0, enRejectedPolicy = TRP CALL FAIL, dwStackSize = 0)

- dwThreadCount 线程数量,(默认:0)
 - >0 : dwThreadCount
 - =0: (CPU 核数 *2+2)
 - <0: (CPU 核数 * (-dwThreadCount))
- dwMaxQueueSize 任务队列最大容量(默认: 0, 不限制)
- enRejectedPolicy 任务拒绝处理策略

TRP CALL FAIL : (默认)立刻返回失败

TRP WAIT FOR : 等待(直到成功、超时或线程池关闭等原因导致失败)

TRP CALLER RUN: 调用者线程直接执行

dwStackSize 线程堆栈空间大小(默认: 0-> 操作系统默认)

◇ 关闭线程池

在规定时间内关闭线程池组件,如果工作线程在最大等待时间内未能正常关闭,会尝试 强制关闭,这种情况下很可能会造成系统资源泄漏。

BOOL Stop(dwMaxWait = INFINITE)

dwMaxWait 最大等待时间(毫秒,默认: INFINITE, 一直等待)

◆ 提交任务

BOOL Submit(fnTaskProc, pvArg, dwMaxWait = INFINITE)

- ✓ fnTaskProc 任务处理函数
- ✓ pvArg 任务参数
- ✓ dwMaxWait 任务提交最大等待时间(毫秒,仅对 TRP WAIT FOR 类型线程 池生效,默认: INFINITE, 一直等待)。
 - ** SYS GetLastError() 错误码 ERROR DESTINATION ELEMENT FULL 表示 任务队列已满。

◆ 提交 Socket 任务

BOOL Submit(pTask, dwMaxWait = INFINITE)

- ✓ pTask 任务参数
- ✓ dwMaxWait 任务提交最大等待时间(毫秒,仅对 TRP WAIT FOR 类型线程 池生效,默认: INFINITE, 一直等待)
 - ** SYS GetLastError() 错误码 ERROR DESTINATION ELEMENT FULL 表示 任务队列已满。

注意: pTask 由 HP_Create_SocketTaskObj()函数创建,当 Submit(pTask)提交成功 时线程池负责自动销毁 pTask 对象; 当提交失败时应用程序需要手工调用 HP_Destroy_SocketTaskObj()销毁pTask 对象。

→ 动态调整线程池大小

BOOL AdjustThreadCount(dwNewThreadCount)

- ✓ dwNewThreadCount 线程数量
 - >0 : dwNewThreadCount
 - =0: (CPU 核数 *2+2)
 - <0: (CPU 核数 * (-dwNewThreadCount))

6.2 监听器事件

HP-Socket v5.8.5 版本开始,提供了线程池监听器接口 IHPThreadPoolListener,线程池组 件可以绑定监听器处理以下生命周期事件:



线程池启动事件

void OnStartup(pThreadPool)

- ✓ pThreadPool -- 事件源对象
- 线程池关闭事件

void OnShutdown(pThreadPool)

- ✓ pThreadPool -- 事件源对象
- 工作线程启动事件(每个工作线程触发一次)

void OnWorkerThreadStart(pThreadPool, dwThreadID)

- ✓ *pThreadPool* -- 事件源对象
- dwThreadID -- 工作线程 ID
- 工作线程退出事件(每个工作线程触发一次)

void OnWorkerThreadEnd(pThreadPool, dwThreadID)

- ✓ *pThreadPool* -- 事件源对象
- dwThreadID -- 工作线程 ID



7 压缩 / 解压缩

7.1 组件接口

HP-Socket 以前版本提供了单次压缩/解压相关辅助函数,所谓"单次"是指传递进压缩 /解压函数的输入数据必须是完整数据,不能是数据片段。压缩/解压函数对输入数据进行一 次性压缩/解压。因此单次压缩/解压函数能只能处理少量输入数据:

: ZLib 压缩 : ZLib 高级压缩 : ZLib 解压 : 高级 ZLib 解压 : 推测 ZLib 压缩结果长度 : GZip 压缩 : GZip 解压 ♦ int SYS_GZipGuessUncompressBound() : 推测 Gzip 解压结果长度 : Brotli 压缩 : Brotli 高级压缩

: 推测 Brotli 压缩结果长度

HP-Socket v5.8.6 版本开始,提供流式数据压缩/解压接口,能处理大量输入数据或总量 不确定的流式数据。

: Brotli 解压

7.1.1 压缩器组件接口

IHPCompressor +Process() +ProcessEx() +IsValid() +Reset() <<destroy>>+IHPCompressor()

图 7.1.1-1 压缩器组件接口

处理输入数据

BOOL Process(pData, iLength, bLast, pContext = nullptr) BOOL ProcessEx(pData, iLength, bLast, bFlush, pContext = nullptr)



- ✓ pData 待压缩数据缓冲区
- ✓ *iLength* 待压缩数据长度
- ✓ bLast 标识:是否最后一段待压缩数据
- ✓ bFlush 是否强制刷新(强制刷新会降低压缩效率,但可对数据进行分段压缩)
- ✓ pContext 上下文参数: 传递给回调函数 Fn CompressDataCallback

应用程序可循环调用该方法,用以压缩流式或分段数据,执行成功返回 TRUE: 失败返 回 FALSE, 失败时可通过 SYS GetLastError() 获取错误码。

◆ 重置压缩器

BOOL Reset()

开始处理一个新数据流前必须重置压缩器。

(注:应用程序通常不需要显式调用该方法,因为Process()方法在完成处理或中断处理 一个数据流后会自动重置压缩器)

◇ 检测压缩器是否可用

BOOL IsValid()

7.1.2 解压器组件接口

IHPDecompressor +Process() +IsValid() +Reset() <<destroy>>+IHPDecompressor()

图 7.1.2-1 解压器组件接口

◇ 处理输入数据

BOOL Process(pData, iLength, pContext = nullptr)

- ✓ pDat 待解压数据缓冲区
- ✓ *iLength* 待解压数据长度
- ✓ pContext 上下文参数: 传递给回调函数 Fn DecompressDataCallback

应用程序可循环调用该方法,用以解压流式或分段数据,执行成功返回 TRUE: 失败返 回 FALSE, 失败时可通过 SYS GetLastError() 获取错误码。



◇ 重置解压器

BOOL Reset()

开始处理一个新数据流前必须重置解压器。

(注:应用程序通常不需要显式调用该方法,因为Process()方法在完成处理或中断处理 一个数据流后会自动重置解压器)

◇ 检测解压器是否可用

BOOL IsValid()

7.1.3 输出数据回调

◇ 输出数据回调函数

```
typedef BOOL (*Fn DataCallback)(pData, iLength, pContext);
typedef Fn DataCallback
                         Fn CompressDataCallback;
typedef Fn_DataCallback
                         Fn DecompressDataCallback;
```

- ✓ pData 待解压数据缓冲区
- ✓ *iLength* 待解压数据长度
- ✓ pContext 上下文参数: 由 Process() 方法带人

在压缩/解压器的 Process(pData, iLength, [bLast,] pContext) 方法执行过程中,当产生输 出时会以输出数据和 pContext 为入参调用"输出数据回调函数"。该回调函数在创建压缩/解 压器对象时指定(参考:对象创建)。

回调函数返回 TRUE 继续处理;返回 FALSE 则中断处理, Process()会返回 FALS, SYS GetLastError() 返回 ERROR CANCELLED 错误码。

7.2 对象创建

目前支持 ZLib/GZip 和 Brotli 压缩算法:

创建 ZLib 压缩器对象

IHPCompressor* HP_Create_ZLibCompressor(fnCallback, iWindowBits, iLevel, iMethod, iMemLevel, iStrategy)

- ✓ fnCallback 输出数据回调函数
- 参数默认值 iWindowBits = 15, iLevel = -1, iMethod = 8, iMemLevel = 8, iStrategy = 0

创建 GZip 压缩器对象

IHPCompressor* HP Create GZipCompressor(fnCallback, iLevel, iMethod, iMemLevel, iStrategy)

- fnCallback 输出数据回调函数
- 参数默认值 iLevel = -1, iMethod = 8, iMemLevel = 8, iStrategy = 0
- 创建 Brotil 压缩器对象

IHPCompressor* HP_Create_BrotilCompressor(fnCallback, iQuality, iWindow, iMode)

- fnCallback 输出数据回调函数
- 参数默认值 iQuality = 11, iWindow = 22, iMode = 0
- 创建 ZLib 解压器对象

IHPDecompressor* HP_Create_ZLibDecompressor(fnCallback, iWindowBits)

- ✓ fnCallback 输出数据回调函数
- 参数默认值 iWindowBits = 15
- 创建 GZip 解压器对象

IHPDecompressor* HP Create GZipDecompressor(fnCallback)

- ✓ fnCallback 输出数据回调函数
- ♦ 创建 Brotil 解压器对象

IHPDecompressor* HP_Create_BrotliDecompressor(fnCallback)

- ✓ fnCallback 输出数据回调函数
- 销毁压缩器对象

void HP Destroy Compressor(pCompressor)

- ✓ *pCompressor* 压缩器对象指针
- 销毁解压器对象

void HP_Destroy_Decompressor(pDecompressor)

✓ pDecompressor 解压器对象指针

8 Linux

HP-Socket for Linux 提供的 API 接口与 Windows 版本一致,但实现代码则完全独立。HP-Socket for Linux 使用了 C++14 标准的新特性,需要 GCC 6.x 以上版本的编译器进行编译。

注意: HP-Socket for Linux 编译运行要求:

- 1) Linux 内核版本: 2.6.32 及以上
- 2) GCC 版本: 6.x 及以上
- 3) glibc 版本: 2.14.x 及以上
- 4) 依赖库: librt、libdl、libpthread

8.1 编译

HP-Socket 发布包已提供 x86 和 x64 平台下的编译好的二进制库文件和示例 Demo 可执行文件(编译环境: Linux 2.6.32、GCC 6.3.1)。也可以通过以下方式自行编译:

- 1、 *Windows 远程编译:* HP-Socket 发行包中提供了 HP-Socket 及其<u>示例 Demo</u>的 Visual Studio 项目工程,可以打开对应项目工程编译 HP-Socket 库或<u>示例 Demo</u>; 也可以运行 *script*/ 目录下的 *ms-build-libs.bat、ms-build-demos.bat、ms-build-all.bat* 分别编译 HP-Socket 库或(和)示例 Demo。
- 2、 *compile.sh*: 可以使用 HP-Socket 发行包中提供的 *script/compile.sh* 编译脚本编译 HP-Socket 库文件。注: *compile.sh* 只编译 HP-Socket 库,不编译示例 Demo。

```
$ ./compile.sh -h
Usage: compile.sh [...O.P.T.I.O.N.S...]
               -----
  -d --with-debug-lib : compile debug libs (default: true)
  -m|--mem-allocator : memory allocator (default: mimalloc)
                    : (options: mimalloc / jemalloc / system)
                    : enable UDP components (default: true)
 -u|--udp-enabled
 -t|--http-enabled : enable HTTP components (default: true)
  -s|--ssl-enabled
                     : enable SSL components (default: true)
 -z|--zlib-enabled
                    : enable ZLIB related functions (default: true)
 -b|--brotli-enabled : enable BROTLI related functions
                     : (x86/x64 default: true, arm/arm64 default: false)
 -i|--iconv-enabled : enable ICONV related functions (default: true)
  -c|--compiler
                     : compiler (default: g++)
  -p|--platform
                    : platform: x86 / x64 / arm / arm64
                    : (default: current machine arch platform)
  -e|--clean
                    : clean compilation intermediate temp files
                    : remove all compilation target files
  -r --remove
  -v|--version
                     : print hp-socket version
  -h|--help
                     : print this usage message
```

图 8.1-1 compile.sh 编译脚本

8.2 安装

发布包提供的 *script/install.sh* 脚本用于安装(或卸载)HP-Socket,它会安装(或卸载) 当前平台的库文件进行。*install.sh* 脚本支持以下参数:

图 8.2-1 install.sh 安装脚本

注意: compile.sh 编译脚本依赖发行包的 script/、src/、include/、dependent/目录; install.sh 安装脚本依赖发行包的 script/、include/、lib/目录,如果要安装示例 Demo 的执行文件,还需要依赖 demo/Release/目录。

8.3 Android NDK

HP-Socket 提供了 Android NDK 库文件构建脚本 *script/build-android-ndk.sh* (*Windows 平台: build-android-ndk.bat*),安装配置好 NDK 后执行 *build-android-ndk.sh* 进行库文件构建,构建脚本默认会构建当前 NDK 支持的所有 ABI 的动态库和静态库,并把构建目标库文件输出到 *lib/android-ndk*/目录。如有特殊需要请为构建脚本提供相应的命令行参数。

(执行默认构建)

```
$ cd HP-Socket/Linux
$ ./build-android-ndk.sh
```

8.3.1 **ABIs**

构建脚本默认会构建当前 NDK 支持的所有非过时 ABI 的库文件, 你可以为构建脚本提供 APP ABI 命令行参数构建特定 ABI 的库文件。

(只构建 armeabi-v7a 和x86 ABI 库文件)

\$./build-android-ndk.sh APP_ABI=armeabi-v7a,x86



8.3.2 功能特性开关

构建脚本默认会构建所有功能特性(UDP/SSL/HTTP/ZLIB/BROTLI/ICONV), 你可 以为构建脚本提供 XXX DISABLED=true 参数来移除某些功能特性。

:移除 UDP ✓ UDP DISABLED=true : 移除 SSL SSL DISABLED=true _HTTP_DISABLED=true : 移除 HTTP : 移除 ZLIB ✓ ZLIB DISABLED=true BROTLI DISABLED=true : 移除 BROTLI ✓ ICONV DISABLED=true : 移除 ICONV

MIMALLOC DISABLED=true : 禁用 mimalloc 内存分配器

(移除SSL 和ICONV)

```
$ ./build-android-ndk.sh SSL DISABLED=true ICONV DISABLED=true
```

注意: 如果在构建库时移除了某些功能特性,那么在编译使用该库的应用程序时需要定 义相应的宏。例如: 在构建库时移除了 SSL 和 ICONV, 在编译应用程序时需要定义 SSL DISABLED 和 ICONV DISABLED 宏。

8.3.3 其他选项

构建脚本 build-android-ndk.sh 只是对 Android NDK 命令 ndk-build 的简单包装,构建脚 本支持 ndk-build 的所有命令行参数。ndk-build 的详细说明请参考官方文档。

以下示例演示如下构建选项:

- ✓ 构建 armeabi-v7a 和 x86 64 ABI 库文件
- ✓ 移除 UDP、ZLIB 和 ICONV 功能特性
- ✓ 库文件输出到 lib/android-ndk/ 目录
- ✓ obj 中间文件输出到 lib/android-ndk/obj 目录

```
$ ./build-android-ndk.sh APP ABI=armeabi-v7a,x86_64 \
                        UDP DISABLED=true \
                         ZLIB DISABLED=true \
                         _ICONV_DISABLED=true \
                         NDK LIBS OUT=./lib/android-ndk \
                         NDK_OUT=./lib/android-ndk/obj
```



9 使用方式

HP-Socket 支持 MBCS 和 Unicode 字符集,支持 32 位和 64 位应用程序。可以通过源代 码、DLL 或 LIB 方式使用 HP-Socket。HP-Socket 发行包中已经提供了 HPSocket DLL 和 HPSocket4C DLL。

注意: HP-Socket v5.2.x 开始,发行包不再分别提供SSL 和非SSL 库文件,发行包中提 供的库文件包含 SSL 和 HTTP 组件,如果想去除 SSL 或 HTTP 组件,可以分别定义 _SSL_DISABLED 或 _HTTP_DISABLED 宏重新编译。

9.1 源代码

HP-Socket 依赖于 Dependent/ 目录下的第三方库。所以通过源代码方式使用 HP-Socket 时,需要把 HP-Socket 的 Src/、Include/ 和 Dependent/ 目录下的相应代码文件或库文件加入 到工程项目(参考: <u>TestEcho</u> / <u>TestEcho-UDP</u> 示例 Demo)。

9.2 静态库

HP-Socket 发行包中的 Project/HPSocketLIB 和 Project/HPSocketLIB4C 工程项目用于编 译 HPSocket LIB 和 HPSocket4C LIB,输出目录为 Lib/x86(x64)/static/。如果需要可以自己编 译。静态库与动态库的使用方式一致,请参考后续章节。

(静态库引用方式参考: TestEcho-SSL-4C / TestEcho-SSL-PFM 示例 Demo)。

注意: Windows 平台下,如果工程项目使用 HPSocket LIB 或 HPSocket4C LIB,需要在 工程属性中定义预处理宏 -> HPSOCKET_STATIC_LIB。

9.3 HPSocket DLL

HPSocket DLL 导出 C++ 编程接口,是 C++ 程序使用 HP-Socket 的首选方式。HPSocket DLL 通过 HP-Socket 发行包中的 Project/HPSocketDLL 工程项目编译生成,输出以下 DLL:

✓	Lib\x86\HPSocket.dll	(32 位/MBCS/Release)
✓	Lib\x86\HPSocket_D.dll	(32位/MBCS/Debug)
✓	Lib\x86\HPSocket_U.dll	(32 位/Unicode/Release)
✓	Lib\x86\HPSocket_UD.dll	(32 位/Unicode/Debug)
✓	Lib\x64\HPSocket.dll	(64 位/MBCS/Release)
✓	Lib\x64\HPSocket_D.dll	(64位/MBCS/Debug)
✓	Lib\x64\HPSocket_U.dll	(64 位/Unicode/Release)
✓	Lib\x64\HPSocket_UD.dll	(64 位/Unicode/Debug)

使 用 HPSocket DLL 时需要把 include/hpsocket/SocketInterface.h . include/hpsocket/HPSocket.h 以及 DLL 对应的*.lib 文件加入到工程项目。 include/hpsocket/HPSocket.h 除了导出组件的创建、销毁方法和组件接口外,还定义了各组件 的智能指针(如: CTcpServerPtr/CTcpClientPtr),通过这些智能指针可以更方便地使用 HP-Socket 组件。(参考: TestEcho-Pull / TestEcho-PFM 示例 Demo)。

HPSocket DLL 包含 SSL 组件和非 SSL 组件,如果需要用到 SSL 组件则需要把 include/hpsocket/HPSocket-SSL.h、include/hpsocket/SocketInterface.h 以及 DLL 对应的*.lib 文 件加入到工程项目。(参考: TestEcho-SSL-Pack 示例 Demo)。

通过 DLL 方式使用 HP-Socket, 当需要更新或升级 HP-Socket 时, 如果 DLL 接口发生 变化则必须重新编译应用程序;如果DLL接口没有改变则直接替换DLL即可,不需要重新 编译应用程序。

9.4 HPSocket4C DLL

HPSocket4C DLL 导出 C 编程接口,提供给 C 语言或其它编程语言使用 HP-Socket。 HPSocket4C DLL 通过 HP-Socket 发行包中的 Project/HPSocketDLL4C 工程项目编译生成, 输出以下 DLL:

\checkmark	Lib\x86\HPSocket4C.dll	(32 位/MBCS/Release)
\checkmark	Lib\x86\HPSocket4C_D.dll	(32位/MBCS/Debug)
\checkmark	Lib\x86\HPSocket4C_U.dll	(32 位/Unicode/Release)
\checkmark	Lib\x86\HPSocket4C_UD.dll	(32 位/Unicode/Debug)
\checkmark	Lib\x64\HPSocket4C.dll	(64 位/MBCS/Release)
\checkmark	Lib\x64\HPSocket4C_D.dll	(64位/MBCS/Debug)
\checkmark	Lib\x64\HPSocket4C_U.dll	(64 位/Unicode/Release)
\checkmark	Lib\x64\HPSocket4C_UD.dll	(64 位/Unicode/Debug)

使用 HPSocket4C DLL 时需要把 include/hpsocket/HPSocket4C.h 以及 DLL 对应的*.lib 文 件加入到工程项目。(参考: TestEcho-4C 示例 Demo)。

HPSocket4C DLL 包含 SSL 组件和非 SSL 组件,如果需要用到 SSL 组件则需要把 include/hpsocket/HPSocket4C-SSL.h 以及 DLL 对应的*.lib 文件加入到工程项目。(参考: TestEcho-SSL-Pack 示例 Demo)。

通过 4C DLL 方式使用 HP-Socket, 当需要更新或升级 HP-Socket 时, 如果 DLL 接口发 生变化则必须重新编译应用程序;如果 DLL 接口没有改变则直接替换 DLL 即可,不需要重 新编译应用程序。



9.5 扩展支持

HP-Socket 发行包提供了易语言模块和支持库 SDK; 对于没有提供 SDK 的编程语言可 以通过 HPSocket4C DLL 提供的 C 编程接口使用 HP-Socket。

- ◆ 开源项目 <u>HPSocket.net</u> 提供 HP-Socket 的 .NetCore SDK 。
- ◆ 开源项目 <u>HPSocket for macOS</u> 提供 HP-Socket 的 Mac OSX 平台移植版本。



10 附录

10.1 示例 Demo

10.1.1 **Windows** 示例

项目名称	使用组件	引用方式	描 述
HttpProxy	TCP Server	DLL	HTTP 代理服务器(TCP 实现)
(Server-1)	rer-1) TCP Agent		200 20 Q = 2,4,0, Q
HttpProxy	HTTP Server	DLL	HTTP 代理服务器 (HTTP 实现)
(Server-2)	TCP Agent		7(=20050
TestEcho	TCP Server TCP Client	SRC	Echo 服务端和客户端
TestEcho-4C	TCP PULL Server TCP PULL Client	4C DLL	Echo 服务端和客户端
TestEcho-Agent (Agent-4C)	TCP PULL Agent	4C DLL	Echo 客户端
TestEcho-Agent (Agent-PFM)	TCP Agent	SRC	Echo 性能测试客户端
TestEcho-Agent (Agent-PULL)	TCP PULL Agent	DLL	Echo 客户端
TestEcho-PFM	TCP Server TCP Client	DLL	Echo 性能测试服务端和客户端
TestEcho-Pull	TCP PULL Server TCP PULL Client	DLL	Echo 服务端和客户端
TestEcho-Pack	TCP PACK Server TCP PACK Client	4C DLL DLL	Echo 服务端和客户端
TestEcho-UDP	UDP Server UDP Client	SRC	Echo 服务端和客户端
TestEcho-UDP-PFM	UDP Server UDP Client	DLL	Echo 性能测试服务端和客户端
TestUDPCast	UDP Cast	SRC	组播 (广播) 网络成员
TestUDPNode	UDP Node	SRC	UDP 节点
TestEcho-SSL	SSL Server SSL Client	SRC	Echo 服务端和客户端
TestEcho-SSL-4C	SSL PULL Server SSL PULL Client	4C LIB	Echo 服务端和客户端
TestEcho-SSL-Pack	SSL PACK Server SSL PACK Client	4C DLL DLL	Echo 服务端和客户端
TestEcho-SSL-PFM	SSL Server	LIB	Echo 性能测试服务端和客户端

	SSL Agent		
TestEcho-Http	HTTP Server HTTP Client HTTP Sync Client	SRC	Echo 服务端和客户端
TestEcho-Http-4C	HTTP Server HTTP Client HTTP Sync Client	4C LIB 4C DLL 4C DLL	Echo 服务端和客户端
TestEcho-ARQ	UDP ARQ Server UDP ARQ Client	SRC	Echo 服务端和客户端
TestEcho-ARQ-PFM	UDP ARQ Server UDP ARQ Client	DLL	Echo 性能测试服务端和客户端

表 10.1.1-1 Windows 示例

10.1.2 **Linux** 示例

项目名称	使用组件	引用方式	描 述
testecho	TCP Server TCP Agent TCP Client	SRC	Echo 服务端和客户端
testecho-pfm	TCP Server TCP Agent TCP Client	SRC	Echo 性能测试服务端和客户端
testecho-pull	TCP PULL Server TCP PULL Agent TCP PULL Client	SRC	Echo 服务端和客户端
testecho-pack	TCP PACK Server TCP PACK Agent TCP PACK Client	SRC	Echo 服务端和客户端
testecho-udp	UDP Server UDP Client UDP Cast UDP Node	SRC	Echo 服务端 Echo 客户端 组播(广播)网络成员 UDP 节点
testecho-udp-pfm	UDP Server UDP Client	SRC	Echo 性能测试服务端和客户端
testecho-lib	TCP PULL Server TCP PULL Agent TCP PULL Client	SO 4C SO 4C SO	Echo 服务端和客户端
testecho-ssl	SSL Server SSL Agent SSL Client	SRC	Echo 服务端和客户端
testecho-ssl-pfm	SSL Server SSL Agent SSL Client	SO	Echo 性能测试服务端和客户端

•	Jes	s	NΑ	١

testecho-ssl-pull	SSL PULL Server SSL PULL Agent SSL PULL Client	SO	Echo 服务端和客户端
testecho-ssl-pack	SSL PACK Server SSL PACK Agent SSL PACK Client	4C SO	Echo 服务端和客户端
Testecho-http	HTTP Server HTTP Agent HTTP Client HTTP Sync Client	SRC	Echo 服务端和客户端
Testecho-http-4c	HTTP Server HTTP Agent HTTP Client HTTP Sync Client	4C SO	Echo 服务端和客户端
testecho-arq	UDP ARQ Server UDP ARQ Client	SRC	Echo 服务端和客户端
testecho-arq-pfm	UDP ARQ Server UDP ARQ Client	A	Echo 性能测试服务端和客户端

表 10.1.2-1 Linux 示例



10.2 辅助函数

```
LPCTSTR HP_GetSocketErrorDesc()
\diamond
                                    : 获取 HPSocket 错误码对应描述
♦ DWORD SYS GetLastError()
                                    : 封装 API 函数 GetLastError() / errno
♦ LPCSTR SYS GetLastErrorStr()
                                [L]: 封装 API 函数 strerror()
                                [W]: 封装 API 函数 WSAGetLastError()
: 封装 API 函数 setsockopt()
int SYS_GetSocketOption()
                                    : 封装 API 函数 getsockopt()
\diamond
  int SYS IoctlSocket()
                                    : 封装 API 函数 ioctlsocket()
                                [W]: 封装 API 函数 WSAIoctl()
\diamond
  int SYS_WSAIoctl()
                                [L]: 封装 API 函数 fcntl(),设置 F SETFL
\diamond
   int SYS fcntl SETFL()
                                [L]:设置FD选项:ONONBLOCK
\diamond
   int SYS SSO Block()
                                    : 设置 socket 选项: TCP NODELAY
   int SYS SSO NoDelay()
\diamond
  int SYS SSO DontLinger()
                                    : 设置 socket 选项: SO DONTLINGER
  int SYS SSO Linger()
                                    : 设置 socket 选项: SO_LINGER
                                    : 设置 socket 选项: SO_RCVBUF
\diamond
  int SYS SSO RecvBuffSize()
   int SYS SSO SendBuffSize()
                                    : 设置 socket 选项: SO SNDBUF
\diamond
                                    : 设置 socket 选项: SO RCVTIMEO
  int SYS SSO RecvTimeout()
                                    : 设置 socket 选项: SO_SNDTIMEO
: 设置 socket 地址重用策略
\diamond
  int SYS SSO ReuseAddress()
\diamond
  BOOL SYS GetSocketLocalAddress()
                                    : 获取 socket 本地地址
  BOOL SYS GetSocketRemoteAddress()
                                    : 获取 socket 远程地址
  ULONG SYS EnumHostIPAddresses()
                                    : 枚举主机 IP 地址
♦ BOOL SYS_FreeHostIPAddresses()
                                    : 释放主机 IP 地址结构体
♦ BOOL SYS_IsIPAddress()
                                    : 检查字符串是否符合 IP 地址格式
  BOOL SYS GetIPAddress()
                                    : 通过主机名获取 IP 地址
♦ BOOL SYS NToH64()
                                    : 64 位网络字节序转主机字节序
♦ BOOL SYS HToN64()
                                    : 64 位主机字节序转网络字节序
♦ BOOL SYS_SwapEndian16()
                                    : 短整型高低字节交换
♦ BOOL SYS SwapEndian32()
                                    : 长整型高低字节交换
   BOOL SYS_IsLittleEndian()
                                    : 检查是否小端字节序
                                [W]: CP XXX -> UNICODE
♦ BOOL SYS CodePageToUnicode()
♦ BOOL SYS_CodePageToUnicodeEx() [W] : CP_XXX -> UNICODE
   BOOL SYS UnicodeToCodePage()
                                [W]: UNICODE -> CP XXX
\diamond
  BOOL SYS UnicodeToCodePageEx() [W]: UNICODE -> CP XXX
\diamond
   BOOL SYS CharsetConvert()
                                [L]: Charset-A -> Charset-B
♦ BOOL SYS GbkToUnicode()
                                    : GBK -> UNICODE
♦ BOOL SYS GbkToUnicodeEx()
                                    : GBK -> UNICODE
♦ BOOL SYS UnicodeToGbk()
                                    : UNICODE -> GBK
♦ BOOL SYS_UnicodeToGbkEx()
                                    : UNICODE -> GBK
♦ BOOL SYS Utf8ToUnicode()
                                    : UTF8 -> UNICODE
♦ BOOL SYS Utf8ToUnicodeEx()
                                    : UTF8 -> UNICODE
   BOOL SYS UnicodeToUtf8()
                                    : UNICODE -> UTF8
```

- ♦ BOOL SYS_UnicodeToUtf8Ex()
- ♦ **BOOL** SYS_GbkToUtf8()
- ♦ **BOOL** SYS GbkToUtf8Ex()
- ♦ BOOL SYS Utf8ToGbk()
- ♦ **BOOL** SYS Utf8ToGbkEx()

- **♦ LPBYTE SYS Malloc()**
- *♦ LPBYTE SYS_Realloc()*
- ♦ VOID SYS Free()
- *♦ LPVOID SYS_Calloc()*
- *♦ LPBYTE SYS_Alloca()*

- : UNICODE -> UTF8
- : GBK -> UTF8
- : GBK -> UTF8
- : UTF8 -> GBK
- : UTF8 -> GBK
- : 计算 Base64 编码后长度
- : 计算 Base64 解码后长度
- : Base64 编码
- : Base64 解码
- : 计算 URL 编码后长度
- : 计算 URL 解码后长度
- : URL 编码
- : URL 解码
- : 分配内存
- : 重新分配内存
- :释放内存
- : 分配内存块
- : 分配栈内存



10.3 FAQ

- Q-01: Connection ID 的生成规则是什么? 数值溢出怎么办?
- A: Connection ID 在 32 位程序中是 4 字节,在 64 位程序中是 8 字节。Client 组件 和 Agent/Server 组件有不同的生成规则:
 - 1) Agent/Server 组件: Connection ID 取值范围: 1-N*256, 其中 N 为最大连 接数。HPSocket 通过内部算法合理分配一个安全随机的 Connection ID。
 - 2) Client 组件: 当 Connection ID 溢出时会重新从 1 开始递增。理论上在 32 位程序中存在 Connection ID 重复的可能,但不必担心,因为这种情况只 出现在一种不可能发生的场景: 客户端进程同时启动多个 Client 组件,并 且"创建了40 亿次连接后第一个启动的 Client 组件还没断开"。
- O-02: 可以在事件处理函数中调用 Start() / Stop() 吗?
- > A: 不可以。由于监听器事件(OnReceive / OnClose 等)通常都在通信线程中被触 发, Stop() 方法需要等待通信线程结束, 这样会导致自己等等自己结束的死循环, 因此不能在监听器事件处理代码中调用 Start() / Stop() 控制方法。
- *Q-03*: 关闭 Server 或 Agent 时,一直卡在 *Stop()*方法里面,Why?
- ▶ A: 几种可能:
 - 1) 在事件处理函数中调用 Stop() 方法 (参考: O-02)。
 - 2) 一个或多个通信线程都被死锁了,导致 Stop() 方法一直等不到所有通信 线程结束。如果是所有通信线程都被死锁还会伴随另一种现象:组件不能 接收和处理任何通信请求。
 - 3) 在自定义 Windows DLL 中使用 HP-Socket Server 组件, 但在卸载该 DLL 之前没有手工关闭该 Server 组件,导致 Server 组件在自动析构时卡在 Stop() 方法中。解决方法: 卸载 DLL 之前显式关闭 HP-Socket Server 组件。
 - 4) 如果有些机器能顺利执行 Stop() 方法有些机器不能,可能是 Winsock 协 议栈被破坏了。解决方法:以管理员身份在命令行工具中执行:"netsh winsock reset", 重启机器。
- Q-04: 可以在事件处理函数中更新用户界面吗?
- > A: 不可以。事件处理函数由 Socket IO 线程触发,如果在事件处理函数中更新用户 界面会急剧降低应用程序性能并且很容易造成死锁,应该使用其他方法异步更新用 户界面。
- Q-05: 如何断开超长连接?
- > A: 所谓超长连接是指连接时长超过正常时长的连接。Server 和 Agent 组件提供 DisconnectLongConnections() 方法断开所有超长连接,也提供 GetConnectPeriod() 方法用来获取某个连接的时长。
- 0-06:如何断开静默连接?
- > A: 所谓静默连接是长时间没有数据交互的指连接。Server 和 Agent 组件提供 DisconnectSilenceConnections() 方法断开所有静默连接,也提供 GetSilencePeriod()



方法用来获取某个连接的静默时间。注意: 当组件开启了静默标记时上述两个方法 才有效,可在组件启动前调用 "SetMarkSilence(TRUE)" 方法来开启静默标记。HP-Socket v3.5.x 及后续版本默认开启静默标记。

● *Q-07*: 断线重连该如何实现?

- ▶ A: Agent 组件可以在接收到断线通知事件(OnClose)时立刻发起 Connect()调用 进行重连; Client 组件则不能接收到断线通知事件(OnClose)时立刻调用 Start() 方 法进行重连。因此,Client 组件可以选择以下方法实现重连:
 - 1) 启动一个监测线程或定时器,定期调用组件对象的 GetState() 方法检查组 件对象的状态,如果状态为 SS STOPED 则执行重连。
 - 2) 启动一个监测线程,在组件的 OnClose 事件中向监测线程发送断线重连通 知(Event)激活监测线程,监测线程循环调用组件对象的 GetState() 方法 检查组件对象的状态,直到状态为 SS STOPED 则执行重连。
 - 使用窗口消息机制结合 ::PostMessage() / ::PostThreadMessage() API 函数 替代 2) 中的监测线程和通知 (Event)。
 - 4) HP-Socket v5.7.x 版本开始,可以使用 Wait() 方法实现重连: 组件 Start() 成功后启动重连检查线程,在重连检查线程中调用 Wait() 进行等待,当 Wait() 返回 TRUE 时执行重连。

● *Q-08*: HP-Socket 有心跳检测机制吗?

- A: 有(UdpCast 组件除外)。TCP 组件使用 TCP 协议内置的心跳检测机制,UDP 组件通过互发 0 字节数据包实现心跳检测:
 - 1) TCP 心跳检测: SetKeepAliveTime() / SetKeepAliveInterval(), 单位 毫秒 超时时间计算公式: KeepAliveTime + (KeepAliveInterval * N) 其中 N 为固定值: WinXP 以下系统 N=5; Win7 以上系统 N=10
 - 2) UDP 心跳检测: SetDetectInterval() / SetDetectAttempts(), 单位 毫秒 超时时间计算公式: DetectInterval * (DetectAttempts + X) 其中 X 可能为 0~1 之间的任意值
 - 3) 对于 Server 或 Agent 组件,可以通过"断开静默连接"方式间接实现心跳 检测。如:使用定时器或独立线程定时调用 DisconnectSilenceConnections() 方法断开静默连接。

Q-09: 为什么 HP-Socket 的 UDP 组件与我的 UDP 程序通信经常会断开连接?

- A: HP-Socket 的 UDP 服务端和客户端组件默认都开启了心跳检测机制,与第三方 UDP 程序通信时,有两种选择:
 - 1) 调用 SetDetectInterval(0) / SetDetectAttempts(0) 关闭 UDP 组件的心跳检测
 - 2) 你自己的程序实现与 HP-Socket 的 UDP 心跳检测握手。具体方法是:
 - 使用 IUdpClient 作为客户端: 当服务端接收到 0 字节的 UDP 心跳数 据包时立刻回复一个0字节的握手包。
 - 使用 IUdpServer 作为服务端:客户端需要定期向服务端发送 0 字节 的 UDP 心跳数据包。

● *O-10*: HP-Socket 的 UDP 连接关闭时对端不触发 *OnClose* 事件?

➤ **A:** UDP 本身是无连接的通信协议,当一端关闭时对端感知不到。HP-Socket v5.5.x 及其之前版本只能通过心跳机制(<u>Q-07</u>)或应用层实现感知;HP-Socket v5.6.x 版本开始,当一端关闭时会主动向对端发送一个特殊的"关闭通知"数据报,对端接收到该数据报后会立即关闭自身。但请注意:基于 UDP 的不可靠特性,对端并不一定能接收到"关闭通知"数据报,这种情形下还是需要通过心跳机制方式等进行补偿。"关闭通知"数据报长度为 16 字节,内容如下:

{0xBE, 0xB6, 0x1F, 0xEB, 0xDA, 0x52, 0x46, 0xBA, 0x92, 0x33, 0x59, 0xDB, 0xBF, 0xE6, 0xC8, 0xE4}

- *Q-11*: HP-Socket 的 TCP 组件是否处理了粘包?
- ▶ *A*: 三种选择:
 - 1) PUSH 模型:应用程序手工处理粘包。
 - 2) PULL 模型:与应用层协议配合,半自动处理粘包。
 - 3) PACK 模型: 通信组件自动处理粘包。
- *Q-12*: HP-Socket 如何与第三方 Socket 应用通信?
- ▶ A: 根据 HP-Socket 组件接收模型分别处理:
 - 1) PUSH 模型:与应用层协议无关,可以直接通信。
 - 2) PULL 模型:与对端协商应用层协议。
 - 3) PACK 模型:对端需遵守 HP-Socket PACK 的数据包格式。
- *0-13*: 多个线程同时发送数据时会不会造成发送方或接收方发送数据包乱序?
- ➤ **A:** 不会。对于发送方,HP-Socket 会确保每个 *Send()* 方法调用所发出的数据都是完整有序的,不会受其它 *Send()* 方法干扰;对于接收方,HP-Socket 对同一连接不会同时触发多个 *OnReceive* 事件,因此,接收方的数据包也不会发生乱序。
- *0-14*:多个通信组件能共享同一个监听器对象吗?
- A: 可以。监听器回调事件的 pSend 参数标识当前通信组件。
- *Q-15*: HP-Socket 为什么只能建立1万个连接?
- ➤ **A:** HP-Socket 的 Server 和 Agent 组件默认最大连接数为 1 万,可以调用 SetMaxConnectionCount() 方法修改最大连接数。
- *Q-16*: HP-Socket 如何实现流量控制?
- ► *A*: 可以通过数据接收和数据发送两个方面实现流量控制:
 - 1) 数据接收:调用 PauseReceive()方法暂停或恢复数据接收。
 - 2) 数据发送:调用 GetPendingDataLength() 方法获取堆积的未发出数据量, 控制数据发送速度。
- O-17: 对于小数据包、实时性要求高的 TCP 通信场景如何设置通信属性?
- ▶ *A*: 通过 SP DIRECT 发送策略配合 TCP NODELAY Socket 选项设置:
 - 1) 调用 SetSendPolicy(SP DIRECT) 方法设置直接发送策略。
 - 2) 调用 SetNoDelay(TRUE) 方法设置 TCP NODELAY Socket 选项。



● *0-18*: HP-Socket 如何设置代理服务器?

- ► A: 根据不同组件类型和代理服务器类型有不同的设置方式:
 - 1) TCP 组件设置 SOCKS 代理: 通过 SOCKS 协议连接到代理服务器后即可 开始正常数据通信。
 - 2) SSL 组件设置 SOCKS 代理: 调用 SetSSLAutoHandShake(FALSE) 方法把 组件设置为"手工启动 SSL 握手"模式,通过 SOCKS 协议连接到代理服 务器后调用 StartSSLHandShake()方法启动 SSL 握手,开始正常数据通信。
 - 3) Http/Https 组件设置 SOCKS 代理: 调用 SetHttpAutoStart(FALSE) 方法把 组件设置为"手工启动 HTTP 通信"模式,通过 SOCKS 协议连接到代理 服务器后调用 StartHttp()方法启动 HTTP 通信。
 - 4) Http 组件设置 HTTP 代理: 不必做任何额外工作,只需把连接地址设置为 代理服务器地址,发送请求时指定"Host"请求头为目标服务器地址。
 - 5) Https 组件设置 HTTP Tunnel 代理: 调用 SetSSLAutoHandShake(FALSE) 方 法把组件设置为"手工启动 SSL 握手"模式,向代理服务器发起 "CONNECT"请求,请求成功后调用 StartSSLHandShake()方法启动 SSL 握手,开始正常数据通信。

● *O-19*: SSL/HTTPS 客户端如何指定服务器的 SNI(Server Name Indication)?

> A: 默认情况下,HP-Socket 的 SSL/HTTPS 客户端组件(Clieant 或 Agent)把连接 的域名作为 SNI 发送给服务端,如果连接的是 IP 地址则不发送 SNI。HP-Socket v5.8.8 版本开始,客户端组件也可以通过特殊的连接地址格式手工指定 SNI: <hostaddress>^<hostname>,其中<hostaddress>为实际的连接地址,<hostname>为 发送给服务端的 SNI。这种格式其中的一个应用场景是:通过代理服务器连接目标 SSL/HTTPS 服务器。

O-20: 如何减少库文件的体积?

- ➤ A: HP-Socket 发布包提供的库文件包含了所有组件和功能特性,如果不需要某些 组件或功能特性,可以在 include/hpsocket/HPTypeDef.h 中定义相应编译指示宏重新 编译库文件(注意:修改后的 include/hpsocket/HPTvpeDef.h 需要拷贝到 include/hpsocket/hpsocket/ HPTypeDef.h):
 - 1) UDP DISABLED : 排除 UDP 组件。
 - : 排除 SSL 组件(包括 Https 组件)。 2) SSL DISABLED
 - 3) HTTP DISABLED : 排除 HTTP 组件 (包括 Https 组件)。
 - 4) ZLIB DISABLED : 排除 zlib 相关功能函数。
 - 5) BROTLI DISABLED:排除 brotli 相关功能函数。
 - 6) ICONV DISABLED: 排除 iconv 相关功能函数(只对 Linux 有效)。