Testbericht 6 – Projekte, Bauteile, include/use

Sprache, Engine, CLI und Browser-UI · 23. Oktober 2026 · Commit e4ee224

Phase D (Playwright)	Phase A–C (Regression)	Vitest	cargo test --workspace	include/use gegen OpenSCAD
9 / 9 bestanden	**56 / 56**	**167 / 167**	**274 / 274**	**4 / 4**

1 Umfang

- **`include <datei>` / `use <datei>`** mit OpenSCAD-Semantik: include fügt die Anweisungen der Datei an ihrer Stelle ein (Definitionen, Variablen, Geometrie; die letzte Zuweisung gilt, mit Warnung über die Dateigrenze); use macht nur Module und Funktionen sichtbar, die in ihrer eigenen Datei laufen (sehen deren Variablen und deren eigene use-Bibliotheken, nicht transitiv); eigene Definitionen vor benutzten, von mehreren use gilt das letzte. Pfade relativ zur einbindenden Datei (oder absolut). Zyklen und fehlende Dateien sind Fehler an der include/use-Zeile.
- **Datei-IDs in Quellpositionen:** jede geladene Datei belegt einen eigenen Bereich der Positionen (Datei f ab $f{\cdot}2^{24}$, Anweisungs-IDs ab $f{\cdot}2^{22}$); Diagnosen, Hinweise, Griffe, Spans und Text-Edits kennen damit ihre Datei. Das Protokoll gibt Positionen lokal zur Datei aus (`SrcRange.file`, `Diagnostic.file`, `Edit.file`, `Scene.files`); Rückschreiben trifft die richtige Datei.
- **Datei-Resolver:** `cad-eval` liest Projektdateien über den Trait `FileResolver` (Dateisystem für die CLI, Map für Session/Wasm). Die Session bekommt die Dateien mit `SetFiles`/`SetFile`. Der Engine-Cache ist unverändert (Schlüssel aus dem Inhalt).
- **Projekte in der UI:** Dateien als Tabs über dem Editor (eigene Undo-Historie je Datei), Hauptdatei wählbar (★), neue Dateien, Entfernen; Ordner öffnen (File System Access API, Speichern schreibt zurück), sonst ZIP hoch- und herunterladen; Autospeichern des ganzen Projekts in IndexedDB; Beispielprojekte im Beispielmenü. Strg+Klick auf den Pfad in include/use öffnet die Datei; Doppelklick auf eine Instanz eines Moduls aus einer anderen Datei öffnet diese in der Definition; Griffe schreiben in die Datei des Literals (auch nicht angezeigte Dateien, ein Undo-Schritt dort); Fläche aus einer anderen Datei: Statuszeile nennt Datei und Zeile, Klick öffnet sie.
- **Mehrere Bauteile** (Offener Punkt 2, Plan 12.9): benannte Instanzen auf oberster Ebene der Hauptdatei sind Bauteile. Szene mit Hülle und Volumen je Bauteil; Bauteilleiste mit Sichtbarkeit und Export STL/3MF/STEP je Bauteil, alle als ZIP (STL oder STEP) oder ein 3MF mit einem Objekt je Bauteil. STEP (exakte B-Rep, AP242/AP214) geht über denselben Writer wie das ganze Modell: `Engine::export_step` ist `Engine::export_step_nodes` der Wurzel, Bauteile werden mit ihrer Lage (`display_world`) über `Kernel::transform` und `Kernel::brep` nach `cad_step::write` gegeben. CLI: `cad export --part name` (auch `.step`, `--schema`), `--all-parts -o ordner/ [--format step]`.
- **Benannte Instanzen in Schleifen** (Plan 12 Punkt 2): `for (i = [0:3]) k[i]: halter();` → `k[2].anker`; Index ganzzahlig, Sichtbarkeit wie benannte Instanzen, Snap schreibt `k[2].ecke`. `k: …` in einer Schleife bleibt ein Fehler.
- **Beispielprojekt** `examples/projekt-gehaeuse/`: gehaeuse.scad (Hauptdatei), konstanten.scad (include), lib/teile.scad (use, mit Schraubdomen `dom[i]`), Bauteile gehaeuse und deckel.

2 Testumgebung

Betriebssystem	Linux 6.18.44-fc-v153 (x64)

CPU	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.10GHz · 4 Kerne
Node.js	v22.22.0
Browser	Chromium 141.0.7390.37 (headless, Playwright 1.56.1), WebGL über SwiftShader
Fenster	1440 × 900 px, Gerätepixelverhältnis 1
Build	Vite 8.3.5 Produktions-Build; React 19.3.1, three.js 0.186.1, CodeMirror 6.43.15
OpenSCAD	OpenSCAD version 2021.01
Quelltext	Branch worktree-agent-a7438d365a2b87939, Commit e4ee224

3 include/use gegen OpenSCAD 2021.01

Je Projekt in `tests/openscad-compat/projects/` die ECHO-Zeilen von `cad eval --json main.scad` gegen `expected.echo` (mit `openscad -o x.echo main.scad` erzeugt) und gegen einen frischen OpenSCAD-Lauf. Derselbe Vergleich läuft als Rust-Test `cad-eval/tests/project_openscad.rs`.

Projekt	Dateien	Echo-Zeilen	expected.echo	OpenSCAD jetzt
include_order	`a.scad` `b.scad` `c.scad` `lib/inner.scad` `main.scad`	4	gleich	gleich
lib_children	`main.scad` `werkzeug.scad`	5	gleich	gleich
nested_paths	`lib/konst.scad` `lib/teile.scad` `main.scad` `shared/basis.scad`	6	gleich	gleich
use_basics	`a.scad` `b.scad` `lib/inner.scad` `main.scad`	6	gleich	gleich

include_order – main.scad und Echo (identisch bei OpenSCAD und uns)

```
use <a.scad>
module m() echo("own");
m();
x = 5;
include <c.scad>
echo(x=x, y=y);
cm();
echo(f());
```

```
ECHO: "own"
ECHO: x = 1, y = 10
ECHO: "cm", 1
ECHO: "b"
```

lib_children – main.scad und Echo (identisch bei OpenSCAD und uns)

```
// Library modules with children, $-variables from
the caller, functions calling each other
// and recursion inside the library.
use <werkzeug.scad>
reihe(3, 5) sphere(1);
echo(summe([1, 2, 3, 4]));
echo(abstand(), $fn = 7);
fn_test($fn = 12);
echo(versatz = versatz);
```

```
ECHO: n = 3, kinder = 1
ECHO: 10
ECHO: 6, $fn = 7
ECHO: fn = 12, v = 3
ECHO: versatz = undef
```

nested_paths – main.scad und Echo (identisch bei OpenSCAD und uns)

```
// Relative paths: include in a subfolder, which
includes from a sibling folder; a used
// library that includes constants relative to
itself.
include <lib/konst.scad>
use <lib/teile.scad>
echo(wand = wand, rand = rand);
echo(teil_breite(2));
teil();
echo(innen = innen);
for (i = [0:1]) zeige(i);
```

```
ECHO: wand = 3, rand = 0.25
ECHO: 106
ECHO: teil = 3, innen = 100
ECHO: innen = 4
ECHO: i = 0, basis = 1.5
ECHO: i = 1, basis = 2.5
```

use_basics – main.scad und Echo (identisch bei OpenSCAD und uns)

```
use <a.scad>
use <b.scad>
m();
echo(f());
echo(getla());
echo(la=la);
showla($fn=5);
callinner();
inner();
```

```
ECHO: "b"
ECHO: "b"
ECHO: 1
ECHO: la = undef
ECHO: la = 1, fn = 5
ECHO: "inner", 7
```

4 Szenarien (Playwright, web/e2e/projekte.spec.ts)

ID	Szenario	Ergebnis	Dauer	Geprüft
P01	Beispielprojekt öffnen: Dateien als Tabs, Hauptdatei, Bauteile	bestanden	2.3 s	• Tabs gehaeuse.scad (aktiv, ★), konstanten.scad, lib/teile.scad • Scene.files: main, include, use; keine Fehler oder Warnungen • Bauteile gehaeuse und deckel; Hülle des Deckels ab y = 50
P02	Ordner öffnen (File System Access API), ZIP hoch- und herunterladen	bestanden	3.1 s	• 3 Dateien, Hauptdatei gehaeuse.scad, notizen.txt ignoriert • Strg+S schreibt 3 Dateien (konstanten.scad mit Änderung) • ZIP mit 3 Einträgen; nach dem Hochladen gleiche Dateien und Bauteile
P03	Datei wechseln: Tabs, Kontext aus der Bibliothek, Undo je Datei	bestanden	3.7 s	• Kontext gehaeuse aus lib/teile.scad • Änderung bleibt beim Wechsel erhalten • Undo je Datei
P04	Strg+Klick auf include/use-Pfad öffnet die Datei	bestanden	3.1 s	• Strg+Klick auf <konstanten.scad> → konstanten.scad aktiv • Strg+Klick auf <lib/teile.scad> → lib/teile.scad aktiv • einfacher Klick wechselt nicht
P05	Griff ändert die eingebundene Datei (Variable aus include, Literal in der Bibliothek)	bestanden	10.2 s	• Edit mit file = mass.scad, Hauptdatei unverändert • Hülle = neuer Wert • Strg+Z in mass.scad → breite = 40 • Radiusgriff in lib/teile.scad schreibt in lib/teile.scad

P06	Hover und Klick über Dateigrenzen, Doppelklick öffnet das Modul der Bibliothek	bestanden	3.6 s	• Hover → status-hover-file mit Datei und Zeile • Klick → gehaeuse.scad in der Zeile der Fläche • Doppelklick → lib/teile.scad Zeile 15, Kontext gehaeuse
P07	Bauteilliste: Sichtbarkeit und Export pro Bauteil (STL, 3MF, STEP, ZIP)	bestanden	3.4 s	• Haken aus → Plan ohne Basis, nur gehaeuse • deckel.stl gültig, min y = 50 • ZIP: gehaeuse.stl, deckel.stl • 3MF: 2 Objekte mit Namen • deckel.step: ein Körper, Produkt deckel • ZIP (STEP): gehaeuse.step, deckel.step • Export STEP des ganzen Modells
P08	k[i]: Anker der Instanzen in der Schleife sichtbar, Snap schreibt k[2].oben	bestanden	9.7 s	• Bauteile k[0] … k[3] • 4 Anker mit Text k[i].oben • Snap-Text k[2].oben während des Ziehens • Text translate(k[2].oben) sphere(2);
P09	Fehler in eingebundenen Dateien: fehlende Datei an der Zeile, Syntaxfehler in der Bibliothek	bestanden	2.2 s	• „Datei fehlt.scad nicht gefunden“ in main.scad Zeile 2 • Syntaxfehler mit file = lib.scad • Tabs mit Fehlerpunkt

Regression im selben Lauf (Phase A–C: ui.spec.ts, ui-b.spec.ts, ui-c.spec.ts): 56 / 56 bestanden.

5 Unit-, Rust- und CLI-Tests

Vitest-Datei	bestanden	Fehlgeschlagen
web/src/editor/decorations.test.ts	7 / 7	–
web/src/editor/editGroup.test.ts	7 / 7	–
web/src/editor/lang.test.ts	47 / 47	–
web/src/engine/transport.test.ts	2 / 2	–
web/src/logic/context.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/curves.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/display.test.ts	23 / 23	–
web/src/logic/drag.test.ts	12 / 12	–
web/src/logic/files.test.ts neu	8 / 8	–
web/src/logic/format.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/grids.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/handles.test.ts	12 / 12	–
web/src/logic/params.test.ts	7 / 7	–
web/src/logic/positions.test.ts	5 / 5	–
web/src/logic/sceneIndex.test.ts	9 / 9	–
web/src/logic/zones.test.ts	4 / 4	–

web/src/files/zip.test.ts neu	4 / 4	–

Rust-Testprogramm (cargo test --workspace)	bestanden	neue Tests
tests/cli.rs	9 / 9	–
tests/projects.rs neu	3 / 3	`diagnostics_name_their_file_and_line`, `check_and_eval_read_included_and_used_files`, `export_single_parts_and_all_parts`
src/lib.rs	7 / 7	–
tests/draft.rs	3 / 3	–
tests/engine.rs	25 / 25	–
tests/spec_examples.rs	4 / 4	–
tests/expr.rs	25 / 25	–
tests/grids.rs	14 / 14	–
tests/handles.rs	26 / 26	–
tests/limits.rs	8 / 8	–
tests/openscad_compat.rs	1 / 1	–
tests/openscad_deviations.rs	10 / 10	–
tests/project.rs neu	16 / 16	`include_assignments_follow_textual_order`, `drag_writes_into_the_included_file`, `diamond_include_loads_the_file_twice`, `diagnostics_of_library_code_know_their_file`, `include_cycle_is_an_error`, `missing_file_is_an_error_at_the_line`, `include_inserts_definitions_variables_and_geometry`, `module_of_a_used_library_as_context`, `indexed_named_instance_errors`, `own_definitions_win_and_includes_bring_their_uses`, `paths_are_relative_to_the_including_file`, `indexed_named_instances_in_loops`, `single_file_eval_reports_includes_as_missing`, `parts_are_top_level_named_instances`, `use_imports_modules_and_functions_only`, `use_without_geometry_and_used_once`
tests/project_openscad.rs neu	2 / 2	`projects_match_openscad_reference`, `projects_match_openscad_live`
tests/tree.rs	24 / 24	–
src/lib.rs	5 / 5	–
tests/render.rs	4 / 4	–
tests/project.rs neu	5 / 5	`missing_files_and_syntax_errors_of_other_files`, `files_ranges_and_parts`, `set_default_writes_into_the_library`, `drag_edit_targets_the_included_file`, `export_parts`
tests/protocol_ts.rs	1 / 1	–
tests/session.rs	8 / 8	–
tests/watchdog.rs	2 / 2	–
src/lib.rs	3 / 3	–

tests/writer.rs	6 / 6	–
src/lib.rs	19 / 19	`tests::file_regions`, `tests::include_path_span`, `tests::indexed_named_instance`
tests/openscad_compat.rs	1 / 1	–
tests/spec_models.rs	1 / 1	–
tests/tree_bounds.rs	1 / 1	–
tests/brep.rs	5 / 5	–
tests/determinism.rs	1 / 1	–
tests/handles.rs	1 / 1	–
tests/kernel.rs	33 / 33	–
tests/coverage.rs	1 / 1	–

Neu in Rust: Projekte (Resolver, include/use, Zyklus, fehlende Datei, use ohne Geometrie, Rückschreiben in eingebundene Datei, Kontextmodul aus einer Bibliothek, Bauteile, `k[i]` mit Fehlerfällen), OpenSCAD-Vergleich, Session (SetFiles/SetFile, Datei in Bereichen und Edits, Bauteil-Export), CLI (`check`/`eval` mit Dateisystem, Diagnosen mit Pfad, `export --part`, `--all-parts`). OpenSCAD-Vergleich der Einzeldateien (compare.py): `33/33 files match`. STEP-Prüfung mit OpenCASCADE über alle Beispiele (`tests/step/verify.py`, venv-step): `46/46 passed`. STEP pro Bauteil, als ZIP und mit `--all-parts --format step`: Rust-Tests `cad-session/tests/project.rs` (`export_parts`) und `cad-cli/tests/projects.rs`; im Browser P07.

6 Abweichungen und Grenzen


- **Suchpfad:** nur relativ zur einbindenden Datei oder absolut; kein `OPENSCADPATH`/Bibliotheksordner. Fehlende Dateien und include-Zyklen sind Fehler (OpenSCAD: Warnung, Datei wird übergangen).
- **use:** Variablen einer Bibliothek werden einmal je Auswertung (lazy) ausgewertet, nicht bei jedem Aufruf neu wie in OpenSCAD; `$`-Variablen auf oberster Ebene einer Bibliothek gelten in ihren Modulen. Die Geometrie benutzter Dateien wird nicht erzeugt.
- **Doppelt eingebundene Datei** (über zwei include-Wege) wird zweimal geladen (zwei Datei-IDs, gleicher Pfad); höchstens 255 Dateien, je Datei höchstens 16 MiB.
- **Snap-Sichtbarkeit** eines in einer eingebundenen Datei benannten Rasters/einer Instanz reicht bis zum Ende dieser Datei (nicht in die einbindende Datei hinein); das Auswerten von `k.anker` ist davon nicht betroffen.
- **Bauteile** nur im Dateikontext; ein ausgeblendetes Bauteil innerhalb einer Booleschen Operation lässt sich nicht getrennt ausblenden (der Teilbaum bleibt ganz). Baugruppen sind offen.
- **STEP mehrerer Bauteile in einer Datei:** ein Produkt (Name: Bauteilnamen mit „ + “) mit allen Körpern, keine Baugruppenstruktur je Bauteil; ein Bauteil, dessen Modul eine implizite Vereinigung ist, besteht aus mehreren Körpern (z. B. Gehäuse mit Schraubdomen).
- **solidcore** ist jetzt opt-in (`--features solidcore`); `cad diff-kernels` ohne das Feature meldet „mit `--features solidcore` bauen“ (Exit 2).
- **Modulnamen** gleichen Namens in Hauptdatei und Bibliothek: der Kontext (Parameterleiste) nimmt das Modul der Hauptdatei.

7 Screenshots und Codeausschnitte

Größte Bilddatei: 155 KiB (JPEG, Qualität 80).

P01 Beispielprojekt öffnen

PROJEKT-GEHAEUSE/: DREI DATEIEN ALS TABS, HAUPTDATEI ★, BAUTEILLEISTE



CODE


```
// Zweck: Projekt aus mehreren Dateien — Maße per include (konstanten.scad), Bauteile aus
// einer Bibliothek per use (lib/teile.scad), zwei Bauteile als benannte Instanzen.
include <konstanten.scad>
use <lib/teile.scad>

gehaeuse: gehaeuse(w = breite, d = tiefe, h = hoehe, t = wand);
translate([0, tiefe + abstand, 0]) deckel: deckel(w = breite, d = tiefe, t = wand);
```

Das Beispielmenü öffnet examples/projekt-gehaeuse/ als Projekt: gehaeuse.scad (Hauptdatei, ★), konstanten.scad (per include) und lib/teile.scad (per use). Die Szene kennt die drei Dateien mit ihrer Rolle; die zwei benannten Instanzen auf oberster Ebene sind die Bauteile.

P02 Ordner öffnen, speichern, ZIP


ORDNER „MEIN-PROJEKT“ GEÖFFNET, KONSTANTEN.SCAD GEÄNDERT UND GESPEICHERT



„Ordner…“ liest alle .scad-Dateien eines Ordners (File System Access API; im Test ein nachgebildeter Ordner mit einer .txt-Datei, die ignoriert wird) und wählt die Hauptdatei: die Datei der obersten Ebene, die keine andere einbindet. Strg+S schreibt alle Dateien zurück in den Ordner. „ZIP ↓“ lädt das Projekt als ZIP herunter, „ZIP laden…“ lädt dieses ZIP wieder hoch (gemeinsamer Ordner wird entfernt, Hauptdatei wieder gehaeuse.scad).

P03 Datei wechseln

LIB/TEILE.SCAD IM EDITOR, CURSOR IM MODUL GEHAEUSE (KONTEXT)



CODE

```
module gehaeuse(w = 60, d = 40, h = 25, t = 2) {
    grid g {
        x: links = 0, innen_l = t, innen_r = w - t, rechts = w;
        y: vorne = 0, innen_v = t, innen_h = d - t, hinten = d;
        z: boden = 0, innen_b = t, oben = h;
    }
    difference() {
        box(g[links, vorne, boden], g[rechts, hinten, oben]);
        box(g[innen_l, innen_v, innen_b], g[innen_r, innen_h, oben]);
    }
```

Ein Klick auf den Tab lib/teile.scad zeigt die Bibliothek; der Cursor im Modul gehaeuse macht es zum Kontext (Pfadleiste „Datei › gehaeuse“), Raster und Griffe gehören zur Bibliothek. Jede Datei behält ihren Text und ihre eigene Undo-Historie: Strg+Z in der Hauptdatei ändert die Bibliothek nicht, Strg+Z in der Bibliothek nimmt dort die Änderung zurück.

P04 Strg+Klick auf include

NACH STRG+KLICK AUF <KONSTANTEN.SCAD>: DIE DATEI IST OFFEN, WERTE AM ZEILENENDE




CODE

```
include <konstanten.scad>
use <lib/teile.scad>
```


Der Pfad in include <…> und use <…> ist unterstrichen (Titel „Strg+Klick: Datei öffnen“). Strg+Klick öffnet die Datei relativ zur einbindenden Datei; ein einfacher Klick setzt nur den Cursor. In konstanten.scad erscheinen die Werte der Variablen am Zeilenende, weil sie per include in der Dateiauswertung gelten.

P05 Griff ändert die eingebundene Datei

MAIN.SCAD, CURSOR AUF CUBE([BREITE, 10, 2]): ECKGRIFF



NACH DEM ZIEHEN: MASS.SCAD „BREITE = 44;“, MAIN.SCAD UNVERÄNDERT



CODE


```
// main.scad
include <mass.scad>
```

```
cube([breite, 10, 2]);
// mass.scad
// Maße
breite = 40;
```


Der Eckgriff des Quaders geht über die Variable breite auf das Literal in mass.scad. Ziehen schrieb „breite = 44;“ in mass.scad (nicht in den Editor der Hauptdatei); die Szene folgte. Das Ziehen ist ein Undo-Schritt in mass.scad. Ebenso ändert der Radiusgriff im Modul gehaeuse von lib/teile.scad das Literal r = 2 in Zeile 28 der Bibliothek, gehaeuse.scad bleibt gleich.

P06 Hover und Klick über Dateigrenzen

KONSTANTEN.SCAD OFFEN, MAUS ÜBER DEM MODELL: „FLÄCHE AUS GEHAEUSE.SCAD, ZEILE …“




DOPPELKLICK AUF DAS GEHÄUSE: LIB/TEILE.SCAD, MODUL GEHAEUSE




Liegt die Zeile einer Fläche in einer anderen Datei als der im Editor, nennt die Statuszeile Datei und Zeile; ein Klick öffnet die Datei an dieser Stelle. Der Doppelklick auf eine Instanz eines Moduls aus einer anderen Datei (gehaeuse aus lib/teile.scad) öffnet diese Datei in der Moduldefinition, der Kontext wird das Modul.

P07 Bauteilliste und Export pro Bauteil

DECKEL AUSGEBLENDET: NUR DAS GEHÄUSE WIRD GEZEICHNET



BAUTEILLEISTE MIT VOLUMEN UND EXPORT-KNÖPFEN




Die Bauteilleiste listet die Bauteile mit Volumen (Hülle als Tooltip). Ohne Haken wird das Bauteil nicht gezeichnet (das Modell wird aus den übrigen Teilbäumen zusammengesetzt). Export: deckel.stl (28 Dreiecke, Modellkoordinaten), alle Bauteile als ZIP mit einer STL je Bauteil, ein 3MF mit einem Objekt je Bauteil. STEP (exakte B-Rep, AP242, derselbe Writer wie für das


ganze Modell): deckel.step 11900 Bytes (1 Körper), Modell gehaeuse.step 38268 Bytes (6 Körper); alle Bauteile als ZIP mit einer STEP-Datei je Bauteil.

P08 Benannte Instanzen in der Schleife

CURSOR AUF TRANSLATE: VIER ANKER K[0].OBEN … K[3].OBEN ALS RAUTEN



GRIFF AUF K[2].OBEN LOSGELASSEN



CODE


```
module halter(h = 8) {
    cylinder(h = h, r = 2);
```

```
    anchor oben = [0, 0, h], dir = [0, 0, 1];
}
for (i = [0:3]) translate([i * 15, 0, 0]) k[i]: halter(h = 6 + 2 * i);
translate(k[2].oben) sphere(2);
```

for (i = [0:3]) … k[i]: halter(…) benennt vier Instanzen; ihre Anker sind wie bei benannten Instanzen sichtbar (Rauten) und Snap-Ziele, auf oberster Ebene sind k[0] … k[3] Bauteile. Der translate-Griff auf k[2].oben losgelassen schreibt „translate(k[2].oben)“; die Kugel sitzt bei [30, 0, 10].

P09 Fehler über Dateigrenzen

SYNTAXFEHLER IN LIB.SCAD: ZEILE ROT, TAB MARKIERT; FEHLENDE DATEI IN MAIN.SCAD



CODE

```
// main.scad
use <lib.scad>
include <fehlt.scad>
teil();
```

Eine fehlende Datei ist ein Fehler an der include-Zeile der einbindenden Datei. Diagnosen tragen ihre Datei: der Syntaxfehler in lib.scad erscheint dort (Zeile rot) und markiert den Tab; die Ansicht behält den letzten gültigen Stand.