简述

- QScrollArea提供了一个滚动视图到另一个部件。
- 滚动区域用于显示一个画面中的子部件的内容。如果部件超过画面的 大小,视图可以提供滚动条,这样就都可以看到部件的整个区域。

基本使用

• 子部件必须使用setWidget()指定

```
1 QLabel *imageLabel =new QLabel(this);
2 imageLabel->setPixmap(QPixmap(":/Images/head"));
3 QScrollArea *scrollArea =new QScrollArea(this);
4 scrollArea->setBackgroundRole(QPalette::Dark); // 背景色
5 scrollArea->setWidget(imageLabel);
```



- 可以使用widget()函数来获取部件,视图可以使用 setWidgetResizable()函数来调整大小。
- 有两个便利的函数: ensureVisible()和 ensureWidgetVisible(),确保视口中的一定区域内容是可见的,必要时通过滚动内容。

对齐方式

- 默认的对齐方式为:水平居左,垂直居上。可以通过 setAlignment(Qt::Alignment)来改变。
- Qt::Alignment有很多可选项,分别表示水平和垂直方向的对齐方式,例如: 左上右下。



```
1 QLabel *imageLabel =new QLabel(this);
2 QPixmap pixmap(":/Images/head");
3 pixmap = pixmap.scaled(200, 200);
4 imageLabel->setPixmap(pixmap);
5 // 用于"部件调整大小"处效果对比
6 imageLabel->setStyleSheet("background: white;");
7 QScrollArea *scrollArea =new QScrollArea(this);
8 scrollArea->setBackgroundRole(QPalette::Dark); // 背景色
9 scrollArea->setWidget(imageLabel);
10 scrollArea->setAlignment(Qt::AlignCenter); // 居中对齐
```


调整部件大小

- 上面,通过**setStyleSheet()**为**QLabel**部件设置了白色背景色,但是,我们并没有发现背景有任何变化。
- 因为默认情况下属性widgetResizable为false。滚动不会改变widget的大小,也就是说QLabel自适应QPixmap的大小。

• 如果要调整部件大小,有两种可选方式。一般用自动调整

setWidgetResizable(true)

手动调整




• 忽略这个属性,我们可以通过使用widget()->resize()来调整部件的大小,这时滚动区域会自动调整自身大小为新的尺寸。

```
1 QLabel *imageLabel =new QLabel(this);
2 QPixmap pixmap(":/Images/head");
3 pixmap = pixmap.scaled(200, 200, Qt::KeepAspectRatio); //图片缩放为200*200
4 imageLabel->setPixmap(pixmap);
5 imageLabel->setStyleSheet("background: white;"); //标签白色背景
6 imageLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter); //将pixmap图片居中
7
8 QScrollArea *scrollArea =new QScrollArea(this);
9 scrollArea->setBackgroundRole(QPalette::Dark);
10 scrollArea->setWidget(imageLabel);
11 scrollArea->setAlignment(Qt::AlignCenter); //居中对齐
12
13 scrollArea->widget()->resize(260, 260); //将imagelable手动调整大小
```

自动调整

• 如果widgetResizable被设置为true,则滚动区域部件将自动调整,以避免可以不显示的滚动条,或者利用额外的空间。



```
1 QLabel *imageLabel =new QLabel(this);
2 QPixmap pixmap(":/Images/head");
3 pixmap = pixmap.scaled(200, 200, Qt::KeepAspectRatio); // 图片缩放
4 imageLabel->setPixmap(pixmap);
5 imageLabel->setStyleSheet("background: white;"); // 标签白色背景
6 imageLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter); // 图片居中
7
8 QScrollArea *scrollArea =new QScrollArea(this);
9 scrollArea->setBackgroundRole(QPalette::Dark); // 背景色
10 scrollArea->setWidget(imageLabel);
11 scrollArea->setAlignment(Qt::AlignCenter); // 居中对齐
12
13 scrollArea->setWidgetResizable(true); // label自动调整大小
```

获取与移除部件

- 可以通过widget()函数来获取滚动区域的部件,如果没有,则返回 0。
- 1 QWidget *widget = scrollArea->widget();

移除

- 如果要将部件从滚动区域中移除(即:在上例中,滚动区域不再显示 图片),使用takeWidget()函数。
- 1 QWidget *widget = scrollArea->takeWidget();