# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. І. СІКОРСЬКОГО"

# ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
3 курсу
«Комп'ютерні мережі - 2»

Виконала: студентка 4 курсу групи IO-43 Даніленко Н. *Тема*: налаштування протоколу RIP.

*Мета роботи*: сконфігурувати протокол RIP для використання в мережі, налаштувати мережеві пристрої, які беруть участь в обміні даними в мережі.

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора SVC01 налаштуємо інтерфейс FastEthernet 0/0, використовуючи IP-адресу 10.0.0.254 / 8:

```
SVC01(config)#interface FastEthernet 0/0 SVC01(config-if)#ip address 10.0.0.254 255.0.0.0 SVC01(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора SVC01 налаштуємо інтерфейс Serial 0/0/0, використовуючи першу відповідну ІР-адресу в мережі 192.168.1.0 / 24 для підключення до маршрутизатора RTR01 з частотою 64000:

```
SVC01(config)#interface Serial 0/0/0
SVC01(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SVC01(config-if)#clock rate 64000
SVC01(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора SVC01 налаштуємо інтерфейс Serial 0/0/1, використовуючи першу відповідну ІР-адресу в мережі 192.168.2.0 / 24 з частотою 64000:

```
SVC01(config) #interface Serial 0/0/1
SVC01(config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
SVC01(config-if) #clock rate 64000
SVC01(config-if) #no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора SVC01 налаштуємо маршрутизацію по протоколу RIP для сповіщення мереж про налаштовані інтерфейси:

```
SVC01(config) #router rip
SVC01(config-router) #network 10.0.0.0
SVC01(config-router) #network 192.168.1.0
SVC01(config-router) #network 192.168.2.0
```

Налаштуємо мережеві пристрої Server 0 та Printer 0, використовуючи першу та другу ІР-адреси мережі 10.0.0.0 / 8 відповідно. Також налаштуємо відповідні маски підмереж та шлюзи:

Server 0		Printer 0	
ІР-адреса	10.0.0.1	ІР-адреса	10.0.0.2
Маска підмережі	255.0.0.0	Маска підмережі	255.0.0.0
Шлюз	10.0.0.254	Шлюз	10.0.0.254

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR01 налаштуємо інтерфейс FastEthernet 0/0, використовуючи першу відповідну IP-адресу в мережі 192.168.0.0 / 24 для підключення до маршрутизатора RTR02:

```
RTR01(config)#interface FastEthernet 0/0
RTR01(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
RTR01(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командого рядка маршрутизатора RTR01 налаштуємо інтерфейс Serial 0/0/0, використовуючи другу відповідну ІР-адресу в мережі 192.168.1.0 / 24 для підключення до маршрутизатора SVC01:

```
RTR01(config)#interface Serial 0/0/0
RTR01(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
RTR01(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR01 налаштуємо інтерфейс FastEthernet 0/1, використовуючи IP-адресу 172.16.254.254 / 16:

```
RTR01(config) #interface FastEthernet 0/1
RTR01(config-if) #ip address 172.16.254.254 255.255.0.0
RTR01(config-if) #no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR01 налаштуємо маршрутизацію по протоколу RIP для сповіщення мереж про налаштовані інтерфейси:

```
RTR01(config) #router rip
RTR01(config-router) #network 192.168.0.0
RTR01(config-router) #network 192.168.1.0
RTR01(config-router) #network 172.16.254.0
```

Налаштуємо мережеві пристрої РС 0 та РС 1, використовуючи першу та другу ІР-адреси мережі 172.16.0.0 / 8 відповідно. Також налаштуємо відповідні маски підмереж та шлюзи:

PC 0		PC 1	
ІР-адреса	172.16.0.1	ІР-адреса	172.16.0.2
Маска підмережі	255.255.0.0	Маска підмережі	255.255.0.0
Шлюз	172.16.0.254	Шлюз	172.16.0.254

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR02 налаштуємо інтерфейс FastEthernet 0/0, використовуючи другу відповідну IP-адресу в мережі 192.168.0.0 / 24 для підключення до маршрутизатора RTR01:

```
RTR02(config)#interface FastEthernet 0/0
RTR02(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
RTR02(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR02 налаштуємо інтерфейс Serial 0/0/0, використовуючи другу відповідну IP-адресу в мережі 192.168.2.0 / 24 для підключення до маршрутизатора SVC01:

```
RTR02(config)#interface Serial 0/0/0
RTR02(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
RTR02(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR02 налаштуємо інтерфейс FastEthernet 0/1, використовуючи IP-адресу 172.17.254.254 / 16:

```
RTR02(config)#interface FastEthernet 0/1
RTR02(config-if)#ip address 172.17.254.254 255.255.0.0
RTR02(config-if)#no shutdown
```

В інтерфейсі командного рядка маршрутизатора RTR02 налаштуємо маршрутизацію по протоколу RIP для сповіщення мереж про налаштовані інтерфейси:

```
RTR02(config) #router rip
RTR02(config-router) #network 192.168.0.0
RTR02(config-router) #network 192.168.2.0
RTR02(config-router) #network 172.17.254.0
```

Налаштуємо мережеві пристрої РС 2 та РС 3, використовуючи першу та другу ІР-адреси мережі 172.17.0.0 / 8 відповідно. Також налаштуємо відповідні маски підмереж та шлюзи:

PC 0		PC 1	
ІР-адреса	172.17.0.1	ІР-адреса	172.17.0.2
Маска підмережі	255.255.0.0	Маска підмережі	255.255.0.0
Шлюз	172.17.0.254	Шлюз	172.17.0.254

### Перевіримо конфігурації протоколу RIP на маршрутизаторі SVC01:

```
SVC01>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Rouging Processor is "TIP"
Sending updates every 30 seconds, next due in 3 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
     Interface
                                                          Send Recv Triggered RIP Key-chain
     FastEthernet0/0
      Serial0/0/0
     Serial0/0/1
Automatic network summarization is in effect Maximum path: 4
Routing for Networks:
            192.168.1.0
192.168.2.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway
192.168.1.2
192.168.2.2
                                                                                     Last Update
                                                  Distance
                                                  120
120
                                                                                     00.00.19
                                                                                    00:00:19
Distance: (default is 120)
SVC01>show ip route
SVCOl>show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, O - ODR

P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
            10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
           172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0
172.17.0.0/16 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:12, Serial0/0/1
192.168.0.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:13, Serial0/0/0
[120/1] via 192.168.2.2, 00:00:13, Serial0/0/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

## Перевіримо конфігурації протоколу RIP на маршрутизаторі RTR01:

```
RTR01>show ip protocols
 Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 9 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Padistribution; with
 Redistributing: rip
 Default version control: send version 1, receive any version
Interface
Send Recv Triggered RIP Key-chain
      FastEthernet0/0
      FastEthernet0/1
      Serial0/0/0
 Automatic network summarization is in effect
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
            172.16.0.0
192.168.0.0
             192.168.1.0
 Passive Interface(s):
 Routing Information Sources:
            Gateway Distance 192.168.1.1 120
                                                                                   Last Update
                                                120
120
                                                                                   00:00:13
             192.168.0.2
                                                                                   00:00:14
 Distance: (default is 120)
 RTR01>show ip route
RTRO1>show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
            10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0/0/0
172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
172.17.0.0/16 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0
192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:22, Serial0/0/0
[120/1] via 192.168.0.2, 00:00:00, FastEthernet0/0
```

### Перевіримо конфігурації протоколу RIP на маршрутизаторі RTR02:

```
RTR02>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
 Sending updates every 30 seconds, next due in 21 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 1 2 1
 FastEthernet0/1 1 2 1
Serial0/0/0 1 2 1
Automatic network summarization is in effect
 Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.17.0.0
192.168.0.0
              192,168,2,0
 Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
                                                                                                  Last Update
              Gateway
                                                         Distance
192.168.2.1 120
192.168.0.1 120
Distance: (default is 120)
RTR02>show ip route
RTR02>show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2


E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
            10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
172.17.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
[120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
             192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

### Результат:



### Висновок:

При виконанні даної лабораторної роботи отримано навички конфігурування протоколу RIP для використання в мережі та налаштування мережевих пристроїв, що беруть участь в обміні даними в мережі.