# 数字驱动分析笔记之HookPort

## 参考资料:

- 1、<u>腾讯管家攻防驱动分析-TsFltMqr</u>
- 2、发一个可编译,可替换的hookport代码
- 3、为什么win32k.sys在System进程空间无法访问
- 4、明明白白自旋锁


	推荐使用的环境	备注
操作系统	Windows 7 SP3	简体中文版
虚拟机	VM	版本号: 15
编译器	VS2013 + WDK8.1	
调试	Windbg	sxe ld xxxx.sys

## 目录:

- 1、流程图文介绍
- 2、驱动入口点DriverEntry
- 3、驱动高低版本区别
- 4、驱动接口使用
- 5 HookPort InitSDT


## 1、流程图文介绍

## 1、Hook前后的对比图



#### 2、HookPort的工作流程

HookPort负责构造一份空白的Hook模板(不负责编写对应的Fake函数,导出给SalfProtectionX用)可以理解为老板(HookPort)小弟(SelfProtectionX)




## 理论上我们是可以有无数个SelfProtectionX,但是大数字最大限制16个

```
Hook模板结构如下(单向链表结构):
```

## 举个例子:

### 假设我们一共有SelfProtection1、SelfProtection2两个驱动设置了对应的Fake\_CraeteProcess函数



原始CreateProcess->KiFastCallEntry->Filter\_CreateProcess代理函数->HookPort\_DoFilter 循环将链表中所有Fake函数取出来并执行,直到链表下一个为零终止 必须全部所有Fake函数合法返回才算正确,其中一个返回错误都算错误

```
//执行自己构造的虚构API函数,直到成功(一共有0x10次机会)
while (1)
        // 查找对应的过滤函数,并调用之
if (ptemp_rule~)IsFilterFumFilledReady
&& ptemp_rule~)FakeServiceRoutine[CallIndex])
{
            ret_func = ret_arg = NULL;
            FilterFunc = (NTSTATUS(NTAPI *)(ULONG, PHANDLE, PULONG, PULONG))ptemp_rule->FakeServiceRoutine[CallIndex];
            status = FilterFunc(CallIndex, ArgArray, (PULONG)&ret_func, (PULONG)&ret_arg);
                                                                                                                         的Fake函数执行
            if (ret_func && RetFuncArray && Index < 0x10)
{</pre>
                 ++Index;
                 **RetFuncArray** = ret_func;

*RetFuncArgArray** = ret_arg_____
                                                                             设置执行后返检查的函数
            ]
//判断构造的hook函数是否执行成功
                                                                            设置执行后检查的函数参数
            if (status)
                 //失败返回 (error)
        ptemp_rule = ptemp_rule->Next;
//假设是空则退出,非空继续(一共0x10次机会)
if (!CLONG)ptemp_rule)
(
            //退出(特殊情况例外)
goto LABEL_17;
```

## 2、驱动入口点DriverEntry

如何调试:

首先输入: sxe ld xxxxx.sys 中断

然后输入: Imvm xxxxx 获取基地址, 后面基地址+偏移

## 代码逻辑流程:

- 1、获取系统版本信息,假设是win10将Global\_Version\_Win10\_Flag变量置1
- 2、安全模式下禁止启动
- 3、创建\\Device\\\*\*\*HookPort设备和\\DosDevices\\\*\*\*HookPort符号链接
- 4、设备DeviceExtension驱动接口,为3600SelfProtection服务
- 5、注册IRP\_MJ\_CREATE、IRP\_MJ\_CLOSE、IRP\_MJ\_DEVICE\_CONTROL
- 6、执行HookPort\_InitSDT函数该函数实现功能如下:
- 6、1设置内核API过滤函数
- 6、2 挂钩KiFastCallEntry
- 6、3 创建线程、进程、模块回调
- 6、4 IAT方式挂钩KeUserModeCallback,可以拦截DLL注入、键盘劫持等等。
- 7、初始化驱动导出接口
- 8、执行HookPort 19230函数 (不知取什么名字好)
- 8、1 假设是Win2K (Int 2E) 就挂钩KiSystemService
- 8、2 实现LoadImageNotifyRoutine对应的Fake函数
- 8、3 LoadImageNotifyRoutine的Fake函数是根据你打开个某个进程设置ZwDisplayString对应的Fake函数为空函数

```
dword_lB120 = 0;
return 0;
}

//5 未知
else if ((HashNumber == Global_Hash_3 || HashNumber == Global_Hash_4) && !dword_lB12C && !dword_lB130)

//设置空函数, 有何意义呢???? 未知

///设置规则过滤函数与开关
HookPort_SetFilterSwitchFunction(g_FilterFun_Rule_table_head_Temp, ZwDisplayString_FilterIndex, Fake_VacancyFunc);
HookPort_SetFilterRule(g_FilterFun_Rule_table_head_Temp, ZwDisplayString_FilterIndex, 1);
dword_lB130 = 1;
}
return 0;
}

//What ???????????????

//不知道具体用途

JULONG Fake_VacancyFunc(ULONG a1, ULONG a2, ULONG a3, ULONG a4)
{
return 0;
```

## 代码实现:

```
NTSTATUS Status = STATUS INVALID DEVICE REQUEST;
UNICODE STRING
                  SymbolicLinkName;
UNICODE_STRING
                    DestinationString;
PDEVICE OBJECT
                    DeviceObject = NULL;
Global_DriverObject = (ULONG)DriverObject;
//1、获取版本信息
Status = HookPort_PsGetVersion();
if (!NT_SUCCESS(Status))
{
     return Status:
//2、安全模式下不启动
if (*(ULONG*)InitSafeBootMode)
{
     if (*(ULONG*)InitSafeBootMode == 1)
     {
          Status = RtlCheckRegistryKey(RTL_REGISTRY_CONTROL, HookPort_Minimal);
     else
          if (*(ULONG*)InitSafeBootMode <= 1u || *(ULONG*)InitSafeBootMode > 3u)
               return STATUS_NOT_SAFE_MODE_DRIVER;
          Status = RtlCheckRegistryKey(RTL_REGISTRY_CONTROL, HookPort_Network);
     if (Status < 0)
          return STATUS NOT SAFE MODE DRIVER;
//2、创建设备
RtlInitUnicodeString(&DestinationString, HookPort_DeviceName);
RtlInitUnicodeString(&SymbolicLinkName, HookPort_LinkName);
Status = IoCreateDevice(
     DriverObject,
     sizeof(HOOKPORT_EXTENSION),
                                        //扩展18u
     &DestinationString,
     FILE DEVICE UNKNOWN,
                                        //#define FILE DEVICE UNKNOWN
                                                                            0x00000022
     FILE_DEVICE_SECURE_OPEN,
                                        // DeviceCharacteristics ,#define FILE_DEVICE_SECURE_OPEN
                                                                                                      0x00000100
     FALSE.
     &DeviceObject);
if (!NT_SUCCESS(Status))
KdPrint(("HookPort: DriverEntry IoCreateDevice failed,err=%08x\n", Status));
return Status;
}
//3、给设备创建一个符号链接
Status = IoCreateSymbolicLink(&SymbolicLinkName, &DestinationString);
if (!NT_SUCCESS(Status)){
     KdPrint(("HookPort: DriverEntry IoCreateSymbolicLink failed,err=%08x\n", Status));
     IoDeleteDevice(DeviceObject);
     return Status;
}
//4、DeviceControl都是些开启调试信息相关的直接无视
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = (PDRIVER_DISPATCH)HookPort_Create;
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = (PDRIVER_DISPATCH)HookPort_Close;
DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = (PDRIVER_DISPATCH)HookPort_DeviceControl;
//5、初始化部分各种hook、创建进程、线程回调等等
if (!NT_SUCCESS(HookPort_InitSDT()))
{
     IoDeleteSymbolicLink(&SymbolicLinkName);
     IoDeleteDevice(DeviceObject);
     return STATUS_UNSUCCESSFUL;
//6、初始化导出接口函数
HookPort_InitDeviceExtInterface(DeviceObject);
//1、根据条件判断是否启用FakeKiSystemService的hook
//2、初始化扩展结构,导出给另外一个sys使用
HookPort_19230();
```

KdPrint(("360HookPort驱动加载成功\t\n")); DriverObject->DriverUnload = DriverUnload; return STATUS\_SUCCESS;

## 3、驱动高低版本区别

## 正文:

- 1、高低版本HookPort代码区别
- 底: layerfsd作者发布的Hookport为蓝本作为低版本 (2010年)
- 高: 笔者逆向的Hookport高版本 (2019年)
- 2、Hook代理函数优化
- 2、1低版本
- 1、我们发现一个问题,就是有多少个fake函数定义多少个相同的代理函数

```
I g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwCreateKey;//sub_10F5E;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwQueryValueKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwQueryValueKey://sub_1109E;
      g_SS_Filter_Table->ProxySDTServiceAddress[ZwDeleteKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwDeleteKey;//sub_111D4;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwDeleteValueKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwDeleteValueKey;//sub_112DE;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwRenameKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwRenameKey;//sub_113F0;
      g_SS_Fi1ter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwRep1aceKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwRep1aceKey;//sub_11502;
      g SS Filter Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwRestoreKeyIndex] = (PULONG)Fake ZwRestoreKey;//sub 1161E;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwSetValueKeyIndex] = (PULONG)Fake_ZwSetValueKey;//sub_1173A;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateFileIndex] = (PULONG)Fake_ZwCreateFile;//sub_11870;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwFsControlFileIndex] = (PULONG)Fake_ZwFsControlFile;//sub_119CE;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwSetInformationFileIndex] = (PULONG)Fake_ZwSetInformationFile;//sub_11B28;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwWriteFileIndex] = (PULONG)Fake_ZwWriteFile;//sub_11C56;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateProcessIndex] = (PULONG)Fake_ZwCreateProcess://sub 11D96;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateProcessExIndex] = (PULONG)Fake_ZwCreateProcessEx://sub_11EE0;
      g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateUserProcessIndex] = (PULONG)Fake_ZwCreateUserProcess;//sub_12032;
      \verb|g_SS_Filter_Table-\rangle| ProxySSDTServiceAddress[ZwCreateThreadIndex]| = (PULONG) | Fake_ZwCreateThread; //sub_12196; | PulconG | Pulcon
```

2、我们发现代理函数逻辑基本相同,除了参数个数不一致

```
NTSTATUS
3093
          NTAPI
          Fake_ZwSetInformationFile(
3095
               IN HANDLE FileHandle,
3098
              OUT PIO_STATUS_BLOCK IoStatusBlock,
              IN PVOID FileInformation.
               IN ULONG Length,
3099
              IN FILE INFORMATION CLASS FileInformationClass
3102
3104
              NTSTATUS result, status:
3106
3107
              PULONG ArgTable[16]
                                                                                                                 第一步:执行fake函数
3109
              ULONG
                          pArgArray = &FileHandle://參数數組,指向栈中属于本函数的所有參数
3110
              PVOID
3111
                                                                                         PYOIR ULONG, FILE_INFORMATION_CLASS);
              NTSTATUS(_stdcall *ZwSetInformationFilePtr) (HANDLE, PIO_STATUS_BLOCK_
3112
              pPostProcessPtr pfunc = NULL:
              HOOKPORT_DEBUG_PRINT(HOOKPORT_DISPLAY_INFO, Fake_ZwSetInformationFile");
3116
                                                                                                                               第二步: 执行原始函数
              result = HookPort_DoFilter(ZwSetInformationFile_FilterIndex, pargarray, FuncTable, ArgTable, &RetCount):
if (STATUS_HOOKPORT_FILTER_RULE_ERROR == result)
3119
                  return STATUS_SUCCESS:
              if (!NT_SUCCESS(result))
                   return STATUS SUCCESS:
              ZwSetInformationFilePtr = (NTSTATUS(_stdcall *) (HANDLE,
_HOOKPORT_GET_SERVICE_PTR(ZwSetInformationPiteIndex)
3124
                                                                            O STATUS BLOCK, PVOID, ULONG, FILE INFORMA
                                                                                                                           第三步:调用后判断
3126
              status = ZwSetInformationFilePtr(FileHandle, IoStatusBlock, FileInformation, Length, FileInf
3127
              for (i = 0; i < RetCount; i++) {
3131
                  pfunc = (pPostProcessPtr)FuncTable[i];
                   if (pfunc && MmIsAddressValid(pfunc))
                      result = pfunc(ZwSetInformationFile_FilterIndex, pArgArray, status, ArgTable[i]);
                       if (!NT_SUCCESS(result))
                           break:
```

- 2、2 高版本
- 1、除了个别感兴趣的其他都通用函数模板处理

```
//2:不感兴趣的(使用诵用Hook函数HookPort FilterHook,并且针对不同的NT函数修复HookPort FilterHook)
       if (Number == 0xC)
                                                            //这一项是空的
                                                                                              ZwSetEvnet
            goto Next;
                                                            //filter_function_table[11] = ZwWriteFileIndex:
       if (Number == ZwWriteFile FilterIndex)
            g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwWriteFileIndex] = Filter_ZwWriteFile;
            g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwWriteFileGatherIndex] = Filter_ZwWriteFileGather;
       if (Number == ZwCreateThread FilterIndex)
                                                                //filter function table[16] = ZwCreateThreadIndex:
            //g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwCreateThreadIndex] = sub_10D42;
            //g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwCreateThreadExIndex] = sub_113F4;
       if (Number == ZwLoad Un_Driver_FilterIndex)
                                                                      // filter_function_table[34] = ZwLoadDriverIndex;
            g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwLoadDriverIndex] = Filter_ZwLoadDriver;
            g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwUnloadDriverIndex] = Filter_ZwUnloadDriver;
                                                                 // filter_function_table[19] = ZwOpenFileIndex;
       if (Number == ZwOpenFile_FilterIndex)
            g SS Filter Table->ProxySSDTServiceAddress[g SSDT Func Index Data.ZwOpenFileIndex] = Filter ZwOpenFile;
            goto Next;
       if (Number == ZwCreateFile_FilterIndex)
                                                                // filter_function_table[8] = ZwCreateFileIndex;
            g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwCreateFileIndex] = Filter_ZwCreateFile;
            goto Next:
       if (Number == ZwSetSystemInformation FilterIndex) // filter function table[36] = ZwSetSystemInformationIndex:
2、通用函数模板
/》函数说明:
// 不感兴趣的函数都由这个通用处理,检查下就直接完事
int __cdecl HookPort_FilterHook(char a1)
 bool v1; // zf@1
int result; // eax@1
int (_fastcall *v3)(int, int); // eax@2
signed int v4; // eax@4
char v5; // [sp+8h] [bp-98h]@1
char v6; // [sp+8h] [bp-58h]@1
int v7; // [sp+88h] [bp-18h]@1
int v8; // [sp+88h] [bp-14h]@1
int v9; // [sp+88h] [bp-10h]@4
int v10; // [sp+88h] [bp-6h]@4
int v10; // [sp+8ch] [bp-6h]@2
void *retaddr; // [sp+9ch] [bp+4h]@2
  v1 = HookPort_DoFilter($xAAAAAAAA, (int)&a1, (int)&v5, &v6, (unsigned int *)&v7, (NTSTATUS *)&v8) == 8;
  if ( !v1 )
    qmemcpy(&savedregs, &a1, %$3333338u);
v3 = (int (__fastcall *)(int, int))HookPort_GetOriginalServiceRoutine(%xDDDDDDDD);
if ( retaddr == (void *)g_call_ring0_rtn_address && dword_18130 )
      v4 = v3(v10, v9);
retaddr = (void *)g_call_ring0_rtn_address;
     else
       04 = 03(010, 09);
     result = HookPort_ForRunFuncTable(@xAAAAAAAA, (int)&a1, v4, &v5, (int)&v6, v7);
  return result;
```

### 3、修复通用函数分为5个部分:

//1:感兴趣的(单独写个Fake xxxx函数处理)

```
//修复HookPort_FilterHook函数
    for (ULONG i_v9 = 0; i_v9 < FunSize; i_v9++)</pre>
    {
        PVOID v10 = (PVOID)((PCHAR)pBuff_v5 + i_v9);
       //1:修复HookPort_DoFilter函数的参数1
        //push 0xAAAAA -> push Index
       if (*(ULONG *)v10 == 0xAAAAAAAA)
           *(ULONG *)v10 = Number;
           //判断是不是call
           if (*(UCHAR *)((PCHAR)v10 + 4) == 0xE8u)
               //修复: call xxxx(重定位到new出来空间里)
               *(ULONG *)((PCHAR)v10 + 5) += (ULONG)HookPort FilterHook - (ULONG)pBuff v5;
           }
        //2:判断要使用多大空间,然后修复sub esp, OBBBBBBBBh->sub esp, XXXh
        //获取SSDT、SSSDT的ParamTableBase就可以确认参数个数
        if (*(ULONG *)v10 == 0xBBBBBBBBB)
           //判断SSDT还是SSSDT
           if (Index & 0x1000)
           {
               *(ULONG *)v10 = *(UCHAR*)((Index & OxFFF) + (PCHAR)g_HookPort_Nt_Win32k_Data.ShadowSSDTTable_Data.ShadowSSDT_GuiParamTableBase) +
           }
           else
           {
              *(ULONG *)v10 = *(UCHAF*)((PCHAF)g_HookPort_Nt_Win32k_Data.SSDTTable_Data.SSDT_KeParamTableBase + Index) + 0x98;
           }
       }
        //3:判断要memcpy多大空间,然后修复qmemcpy(&savedregs, &al, 0x33333330u)->qmemcpy(&savedregs, &al, 0xXXXu);
       if (*(ULONG *)v10 == 0xCCCCCCCC)
           //判断SSDT还是SSSDT
           if (Index & 0x1000)
          //4:修复sub_10A38函数函数的参数1
                                                 调用原始函数
          //push 0xAAAAA -> push Index
          if (*(ULONG *)v10 == 0xDDDDDDDDD)
             *(ULONG *)v10 = Index;
             //判断是不是call
             if (*(UCHAR *)((PCHAR)v10 + 4) == 0xE8u)
                 //修复: call xxxx(重定位到new出来空间里)
                 *(ULONG *)((PCHAR)v10 + 5) += (ULONG)HookPort_FilterHook - (ULONG)pBuff_v5;
             }
         }
          //5:修复retn
          if (*(ULONG *)v10 == 0xEEEEC2C9)
             //判断SSDT还是SSSDT
             if (Index & 0x1000)
                 *(USHORT *)((PCHAR)v10 + 2) = *(UCHAR*)((Index & 0xFFF) + (PCHAR)g_HookPort_Nt_Win32k_Data.ShadowSSDTTable_Data.ShadowSSDT_GuiPara
             else
             {
                 *(USHORT *)((PCHAR)v10 + 2) = *(UCHAR*)((PCHAR)g_HookPort_Nt_Win32k_Data.SSDTTable_Data.SSDT_KeParamTableBase + Index);
         }
      //修复完毕将首地址赋值到我们的HOOK链中
      //判断SSDT还是SSSDT
      if (Index & 0x1000)
          g_SS_Filter_Table=>ProxyShadowSSDTServiceAddress[Index] = pBuff_v5;
3、Hook方式(加密解密4已经有图文介绍了13章)
数字hook点:
// 保存特征指令之后的那个地址,即钩子处理之后的返回地址
//840541a4 2be1
                              esp, ecx 此时address
                                                                                     = 840541a4
                        sub
//840541a6 c1e902
                                         此时g_KiFastCallEntry_360HookPoint
                                                                                     = 840541a6
                        shr
                              ecx. 2
//840541a9 8bfc
                                         此时g KiFastCallEntry Fake rtn address
                                                                                     = 840541a9
                        mov edi, esp
```

hook方式有两种: IdtHook4号中断 InlineHook

# 4、驱动接口使用

```
注意HookPort只是初始化接口,是导出给N个类似于SelfProtection的驱动使用
导出接口结构体定义如下:
/*
// sizeof(HOOKPORT_EXTENSION) = 0x18
设备扩展包含了添加规则的接口
1、其他驱动需要增加规则时只需要获取Hookport的驱动扩展访问里面的HookPort FilterRule Init初始化一条规则
2、HookPort SetFilterSwitchFunction 设置规则过滤函数
3、HookPort_SetFilterRuleFlag 设置开关表示启动 or 关闭
                               启动标识
State
HookPort FilterRule Init
                               初始化规则,新建规则会加到规则链中
HookPort_SetFilterSwitchFunction
                               设置规则过滤函数
                               设置规则开关
HookPort SetFilterRuleFlag
HookPort SetFilterRuleName
                                设置规则名字
                                该驱动版本
Value3F1
*/
typedef struct _HOOKPORT_EXTENSION
    DWORD State:
    DWORD HookPort FilterRule Init;
    _DWORD HookPort_SetFilterSwitchFunction;
    _DWORD HookPort_SetFilterRule;
    DWORD HookPort SetFilterRuleName;
    DWORD Value3F1;
}HOOKPORT_EXTENSION, *PHOOKPORT_EXTENSION;
然后进行初始化操作
//初始化导出接口
ULONG NTAPI HookPort InitDeviceExtInterface(IN PDEVICE OBJECT DeviceObject)
{
    PHOOKPORT_EXTENSION pHookPortExt;
    pHookPortExt = DeviceObject->DeviceExtension;
    pHookPortExt->State = (PULONG)3;
    pHookPortExt->HookPort_FilterRule_Init = HookPort_AllocFilterRuleTable;
                                                                              //初始化规则
    pHookPortExt->HookPort SetFilterSwitchFunction = HookPort SetFilterSwitchFunction;
                                                                              //设置规则过滤函数
                                                                              //设置规则开关
    pHookPortExt->HookPort SetFilterRule = HookPort SetFilterRule;
                                                                              //设置规则名字
    pHookPortExt->HookPort_SetFilterRuleName = HookPort_SetFilterRuleName;
                                                                              //版本
    pHookPortExt->Value3F1 = 0x3F1;
    return pHookPortExt;
}
使用:
FakeServiceRoutine[X] Fake xxxxx 设置单独的Fake函数
```

# FakeServiceRoutine[X] 1 设置单独的Fake函数开关 lsFilterFunFilledReady 1 设置总开关

## 关闭:

FakeServiceRoutine[X]	0	设置单独的Fake函数,随你清不清
FakeServiceRoutine[X]	0	设置单独的Fake函数开关,随你清不清直接拉总闸省事
IsFilterFunFilledReady	0	设置总开关,嫌一个个关闭麻烦直接关这个(拉总闸直接GG)

## 5、HookPort InitSDT

#### 1、首先获取SSDT和ShadowSSDT地址

SSDT表获取方法:

直接NT内核里面找KeServiceDescriptorTable, KeServiceDescriptorTable是导出的遍历下导出表

```
(2)
     IDA View-A
               © 0ccurrences of: 1
                                             Ordinal
Name
                                   Address
```

ShadowSSDT表获取方法:

首先获取win32k基地址,然后再通过特征码查找代码如下

```
AWSI STRING DestinationString
ULONG KeAddSystemServiceTableFlag = NULL,
ULONG KeRemoveSystemServiceTableFlag = NULL,
//KeAddSystemServiceTable
//00582F9E 004 8D 88 80 09 56 00
                                                  ecx. KeServiceDescriptorTableShadow[eax]
KeAddSystemServiceTableFlag = 0x888D;
 //KeRemoveSystemServiceTable
//006C0542 004 89 88 80 09 56 00
                                                  ds: KeServiceDescriptorTableShadow[eax], ecx
KeRemoveSystemServiceTableFlag = 0x8889;
if (Version_Win10_Flag)
                                                  // Win10直接退出
if (osverinfo. dwMajorVersion == 6 && (osverinfo. dwMinorVersion == 2 || osverinfo. dwMinorVersion == 3))// Win8
    KeAddSvstemServiceTableFlag = 0x9189
             veSystemServiceTableFlag = 0x9189;
RtlInitAnsiString (&DestinationString, "KeAddSystemServiceTable").
SymbolAddr = HookPort_GetSymbolAddress(&DestinationString, NtImage
return (*ShadowSSDT_GuiServiceTableBase != NULL);
for (pAddrEnd = SymbolAddr + 0x300; SymbolAddr < pAddrEnd; SymbolAddr++) [ if (!HookPort_IsAddressExist(SymbolAddr, 2))
```

#### 2、获取函数索引

1、通过导出表找到zwXXX的地址,然后再取对应的索引号B8+1就是索引号

```
RtlInitAnsiString(&DestinationString, "ZwAccessCheckAndAuditAlarm");
g_SSDT_Func_Index_Data.pZwAccessCheckAndAuditAlarm = (ULONN)HookPort_GetSymbolAddress((ULONN)&DestinationString, NtImageBase);
if (g_SSDT_Func_Index_Data.pZwAccessCheckAndAuditAlarm
        取B8后面4个字节就是索引号
nou eax, 47h
lea edx, [esp+arg_0]; Load Effective Address
push ; Push Flags Register onto th
scall _KisystemService ; Call Procedure
retn 10h ; Return Near from Procedure
vent016 endp
                                                                              eax, 47h
edx, [esp+arg_0] ; Load Effective Address
; Push Flags Register onto the Stack
                                                  ZwCreateKeuedE
```

3. SSDT和ShadowSSDT区别

ShadowSSDT的索引号要-0x1000才是真正的索引

例如4419-4096=323

```
NtGdiSwapBuffers
NtGdiTransformPoints
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB66C6A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DB66C6A
 g SSDT Func Index Data, ZwCreateUserProcessIndex = 93;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9D9F1BD5
0x9DAE21E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9D9F1BD5
 SSDT_Func_Index_Data_EW/resteThreadIndex = 87;

SSDT_Func_Index_Data_EW/resteThreadIndex = 87;

SSDT_Func_Index_Data_EW/resteThreadIndex = 279;

SSDT_Func_Index_Data_EW/resteThreadIndex = 399;

S_SSDT_Func_Index_Data_EW/resteThreadIndex = 269;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NtGdTransparent8lt
DxgStubEnableDirectDrawRedir...
NtGdiUnmapMemFont
NtGdiUnrealizeObject
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DAE21E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DAAF89F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DAAF89F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB5D35E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9085D35E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                     311
312
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DB5D12F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9D85D12F
0x9D861314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
  g_SSDT_Func_Index_Data.ZwWeteveapcinreadindex = zes;
g_SSDT_Func_Index_Data.ZwSetContextThreadIndex = 316;
g_SSDT_Func_Index_Data.ZwFrotectVirtualMemoryIndex = 215;
g_SSDT_Func_Index_Data.ZwAdjustGroupsTokenIndex = 11;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NtGdiUpdateColors
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB61314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NtGdWidenPath
NtJer ActivateKeyboardLayout
NtJer AddibooardFormatlist...
NtJers AlterWindowSPyle
NtJers AlterWindowSPyle
NtJers Alter WindowSPyle
NtJers AttachThreadInput
NtJers BeginPaint
NtJers Blots Sydmp
NtJers Blots Alter
NtJers Blots Homis
NtJers Blots Hindie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB58E31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9D858E31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9D9F9FA7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9D9F9FA7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DB0FDA8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB0FDA8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C:\Windows\System32\win32k.sys
    SSDT_Func_Index_Data.ZwSystemDebugControlIndex = 368;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB0CCDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DB0CCDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
 g_ShadowSSDT_Func_Index_Data_ZwUserFuildHendListIndex = 4418
g_ShadowSSDT_Func_Index_Data_ZwUserFuidHendListIndex = 4411;
g_ShadowSSDT_Func_Index_Data_ZwUserFindWindowExIndex = 4492;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DA22005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DA22005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DAFE485
0x9DA5C888
0x9DAE190E
0x9DAFB3DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0x9DAFE485
0x9DA5C8B8
                                                                                                                                                                                                                                                                                    319
320
321
g_ShadowSSUT_Func_Index_Data_IndexFWIndowFromPointIndex = 4725;
g_ShadowSSUT_Func_Index_Data_IndexFWIssasgeCallIndex = 4886;
g_ShadowSSUT_Func_Index_Data_ZnUserPostMessageIndex = 4604;
= ChadowSSUT_Func_Index_Data_ZnUserPostMessageIndex = 4604;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DAE190E
0x9DAFB3DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0x9DA59B90
0x9DA472AF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0x9DA59B90
0x9DA472AF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       C:\Windows\System32\win32k.sys
C:\Windows\System32\win32k.sys
```

## 3、填写函数过滤数组

```
该数组一共有0x9E个
                       int result; // eadff!

filter_function_table[0] = ZuCreateKeyIndex;
filter_function_table[1] = ZuGreateKeyIndex;
filter_function_table[2] = ZuGreiteKeyIndex;
filter_function_table[2] = ZuGreiteKeyIndex;
filter_function_table[3] = ZuGreiteKeyIndex;
filter_function_table[4] = ZuRenameKeyIndex;
filter_function_table[6] = ZuRenameKeyIndex;
filter_function_table[6] = ZuGreiteKeyIndex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteFileIndex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteFileIndex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteFileIndex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteFileIndex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteForessindex;
filter_function_table[8] = ZuGreiteForesindex;
filter_functi
                                         int result; // eax@1
```

#### 4、申请一块缓冲区专门存放过滤函数开关、代理函数等地址,大小是0x7D10

```
#define g_SSDTServiceLimit 2000
 typedef struct _SYSTEM_SERVICE_FILTER_TABLE (
      edef struct _SYSTEM_SERVICE_FILTER_TABLE(
PULLOWE ProxyShadowSSDTServiceAddress[g_SSDTServiceLimit + 1];
PULLOWE ProxyShadowSSDTServiceAddress[g_SSDTServiceLimit + 1];
ULONG SwitchTableForSSDT[g_SSDTServiceLimit + 1];
PULLOWE SwitchTableForShadowSSDT[g_SSDTServiceLimit + 1];
PULLOWE SavedSSDTServiceAddress[g_SSDTServiceLimit + 1];
PULLOWE SavedSSDTServiceAddress[g_SSDTServiceLimit + 1];
                                                                                     //起始偏移0000*4,保存被Hook的SDT函数对应的代理函数的地址
//起始偏移2001*4,保存被Hook的ShadowSDT函数对应的代理函数的地址
//起始偏移4002*4,保存SDT Hook开关,决定该函数是否会被Hook
                                                                                     //起始偏移6003*4,保存ShadowSSDT Hook开关,决定该函数是否会被Ho
                                                                                    /起始偏移800444,保存被Hook的原始SDT函数的地址
/起始偏移A005*4,保存被Hook的原始ShadowSDT函数的地址
SYSTEM_SERVICE_FILTER_TABLE, *PSYSTEM_SERVICE_FILTER_TABLE;
=PSYSTEM_SERVICE_FILTER_TABLE g_SS_Filter_Table;
                                                                                                  //Hook框架的结构体
1、接下来执行HookPort_InitProxyAddress函数填充该结构,感兴趣的自己单独写一个代理函数,不感兴趣的直接通用模板
外理即可.
              goto Next:
          if (Number == ZwWriteFile_FilterIndex) //filter_function_table[11] = ZwWriteFileIndex;
               g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data.ZwWriteFileIndex] = Filter_ZwWriteFile.
                s_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[s_SSDT_Func_Index_Data_Z#WriteFileGatherIndex] = Filter_Z#WriteFileGather;
          if (Number == ZwCreateThread_FilterIndex)
                                                                   //filter_function_table[16] = ZwCreateThreadIndex
               g_SS_filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data_ZwCreateThreadIndex] = Filter_ZwCreateThread;
g_SS_filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data_ZwCreateThreadEx;dex] = Filter_ZwCreateThreadEx;
         if (Number == ZwLoad_Un_Driver_FilterIndex)
                                                                        // filter_function_table[34] = ZwLoadDriverIndex;
               g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data_ZwLoadDriverIndex] = Filter_ZwLoadDriver;
g_SS_Filter_Table->ProxySSDTServiceAddress[g_SSDT_Func_Index_Data_ZwUnloadDriverIndex] = Filter_ZwUnloadDriver;
               goto Next;
2、注意我们要过滤掉以下几个函数,因为他们由HookPort实现Fake函数
                       == CreateProcessNotifyRoutine_FilterIndex //这部分是HookPort自身就携带的Fake函数。其他Fake函数都是通过360SafeProtection。
               umber = CreateProcessRotifyRoutine_FilterInd
| Number = ClientLoadLibrary_FilterIndex
| Number = fnHoFTINLFEVENINSG_XXZ_FilterIndex
| Number = fnHoFTINLFEVENINSG_XXI_FilterIndex
| Number = fnHoFTINLFEVENINSG_XXI_FilterIndex
                Number == fnHkINLPKBDLLHOOKSTRUCT FilterIndex
             | Number == LoadImageNotifyRoutine_FilterIndex
| Number == LoadImageNotifyRoutineEx_FilterIndex
| Number == CreateThreadNotifyRoutineEx_FilterIndex)
5、KiFastCallEntry外理
1. 诵讨修改SSDT表的ZwSetEvent来触发安装钩子
设置一个虚假的ZwSetEvent句柄来触发,注意保存原始函数地址后面要恢复
  RtIInitAnsiString (&DestinationString,
  Symbol Addr = HookPort GetSymbol Address (&DestinationString, g HookPort Nt Win32k Data, NtData, NtImageBase);
  if (SymbolAddr)
       g_SSDT_Func_Index_Data. ZwSetEventIndex = *(DWORD *) (SymbolAddr + 1);
          OID NtSetEventAddress = (DWORD) ((PCHAR)g HookPort_Nt_Win32k_Data_SSDTTable_Data_SSDT_KeServiceTableBase + 4 * g_SSDT_Func_Index_Data_ZwSetF
       Mdlv2_MappedSystemVa = HookPort_LockMemory(
NtSetEventAddress,
sizeof(ULONG),
            &MemoryDescriptorList
            Global_Version_Win10_Flag
       if (Mdlv2 MappedSystemWa)
            g_SSDT_Func_Index_Data.pZwSetEvent = InterlockedExchange(Malv2_MappedSystemVa, Fake_ZwSetEvent);// 安装ZwSetEvent的SSDT钩子,并保存原始Zwi
       if (MemoryDescriptorList)
            HookPort_RemoveLockMemory(MemoryDescriptorList);
       Global_Fake_ZwSetEvent_Handle = (HANDLE)0x711E8525;

Result = ZwSetEvent(Global_Fake_ZwSetEvent_Handle, 0);

if (!Global_ZwSetEventHookFlag)
                                                                                     //虚假的ZwSetEvent句柄(暗号)
                                                                                    //用一个特定的伪句柄触发ZwSe
//hook标志位:成功1、不成功0
5、1 Fake_ZwSetEvent处理部分
1、判断Hook方式,默认Global IdtHook Or InlineHook置1,并且恢复SSDT钩子 (ZwSetEvent)
修改:Jmpxxx
                      Global_IdtHook_Or_InlineHook == 0
修改: Int 4
                         Global IdtHook Or InlineHook == 1
by //sub_1567A函数实在看不懂,有明白的老哥告诉下
if (!Global_Win32kFlag && !sub_1567A(Global_osverinfo))
       Global_IdtHook_Or_InlineHook = 0;
   //获取CPU数目,CPU>32返回1
   if (HookPort_CheckCpuNumber(Global_osverinfo) == 1)
       Global_IdtHook_Or_InlineHook = 0;
   ZwSetEventAddress = HookPort_LockMemory((DWORD)((PCHAR)g_HookPort_Nt_Win32k_Data_SSDT_NeServiceTableBase + 4 * g_SSDT_Func_Inde
       if (MemoryDescriptorList)
       HookPort_RemoveLockMemory(MemoryDescriptorList);
HookPort_RtlWriteRegistryValue(10);
return STATUS_NO_MEMORY;
   InterlockedExchange(ZwSetEventAddress, g_SSDT_Func_Index_Data.pZwSetEvent);
                                                                                                        // 恢复SSDT钩子 (ZwSetEvent)
      (MemoryDescriptorList)
       HookPort_RemoveLockMemory(MemoryDescriptorList);
2、sub_1567A实在没看懂,有明白的老哥告诉下
```

分区 数字驱动分析笔记之HookPort 的第 13 页

```
pBuffer.NextEntryDelta = (ULDH6)NookPort_QuerySystemInformation(SystemProcessesAndThreadsInformation);
pInfo.NextEntryDelta = pBuffer.NextEntryDelta;
if ( pBuffer.NextEntryDelta )
site ( pBuffer.NextEntryDelta )
site ( pBuffer.NextEntryDelta )
site ( pBuffer.NextEntryDelta )
                       pol((PUOID)pInfo.NextEntryDelta);
      | hextpinfo = (PUBID)(wiNextOffset + pinfo.MextEntryDelta);// 换下一个节点
wiNextOffset1 = *(_BMORD =)(wiNextOffset * pinfo.MextEntryDelta);// 换下一个节点
if ( wiNextOffset1) {
         if ( HajorVersion_1 != 10 || HinorVersion || BuildNumber < 17134 )
  goto LABEL_11;
if ( HELLEqualUnicodeString(&String1, (PCUNICODE_STRING)((char *)Ne
  goto LABEL_0;</pre>
                                    ;
u<mark>icodeString(&String1, (</mark>PCUNICODE_STRING)((char *)NextpInfo + ulNextOffset1 + 0x38), 1u) )// ProcessNane
      ThreadCount = *((_D
v8 = 0;
if ( ThreadCount )
{
                     int = *(( DWORD *)NextpInfo + 1);
                                                                                                                                         这是想干嘛?时间有撒好比较?
            u9 = (char *) MextpInfo + 0xC0:
                                                                           // UserTime ??????
           \( \psi \text{10 = *(_DUORD =})\psi \psi \)
\( \text{if ( =(_DUORD =})\psi \psi \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1F )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx26 )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1E )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1E )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1E )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1E )} \)
\( \text{break; } \)
\( \text{if ( \psi \psi = Bx1E )} \)
           ,
while ( v8 < ThreadCount );
      )
if ( v8 == ThreadCount )
          u6 = 0;
goto LABEL_12;
 61 LABEL_11:
62 V6 = 1;
63 LABEL_12:
3、栈回溯获取返回地址[EBP+4](这里指的是正常调用时返回到KiFastCallEntry中的地址),找到hook点
   D
                      //
// 找到特征指令
//
                       // 保存特征指令之后的那个地址,即钩子处理之后的返回地址
                       //840541a4 2bel
//840541a6 cle902
                                                      sub esp, ecx £84address
shr ecx, 2 £84g_KiFastCallEntry_360HookPoint
mov edi, esp £84g_KiFastCallEntry_Fake_rtn_add
                                                                                                  #BTs KiFastCallEntry Fake rtn address = 840541a9
                       g_KiFastCallEntry_Fake_rtn_address = address + 5;
g_KiFastCallEntry_360HookPoint = address + 2;
                       break.
                 address-
                p_address = (char *)address;
           /
//判断是否查找失败
          if (m == 100 || !g_KiFastCallEntry_Fake_rtn_address || !g_KiFastCallEntry_360HookPoint)
                HookPort RtlWriteRegistryValue(12):
                return STATUS_NOT_FOUND
4、多核Hook方法
假设是单核直接替换即可
)

//統计CPU个数
     for (ULONG i_v7 = 0; i_v7 < CpuNumber; i_v7++)
           if ((ActiveProcessors_v5 >> i_v7) & 1)
                 ++NumberOfCou v6:
           }
     ,
//假设是单核
     if (NumberOfCpu_v6 == 1)
           oldIrql_v8 = KfRaiseIrql(DISPATCH_LEVEL);
           Hook(Imp_Address, KiFastCallEntry_360HookPoint, a4, a5);
_enable();
           KfLowerIrqI(oldIrql_v8);
           return 0
假设是多核就采用DPC方式处理即可
          **E_TsfltDpcInfo.pSpinLock = &g_SpinLock_WhiteList;
g_TsfltDpcInfo.pflag = &g_DpcFlag_dword_1B4IC;
KeInitializeSpinLock(&g_SpinLock_WhiteList);
            for (ULONG i = 0; i < CpuNumber; i++)
                 pDpc_vl1 = &g_Dpc[i];
                   pupc_vii - ag_specii,
//所述KeInitializeDpc例程初始化一个DPC对象,并注册Cu
                                                                                                    stonDoc该对象例程。
                 //所述Melnitializebe的種別時代一个PPC对象、并注册Custombpc級对象

Keinitializebpe(pbpc_v1), DeferredRoutinel, &s_T$fltpcInfo,

//该EeSetTargetProcessorDpc程序指定的处理器。一个DPC例程将上运行。

KeSetTargetProcessorDpc(pbpc_v1), i);

//该EeSetImportanceDpc程序指定的DPC例程是如何立即运行。

KeSetImportanceDpc(pDpc_v1), HighImportance);
            g_DpcFlag_dword_1B41C = 0;
           NewIrql = KfAcquireSpinLock(Mg_SpinLock_WhiteList);
for (ULONG i_v12 = 0; i_v12 < CpuNumber; i_v12++)</pre>
                 pDpc_v10 = &g_Dpc[i_v12]
                  if ((1 << i_v12) & ActiveProcessors_v5)
                        ++nCount_v15;
                        rCurCpu_v18 = __readfsdword(0x51);
if (i_v12 != nCurCpu_v18)//非当前核心,就Dpc方式处理
                             KeInsertQueueDpc(pDpc_v10, 0, 0);
                )
            //耗时间代码
           KeStallExecutionProcessor(0xAu);
暂停N一段时间外理hook
```

```
//耗时间代码
while (TRUE)
{
    if (g_DpcFlag_dword_1B41C == nCount_v15 - 1)
    {
        Hook(Jmp_Address, KiFastCallEntry_360HookPoint, a4, a5);
        goto LABEL_21;
    }
    if (++Numbera >= nLoopTimes_v13)
    {
        break;
    }
    KeStallExecutionProcessor(0xAu);
    }
    Flag = 1;
    LABEL_21:
        KfReleaseSpinLock(&g_SpinLock_WhiteList, NewIrq1);
    if (+*Numbera >= nLoopTimes_v13)
        (
        break;
    }
    ClientLaBEL_21:
        KfReleaseSpinLock(&g_SpinLock_WhiteList, NewIrq1);
    if (+*Numbera >= nLoopTimes_v13)
        (
        break;
    }
    ClientLaBEL_21:
        KfReleaseSpinLock(&g_SpinLock_WhiteList, NewIrq1);
    if (+*Numbera >= nLoopTimes_v13)
        (
        break;
    }
    ClientLoodLibraryInutletyEntMsG未知
    fnHkINLPKBDLLHOOKSTRUCT拦截键盘消息
```