

Módulo 10 - Configuração básica do roteador

1. Configurações iniciais do roteador

- Passos principais

- **Definir hostname** (nome do dispositivo).
- Proteger o modo EXEC privilegiado com enable secret.
- Configurar senha do console.
- Configurar senha Telnet/SSH (VTY).
- Criptografar senhas com service password encryption.
- Colocar um banner MOTD de aviso legal.
- Salvar configurações na NVRAM.

- Exemplo de comandos

```
Router(config)# hostname R1
Router(config)# enable secret class
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# password cisco
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input ssh telnet
Router(config)# service password encryption
Router(config)# banner motd # Acesso não autorizado é proibido! #
Router# copy running-config startup-config
```

2. Configuração das interfaces

- Passos principais

• Entrar na interface, dar descrição, configurar IP v4/v6 e ativar com no shutdown.

- Exemplo de configuração

```
Router(config)# interface gig0/0/0
Router(config-if)# description Link to LAN
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface gig0/0/1
Router(config-if)# description Link to R2
Router(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.252
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

3. Comandos de verificação

Comando	Função
show ip interface brief	Mostra IPs e status rápido das interfaces IPv4
show ipv6 interface brief	Mostra IPs e status rápido das interfaces IPv6
show ip route	Mostra tabela de roteamento IPv4
show ipv6 route	Mostra tabela de roteamento IPv6
show interfaces	Detalha estatísticas das interfaces
show ip interface	Mostra config detalhada IPv4
show ipv6 interface	Mostra config detalhada IPv6

4. Configuração do gateway padrão

- Nos hosts

• O gateway padrão é o IP do roteador na mesma rede do host.

• Se não tiver, o host não alcança redes externas.

- No switch

• O switch precisa do **gateway padrão** pra ser acessado remotamente de outra rede.

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.10.1