


AS-TECH SOLUTIONS

# Procédure d'installation du client applicatif AWO

Postes utilisateurs ou Serveur d'application



L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR SBCG Informatique SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ENVIRONNEMENTS MULTICONNEXION : SELECTIONNER LA CONNEXION PAR ARGUMENTS ....</b> | <b>2</b>  |
| GÉNÉRALITES .....                                                                   | 3         |
| SETUP AWO.....                                                                      | 3         |
| 3.1 Package automatisé INSTALSHIELD (Installation manuelle) .....                   | 3         |
| 3.2 Contenu du setup .....                                                          | 3         |
| 3.2.1 MSI AS-Tech Office .....                                                      | 3         |
| 3.2.2 Microsoft Visual C++ Redistributable .....                                    | 3         |
| 3.2.3 Microsoft .NET 4.5+ .....                                                     | 3         |
| 3.2.4 Cristal Report.....                                                           | 3         |
| <b>INSTALLATION STANDARD .....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| 4.1 Installation des composants .....                                               | 4         |
| 4.2 Premier lancement de l'application .....                                        | 8         |
| 4.3 Première Connexion .....                                                        | 9         |
| <b>INSTALLATION AUTOMATISEE ET SILENCIEUSE .....</b>                                | <b>11</b> |
| 5.1 Installation automatisée .....                                                  | 11        |
| 5.2 Utilisation du mode silencieux .....                                            | 11        |
| 5.2.1 Via le setup InstalShield .....                                               | 11        |
| 5.2.2 Via les composants.....                                                       | 11        |
| <b>FONCTIONNEMENT AVEC OU SANS LANCEUR APPLICATIF .....</b>                         | <b>11</b> |
| 6.1 Fonctionnement du lanceur applicatif ASTechLance.Exe .....                      | 11        |
| 6.2 Déployer et mettre à jour sans lanceur applicatif .....                         | 12        |
| <b>DEPLOYER PLUSIEURS SITES SUR UNE MEME MACHINE .....</b>                          | <b>13</b> |
| 7.1 Description.....                                                                | 13        |
| 7.2 Installation .....                                                              | 13        |
| 7.2.1 Créer un répertoire d'installation par site : .....                           | 13        |
| 7.2.2 Installer l'application avec le setup fourni .....                            | 13        |
| 7.2.3 Dupliquer l'environnement installé .....                                      | 13        |
| 7.2.4 Lancer l'application pour rappatrier les binaires .....                       | 13        |
| <b>SERVEUR D'APPLICATION : APPLICATIONS A PUBLIER .....</b>                         | <b>14</b> |
| 8.1 ASTech Office.....                                                              | 14        |
| 8.2 Gestion de profils.....                                                         | 14        |
| 8.3 Infocentre .....                                                                | 14        |
| <b>ENVIRONNEMENTS MULTICONNEXION – FORCER LA CONNEXION SELECTIONNEE .....</b>       | <b>15</b> |
| 9.1 AWO – Passer la connexion en argument .....                                     | 15        |
| 9.2 Profils – Passer la connexion en argument.....                                  | 15        |
| 9.3 Infocentre – Passer la connexion en argument .....                              | 15        |
| <b>ENVIRONNEMENTS MULTICONNEXION : SELECTIONNER LA CONNEXION PAR ARGUMENTS</b>      |           |

## GÉNÉRALITES

Ce document a pour vocation de décrire la procédure de d'installation du client applicatif AS-Tech Web Office sur les postes utilisateurs ou sur un serveur RDS à l'aide des sources mises à disposition.

## SETUP AWO

### 3.1 PACKAGE AUTOMATISE INSTALSHIELD (INSTALLATION MANUELLE)

Setup\_ASTech\_NET4.6.exe : il s'agit d'un exécutable InstallShield qui permet de déployer l'application sur une machine cliente. Ce setup est automatisé et vérifie la présence, met à niveau ou installe, pour l'ensemble des éléments nécessaire au bon fonctionnement de l'application.

*Où trouver ce fichier ?*

- Sur votre serveur métier dans le répertoire `.\ASTechSolutions\Setup\Client`,
- A l'adresse [Setup](#)

### 3.2 CONTENU DU SETUP

Le setup fourni prend en charge l'installation des éléments suivants :

#### 3.2.1 MSI AS-TECH OFFICE

Le MSI de l'application n'embarque aucun composant, il crée les éléments dans le registre, les sous répertoires dans le répertoire défini pour l'installation, puis copie le lanceur applicatif AS-Tech (cf. chapitre 6) et publie les raccourcis pour les utilisateurs de la machine.

#### 3.2.2 MICROSOFT VISUAL C++ REDISTRIBUTABLE

Les bibliothèques d'exécution Microsoft C et C++ (MSVC) sont nécessaires au fonctionnement de l'application.

#### 3.2.3 MICROSOFT .NET 4.5+

L'application s'appuie sur le framework MS .NET 4.5 et nécessite que l'une des version suivante soit installée sur la machine : 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 ou 4.8.

#### 3.2.4 CRISTAL REPORT

L'application utilise le moteur Crystal Reports 13 pour générer les rapport d'état. Pour que les éditions fonctionnent ce dernier doit être installé. A noter que ce n'est pas une dépendance forte, n'empêchant pas l'application de fonctionner, mais obligatoire pour pouvoir éditer depuis l'application.



## INSTALLATION STANDARD

Ce chapitre correspond à l'installation d'un poste utilisateur (ou serveur RDS) avec le setup InstallShield standard.


### 4.1 INSTALLATION DES COMPOSANTS

Le setup peut être lancé directement depuis un emplacement réseau, mais nous vous recommandons de copier la ressource sur un lecteur local pour assurer un temps de déploiement minimal.

Lancer l'exécutable et une fois la préparation du setup terminée cliquer sur Suivant :



Indiquer le chemin de la mise à jour :



**AS-TECH LANCEUR - Accès binaires client**

Indiquez l'emplacement des mises à jour ( ne pas oublier le caractère de terminaison )

Informations pour l'environnement de production

Informations pour l'environnement de test

Installer ce programme pour:

☒ Tous les utilisateur du système

☐ L'utilisateur en cours uniquement (PC077)

InstallShield


< Précédent   Suivant >   Annuler

Les URL à renseigner sont indiquées dans le récapitulatif qui vous a été fourni à l'issue de l'installation du serveur métier : cela correspond à l'URL de mise à jour du client applicatif (<http://NomServeur/ASTech/FileList.xml>)

**Note : si les chemins sont incorrects le lanceur applicatif demandera à nouveau, pour chaque environnement, l'URL à utiliser.**

[OPTIONNEL] Modifier le répertoire d'installation de l'application.

Cliquer sur suivant :



**Dossier cible**

Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour les installer dans un autre dossier.

 Installer AS-TECH Web Office 5.0 vers:  
C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\


Modifier...

InstallShield


< Précédent   Suivant >   Annuler

[OPTIONNEL] Sélectionner "Installation personnalisée" pour pouvoir choisir les environnements à installer (permet de choisir si le setup Install ou non l'environnement de test et de formation).


Cliquer sur Suivant :



Cliquer sur Installer :



L'installation se lance :



Une fois terminée, cliquer sur Terminer :



## 4.2 PREMIER LANCEMENT DE L'APPLICATION

Pour chaque environnement le package d'installation va automatiquement créer des raccourcis sur le bureau, il y a un raccourci par environnement installé, chacun ayant son propre aspect.


Ces raccourcis correspondent, respectivement pour chaque environnement, au lanceur ASTechLance.exe situé dans le répertoire de l'application.

**Note :** Cette étape est à effectuer pour chaque environnement utilisé : le plus couramment les environnements utilisés sont production et Test.




Afin de vérifier que l'installation fonctionne correctement lancer l'application pour l'environnement choisi.


L'application indique qu'une mise à jour est disponible et invite à la télécharger, cliquer sur Oui :




La mise à jour se lance :



**Note :** si une erreur est rencontrée lors de cette étape il peut être nécessaire de lancer le raccourci avec l'option "Exécuter en tant qu'administrateur" du menu contextuel accessible via un click droit sur le raccourci :




Une fois terminée la mire de connexion de l'application apparaît :




#### 4.3 PREMIERE CONNEXION

Saisir un login et mot de passe valide puis cliquer sur Valider :



Note : Par défaut il existe au moins un compte UTI sur l'application, le mot de passe par défaut (et donc s'il n'a pas été modifié) est astech.

L'application se lance :



L'installation est terminée et le poste client est fonctionnel.

*Note : cette étape est à réaliser pour chaque environnement.*

## INSTALLATION AUTOMATISEE ET SILENCIEUSE

### 5.1 INSTALLATION AUTOMATISEE

Dans le cas où l'installation est à réaliser par un script, par exemple par l'intermédiaire de GPO ou d'un orchestrateur, le setup indiqué en 2.1 peut être lancé en mode silencieux. Si ce mode de déploiement ne convient pas AS-Tech Solutions met également à disposition l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de l'application ainsi qu'un script exemple décrivant le déploiement de chaque composant (description au chapitre 2) et les commandes associées.

### 5.2 UTILISATION DU MODE SILENCIEUX

#### 5.2.1 VIA LE SETUP INSTALSHIELD

Il est possible de passer les arguments suivants pour l'utilisation de l'installation du setup en mode silencieux : « /S /V/q » (par exemple "start /wait Setup\_ASTech\_NET4.6.exe /S /V/q").

A noter qu'il n'est pas possible de définir les valeurs en mode silencieux, ce sont les valeurs par défaut qui sont utilisées.

#### 5.2.2 VIA LES COMPOSANTS

Un script est fourni en exemple, comportant toutes les commandes nécessaires à l'installation en mode silencieux, dans l'archive *SETUP\_AWOv5\_BATCH.zip*.

*Où trouver ces fichiers ?*

- Sur votre serveur métier dans le répertoire `.\ASTechSolutions\Setup\Client\SETUP_AWOv5_BATCH.zip`,
- A l'adresse [Setup.s](#)

## FONCTIONNEMENT AVEC OU SANS LANCEUR APPLICATIF

### 6.1 FONCTIONNEMENT DU LANCEUR APPLICATIF ASTECHLANCE.EXE

Le lanceur applicatif a pour rôle de télécharger l'ensemble des fichiers nécessaires au fonctionnement de l'application, lors de l'installation de l'application mais également lors des mises à jours de l'application.

Le lanceur fonctionne comme suit :

- Au lancement le lanceur accède à au fichier *FileList.xml* livré par l'URL renseigné lors de l'installation (ou du lancement, par exemple <http://Serveur/ASTech/FileList.xml>)
- Le fichier *FileList.xml* référence l'ensemble des fichiers binaires nécessaires au fonctionnement de l'application et fournit pour chacun :
  - o Nom
  - o Taille
  - o Date de modification
  - o Version
  - o Hash MD5
- Le lanceur compare les fichiers situés dans son propre répertoire avec les données fournies par le *FileList.xml*, si un fichier est différent (pour au moins l'une des valeurs) ou absent du répertoire alors il est automatiquement téléchargé en remplacement de l'existant.
- Une fois les binaires à jour, le lanceur lance l'application AS-Tech Office puis se ferme.

Ce fonctionnement permet de garantir l'intégrité des binaires de l'application et d'automatiser la mise à jour des environnements client.

Pour pouvoir fonctionner, le lanceur nécessite que l'utilisateur dispose des droits en modification sur le répertoire et qu'aucun autre processus ne soit en cours pour l'ensemble des binaires du répertoire, ce fonctionnement peut donc être gênant dans le cadre de l'utilisation d'un serveur de publication d'application commun à plusieurs utilisateurs.

## 6.2 DEPLOYER ET METTRE A JOUR SANS LANCEUR APPLICATIF

Dans le cas où l'application n'est pas lancée par le lanceur applicatif alors l'application ne télécharge plus elle-même les binaires et config dont elle a besoin pour fonctionner. Il est alors nécessaire de les copier à la main (ou via un script) dans son répertoire.

Les fichiers nécessaires :

- **Fichiers de configurations** : les fichiers des configurations des applications sont stockées dans le répertoire `.\Setup\Initial` du serveur métier.  
Ces fichiers doivent être copiés à l'installation de l'application, une seule fois, avant le premier lancement.
- **Fichiers binaires** : les binaires des applications sont stockés dans le répertoire `.\Update\Client` du serveur métier.  
Ces fichiers (et répertoires) doivent être copiés à l'installation de l'application mais également remplacés systématiquement à chaque mise à jour.

## DEPLOYER PLUSIEURS SITES SUR UNE MEME MACHINE

### 7.1 DESCRIPTION

L'installateur fourni permet d'installer jusqu'à trois environnements applicatifs (production, test et formation) de manière automatique.

Le rôle du setup est principalement de mettre en place l'ensemble des ressources et dépendances et de renseigner le registre afin de permettre le fonctionnement des applications.

En plus de cela il génère un répertoire par environnement, dans le chemin indiqué lors de l'installation (par exemple c:\Program files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice, c:\Program files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice\_Test et c:\Program files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice\_Formation).

Ces répertoires sont ensuite uniquement alimentés avec l'exécutable du lanceur applicatif ainsi que son fichier de configuration. Le lanceur se charge de rapatrier l'ensemble des exécutables, binaires et configuration lors du premier lancement.

Ce fonctionnement ne permet de déployer qu'un seul Site.

### 7.2 INSTALLATION

Dans le cas où plusieurs sites doivent être déployés sur une même machine il convient de suivre la procédure suivante :

#### 7.2.1 CREER UN REPERTOIRE D'INSTALLATION PAR SITE :

Pour chaque site, créer un répertoire spécifique sur la machine cliente, à l'endroit souhaité (par exemple D:\Applications\ASTech\Patrimoine et D:\Applications\ASTech\Stock).

#### 7.2.2 INSTALLER L'APPLICATION AVEC LE SETUP FOURNI

Installer l'application dans un répertoire en suivant la procédure indiquée au chapitre 3.1 :

- Sans renseigner les chemins d'accès à la mise à jour (laisser les valeurs par défaut),
- Sans lancer l'application,
- En sélectionnant pour l'installation le répertoire de l'un des sites (par exemple D:\Applications\ASTech\Patrimoine).

#### 7.2.3 DUPLIQUER L'ENVIRONNEMENT INSTALLE

Une fois l'installation réalisée, il est nécessaire copier le contenu du répertoire créé pour le site sur lequel le setup a été exécuté (par exemple D:\Applications\ASTech\Patrimoine) dans le répertoire des autres sites (par exemple D:\Applications\ASTech\Stock).

On obtient donc un répertoire par site contenant chacun un répertoire pour chaque environnement.

#### 7.2.4 LANCER L'APPLICATION POUR RAPPATRIER LES BINAIRES

Suivre les étapes décrites en 3.2 et 3.3 pour chaque environnement de chaque site.

Au premier lancement de chaque environnement le lanceur applicatif va demander l'adresse de mise à jour, cette adresse vous a été communiquée dans la récapitulatif technique à l'issue de l'installation du serveur métier.

## SERVEUR D'APPLICATION : APPLICATIONS A PUBLIER

La suite AS-Tech Web Office se compose de 3 applications et du lanceur.

Pour chaque application l'utilisateur doit disposer des droits en modification sur le répertoire de l'application (ne contient aucune donnée, uniquement des binaires).

### 8.1 ASTECH OFFICE

Il s'agit de l'application principale. Il y a deux possibilités :

- Publier le lanceur Applicatif (voir 4.1 pour la description) : ASTechLance.exe,  
**ou bien directement**
- Publier l'application ASTech Office : ASTech.Office.exe.

Attention :

- Si le lanceur applicatif est publié, à la prochaine mise à jour de l'environnement, le premier utilisateur à lancer l'application aura un message lui proposant de télécharger la mise à jour, cela ne sera possible que si aucun autre utilisateur n'est connecté à l'application, sans quoi les binaires ne pourront pas être remplacés car en cours d'utilisation.
- Si l'application est publiée directement, à chaque mise à jour il est nécessaire de prévoir de remplacer les fichiers binaire du répertoire par ceux de la version, soit via le lanceur applicatif, soit en copiant les binaires à jour depuis le serveur métier (répertoire .\ASTechSolutions\Update\Client).

### 8.2 GESTION DE PROFILS

Il s'agit de l'application de gestion des droits : ASTech.Profils.exe.

### 8.3 INFOCENTRE

Il s'agit de l'application de pilotage, un requêteur permettant d'extraire des données et de le mettre en forme : SBCGExport.exe.

## ENVIRONNEMENTS MULTICONNEXION – FORCER LA CONNEXION SELECTIONNEE

Dans le contexte d'un environnement binaire partagé par plusieurs collectivités, dans le raccourci (ou la plateforme de publications d'application), il est possible de passer des arguments à l'exécutables appelés pour spécifier la connexion par défaut :

- le chemin du fichier connections.xml
- le nom de la connexion à utiliser

### 9.1 AWO – PASSER LA CONNEXION EN ARGUMENT

Pour ASTechOffice.exe les arguments sont à passé de la manière suivante :

- Répertoire du fichier connections.xml (en règle générale répertoire de l'application)
- Nom de la connexion (ConnectionName)

C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice\ASTech.Office.exe "C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice" PARC\_AUTO

### 9.2 PROFILS – PASSER LA CONNEXION EN ARGUMENT

Pour ASTechOffice.exe les arguments sont à passé de la manière suivante :

- ConnectionFilePath=Répertoire du fichier connections.xml (en règle générale répertoire de l'application)
- ConnectionName=Nom de la connexion (ConnectionName)

C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice\ASTech.Office.exe ConnectionFilePath="C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice" ConnectionName=PARC\_AUTO

### 9.3 INFOCENTRE – PASSER LA CONNEXION EN ARGUMENT

Pour SBCGExport.exe les arguments sont à passé de la manière suivante :

- LoginAvecConnexion=
- Répertoire du fichier connections.xml (en règle générale répertoire de l'application)
- ;
- Nom de la connexion (ConnectionName)

C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice\ASTech.Office.exe LoginAvecConnexion="C:\Program Files (x86)\ASTechSolutions\ASTechOffice";PARC\_AUTO