恩布企业 IM 云通讯平台

PC SDK 开发手册

版本日期	作者	内容
2012-08-18	HD	文档初稿。
2014-09-18	HD	重新整理。
2014-09-30	HD	增加 EB_LoadGroup , EB_JoinGroup 接口 , EB_VideoAck 增加 nToUserId 参数,帮助实现视频会议功能。
2014-11-18	HD	增加 EB_CanEditMyBaseMemberInfo 接口。
2014-11-25	HD	增加 EB_IsEnterpriseUser 判断是否企业用户功能接口。
2014-11-29	HD	1.增加 EB_Save2CloudDrive 把离线文件存入我的云盘功能接口。 2.增加 EB_GetSubscribeFuncInfo 接口。
2015-01-21	HD	增加联系人分组管理接口和申请添加好友接口;
2015-04-11	HD	增加 EB_GetSubscribeFuncSize 接口;

恩布互联、恩布云通信平台、entboost 等商标归深圳恩布网络科技有限公司,版本所有 2013 - 2015

PC	SDK开发	手册	1
1.	概述		12
	1.1.	功能描述	12
	1.2.	恩布互联SDK能开发什么应用	13
	1.3.	开发流程	13
	1.4.	支持开发环境	13
	1.5.	SDK文件列表	14
2.	接口函数	说明	16
	2.1.	接口描述	16
	2.1.1	L. 使用标准C++开发接口	16
	2.1.2	2. 使用COM开发接口	16
	2.1.3	3. 脚本语言使用COM接口例子	17
	2.1.4	1. 更多开发工具应用及使用例子请访问www.entboost.com。	18
	2.2.	应用环境函数	18
	2.2.1	L. EB_Init	18
	2.2.2	2. EB_IsInited	19
	2.2.3	B. EB_SetCallBack	19
	2.2.4	1. EB_SetMsgHwnd	19
	2.2.5	5. EB_UnInit	19
	2.2.6	5. EB_GetLastStateCode	20
	2.2.7	7. EB GetAddress	20

20
Path20
atePath20
ateTempPath21
rsion21
21
21
21
nlineKey22
nlineKey22
nlineKey22
·
23
23

	2.5.5.	EB_ReLogon	26
	2.5.6.	EB_IsLogoned	26
	2.5.7.	EB_IsLogonVisitor	26
	2.5.8.	EB_Logout	26
2.6	. 基本	x信息管理函数	26
	2.6.1.	EB_LoadInfo	26
	2.6.2.	EB_GetMyAccountInfo	27
	2.6.3.	EB_GetMyDefaultMemberCode	27
	2.6.4.	EB_SetMyDefaultMemberCode	27
	2.6.5.	EB_GetMyDefaultMemberInfo	28
	2.6.6.	EB_GetMyDefaultMemberHeadFile	28
	2.6.7.	EB_GetMyAccountSetting	28
	2.6.8.	EB_SetMyAccountSetting	28
	2.6.9.	EB_GetLogonAccount	29
	2.6.10.	EB_GetLogonUserId	29
	2.6.11.	EB_GetDescription	29
	2.6.12.	EB_SetDescription	29
	2.6.13.	EB_GetLineState	29
	2.6.14.	EB_SetLineState	30
	2.6.15.	EB_GetUserName	30
	2.6.16.	EB_SetUserName	30
	2.6.17.	EB_GetPassword	30

	2.6.18.	EB_SetPassword31
2.7	. 权	艮管理函数31
	2.7.1.	EB_CanEditEnterprise31
	2.7.2.	EB_CanEditGroupInfo31
	2.7.3.	EB_CanDeleteGroupInfo32
	2.7.4.	EB_CanEditMemberInfo32
	2.7.5.	EB_CanEditMyBaseMemberInfo32
	2.7.6.	EB_CanDeleteMemberInfo32
	2.7.7.	EB_CanDeleteMemberInfo33
	2.7.8.	EB_CanEditGroupRes33
	2.7.9.	EB_CanDeleteGroupRes33
2.8	. 在约	戈云盘管理函数
2.8	. 在 约 2.8.1.	
2.8	,	EB_LoadRes34
2.8	2.8.1. 2.8.2.	EB_LoadRes34
2.8	2.8.1. 2.8.2.	EB_LoadRes
2.8	2.8.1. 2.8.2. 2.8.3.	EB_LoadRes
2.8	2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4.	EB_LoadRes
2.8	2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5.	EB_LoadRes34EB_GetDirAllRes34EB_GetNotDirAllRes34EB_HasSubRes35EB_GetAllRes35
2.8	2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6.	EB_LoadRes34EB_GetDirAllRes34EB_GetNotDirAllRes34EB_HasSubRes35EB_GetAllRes35EB_GetAllFileRes35
2.8	2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6. 2.8.7.	EB_LoadRes34EB_GetDirAllRes34EB_GetNotDirAllRes34EB_HasSubRes35EB_GetAllRes35EB_GetAllFileRes35EB_GetAllFileRes35EB_GetAllNoteRes36

38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44

	2.9.15.	EB_SendRich	44
	2.9.16.	EB_SendFile	45
	2.9.17.	EB_AcceptFile	45
	2.9.18.	EB_Save2CloudDrive	46
	2.9.19.	EB_CancelFile	46
	2.9.20.	EB_GetCallAccountInfoList	46
	2.9.21.	EB_GetCallUserIdList	47
	2.9.22.	EB_GetCallAccountList	47
	2.9.23.	EB_GetCallAccountInfo	47
2.1	.0. 联系人管	萱理函数	48
	2.10.1.	描述	48
	2.10.2.	EB_LoadContact	48
	2.10.3.	EB_EditUGInfo	48
	2.10.4.	EB_DeleteUGInfo	48
	2.10.5.	EB_GetUGInfoList	49
	2.10.6.	EB_ReqAddContact	49
	2.10.7.	EB_EditContact	49
	2.10.8.	EB_DeleteContact	50
	2.10.9.	EB_GetContactList	50
	2.10.10.	EB_GetContactInfo	50
	2.10.11.	EB_IsMyContactAccount	50
2.1	1. 企业组织	只结构(个人群组)管理函数	51

2.11.1.	描述51
2.11.2.	EB_LoadOrg51
2.11.3.	EB_LoadGroup51
2.11.4.	EB_GetEnterpriseInfo52
2.11.5.	EB_IsEnterpriseUser52
2.11.6.	EB_GetEnterpriseName52
2.11.7.	EB_GetEnterpriseMemberSize53
2.11.8.	EB_EditEnterprise53
2.11.9.	EB_EditGroup53
2.11.10.	EB_DeleteGroup54
2.11.11.	EB_JoinGroup54
2.11.12.	EB_ExitGroup54
2.11.13.	EB_SetMyGroupHeadFile54
2.11.14.	EB_SetMyGroupHeadRes55
2.11.15.	EB_GetGroupInfo55
2.11.16.	EB_GetGroupName55
2.11.17.	EB_GetGroupCreator56
2.11.18.	EB_GetGroupType56
2.11.19.	EB_GetGroupMemberInfoList56
2.11.20.	EB_GetGroupMemberCodeList57
2.11.21.	EB_GetGroupMemberUserIdList57
2.11.22.	EB_GetGroupMemberAccountList

	2.11.23.	EB_GetGroupMemberSize	58
	2.11.24.	EB_GetGroupOnlineSize	58
	2.11.25.	EB_IsMyGroup	58
	2.11.26.	EB_EditMember	58
	2.11.27.	EB_DeleteMember	59
	2.11.28.	EB_GetMemberInfoByUserId	59
	2.11.29.	EB_GetMemberInfoByAccount	59
	2.11.30.	EB_GetMemberInfoByMemberCode	50
	2.11.31.	EB_GetMemberNameByUserId6	50
	2.11.32.	EB_GetMemberNameByMemberCode	51
	2.11.33.	EB_GetMemberLineState	51
	2.11.34.	EB_GetMyMemberInfo	51
	2.11.35.	EB_GetMyMemberList	52
	2.11.36.	EB_IsExistMemberByUserId	52
	2.11.37.	EB_IsExistMemberByAccount	52
	2.11.38.	EB_IsExistMemberByMemberCode	53
2.1	2. 表情信息	見管理函数	53
	2.12.1.	描述	53
	2.12.2.	EB_GetMyEmotionList	53
	2.12.3.	EB_GetDefaultHeadList	53
2.1	3. 搜索查法	戈函数	5 4
	2.13.1.	EB_FindAllGroupInfo	54

	2.13.2.	EB_FindAllContactInfo	64
	2.13.3.	EB_SearchUserInfo	64
	2.14. 视频通	话函数	65
	2.14.1.	描述	65
	2.14.2.	EB_GetVideoDeviceList	65
	2.14.3.	EB_GetDefaultVideoMediaType	65
	2.14.4.	EB_SetVideoCallback	65
	2.14.5.	EB_SetVideoHwnd	66
	2.14.6.	EB_VideoRequest	66
	2.14.7.	EB_VideoAck	66
	2.14.8.	EB_VideoEnd	67
	2.14.9.	EB_GetUserVideoId	67
	2.14.10.	EB_OpenLocalVideo	67
	2.14.11.	EB_OpenVideoByUserId	68
	2.14.12.	EB_OpenVideoByUserVideoId	68
	2.14.13.	EB_CloseAllVideo	69
	2.15. 协同功	能函数	69
	2.15.1.	EB_GetSubscribeFuncList	69
	2.15.2.	EB_GetSubscribeFuncSize	69
	2.15.3.	EB_GetSubscribeFuncInfo	69
	2.15.4.	EB_GetSubscribeFuncUrl	70
3.	附录		71

3.1. 协同功能显示位置.......71

1.概述

1.1. 功能描述

功能	描述
富文本格式	支持文本+图片混合排版传输
图片	支持 BMP、JPG、PNG、ICO、GIF 等所有格式图片
表情	支持企业(部门)自定义动画表情
文件	支持文件秒传功能,离线文件,群组文件传输等
视频 (语音) 通话	支持一对一视频(或语音)通话
多方视频(语音)会议	支持多方(群组、部门)视频会议和语音会议,不限制人数
企业组织结构	支持多级企业组织结构,部门、项目组、群组和临时讨论组等
通讯录	支持可分组通讯录(联系人)资料管理
群组通讯	支持一对多,多对多的群组(部门)通讯
离线功能	支持离线收发消息功能
云资源共享	支持个人云盘、群(部门)云盘;在线文件等资源共享
电子名片	支持外部企业,电子名片显示功能
游客功能	支持免注册登录,游客使用功能
屏幕截图	支持屏蔽截图功能
全网互联通讯	加入公有云服务,支持全网互联通讯
可扩展通信接口	支持自定义、可扩展通信接口,满足企业定制业务需求

利用恩布互联 SDK , 可以快速开发完整的企业版本即时通讯软件 , 集成云通讯功能到企业内部系统中 ;

1.2. 恩布互联SDK能开发什么应用

- A、能够开发完整的企业版本类 QQ、类微信软件、在线客服等产品;
- B、能够开发各种通信组件,集成到企业现有软件、管理系统中;
- C、开发 PC 端、WEB 浏览器端和 IOS、ANDROID 手机端的融合通信产品;

1.3. 开发流程

- A、下载全套客户端源码,编译、学习和试用;
- B、免费申请开发者 APP ID 和 APP KEY;
- C、编码、开发、测试;
- D、申请加入公有云、或私有云部署,完成开发;

1.4. 支持开发环境

● 标准 C++接口 , .h、.lib 和.dll 开发环境

支持 VC++2008 (9.0 版本)直接使用;

● 标准 COM 组件接口

支持所有其他 C++开发工具 (如 VC6、VC2003、VC2010、C++Builder 等);

支持 VB、Delphi 等开发语言、开发工具;

支持 JavaScript、VBScript、ASP 等脚本语言开发环境;

1.5. SDK文件列表

文件	描述
ebcore.dll	*云通信主业务 COM 组件
ebvideoroom.dll	*视频通讯接口函数 COM 组件
EBAppClient.h	*云通信主业务接口函数头文件
EBCallbackInterface.h	*云通信主业务回调函数头文件
videoroom.h	视频通讯接口函数头文件
videoroomdefine.h	视频通讯类型定义头文件
include\chatroomobject.h	聊天内容信息类定义头文件
include\chatroomhandle.h	聊天消息回调函数头文件
include\eb_define.h	云通信基础类型定义头文件
include\eb_object.h	云通信基础对象类定义头文件
include\ebstring.h	CEBString 字符串封装类头文件
libebum.lib	云通信核心基础库 LIB 文件
libebum.dll	云通信核心基础库文件
libebcm.dll	云通信核心基础库文件
videoroom.lib	云通信视频核心基础库 LIB 文件
videoroom.dll	云通信视频核心基础库文件
swscale-2.dll	视频基础库文件

avcodec-53.dll	视频基础库文件
avformat-53.dll	视频基础库文件
avutil-51.dll	视频基础库文件

2.接口函数说明

2.1. 接口描述

2.1.1. 使用标准C++开发接口

```
VC++2008 ( 9.0 ),支持使用 C++开发接口;
包括头文件:
#include "videoroom.h"
#include "EBAppClient.h"

链接 LIB 文件:
#pragma comment(lib, "videoroom.lib")
#pragma comment(lib, "libebum.lib")

定义实例即可使用:

CEBAppClient theEBAppClient;
theEBAppClient.EB_Init(sAddress.c_str());
theEBAppClient.EB_SetMsgHwnd(this->GetSafeHwnd());
theEBAppClient.EB_SetDevAppId("[your app id]","[your app key]",true);
...

回调文件名:EBCallbackInterface.h

所有云通信平台操作都为异步机制,通过 EBCallbackInterface.h 定义的类和消息返回消息事件。

返回 int 函数(如 int func(...)),返回 0 表示操作成功,但不一定表示业务成功,业务
```

2.1.2. 使用COM开发接口

结果看异步回设结果;

VC++导入 COM 组件;

```
#import "..\build\ebvideoroom.dll" no_namespace
#import "..\build\ ebcore.dll" no_namespace
   定义接口:
CComPtr < IEBClientCore > the EBClientCore;
   初始化 COM 环境:
::CoInitialize(NULL);
   创建 COM 实例,开发使用 COM 接口:
CoCreateInstance(_uuidof(EBClientCore),NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,_uuidof(IEBClientCore)
,(void**)&theEBClientCore);
theEBClientCore->EB_Init(sAddress.c_str(),"");
this->DispEventAdvise(theEBClientCore); // 连接点
theEBClientCore->EB_SetDevAppId("[your app id]"," [your app key]",VARIANT_TRUE);
   所有 COM 接口,返回标准 HRESUL值;
   其他开发工具请参照使用;
2.1.3. 脚本语言使用COM接口例子
<object
                      classid="clsid:B26BB29E-A61D-48E7-8068-6CF59FDD7680"
id=objEBCore>
```

```
<object classid="clsid:B26BB29E-A61D-48E7-8068-6CF59FDD768C"
id=objEBCore>
</object>
<script type="text/javascript">
    objEBCore.EB_Init("[ip-server]","")
    ...
    objEBCore.EB_UnInit()
```

```
</script>

或者

<script type="text/vbscript">

Dim objEBCore

Set objEBCore = CreateObject("ebcore.EBClientCore.1")

objEBCore.EB_Init "[ip-server]",""

...

objEBCore.EB_UnInit
</script>
```

2.1.4. 更多开发工具应用及使用例子请访问www.entboost.com

2.2. 应用环境函数

2.2.1. EB_Init

```
void EB_Init(const char * sAddress,const char* sInitParameter="");
COM 接口: EB_Init([in] BSTR sAddress, [in] BSTR sInitParameter);
初始化 SDK 应用环境,SDK 必须先初始化应用环境,才能正常使用;
```

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAddress		通信平台服务器地址
		格式:ip:port 如 192.168.10.18:18012
const char* sInitParameter	可选	初始化参数

2.2.2. EB_IsInited

bool EB_IsInited(void) const;

COM 接口: EB_IsInited([out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否已经初始化应用环境;

2.2.3. EB SetCallBack

void EB_SetCallBack(CEBCallbackInterface * pCallBack);

COM 接口:该接口使用 COM 事件连接点;

设置事件回设监听类地址;

参数	默认值 (非空)	描述
CEBCallbackInterface	*	上层应用事件监听类;
pCallBack		NULL , 空为注销

2.2.4. EB_SetMsgHwnd

void EB_SetMsgHwnd(HWND pHwnd);

COM接口,该接口使用COM事件连接点;

设置事件回设监听窗口句柄;

参数	默认值 (非空)	描述
HWND pHwnd		上层应用事件监听窗口句柄;
		NULL , 空为注销

2.2.5. **EB_UnInit**

void EB_UnInit(void);

COM 接口: EB_UnInit(void);

注释 SDK 应用环境;

2.2.6. EB_GetLastStateCode

EB_STATE_CODE EB_GetLastStateCode(void) const;

COM 接口参数: EB_LastStateCode([out, retval] LONG* pVal);

获取最后操作状态码;(状态码值及表示,见附录。)

2.2.7. EB GetAddress

std::string EB_GetAddress(void) const;

COM 接口参数: EB_Address([out, retval] BSTR* pVal);

返回通信平台服务器地址;

2.2.8. EB_GetAppPath

std::string EB_GetAppPath(void) const;

COM 接口参数: EB_AppPath([out, retval] BSTR* pVal);

返回应用程序 APP 路径;

2.2.9. EB_GetResourcePath

std::string EB_GetResourcePath(void) const;

COM 接口参数: EB_ResourcePath([out, retval] BSTR* pVal);

返回资源文件存放路径;

2.2.10. EB_GetAppDatePath

std::string EB_GetAppDatePath(void) const;

COM 接口参数: EB_AppDataPath([out, retval] BSTR* pVal);

返回应用程序 App 数据路径;

2.2.11. EB_GetAppDateTempPath

std::string EB_GetAppDateTempPath(void) const;

COM 接口参数: EB_AppDataTempPath([out, retval] BSTR* pVal);

返回应用程序 App 临时数据路径;

2.2.12. EB CheckVersion

int EB_CheckVersion(const char* sClientVersion);

COM 接口: EB_CheckVersion([in] BSTR sClientVersion);

检查最新版本;如果有新版本,自动下载更新包文件,下载成功会收到 on New Version()

或 EB_WM_NEW_VERSION 通知;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sClientVersion		当前版本

2.3. 开发者ID函数

2.3.1. 描述

一个 APP ID 代表一个应用;一个开发者,根据商业许可可以申请一个或多个 APP ID;

SDK 必须设置正确的开发者 APP ID 和 APP KEY ,通过验证成功 ,获取应用在线 KEY ,

才能正常的注册和登录等;

2.3.2. EB_SetDevAppId

int EB_SetDevAppId(const char* sAppId,const char* sAppKey,bool bReLoadAppOnlineKey=true);

COM 接口: EB_SetDevAppId([in] BSTR sAppId, [in] BSTR sAppKey, [in] VARIANT_BOOL bReLoadAppOnlineKey);

设置开发者 APP ID 和 APP KEY;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAppId		开发者 APP ID
const char* sAppKey		开发者 APP KEY
bool bReLoadAppOnlineKey	true	是否访问服务器,验证 APP ID 和 APP KEY;
		true/false

2.3.3. EB_SetDevAppOnlineKey

void EB_SetDevAppOnlineKey(const char* sAppId, const char* sAppOnlineKey);

COM 接口: EB_SetDevAppOnlineKey([in] BSTR sAppId, [in] BSTR sAppOnlineKey);

设置开发者 APP ID 和已经验证成功的应用在线 KEY;(这个用于在其他地方验证)

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAppId		开发者 APP ID
const char* sAppOnlineKey		验证成功应用在线 KEY

2.3.4. EB_GetDevAppId

std::string EB_GetDevAppId(void) const;

COM 接口: EB_GetDevAppId([out,retval] BSTR* pVal);

取出开发者 APP ID;

2.3.5. EB_GetDevAppOnlineKey

std::string EB_GetDevAppOnlineKey(void) const;

COM 接口: EB_GetDevAppOnlineKey([out,retval] BSTR* pVal);

取出已经验证成功的应用在线 KEY;

2.4. AP应用中心函数

2.4.1. 描述

利用 AP 应用中心函数,可以实现各种自定义消息的传递;

2.4.2. EB_LogonAppCenter

int EB_LogonAppCenter(void);

COM 接口: EB_LogonAppCenter(void);

申请以当前开发者 ID 登录到应用中心;

登录成功,如果有离线消息,会收到 onAPMsgInfo 事件或 EB_WM_AP_MSG 消息;

保持登录状态,同样可以收到其他应用发送的消息;

2.4.3. EB_LogoutAppCenter

int EB_LogoutAppCenter(void);

COM 接口: EB_LogoutAppCenter(void);

退出应用中心;

2.4.4. EB_SendAPMsg

int EB_SendAPMsg(const EB_APMsgInfo& pAPMsgInfo, bool bSaveOffMsg);

COM 接口:EB_SendAPMsg([in] IDispatch* pAPMsgInfoInterface, [in] VARIANT_BOOL bSaveOffMsg);

发送消息给指定 APP 应用;

参数		默认值 (非空)	描述
const	EB_APMsgInfo&		应用消息结构
pAPMsgInfo			

bool bSaveOffMsg	应用不在线时,是否保存离线消息
	true/false

2.4.5. EB_APMsgAck

void EB_APMsgAck(eb::bigint nMsgId);

COM 接口: EB_APMsgAck([in] ULONGLONG nMsgId);

响应收到 APP 应用消息, 收到 APP 消息, 必须进行响应;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMsgId		消息 ID

2.5. 注册验证函数

2.5.1. EB_Register

int EB_Register(const char* sAccount, const char* sPassword, const char* sUserName="", const char* sEnterpriseName="");

COM 接口: EB_Register([in] BSTR sAccount, [in] BSTR sPassword, [in] BSTR sUserName, [in] BSTR sEnterpriseName);

注册一个新帐号或企业管理员帐号;

注册成员会收到一条邮箱地址验证邮件,验证成功可以正常登录使用,验证邮件24小时内有效,超过24小时,需要重新注册。

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAccount		帐号邮箱
const char* sPassword		帐号密码
const char* sUserName	<i>u</i>	用户名称
		不填写跟帐号邮件一样
const char* sEnterpriseName	<i>u</i>	公司名称
		填写:注册企业管理员帐号
		不填写:注册个人帐号

2.5.2. EB_LogonByVisitor

int EB_LogonByVisitor(void);

COM 接口: EB_LogonByVisitor(void);

游客登录;

2.5.3. EB_LogonByAccount

int EB_LogonByAccount(const char * sAccount, const char * sPassword, EB_USER_LINE_STATE nNewLineState=EB_LINE_STATE_ONLINE);

COM 接口: EB_LogonByAccount([in] BSTR sAccount, [in] BSTR sPassword, [in] LONG nNewLineState);

用户登录;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAccount		帐号邮箱
const char* sPassword		帐号密码
EB_USER_LINE_STATE	EB_LINE_STATE_ONLINE	在线状态
nNewLineState		

2.5.4. EB_LogonOAuth

int EB_LogonOAuth(const char * sAccount="",EB_USER_LINE_STATE
nNewLineState=EB_LINE_STATE_ONLINE);

COM 接口: EB_LogonOAuth([in] BSTR sAccount, [in] LONG nNewLineState);

请求开放验证登录;请求成功,会返回一串开放验证 URL 链接,使用浏览器打开链接,

输入帐号、密码,登录验证;登录成功客户端会收到登录成功事件;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sAccount	""	帐号邮箱
EB_USER_LINE_STATE	EB_LINE_STATE_ONLINE	在线状态
nNewLineState		

2.5.5. EB_ReLogon

```
int EB_ReLogon(void);
```

COM 接口: EB_ReLogon(void);

重新登录,主要用于用户电脑休眠、挂起,或网络断开重启时,直接重新登录;

2.5.6. EB_IsLogoned

```
bool EB_IsLogoned(void) const;
```

COM 接口参数: EB_IsLogoned([out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

返回是否已经登录成功;

2.5.7. EB_IsLogonVisitor

```
bool EB_IsLogonVisitor(void) const;
```

COM 接口参数: EB_IsLogonVisitor([out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

返回是否游客登录;

2.5.8. EB_Logout

```
void EB_Logout(void);
```

COM 接口: EB_Logout(void);

用户退出;

2.6. 基本信息管理函数

2.6.1. EB_LoadInfo

```
void EB_LoadInfo(void);
```

COM 接口: EB_LoadInfo(void);

登录成功后,加载离线信息等;

登录成功后,先调用 EB_LoadOrg()加载企业组织结构、个人群组等数据,调用 EB_LoadContact()加载通讯录,后再调用 EB_LoadInfo(),

2.6.2. EB_GetMyAccountInfo

bool EB_GetMyAccountInfo(EB_AccountInfo* pOutAccountInfo) const;

COM 接口:EB_GetMyAccountInfo([out,retval] IEB_AccountInfo** pVal);

返回登录帐号信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_AccountInfo*		[输出]登录帐号信息
pOutAccountInfo		

2.6.3. EB_GetMyDefaultMemberCode

bool EB_GetMyDefaultMemberCode(eb::bigint& pOutDefaultMemberCode) const;

COM 接口参数: EB MyDefaultMemberCode([out, retval] ULONGLONG* pVal);

获取默认群组(部门)成员编号

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint&		[输出]默认群组(部门)成员编号
pOutDefaultMemberCode		

2.6.4. EB_SetMyDefaultMemberCode

bool EB_SetMyDefaultMemberCode(eb::bigint nNewDefaultMemberCode);

COM 接口参数: EB_MyDefaultMemberCode([in] ULONGLONG newVal);

设置默认群组(部门)成员编号;

默认群组(部门)成员编号,用于在外部呼叫中自动显示电子名片;

参数	默认值(非空)	描述
- 2 ₹2√	#11.1 (目(11-25)	J 101/K
25 XX		100

eb::bigint 默认群组(部门)成员编号 sNewDefaultMemberCode

2.6.5. EB_GetMyDefaultMemberInfo

bool EB_GetMyDefaultMemberInfo(EB_MemberInfo* pOutmemberInfo) const;

COM 接口: EB_GetMyDefaultMemberInfo([out,retval] IEB_MemberInfo** pVal);

返回默认群组(部门)成员信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_MemberInfo*		[输出]默认群组(部门)成员信息
pOutMemberInfo		

2.6.6. EB_GetMyDefaultMemberHeadFile

std::string EB_GetMyDefaultMemberHeadFile(void) const;

COM 接口: EB_GetMyDefaultMemberHeadFile([out,retval] BSTR* pVal);

返回默认群组(部门)成员头像文件;

2.6.7. EB_GetMyAccountSetting

int EB_GetMyAccountSetting(void) const;

COM 接口参数: EB_MyAccountSetting([out, retval] LONG* pVal);

返回个人设置;个人设置值,见EB_SETTING_VALUE定义;

2.6.8. EB_SetMyAccountSetting

bool EB_SetMyAccountSetting(int nNewSetting);

COM 接口参数: EB_MyAccountSetting([in] LONG newVal);

更改个人设置;

参数	默认值 (非空)	描述
int nNewSetting		个人设置

2.6.9. EB_GetLogonAccount

std::string EB_GetLogonedAccount(void) const;

COM 接口参数: EB_LogonAccount([out, retval] BSTR* pVal);

返回登录帐号;

2.6.10. EB_GetLogonUserId

eb::bigint EB_GetLogonedUserId(void) const;

COM 接口参数: EB_LogonUserId([out, retval] ULONGLONG* pVal);

返回登录用户编号;

2.6.11. EB_GetDescription

std::string EB_GetDescription(void) const;

COM 接口参数: EB_Description([out, retval] BSTR* pVal);

返回登录帐号备注信息;

2.6.12. EB_SetDescription

bool EB_SetDescription(const char* sNewDescription);

COM 接口参数: EB_Description([in] BSTR newVal);

更改帐号备注信息;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sNewDescription		备注信息

2.6.13. EB_GetLineState

EB_USER_LINE_STATE EB_GetLineState(void)const;

COM 接口参数: EB_LineState([out, retval] LONG* pVal);

返回我的在线状态;

2.6.14. EB_SetLineState

bool EB_SetLineState(EB_USER_LINE_STATE nNewLineState);

COM 接口参数: EB_LineState([in] LONG newVal);

更改我的在线状态;所有在线群组成员(包括自己)会收到 onUserStateChange()或

EB_WM_USER_STATE_CHANGE 通知;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_USER_LINE_STATE		在线状态
nNewLineState		

2.6.15. EB_GetUserName

std::string EB_GetUserName(void) const;

COM 接口参数: EB_UserName([out, retval] BSTR* pVal);

返回帐号用户名称;

2.6.16. EB_SetUserName

bool EB_SetUserName(const char* sNewUserName);

COM 接口参数: EB_UserName([in] BSTR newVal);

修改帐号用户名称;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sNewUserName		用户名称

2.6.17. EB_GetPassword

std::string EB_GetPassword(void) const;

COM 接口参数: EB_Password([out, retval] BSTR* pVal);

返回帐号密码;

2.6.18. EB_SetPassword

bool EB_SetPassword(const char* sNewPassword, const char* sOldPassword);

COM 接口参数: EB_Password([in] BSTR newVal, [in] BSTR oldVal);

修改密码;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sNewPassword		新密码
const char* sOldPassword		旧密码

2.7. 权限管理函数

2.7.1. EB_CanEditEnterprise

bool EB_CanEditEnterprise(eb::bigint nEnterpriseCode=0) const;

COM 接口参数: EB_CanEditEnterprise([in] ULONGLONG NEnterpriseCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有编辑企业资料权限;只有企业管理员才有权限编辑;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nEnterpriseCode	0	企业代码,0为判断当前默认企业

2.7.2. EB CanEditGroupInfo

bool EB_CanEditGroupInfo(eb::bigint nEnterpriseCode,eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口参数: EB_CanEditGroupInfo([in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [in] ULONGLONG nGroupCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有编辑群组(部门)资料权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nEnterpriseCode		企业代码,0为判断当前默认企业
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号,0 为判断是否有新建

群组(部门)权限

2.7.3. EB_CanDeleteGroupInfo

bool EB_CanDeleteGroupInfo(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口参数:EB_CanDeleteGroupInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有删除群组(部门)资料权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.7.4. EB_CanEditMemberInfo

bool EB_CanEditMemberInfo(eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nMemberUserId) const;

COM 接口参数: EB_CanEditMemberInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nMemberUserId, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有编辑群组(部门)成员资料权限;

参数	默认值(非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
eb::bigint nMemberUserId		成员用户 ID

2.7.5. EB_CanEditMyBaseMemberInfo

bool EB_CanEditMyBaseMemberInfo(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口参数: EB_CanEditMyBaseMemberInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有编辑群组(部门)基础成员资料权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.7.6. EB_CanDeleteMemberInfo

bool EB_CanDeleteMemberInfo(eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nMemberUserId) const;

COM 接口参数: EB_CanDeleteMemberInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nMemberUserId, [out, retval] VARIANT BOOL* pVal);

判断是否有删除群组(部门)成员资料权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
eb::bigint nMemberUserId		成员用户 ID

2.7.7. EB_CanDeleteMemberInfo

bool EB_CanDeleteMemberInfo(eb::bigint nMemberCode) const;

COM 接口参数: EB_CanDeleteMemberInfo2([in] ULONGLONG nMemberCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有删除群组(部门)成员资料权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编 号

2.7.8. EB CanEditGroupRes

bool EB_CanEditGroupRes(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口参数: EB_CanEditGroupRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有编辑和新建群组(部门)在线云盘资源权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.7.9. EB_CanDeleteGroupRes

bool EB_CanDeleteGroupRes(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口参数: EB_CanDeleteGroupRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否有删除群组(部门)在线云盘资源权限;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.8. 在线云盘管理函数

2.8.1. EB_LoadRes

int EB_LoadRes(eb::bigint nGroupCode=0);

COM 接口: EB_LoadRes([in] ULONGLONG nGroupCode);

加载在线云盘信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编 号
		空为加载个人在线云盘

2.8.2. EB_GetDirAllRes

void EB_GetDirAllRes(eb::bigint nParentResId,std::vector<EB_ResourceInfo>& pOutResourceList) const;

COM 接口: $EB_GetDirAllRes([in] ULONGLONG nParentResId, [out,retval] VARIANT* pOutResourceList);$

获取指定目录下所有云资源;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nParentResId		目录资源编号
std::vector <eb_resourceinfo>&</eb_resourceinfo>		[输出]资源信息列表
pOutResourceList		

2.8.3. EB_GetNotDirAllRes

void EB_GetNotDirAllRes(std::vector<EB_ResourceInfo>& pOutResourceList,eb::bigint nGroupCode=0) const;

COM 接口: EB_GetNotDirAllRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pOutResourceList);

获取没有目录所有云资源;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_resourceinfo>&</eb_resourceinfo>		[输出]资源信息列表
pOutResourceList		
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编号
		空为获取个人云资源

2.8.4. EB_HasSubRes

bool EB_HasSubRes(eb::bigint nParentResId) const;

COM 接口: EB_HasSubRes([in] ULONGLONG nParentResId, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断目录资源下,是否有资源信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nParentResId		目录资源编号

2.8.5. EB_GetAllRes

void EB_GetAllRes(std::vector<EB_ResourceInfo>& pOutResourceList,eb::bigint nGroupCode=0) const;

COM 接口: $EB_GetAllRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pOutResourceList);$

获取所有云资源信息;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_resourceinfo>&</eb_resourceinfo>		[输出]资源信息列表
pOutResourceList		
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编号
		空为获取个人云资源

2.8.6. EB_GetAllFileRes

void EB_GetAllFileRes(std::vector<EB_ResourceInfo>& pOutResourceList,eb::bigint nGroupCode=0) const;

COM 接口: EB_GetAllFileRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pOutResourceList);

获取所有云文件资源信息;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_resourceinfo>&</eb_resourceinfo>		[输出]资源信息列表
pOutResourceList		
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编 号
		空为获取个人云资源

2.8.7. EB_GetAllNoteRes

void EB_GetAllNoteRes(std::vector<EB_ResourceInfo>& pOutResourceList,eb::bigint
nGroupCode=0) const;

COM 接口: EB_GetAllNoteRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pOutResourceList);

获取所有云笔记资源信息;

参数	默认值(非空)	描述
std::vector <eb_resourceinfo>&</eb_resourceinfo>		[输出]资源信息列表
pOutResourceList		
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编号
		空为获取个人云资源

2.8.8. EB_AddDirRes

int EB_AddDirRes(const char* sDirName,eb::bigint nParentResId=0,eb::bigint nGroupCode=0);

COM 接口: EB_AddDirRes([in] BSTR sDirName, [in] ULONGLONG nParentResId, [in] ULONGLONG nGroupCode);

增加在线云目录资源;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sDirName		目录名称
eb::bigint nParentResId	0	上线目录资源编号
		空为增加根目录资源
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编号
		空为增加个人目录资源

2.8.9. EB_AddFileRes

int EB_AddFileRes(const char* sFilePath,const char* sFileName,const char* sDescription,eb::bigint nParentResId=0,eb::bigint nGroupCode=0);

COM 接口:EB_AddFileRes([in] BSTR sFilePath, [in] BSTR sFileName, [in] BSTR sDescription, [in] ULONGLONG nParentResId, [in] ULONGLONG nGroupCode);

增加在线云文件资源;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sFilePath		本地文件保存路径
const char* sFileName		文件名称
const char* sDescription		文件描述
eb::bigint nParentResId	0	上线目录资源编号
		空为增加根目录文件资源
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编号
		空为增加个人文件资源

2.8.10. EB_AddNoteRes

int EB_AddNoteRes(const char* sNoteName,const char* sDescription,eb::bigint nParentResId=0,eb::bigint nGroupCode=0);

COM 接口: EB_AddNoteRes([in] BSTR sNoteName, [in] BSTR sDescription, [in] ULONGLONG nParentResId, [in] ULONGLONG nGroupCode);

增加在线云笔记资源;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sNoteName		笔记标题名称
const char* sDescription		笔记内容描述
eb::bigint nParentResId	0	上线目录资源编 号
		空为增加根目录笔记资源
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)编 号
		空为增加个人笔记资源

2.8.11. EB EditRes

int EB_EditRes(eb::bigint nResId,const char* sName,const char* sDescription);

COM 接口: EB_EditRes([in] ULONGLONG nResId, [in] BSTR sName, [in] BSTR sDescription);

修改在线云资源;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号
const char* sName		资源名称
const char* sDescription		资源描述(内容)

2.8.12. EB_MoveRes2Dir

int EB_MoveRes2Dir(eb::bigint nResId,eb::bigint nParentResId);

COM 接口: EB_MoveRes2Dir([in] ULONGLONG nResId, [in] ULONGLONG nParentResId);

移动在线云资源到指定目录下;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号
eb::bigint nParentResId		目录资源编号

2.8.13. EB_DeleteRes

int EB_DeleteRes(eb::bigint nResId);

COM 接口: EB_DeleteRes([in] ULONGLONG nResId);

删除在线云资源;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号

2.8.14. EB_GetResourceInfo

bool EB_GetResourceInfo(eb::bigint nResId,EB_ResourceInfo* pOutResourceInfo);

COM 接口: EB_GetResourceInfo([in] ULONGLONG nResId, [out,retval] IEB_ResourceInfo** pVal);

获取云资源信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号

EB_ResourceInfo*	[输出]云资源信息
pOutResourceInfo	

2.8.15. EB_GetResourceCmInfo

bool EB_GetResourceCmInfo(eb::bigint nResId,std::string& pOutResourceInfo);

COM 接口: EB_GetResourceCmInfo([in] ULONGLONG nResId, [out,retval] BSTR* pVal);

获取云资源 CM 信息;该 CM 信息,用于发送聊天信息,如表情发送等;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号
std::string& pOutResourceInfo		[输出]云资源 CM 信息

2.8.16. EB_DownloadFileRes

int EB_DownloadFileRes(eb::bigint nResId,const char * sSaveTo);

COM 接口: EB_DownloadFileRes([in] ULONGLONG nResId, [in] BSTR sSaveTo);

下载在线云资源文件,并保存到指定路径;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号
const char * sSaveTo		下载资源保存路径

2.8.17. EB_CancelFileRes

int EB_CancelFileRes(eb::bigint nResId,eb::bigint nMsgId);

COM 接口: EB_CancelFileRes([in] ULONGLONG nResId, [in] ULONGLONG nMsgId);

取消正在下载、或上传云资源文件;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nResId		在线云资源编号
eb::bigint nMsgId		资源文件传输消息编号

2.9. 聊天会话管理函数

2.9.1. EB_CallMember

int EB_CallMember(eb::bigint nMemberCode,eb::bigint nExistCallId=0);

COM 接口: EB_CallMember([in] ULONGLONG nMemberCode, [in] ULONGLONG nExistCallId);

呼叫群组(部门)成员用户,发起一个聊天请求;或邀请用户进入当前会话;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMemberCode	0	群组(部门)成员编号
		非成员编号留空
eb::bigint nExistCallId	0	存在会话
		空为新会话;
		不为空用于邀请对方多人会话

2.9.2. EB_CallAccount

int EB_CallAccount(const char * sToAccount,eb::bigint nExistCallId=0);

COM 接口: EB_CallAccount([in] BSTR sToAccount, [in] ULONGLONG nExistCallId);

呼叫用户,发起一个聊天请求;或邀请用户进入当前会话;

参数	默认值 (非空)	描述
const char * sToAccount		呼叫对方邮箱帐号
eb::bigint nExistCallId	0	存在会话
		空为新会话;
		不为空用于邀请对方多人会话

2.9.3. EB_CallUserId

int EB_CallUserId(eb::bigint nToUserId,eb::bigint nExistCallId=0);

COM 接口: EB_CallUserId([in] ULONGLONG nToUserId, [in] ULONGLONG nExistCallId);

呼叫用户,发起一个聊天请求;或邀请用户进入当前会话;

参数	默认值 (非空)	描述	
eb::bigint nToUserId		呼叫对方用户 ID	

eb::bigint nExistCallId	0	存在会话
		空为新会话;
		不为空用于邀请对方多人会话

2.9.4. EB_Call2Group

int EB_Call2Group(eb::bigint nCallId,const char* sToAccount);

COM 接口: EB_Call2Group([in] ULONGLONG nCallId, [in] BSTR sToAccount);

一对一会话转换临时讨论组,同时邀请第三方成员进入讨论组;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		一对一会话编号
const char* sToAccount		邀请第三方帐号,加入讨论组

2.9.5. EB_CallGroup

int EB_CallGroup(eb::bigint nGroupCode);

COM 接口: EB_CallGroup([in] ULONGLONG nGroupCode);

发起群组(部门)聊天会话;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号

2.9.6. EB CallAnswer

int EB_CallAnswer(eb::bigint nCallId,bool bAccept);

COM 接口: EB_CallAnswer([in] ULONGLONG nCallId, [in] VARIANT_BOOL bAccept);

接受或拒绝一个聊天会话请求,同企业,同群组成员会自动接收响应,该函数用于外部

用户呼叫;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
bool bAccept		是否接通该会话请求 true/false

2.9.7. EB_CallHangup

int EB_CallHangup(eb::bigint nCallId);

COM 接口: EB_CallHangup([in] ULONGLONG nCallId);

挂断会话;主要用于挂断外部用户会话,挂断会话后,对方需要重新呼叫,本端接通会

话后才能正常通知;

如果不想挂断会话,使用 EB_CallExit;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号

2.9.8. EB_CallExit

void EB_CallExit(eb::bigint nCallId);

COM 接口: EB_CallExit([in] ULONGLONG nCallId);

退出会话;用于上层退出聊天界面,清空会话信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号

2.9.9. EB RichBufferAddText

void EB_RichBufferAddText(eb::bigint nCallId,const char* sText);

COM 接口: EB_RichBufferAddText([in] ULONGLONG nCallId, [in] BSTR sText);

会话聊天 RICH 格式缓存添加一个文本;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
const char * sText		文本信息

2.9.10. EB_RichBufferAddObject

void EB_RichBufferAddObject(eb::bigint nCallId,const char* pData,unsigned long nSize);

COM 接口 1 : EB_RichBufferAddObject([in] ULONGLONG nCallId, [in] BYTE* pData, [in]ULONG nSize);

COM 接口 2: EB_RichBufferAddObject2([in] ULONGLONG nCallId, [in] VARIANT* pData, [in]ULONG nSize);

会话聊天 RICH 格式缓存添加一个图片对象(如 JPG);

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
const char * pData		对象数据
unsigned long nSize		数据大小

2.9.11. EB_RichBufferAddResource

void EB_RichBufferAddResource(eb::bigint nCallId,const char* sResource);

COM 接口: EB_RichBufferAddResource([in] ULONGLONG nCallId, [in] BSTR sResource);

会话聊天 RICH 格式缓存添加一个资源对象 (如表情);

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
const char * sResource		资源信息

2.9.12. EB_RichBufferClear

void EB_RichBufferClear(eb::bigint nCallId);

COM 接口: EB_RichBufferClear([in] ULONGLONG nCallId);

清空会话聊天 RICH 格式缓存;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号

2.9.13. EB_SendRichBuffer

int EB_SendRichBuffer(eb::bigint nCallId,eb::bigint nToUserId=0,bool bPrivate=false);

COM 接口: EB_SendRichBuffer([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nToUserId, [in] VARIANT_BOOL bPrivate);

发送会话聊天 RICH 格式缓存内容,发送完成自动清空缓存;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
eb::bigint nToUserId	0	只发给指定用户
		用于群组(部门)会话中
		一对一会话留空
bool bPrivate	false	是否私聊 true/false
		用于群组(部门)会话中,群组会话,选
		择只发给某用户私聊,其他会话成员将接
		收不到;
		一对一会话默认不填写

2.9.14. EB_SendText

int EB_SendText(eb::bigint nCallId,const EB_char* sTextMsg,eb::bigint nToUserId=0,bool bPrivate=false);

COM 接口: EB_SendText([in] ULONGLONG nCallId, [in] BSTR sTextMsg, [in] ULONGLONG nToUserId, [in] VARIANT_BOOL bPrivate);

发送文本信息等;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编 号
const char * sTextMsg		文本信息
eb::bigint nToUserId	0	用于群组(部门)会话中
		只发给群组内指定用户
		一对一会话留空
bool bPrivate	false	是否私聊 true/false
		用于群组(部门)会话中,群组会话,选
		择只发给某用户私聊,其他会话成员将接
		收不到;
		一对一会话默认不填写

2.9.15. EB_SendRich

int EB_SendRich(eb::bigint nCallId,const EB_ChatRoomRichMsg* pRichMsg,eb::bigint nToUserId=0,bool bPrivate=false);

COM 接口:EB_SendRich([in] ULONGLONG nCallId, [in] VARIANT* pRichMsg, [in] ULONGLONG nToUserId, [in] VARIANT_BOOL bPrivate);

发送 RICH 富格式信息,包括文本、图片、表情资源等;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
const EB_ChatRoomRichMsg*		富格式结构信息
pRichMsg		
eb::bigint nToUserId	0	用于群组(部门)会话中
		只发给群组内指定用户
		一对一会话留空
bool bPrivate	false	是否私聊 true/false
		用于群组(部门)会话中,群组会话,选
		择只发给某用户私聊,其他会话成员将接
		收不到;
		一对一会话默认不填写

2.9.16. EB_SendFile

int EB_SendFile(eb::bigint nCallId,const char* sFilePath,eb::bigint nToUserId=0,bool bPrivate=false,bool bOffFile=false);

COM 接口: EB_SendFile([in] ULONGLONG nCallId, [in] BSTR sFilePath, [in] ULONGLONG nToUserId, [in] VARIANT_BOOL bPrivate, [in] VARIANT_BOOL bOffFile);

发送文件,文件需要等待对方接收才开始传送;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
const char* sFilePath		文件路径
eb::bigint nToUserId	0	只发给指定用户
		用于群组(部门)会话中
		一对一会话留空
bool bPrivate	false	是否私聊 true/false
		用于群组(部门)会话中,群组会话,选
		择只发给某用户私聊,其他会话成员将接
		收不到;
		一对一会话默认不填写
bool bOffFile	false	是否发送离线文件 true/false

2.9.17. EB_AcceptFile

int EB_AcceptFile(eb::bigint nCallId,eb::bigint nMsgId,const char * sSaveTo);

COM 接口: EB_AcceptFile([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nMsgId, [in] BSTR sSaveTo);

接收文件;

参数	默认值(非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
eb::bigint nMsgId		文件消息编号
const char * sSaveTo		文件保存路径

2.9.18. EB Save2CloudDrive

int EB_Save2CloudDrive(eb::bigint nCallId,eb::bigint nMsgId);

COM 接口: EB_Save2CloudDrive([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nMsgId);

接收文件;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
eb::bigint nMsgId		离线文件消息编号

2.9.19. EB_CancelFile

int EB_CancelFile(eb::bigint nCallId,eb::bigint nMsgId);

COM 接口: EB_CancelFile([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nMsgId);

取消或拒绝接收文件;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
eb::bigint nMsgId		文件消息编号

2.9.20. EB_GetCallAccountInfoList

bool EB_GetCallAccountInfoList(eb::bigint nCallId,std::vector<EB_AccountInfo>& pOutUserList) const;

COM 接口: EB_GetCallAccountInfoList([in] ULONGLONG nCallId, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取会话成员帐号信息列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
std::vector <eb_accountinfo>&</eb_accountinfo>		[输出]会话成员信息列表
pOutUserList		

2.9.21. EB_GetCallUserIdList

bool EB_GetCallUserList(eb::bigint nCallId,std::vector<eb::bigint>& pOutUserList) const;

COM 接口: EB_GetCallUserIdList([in] ULONGLONG nCallId, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取会话成员帐号列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
std::vector <eb::bigint>&</eb::bigint>		[输出]会话成员用户 ID 列表
pOutUserList		

2.9.22. EB GetCallAccountList

bool EB_GetCallAccountList(eb::bigint nCallId,std::vector<std::string>& pOutUserList) const;

COM 接口: EB_GetCallAccountList([in] ULONGLONG nCallId, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取会话成员邮箱帐号列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
std::vector <std::string>&</std::string>		[输出]会话成员帐号列表
pOutUserList		

2.9.23. EB_GetCallAccountInfo

bool EB_GetCallAccountInfo(eb::bigint nCallId,eb::bigint nUserId,EB_AccountInfo* pOutAccountInfo) const;

COM 接口: EB_GetCallAccountInfo([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nUserId, [out,retval] IEB_AccountInfo** pVal);

获取会话成员信息;

	默认值 (非空)	参数
--	----------	----

eb::bigint nCallId	会话编号
eb::bigint nUserId	会话成员帐号
EB_AccountInfo*	[输出]会话成员信息
pOutAccountInfo	

2.10. 联系人管理函数

2.10.1. 描述

通讯录(联系人)资料类似于手机通讯录,主要用于资料保存和方便呼叫;

通讯录用户没有上下线状态事件通知;

2.10.2. EB_LoadContact

int EB_LoadContact(void);

COM 接口: EB_LoadContact(void);

加载我的在线通讯录(联系人)资料;登录成功后,该函数调用一次;

2.10.3. EB_EditUGInfo

int EB_EditUGInfo(eb::bigint nUGId, const char* sGroupName);

COM 接口: EB_EditUGInfo([in] LONGLONG nUGId, [in] BSTR sGroupName);

修改或新建一条分组资料;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nUGId		分组 ID,0 表示新建
const char* sGroupName		分组名称,不能为空

2.10.4. EB_DeleteUGInfo

int EB_DeleteUGInfo(eb::bigint nUGId);

COM 接口: EB_DeleteUGInfo([in] LONGLONG nUGId);

删除一条分组资料,删除成功,该分组下所有联系人移到默认分组;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nUGId		分组 ID , 不能为 0 ;

2.10.5. EB_GetUGInfoList

void EB_GetUGInfoList(std::vector<EB_UGInfo>& pOutUGInfoList) const;

COM 接口: EB_GetUGInfoList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取分组信息列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_uginfo>&</eb_uginfo>		[输出]分组信息列表
pOutUGInfoList		

2.10.6. EB_ReqAddContact

int EB_ReqAddContact(eb::bigint nContactUserId, const char* sDescription);

COM 接口: EB_ReqAdContact([in] LONGLONG nContactUserId, [in] BSTR sDescription);

申请添加联系人;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nContactUserId		联系人用户 ID, 不能为 0;
const char* sDescription		添加验证信息

2.10.7. EB_EditContact

int EB_EditContact(const EB_ContactInfo* pContactInfo);

COM 接口: EB_EditContact([in] IDispatch* pVal);

修改或新建一条联系人资料;

参数		默认值 (非空)	描述
const	EB_ContactInfo*		联系人信息
pContactInfo)		联系人信息不存在,将自动保存

2.10.8. EB_DeleteContact

int EB_DeleteContact(const char* sContactAccount);

COM 接口: EB_DeleteContact([in] BSTR sContactAccount);

删除一条联系人资料;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sContactAccount		联系人帐号(邮箱)

2.10.9. EB_GetContactList

void EB_GetContactList(std::vector < EB_ContactInfo > & pOutContactList) const;

COM 接口: EB_GetContactList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取联系人信息列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_contactinfo>&</eb_contactinfo>		[输出]联系人信息列表
pOutContactList		

2.10.10. EB_GetContactInfo

bool EB_GetContactInfo(const char* sContactAccount,EB_ContactInfo* pOutContactInfo) const;

COM 接口: EB_GetContactInfo([in] BSTR sContactAccount, [out,retval] IEB_ContactInfo** pVal);

获取联系人信息;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sContactAccount		联系人帐号(邮箱)
EB_ContactInfo*		[输出]联系人信息
pOutContactInfo		

2.10.11. EB_IsMyContactAccount

bool EB_IsMyContactAccount(const char* sContactAccount) const;

COM 接口: EB_IsMyContactAccount([in] BSTR sContactAccount, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否我的联系人帐号;

参数	默认值 (非空)	描述
const char* sContactAccount		联系人帐号(邮箱)

2.11. 企业组织结构(个人群组)管理函数

2.11.1. 描述

群分四种类型:企业内部的部门、项目组,以及个人群组和临时讨论组;

同企业,同群(包括部门、项目组、个人群组、临时讨论组)成员之间,可以接收用户上下线状态事件通知;

2.11.2. EB_LoadOrg

int EB_LoadOrg(void);

COM 接口: EB_LoadOrg(void);

加载我的企业组织结构信息和个人群组等数据;登录成功后,该函数调用一次;

2.11.3. EB_LoadGroup

int EB_LoadGroup(eb::bigint nGroupCode, bool bLoadMember);

COM 接口: EB_LoadGroup([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] VARIANT_BOOL bLoadMember);

申请加入群组(部门);

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
bool bLoadMember		是否加载部门成员
		false:只加载部门资料

true:同时加载部门成员

2.11.4. EB_GetEnterpriseInfo

bool EB_GetEnterpriseInfo(EB_EnterpriseInfo* pOutEnterpriseInfo,eb::bigint nEnterpriseCode=0) const;

COM 接口: $EB_GetEnterpriseInfo([in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [out,retval] IEB_EnterpriseInfo** pVal);$

获取企业资料信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_EnterpriseInfo*		[输出]企业资料信息
pOutEnterpriseInfo		
eb::bigint nEnterpriseCode	0	企业代码,空为获取当前默认企业

2.11.5. EB_IsEnterpriseUser

bool EB_IsEnterpriseUser(eb::bigint nEnterpriseCode=0) const;

COM 接口: EB_IsEnterpriseUser([in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断登录用户是否企业员工。

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nEnterpriseCode	0	企业代码,空为获取当前默认企业

2.11.6. EB_GetEnterpriseName

bool EB_GetEnterpriseName(std::string& pOutEnterpriseName,eb::bigint nEnterpriseCode=0) const;

COM 接口: EB_GetEnterpriseName([in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [out,retval] BSTR* pVal);

获取企业资料信息;

参数	默认值 (非空)	描述
std::string&		[输出]企业名称
pOutEnterpriseName		

eb::bigint nEnterpriseCode	0	企业代码,空为获取当前默认企业
----------------------------	---	-----------------

2.11.7. EB_GetEnterpriseMemberSize

void EB_GetEnterpriseMemberSize(eb::bigint nEnterpriseCode, int& pOutMemberSize,int& pOutOnlineSize) const;

COM 接口: EB_GetEnterpriseMemberSize([in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [out] LONG* pOutMemberSize, [out] LONG *pOutOnlineSize);

获取企业资料信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nEnterpriseCode		企业代码
int& pOutMemberSize		[输出]企业员工总数
int& pOutOnlineSize		[输出]企业在线员工总数

2.11.8. EB_EditEnterprise

int EB_EditEnterprise(const EB_EnterpriseInfo* pEnterpriseInfo);

COM 接口: EB_EditEnterprise([in] IDispatch* newVal);

修改企业资料信息;

参数	ļ	默认值(非空)	描述
const	EB_EnterpriseInfo*		企业资料信息
pEnterpr	iseInfo		

2.11.9. EB_EditGroup

int EB_EditGroup(const EB_GroupInfo* pGroupInfo);

COM 接口: EB_EditGroup([in] IDispatch* newVal);

修改或新建群组(部门)资料信息;

参数		默认值 (非空)	描述
const	EB_GroupInfo*		群组(部门)资料信息
pGroupInfo			pGroupInfo->m_sGroupCode 为空 , 表
			示新建

2.11.10. EB_DeleteGroup

int EB_DeleteGroup(eb::bigint nGroupCode);

COM 接口: EB_DeleteGroup([in] ULONGLONG nGroupCode);

删除部门或解散群组;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号

2.11.11. EB_JoinGroup

int EB_JoinGroup(eb::bigint nGroupCode);

COM 接口: EB_JoinGroup([in] ULONGLONG nGroupCode);

申请加入群组(部门);

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.11.12. EB_ExitGroup

int EB_ExitGroup(eb::bigint nGroupCode);

COM 接口: EB_ExitGroup([in] ULONGLONG nGroupCode);

退出个人群组或临时讨论组;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组编号

2.11.13. EB_SetMyGroupHeadFile

int EB_SetMyGroupHeadFile(eb::bigint nGroupCode,const char* sImagePath);

COM 接口: EB_SetMyGroupHeadFile([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] BSTR sImagePath);

设置个人群组(部门)头像;

eb::bigint nGroupCode	群组(部门)编号
const char* sImagePath	头像文件路径

2.11.14. EB_SetMyGroupHeadRes

int EB_SetMyGroupHeadRes(eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nResId);

COM 接口: EB_SetMyGroupHeadRes([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nResId);

设置个人群组(部门)头像;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
eb::bigint nResId		头像资源 ID

2.11.15. EB_GetGroupInfo

bool EB_GetGroupInfo(eb::bigint nGroupCode,EB_GroupInfo* pOutGroupInfo) const;

COM 接口: EB_GetGroupInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] IEB_GroupInfo** pVal);

获取群组(部门)信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
EB_GroupInfo* pOutGroupInfo		[输出]群组(部门)信息

2.11.16. EB_GetGroupName

 $bool\ EB_GetGroupName (eb::bigint\ nGroupCode, std::string\&\ pOutGroupName)\ const;$

COM 接口: EB_GetGroupName([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] BSTR* pVal);

获取群组(部门)名称;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
std::string& pOutGroupName		[输出]群组(部门)名称

2.11.17. EB_GetGroupCreator

bool EB_GetGroupCreator(eb::bigint nGroupCode,eb::bigint& pOutGroupCreator) const;

COM 接口: EB_GetGroupCreator([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] ULONGLONG* pVal);

获取群组(部门)创建者;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
eb::bigint& pOutGroupCreator		[输出]群组(部门)创建者用户 ID

2.11.18. EB_GetGroupType

bool EB_GetGroupType(eb::bigint nGroupCode,EB_GROUP_TYPE& pOutGroupType) const;

COM 接口: EB_GetGroupType([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] SHORT* pVal);

获取群组(部门)类型;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
EB_GROUP_TYPE&		[输出]群组(部门)类型
pOutGroupType		

2.11.19. EB_GetGroupMemberInfoList

bool EB_GetGroupMemberInfoList(eb::bigint nGroupCode,std::vector<EB_MemberInfo>& pOutMemberInfoList) const;

COM 接口: EB_GetGroupMemberInfoList([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取群组(部门)成员信息列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
std::vector <eb_memberinfo>&</eb_memberinfo>		[输出]群组(部门)成员信息列表
pOutMemberInfoList		

2.11.20. EB_GetGroupMemberCodeList

bool EB_GetGroupMemberCodeList(eb::bigint nGroupCode,std::vector<eb::bigint>& pOutMemberCodeList) const;

COM 接口:EB_GetGroupMemberCodeList([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取群组(部门)成员用户 ID 列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
std::vector <eb::bigint>&</eb::bigint>		[输出]群组(部门)成员编 号 列表
pOutMemberCodeList		

2.11.21. EB_GetGroupMemberUserIdList

bool EB_GetGroupMemberUserIdList(eb::bigint nGroupCode,std::vector<eb::bigint>& pOutMemberUserIdList) const;

COM 接口: EB_GetGroupMemberUserIdList([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取群组(部门)成员用户 ID 列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
std::vector <eb::bigint>&</eb::bigint>		[输出]群组(部门)成员用户 ID 列表
pOutMemberUserIdList		

2.11.22. EB_GetGroupMemberAccountList

 $bool \quad EB_GetGroupMemberAccountList(eb::bigint \quad nGroupCode, std::vector < std::string > \& \\ pOutMemberAccountList) \ const;$

COM 接口:EB_GetGroupMemberAccountList([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取群组(部门)成员邮箱帐号列表;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

std::vector<std::string>& [输出]群组(部门)成员邮箱帐号列表 pOutMemberInfoList

2.11.23. EB_GetGroupMemberSize

int EB_GetGroupMemberSize(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口: EB_GetGroupMemberSize([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] ULONG* pVal);

返回群组(部门)成员数量;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号

2.11.24. EB_GetGroupOnlineSize

int EB_GetGroupOnlineSize(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口: EB_GetGroupOnlineSize([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] ULONG* pVal);

返回群组(部门)在线成员数量;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.11.25. EB_IsMyGroup

bool EB_IsMyGroup(eb::bigint nGroupCode) const;

COM 接口 :EB_IsMyGroup([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否是我的群组(部门);

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号

2.11.26. EB EditMember

int EB_EditMember(const EB_MemberInfo* pMemberInfo);

COM 接口: EB_EditMember([in] IDispatch* newVal);

修改或新建群组(部门)成员信息,主要用于添加部门员工或修改员工资料;

参数		默认值 (非空)	描述	
const	EB_MemberInfo*		群组(部门)成员信息	
pMemberIn	fo		pMemberInfo->m_sMemberCode	成
			员编号为空 , 表 示 新建	

2.11.27. EB_DeleteMember

int EB_DeleteMember(eb::bigint nMemberCode, bool bDeleteAccount=true);

COM 接口: EB_DeleteMember([in] ULONGLONG nMemberCode, [in] VARIANT_BOOL bDeleteAccount);

删除群组(部门)成员;

参数	默认值(非空)	描述
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编 号
bool bDeleteAccount	true	是否删除登录帐号 true/false

2.11.28. EB_GetMemberInfoByUserId

bool EB_GetMemberInfoByUserId(EB_MemberInfo* pOutMemberInfo,eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nMemberUserId) const;

COM 接口: EB_GetMemberInfoByUserId([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nMemberUserId, [out,retval] IEB_MemberInfo** pVal);

获取群组(部门)成员信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_MemberInfo*		[输出]群组(部门)成员信息
pOutMemberInfo		
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
eb::bigint nMemberUserId		群组(部门)成员用户 ID

2.11.29. EB_GetMemberInfoByAccount

bool EB_GetMemberInfoByAccount(EB_MemberInfo* pOutMemberInfo,eb::bigint nGroupCode,const char * sMemberAccount) const;

COM 接口: EB_GetMemberInfoByAccount([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] BSTR sMemberAccount, [out,retval] IEB_MemberInfo** pVal);

获取群组(部门)成员信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_MemberInfo*		[输出]群组(部门)成员信息
pOutMemberInfo		
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
const char * sMemberAccount		群组(部门)成员邮箱帐 号

2.11.30. EB_GetMemberInfoByMemberCode

bool EB_GetMemberInfoByMemberCode(EB_MemberInfo* pOutMemberInfo,eb::bigint nMemberCode) const;

COM 接口:EB_GetMemberInfoByMemberCode([in] ULONGLONG nMemberCode, [out,retval] IEB_MemberInfo** pVal);

获取群组(部门)成员信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_MemberInfo*		[输出]群组(部门)成员信息
pOutMemberInfo		
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编 号

2.11.31. EB_GetMemberNameByUserId

bool EB_GetMemberNameByUserId (eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nMemberUserId,std::string& pOutMemberName) const;

COM 接口: EB_GetMemberNameByUserId([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nMemberUserId, [out,retval] BSTR* pVal);

获取群组(部门)成员名称;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
eb::bigint nMemberUserId		群组(部门)成员帐号
std::string&		[输出]群组(部门)成员名称
pOutMemberName		

2.11.32. EB_GetMemberNameByMemberCode

bool EB_GetMemberNameByMemberCode(eb::bigint nMemberCode,std::string&pOutMemberName) const;

COM 接口: EB_GetMemberNameByMemberCode([in] ULONGLONG nMemberCode, [out,retval] BSTR* pVal);

获取群组(部门)成员名称;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编号
std::string&		[输出]群组(部门)成员名称
pOutMemberName		

2.11.33. EB_GetMemberLineState

bool EB_GetMemberLineState(eb::bigint nMemberCode,EB_USER_LINE_STATE& pOutLineState) const;

COM 接口: EB_GetMemberLineState([in] ULONGLONG nMemberCode, [out,retval] SHORT* pVal);

获取群组(部门)成员名称;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编 号
EB_USER_LINE_STATE&		[输出]群组(部门)成员在线状态
pOutLineState		

2.11.34. EB_GetMyMemberInfo

bool EB_GetMyMemberInfo(EB_MemberInfo* pOutMemberInfo,eb::bigint nGroupCode=0) const;

COM 接 口 : EB_GetMyMemberInfo([in] ULONGLONG nGroupCode, [out,retval] IEB_MemberInfo** pVal);

获取我的群组(部门)成员信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_MemberInfo*		[输出]群组(部门)成员信息

pOutMemberInfo		
eb::bigint nGroupCode	0	群组(部门)成员编 号
		0 为获取默认群成员信息

2.11.35. EB_GetMyMemberList

 $void\ EB_GetMyMemberList(std::vector < EB_MemberInfo > \&\ pOutMemberInfoList)\ const;$

COM 接口: EB_GetMyMemberList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取我的所有群组(部门)成员信息列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_memberinfo>&</eb_memberinfo>		[输出]群组(部门)成员信息列表
pOut Member InfoList		

2.11.36. EB_IsExistMemberByUserId

bool EB_IsExistMemberByUserId(eb::bigint nGroupCode,eb::bigint nMemberUserId)const;

COM 接口: EB_IsExistMemberByUserId([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] ULONGLONG nMemberUserId, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否存在群组(部门)成员;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编 号
eb::bigint nMemberUserId		群组(部门)成员帐号

2.11.37. EB_IsExistMemberByAccount

bool EB_IsExistMemberByAccount(eb::bigint nGroupCode,const char* sMemberAccount)const;

COM 接口:EB_IsExistMemberByAccount([in] ULONGLONG nGroupCode, [in] BSTR sMemberAccount, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否存在群组(部门)成员;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nGroupCode		群组(部门)编号
const char* sMemberAccount		群组(部门)成员帐号

2.11.38. EB_IsExistMemberByMemberCode

bool EB_IsExistMemberByMemberCode(eb::bigint nMemberCode) const;

COM 接口: EB_IsExistMemberByMemberCode([in] ULONGLONG nMemberCode, [out,retval] VARIANT_BOOL* pVal);

判断是否存在群组(部门)成员;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nMemberCode		群组(部门)成员编号

2.12. 表情信息管理函数

2.12.1. 描述

企业可以定制内部专属表情库,详细信息请联系恩布公司;

2.12.2. EB_GetMyEmotionList

bool EB_GetMyEmotionList(std::vector<EB_EmotionInfo>& pOutEmotionList) const;

COM 接口: EB_GetMyEmotionList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取我的表情资源列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_emotioninfo>&</eb_emotioninfo>		[输出]表情资源信息列表
pOutEmotionList		

2.12.3. EB GetDefaultHeadList

bool EB_GetDefaultHeadList(std::vector < EB_EmotionInfo > & pOutEmotionList) const;

COM 接口: EB_GetDefaultHeadList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取系统默认头像资源列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <eb_emotioninfo>&</eb_emotioninfo>		[输出]头像资源信息列表

pOutEmotionList

2.13. 搜索查找函数

2.13.1. EB_FindAllGroupInfo

void EB_FindAllGroupInfo(CEBSearchCallback * pCallback,eb::bigint nEnterpriseCode=0,unsigned long dwParam=0);

COM 接口: EB_FindAllGroupInfo([in] IDispatch* pConnection, [in] ULONGLONG nEnterpriseCode, [in] ULONG ulParam);

查找企业所有群组(部门)信息;

参数	默认值 (非空)	描述
CEBSearchCallback * pCallback		搜索查找结果回调类
eb::bigint nEnterpriseCode	0	企业代码
		空为搜索查找所有,包括个人群组
unsigned long dwParam	0	回调参数,由 pCallback 返回

2.13.2. EB_FindAllContactInfo

void EB_FindAllContactInfo(CEBSearchCallback * pCallback,unsigned long dwParam=0);

COM 接口: EB_FindAllContactInfo([in] IDispatch* pConnection, [in] ULONG ulParam);

查找所有所有通讯录(联系人)信息;

参数	默认值 (非空)	描述
CEBSearchCallback * pCallback		搜索查找结果回调类
unsigned long dwParam	0	回调参数,由 pCallback 返回

2.13.3. EB_SearchUserInfo

void EB_SearchUserInfo(CEBSearchCallback * pCallback,const char* sSearchKey,unsigned long dwParam=0);

COM 接口: EB_SearchUserInfo([in] IDispatch* pConnection, [in] BSTR sSearchKey, [in] ULONG ulParam);

查找用户,包括企业部门员工,个人群组和通讯录等所有用户;

参数	默认值 (非空)	描述
CEBSearchCallback * pCallback	(搜索查找结果回调类
const char* sSearchKey		搜索关键词
unsigned long dwParam	0	回调参数,由 pCallback 返回

2.14. 视频通话函数

2.14.1. 描述

恩布平台支持一对一视频通话,也支持多人视频会议功能。

2.14.2. EB_GetVideoDeviceList

static void EB_GetVideoDeviceList(std::vector<std::string>& pOutVideoDeviceList);

COM 接口: EB_GetVideoDeviceList([out,retval] VARIANT* pVal);

获取本地视频设备名称列表;

参数	默认值 (非空)	描述
std::vector <std::string>&</std::string>		[输出]视频设备名称列表
pOutVideoDeviceList		

2.14.3. EB_GetDefaultVideoMediaType

static int EB_GetDefaultVideoMediaType(void);

COM 接口: EB_GetDefaultVideoMediaType([out,retval] LONG* pVal);

返回默认视频媒体类型;

2.14.4. EB SetVideoCallback

void EB_SetVideoCallback(eb::bigint nCallId, PVideoDataCallBack cb, DWORD dwParam);

COM 接口: EB_SetVideoCallback([in] ULONGLONG nCallId, [in] IDispatch* pVideoDataCallback, [in] ULONG nUserData);

设置会话视频显示数据统一回调函数;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
PVideoDataCallBack cb		视频数据回调地址
DWORD dwParam		自定义回调参数

2.14.5. EB_SetVideoHwnd

void EB_SetVideoHwnd(eb::bigint nCallId,HWND pHwnd);

COM 接口:该接口使用 COM 事件连接点;

设置会话视频业务回调窗口句柄;空为取消,使用默认句柄 EB_SetMsgHwnd;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
HWND pHwnd		视频业务回调窗口句柄

2.14.6. EB_VideoRequest

int EB_VideoRequest(eb::bigint nCallId,EB_VIDEO_TYPE nVideoType=EB_VIDEO_BOTH);

COM 接口: EB_VideoRequest([in] ULONGLONG nCallId, [in] SHORT nVideoType);

请求会话视频通讯;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
EB_VIDEO_TYPE nVideoType	EB_VIDEO_BOTH	视频通讯类型
		语音或视频

2.14.7. EB_VideoAck

int EB_VideoAck(eb::bigint nCallId,bool bAccept, eb::bigint nToUserId);

COM 接口: EB_VideoAck([in] ULONGLONG nCallId, [in] VARIANT_BOOL bAccept, [in] ULONGLONG nToUserId);

接受视频通话(加入视频会议)或拒绝视频通话请求;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
bool bAccept		是否接收(加入)视频通讯 true/false

eb::bigint nToUserId	0	拒绝可接收指定用户 ID 的视频 ,用于视频
		会议

2.14.8. EB_VideoEnd

int EB_VideoEnd(eb::bigint nCallId);

COM 接口: EB_VideoEnd([in] ULONGLONG nCallId);

结束视频通话或退出视频会议;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号

2.14.9. EB_GetUserVideoId

 $bool EB_GetUserVideoId(eb::bigint nCallId,std::vector < EB_UserVideoInfo > \& pOutMemberVideoInfo,std::vector < EB_UserVideoInfo > \& pOutOnVideoInfo,int\& pOutMyVideoId) const; \\$

COM 接口: EB_GetUserVideoId([in] ULONGLONG nCallId, [out] VARIANT* pOutMemberVideoInfo, [out] VARIANT* pOutOnVideoInfo, [out,retval] ULONG* pOutMyVideoId);

获取会话,所有用户视频编号;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
std::vector <eb_uservideoinfo>&</eb_uservideoinfo>		[输出]成员用户视频编号
pOutMemberVideoId		
std::vector <eb_uservideoinfo>&</eb_uservideoinfo>		[输出]打开视频成员用户视频编号
pOutOnVideoId		
int& pOutMyVideoId		[输出]我的视频编号

2.14.10. EB_OpenLocalVideo

 $int \quad EB_OpenLocalVideo (eb::bigint \quad nCallId, int \quad nLocalVideo Index, PAudio Data CallBack \\ cbAudio, void* pParam, int \& pOutVideo Media Type);$

COM接口: EB_OpenLocalVideo([in] ULONGLONG nCallId, [in] SHORT nLocalVideoIndex, [in] IDispatch* pAudioDataCallback, [in] ULONG nUserData, [out,retval] SHORT* pOutVideoMediaType);

打开会话本地视频设备 根据视频请求 打开视频设备(或声卡设备、或二个同时打开);

返回本地用户视频编号, -1表示失败

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
int nLocalVideoIndex		打开指定索引位置视频设备
PAudioDataCallBack cbAudio		音频数据回调函数
void* pParam		自定义回调参数
int& pOutVideoMediaType		[输出]视频媒体类型

2.14.11. EB_OpenVideoByUserId

bool EB_OpenVideoByUserId(eb::bigint nCallId,eb::bigint nUserId,PAudioDataCallBack cbAudio,void* pParam);

COM 接口: EB_OpenVideoByUserId([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONGLONG nUserId, [in] IDispatch* pAudioDataCallback, [in] ULONG nUserData);

打开会话远程用户视频;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
eb::bigint nUserId		会话用户帐号
PAudioDataCallBack cbAudio		音频数据回调函数
void* pParam		自定义回调参数

2.14.12. EB_OpenVideoByUserVideoId

bool EB_OpenVideoByUserVideoId(eb::bigint nCallId,int nUserVideoId,PAudioDataCallBack cbAudio,void* pParam);

COM接口 £B_OpenVideoByUserVideoId([in] ULONGLONG nCallId, [in] ULONG nUserVideoId, [in] IDispatch* pAudioDataCallback, [in] ULONG nUserData);

打开会话远程用户视频;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号
int nUserVideoId		会话用户视频编号
PAudioDataCallBack cbAudio		音频数据回调函数

void* pParam 自定义回调参数

2.14.13. EB_CloseAllVideo

void EB_CloseAllVideo(eb::bigint nCallId);

COM 接口: EB_CloseAllVideo([in] ULONGLONG nCallId);

关闭会话所有视频资源;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nCallId		会话编号

2.15. 协同功能函数

2.15.1. EB_GetSubscribeFuncList

int EB_GetSubscribeFuncList(EB_FUNC_LOCATION nFuncLocation,std::vector<EB_SubscribeFuncInfo>& pOutFuncInfo) const;

COM 接口: EB_GetSubscribeFuncList([in] ULONG nLocation, [out,retval] VARIANT* pVal);

获取客户端指定显示位置协同功能信息;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_FUNC_LOCATION nFuncLocation		指定要显示位置
std::vector <eb_subscribefuncinfo>&</eb_subscribefuncinfo>		[输出]该显示位置的协同功能信息
pOutFuncInfo		

2.15.2. EB_GetSubscribeFuncSize

int EB_GetSubscribeFuncSize(EB_FUNC_LOCATION nFuncLocation) const;

COM 接口: EB_GetSubscribeFuncSize([in] ULONG nLocation, [out,retval] ULONG* pVal);

获取客户端指定显示位置协同功能数量;

参数	默认值 (非空)	描述
EB_FUNC_LOCATION nFuncLocation		指定要显示位置

2.15.3. EB_GetSubscribeFuncInfo

int EB_GetSubscribeFuncInfo(eb::bigint nSubId, EB_SubscribeFuncInfo* pOutFuncInfo) const;

COM 接口: EB_GetSubscribeFuncInfo([in] ULONGLONG nSubId, [out,retval] IDispatch* pVal);

获取客户端指定显示位置协同功能信息;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nSubId		应用订购 ID
EB_SubscribeFuncInfo*		[输出]应用订购信息
pOutFuncInfo		

2.15.4. EB_GetSubscribeFuncUrl

std::string EB_GetSubscribeFuncUrl(eb::bigint nSubscribeId,eb::bigint nCallId) const;

COM 接口: EB_GetSubscribeFuncUrl([in] ULONGLONG nSubscribeId, [in] ULONGLONG nCallId, [out,retval] BSTR* pVal);

获取协同功能业务 URL 地址;

参数	默认值 (非空)	描述
eb::bigint nSubscribeId		协同功能申请 ID
eb::bigint nCallId	0	会话 ID

3.附录

3.1. 协同功能显示位置

```
应用功能定位类型
typedef enum EB_FUNC_LOCATION
{
  EB_FUNC_LOCATION_MAINFRAME_BTN
                                         = 0x0001
                                                  // 主界面按钮
  , EB_FUNC_LOCATION_APPFRAME_BTN
                                         = 0x0002
                                                  // 应用面板按
钮
  , EB_FUNC_LOCATION_RIGHT_CLICK_MENU_MAINFRAME = 0x0010 // 主界面右键菜单
  , EB FUNC LOCATION RIGHT CLICK MENU USER
                                    = 0x0020 // 用户右键菜单
  , EB_FUNC_LOCATION_RIGHT_CLICK_MENU_GROUP
                                      = 0x0040 // 群组(部门)右
键菜单
  , EB_FUNC_LOCATION_RIGHT_CLICK_MENU_ENTERPRISE = 0x0080 // 企业右键菜单
  , EB_FUNC_LOCATION_GROUP_CHAT_BTN1
                                     = 0x0100 // 群组会话上面按
詽
  , EB_FUNC_LOCATION_GROUP_CHAT_BTN2 = 0x0200 // 群组会话下面按
钮
  , EB_FUNC_LOCATION_USER_CHAT_BTN1
                                      = 0x0400 // 用户会话上面按
詽
  , EB_FUNC_LOCATION_USER_CHAT_BTN2
                                      = 0x0800
                                               // 用户会话下面按
钮
  , EB_FUNC_LOCATION_CALL_CHAT =
EB_FUNC_LOCATION_GROUP_CHAT_BTN1|EB_FUNC_LOCATION_GROUP_CHAT_BTN2|EB_FUNC_
LOCATION_USER_CHAT_BTN1|EB_FUNC_LOCATION_USER_CHAT_BTN2
  };
```