
# x64汇编简介

Intel手册: <a href="https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm">https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm</a>

AMD手册: https://developer.amd.com/resources/developer-guides-manuals


## 寄存器



通用寄存器扩展到16个,大小64位

多媒体寄存器扩展到16个,大小256位

## 通用寄存器的访问



- \* Not addressable in REX prefix instruction forms
- \*\* Only addressable in REX prefix instruction forms

通过加后缀来访问高低位, 兼容以前的不变

后缀B: 低8位后缀W: 低16位后缀D: 低32位

操作低8位和16位时,高位不变,而操作32位时,高位则会清0

```
mov eax, 1
; 等价于
mov rax, 1
```

## 第一个64汇编程序

默认情况下, x64 应用程序二进制接口(ABI)使用四寄存器 fast 调用约定。


前四个参数使用寄存器: RCX、RDX、R8 和 R9, 如果超过,则其余参数压栈传递

详细文档: https://docs.microsoft.com/zh-cn/cpp/build/x64-software-conventions?view=vs-2019

```
;编译链接如下:
; m164 /c hello.asm
; link /subsystem:windows /entry:Main hello.obj
extern MessageBoxA:proc
extern ExitProcess:Proc
includelib user32.lib
includelib kernel32.lib
.const
   MYMSG1 db "Hello World", 0
   TITLE1 db "x64 asm", 0
.code
Main proc
   ; 抬栈必须模8, 多余的8用来对齐, 防止多媒体指令导致栈不平衡
   sub rsp, 28h ; 预留空间,调用函数之前必须要给预留空间,且多个函数可以共用,多余的参数
在预留空间下面
                 ; 且多余的参数一般使用mov来往栈上传递,例如
                  ; 第5个参数: mov qword ptr[rsp+20h], 第5个参数
                  ; 第6个参数: mov qword ptr[rsp+28h], 第6个参数
                  ; 第7个参数: mov qword ptr[rsp+30h], 第7个参数
   mov rcx, 0
   mov rdx, offset MYMSG1
   mov r8, offset TITLE1
   mov r9, 0
   call MessageBoxA
   mov rcx, 0
   call ExitProcess
   add rsp, 20h
Main endp
end
```

## x64的栈帧

针对于MS编译器来说, 栈帧分布如下:



## 注意

x64汇编中,已经不支持32位的伪指令