动态加载

LoadLibrary 用于动态加载模块,得到的句柄为**DLL**在进程的内存中的首地址, GetModuleHandle 用于获取模块的句柄

GetProcAddress 用于获取模块中的函数(变量)的地址

动态加载拿不到类,只能拿到函数、变量对象

FreeLibrary 用于释放指定模块

def导出

跨编译器使用而存在的,使得导出后的名称不进行名称粉碎,而以指定的名称导出

语法:

- entryname[=internalname]
 - MyAdd=Add: Add 函数以名字 MyAdd 导出
- [@ordinal]
 - o 序号 WORD 类型
- NONAME
 - 。 只以序号导出,不导出名字
- DATA
 - 。 导出的是数据
- PRIVATE
 - 。 私有的,只能显示使用,不能隐式使用

最小的 DEF 文件必须包含以下模块定义语句:

- 在文件中的第一个语句必须是 LIBRARY 语句。 此语句将 DEF 文件标识为属于 DLL。 LIBRARY 语句后跟的 DLL 的名称。 链接器将此名称放在 DLL 的导入库中
- EXPORTS 语句列出名称和 DLL 导出的函数的序号值 (可选)

```
LIBRARY BTREE
EXPORTS
Insert @1
Delete @2
Member @3
Min @4
```

DIIMain

DLL的加载和卸载的时候调用,用于DLL的初始化和资源的释放

• DllMain 是可选的

- DLL_PROCESS_ATTACH 在进程启动时调用
- DLL_PROCESS_DETACH 在进程结束时调用

返回值:

当系统使用DLL_PROCESS_ATTACH值调用DllMain函数时,如果成功,该函数将返回TRUE,如果初始化失败,则返回FALSE。

如果由于进程使用LoadLibrary函数而调用DIIMain时返回值为false,则LoadLibrary将返回NULL。(系统立即使用DLL_PROCESS_DETACH调用入口点函数并卸载DLL。)。

如果在进程初始化过程中调用DllMain时返回值为false,则进程将终止并返回错误。若要获取扩展错误信息,请调用GetLastError。

静态加载会弹出142错误。

```
BOOL WINAPI DllMain(
       HINSTANCE hinstDLL, // handle to DLL module
 2
 3
       DWORD fdwReason, // reason for calling function
       LPVOID lpReserved ) // reserved
 4
    {
 6
       // Perform actions based on the reason for calling.
 7
        switch( fdwReason )
 8
 9
            case DLL_PROCESS_ATTACH:
10
                // Initialize once for each new process.
11
                // Return FALSE to fail DLL load.
12
                break;
13
14
           case DLL_THREAD_ATTACH:
                // Do thread-specific initialization.
15
16
               break;
17
18
          case DLL_THREAD_DETACH:
19
                // Do thread-specific cleanup.
                break:
20
21
22
           case DLL_PROCESS_DETACH:
23
                // Perform any necessary cleanup.
24
                break;
25
        return TRUE; // Successful DLL_PROCESS_ATTACH.
26
   }
```

在main函数之前执行代码:

- 1. DllMain
- 2. 全局对象的构造
- 3. 全局变量使用函数赋值

DLL劫持

函数转发

a.dll 导出声明, b.dll 里面时实现, a.dll 通过 #pragma comment(libker, "/EXPORT:函数名=b.函数名")