PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO · POP 03 · EXPEDIÇÃO

Transferências de Mercadoria

Solicitações, leitura no portal RFID e transação de transferência entre empresas no TOTVS

SISTEMA	QUEM USA	VERSÃO	ELABORAÇÃO
HeadCoach Crosby	Expedição e lojas	1.0 · 11/11/2026	Tecnologia Crosby

Objetivo: transferir mercadoria entre as empresas do grupo pelo HeadCoach, com leitura no portal RFID e a operação certa do TOTVS, sem digitar item por item.
Onde fica: menu **Expedição → Transferências** (também em Solicitações Crosby → Transferências de Mercadoria).
Resultado esperado: transação de transferência gerada no TOTVS com as peças lidas e finalizada no caixa (TRAFP005).

1 Visão geral do processo

Etapa	Onde	Situação da solicitação
1. Nasce a solicitação	Automática (pedido de transferência do Dryland) ou avulsa	**Pronta p/ Transferência RFID**
2. Leitura das peças e geração da transação	HeadCoach → aba Transferência RFID	**No caixa (TRAFP005)**
3. Finalizar a transação	TOTVS → TRAFP005	**Concluída**
4. Acompanhar a mercadoria	HeadCoach → coluna Local	Origem → Em trânsito → Destino

A página tem três abas: **Solicitações**, **Transferência RFID** e **Transações**.

2 Regra da operação (POP de transferências entre empresas)

A operação do TOTVS **não é escolhida pelo operador**: o HeadCoach define pela empresa de origem e de destino e trava. O que a regra não prevê, a tela não deixa gerar.

Operação	Nome no TOTVS	Quando é usada
7272	TRANSFERÊNCIA CR X CR	Origem e destino do **mesmo grupo** (mesma raiz de CNPJ).
7273	VENDA FABIO X CR	Do grupo **Crosby** para o grupo **Fábio**.
7280	VENDA CR X IRMÃOS	Quando a origem ou o destino é dos **Irmãos** (Irmãos CR / Irmãos Varejo).

- O **cliente** da transação é a própria filial de destino (a pessoa da empresa no TOTVS).
- O **CFOP** sai sozinho: transferência 5152 (mesmo estado) ou 6152 (outro estado); venda entre grupos 5102 ou 6102.
- Combinação fora da regra aparece desabilitada, com o aviso para validar com o setor responsável.

3 Aba Solicitações




Figura 1. Solicitações de transferência. As marcadas DRYLAND são os pedidos de transferência entre lojas da expedição.

- **Quadros do topo:** prontas para RFID, no caixa, concluídas, canceladas e total de peças.
- **Filtros:** situação (Abertas, Todas...) e busca por empresa, solicitante, número ou referência (TR..., TRU...).
- **Atualizar** relê na hora os pedidos de transferência do Dryland.
- **Transferência avulsa** abre a leitura sem solicitação (para transferir algo que não veio de pedido).

Solicitações que vêm do Dryland

Os pedidos de **transferência entre lojas** que a expedição recebe pelo Dryland (os **TR** e os unificados **TRU-LOJA-BJ / TRU-LOJA-MAX**) não aparecem mais no Faturamento: entram aqui sozinhos, como solicitação, com o selo **DRYLAND**.

- **Origem:** empresa 99 (expedição). O estoque de saída (Brejinho ou MAX/CREDEV) vem escrito na observação.
- **Destino:** a loja do pedido. Se aparecer **"a definir"** em laranja, a loja não está na regra do POP: confira o destino antes de gerar.
- Um TR que já entrou num pedido unificado (TRU) não aparece sozinho, para não transferir duas vezes.
- Se o pedido sair da fila do Dryland antes de ser começado aqui, a solicitação é cancelada sozinha, com o motivo.

Ver as peças da solicitação

Clique em **abrir** na linha.




Figura 2. Detalhe da solicitação: operação, peças, observação do pedido e a lista de peças.

- Mostra a operação, a quantidade e o valor, a observação do pedido e a **lista de peças** (referência, cor, tamanho, quantidade e de qual pedido veio).
- **Observação interna:** anotação da equipe, salva ao sair do campo.
- **Fazer a transferência RFID** leva direto para a leitura.

Onde está a mercadoria (coluna Local)

O selo da coluna **Local** alterna entre **ORIGEM** → **EM TRÂNSITO** → **DESTINO** a cada clique. Só altera quem é owner, admin, financeiro ou do setor DP; os demais apenas veem.

Cancelar uma solicitação

Use o ícone de proibido na linha (ou **Cancelar** dentro do detalhe) e informe o motivo. A solicitação cancelada pode ser reaberta pelo detalhe.

4 Aba Transferência RFID: gerar a transferência




Figura 3. Transferência RFID aberta a partir de uma solicitação: origem e destino já preenchidos.

1. Na aba Solicitações, clique em **RFID** na linha. A leitura abre com a **empresa de origem** e a **empresa de destino** já preenchidas, e a faixa azul mostra a solicitação e as peças do pedido.
2. Confira a **operação** que a tela definiu (7272, 7273 ou 7280) e escolha o **vendedor**.
3. Clique em **LIGAR PORTAL** e passe as peças. Cada etiqueta é uma peça. Peça sem etiqueta: digite o código.
4. Confira a lista lida contra as peças do pedido (em "Ver as peças do pedido").
5. Clique em **GERAR TRANSFERÊNCIA**. O HeadCoach confere a regra de novo e cria a transação no TOTVS, **em andamento**.
6. A solicitação passa para **No caixa (TRAFP005)**, com o número da transação.

Finalizar no TOTVS

1. No TOTVS, abra o **TRAFP005**.
2. Use **Continuar Transação** e informe o número gerado pelo HeadCoach.
3. **Encerrar** e **Receber** a transação no caixa.
4. De volta ao HeadCoach, a transação muda para **ATENDIDA** e a solicitação para **Concluída** (a tela consulta o TOTVS sozinha; se não mudar, consulte pela aba Transações).

ATENÇÃO

- A transferência **só existe no estoque depois de finalizada no TRAFP005**. Transação "em andamento" ainda não moveu nada.
- O preço das peças segue a tabela do cliente (a filial de destino); sem tabela, a de atacado.
- Uma leitura em andamento fica salva por usuário: dá para sair e continuar depois.

DICA

Desvincular TRF-..., no topo, solta a leitura da solicitação e vira transferência avulsa.

5 Aba Transações: acompanhar



Figura 4. Transações de transferência geradas no período, com a situação no TOTVS.

- **Quadros:** transações, em andamento (aguardando o caixa), atendidas, canceladas, peças e total transferido.
- **Filtros:** período e busca por empresa, número da transação ou cliente.
- Clique numa transação para ver as peças e as etiquetas e para **consultar a situação no TOTVS** na hora.

Situação no TOTVS	Significado
Em andamento	Gerada pelo HeadCoach, esperando o caixa finalizar no TRAFP005.
ATENDIDA	Finalizada: o estoque foi transferido.
CANCELADA	Cancelada no TOTVS.

6 Problemas comuns

O que aconteceu	Causa mais provável	O que fazer
Destino aparece “a definir”	A loja do pedido não está entre as filiais da regra do POP.	Confirmar com o responsável qual empresa é o destino antes de gerar.
Destino desabilitado / “o POP não prevê…”	A combinação origem × destino não está na regra.	Não prosseguir: validar com o setor responsável.
Solicitação não muda para Concluída	A transação ainda não foi finalizada no TRAFP005.	Finalizar no TOTVS e consultar a situação na aba Transações.
Peça lida a mais	O portal leu peça que não é da transferência.	Tirar a peça da lista e afastá-la do portal.
Pedido do Dryland não apareceu	A cópia ainda não rodou.	Clicar em **Atualizar** na aba Solicitações.
Solicitação cancelada sozinha	O pedido saiu da fila “a faturar” do Dryland (faturado por lá, cancelado ou unificado).	Conferir o motivo no detalhe; reabrir se for o caso.

Dúvida que não está aqui: abrir chamado para a Tecnologia pelo Dryland ou falar com o Yago.

7 Resumo de bolso

1. Expedição → Transferências → aba **Solicitações**.
2. **abrir** para ver as peças → **RFID** para começar.
3. Conferir origem, destino e operação → **LIGAR PORTAL** → passar as peças.
4. **GERAR TRANSFERÊNCIA**.
5. TOTVS → **TRAFP005** → Continuar Transação → Encerrar → Receber.
6. Conferir a solicitação como **Concluída** e atualizar o **Local** da mercadoria.