

# CROSSGRIDDER 1.4

### Windows VSTs en Mac y Linux

Revisión de la guía: 1.4.1 **26 de Enero de** 2022

"Crossgridder está al AudioGridder como IronMan está a Tony Stark."

Tony Stark es increíble, verdad? Su inteligencia es enorme, pero tiene limites físicos por su condición humana, limites que supera al ponerse la armadura.

Lo mismo pasa con el AudioGridder cuando se pone la suya: CrossGridder.

CrossGridder no es una simple copia de AudioGridder, es una herramienta que amplía sus funcionalidades.

Para llegar a esta versión han sido necesarias varias semanas de pruebas y mejoras.

Ahora...

¿Te gustaría saber como usar los rayos láser cuando el enemigo ataca?

LEE LA GUÍA:)

## **DISCLAIMER**

- . Este archivo se proporciona así como es. No me haré cargo de ningún daño causado por su utilización.
- . **CrossGridder** ha sido probado en diferentes maquinas y SO; la versión 1.4 es una bottle universal, que resuelve los problemas de compatibilidad y instalación anteriores.
- . Además, existe una versión especifica para High Sierra y Crossover 20.
- . Sus ajustes predefinidos se entienden para una Configuración Local: un DAW y CrossGridder coexisten en la misma maquina.
- . Ajustes adicionales, como descritos en esta guía, son necesarios para conectarlo al plugin AudioGridder.
- . CrossGridder está libre de virus y se ensambla con software libre y/o de código abierto.
- . CrossGridder es gratuito y siempre lo será.
  Para tenerlo pido la inscripción a mi canal de

  <u>YouTube</u> y una correo a <u>crossgridder@gmail.com</u>.

  No os incluiré en ninguna lista spam y nunca os pediré dinero para el .
- . Se aconseja de leer siempre la ultima versión de la guía, aún cuando ya tengáis experiencia previa con AudioGridder y CrossGridder.
- . Las versiones de AudioGridder y CrossGridder son independientes.


## RESUMEN

- 01. ¿Oué es CrossGridder?
- 02. Que hará CrossGridder para ti!
- 03. Requisitos y Limitaciones
- 04. CrossGridder: Primer Lanzamiento
- 05. Configuración de Servidores Multiplos
- 06. Ajustes Generales de AudioGridder
- 07. Resolución de Problemas
- 08. Propuestas, Ideas, Reportar Problemas
- 09. Creditos

## 01. ¿Qué es CrossGridder?

- . **CROSSGRIDDER** es una bottle para CrossOver 20 y 21 Principalmente contiene AudioGridderServer.exe, un servidor de VST para Windows que se conecta al plugin AudioGridder a través del localhost (127.0.0.1)
- . Se pensó para usar los VST disponibles solo para Windows también en el Mac y en Linux en una configuración local, pero no se limita a esto.
- . Probado de High Sierra a Monterey y en Ubuntu Studio 21.
- . Una bottle es un sistema Windows reducido al mínimo, con menos funcionalidades (que no necesitamos en este contexto), pero pide menos CPU, RAM y espacio disco que una maquina virtual, y está altamente tuneada para que las aplicaciones de Windows que iremos a instalar puedan funcionar de la mejor forma.
- . CrossGridder es, con mucha probabilidad, el mejor compromiso Mac y la mejor solución Linux en su campo. Otros métodos (VEP, maquinas virtuales, etc...), pueden coexistir en el mismo entorno, cuando necesario.
- . No se pide ningún conocimiento técnico, solo el tiempo y la paciencia de leer esta guía y un conocimiento previo del sistema AudioGridder. Lo demás está todo escrito aquí.

**LOCAL SETUP: One Mac or Linux system contains** 



## 02. Que hace CrossGridder para ti!

#### .. Ejecutar los VST de Windows en el Mac y Linux

- . Usa los VST de Windows a través de Crossgridder y del plugin AudioGridder.
- . Automatiza los parámetros: se activan desde el plugin AudioGridder y luego se asignan como se haría con cualquier otro plugin nativo.

#### .. Crea tantos servidores cuantos tu sistema pueda sostener

. Supera el límite del Host de 1 interfaz VST visible a la vez.

#### .. Ser un entorno protegido para probar los VST

- . Instala el plugin que quieres probar en CrossGridder.
- . Deja el sistema limpio, borra la bottle en cuanto decidas.

#### .. La alternativa principal a una maquina virtual

- . Requiere menos CPU, RAM y espacio disco.
- . Genera menos latencia audio.
- . No deberás relacionarte con dos escritorios y una pantalla.

#### .. Usa versiones pasadas, presentes y futuras de CrossGridder juntas

- . No es necesario borrar otras versiones de CrossGridder.
- . Además, en esto se basa la configuración de servidores múltiplos.

#### .. Llévate tus plugins a donde quieras

- . Exporta la bottle e importala en otro sistema. (Algunos archivos como los presets están instalados en las carpetas del sistema principal, comprueben los Alias y copien los archivos necesarios al plugin para pasarlos a la nueva maquina).
- . iLok License Manager funciona como una app nativa, el paquete Soundtoys 5 ha sido usado para transferir y activar las licencias. Que no borren la bottle antes de desactivarlas, sería como borrar Windows sin haberlo hecho, la unica solución es contactar el servicio de soporte del plugin.

## 03. Requisitos y Limitaciones

#### . Compartido

- . Usen un tema para escritorios de tipo claro, para prevenir el "camuflaje" del icono del servidor AudioGridder en la barra Menu.
- . No cambien los ajustes o el buffer mientras se compone.
- . Instala tus VSTs de Windows en CrossGridder.

#### . MacOS

- . Funciona de High Sierra\* a Monterey. (\* bottle especifica, pídela)
- . Los plugin que requieren OpenGL 3.1 compat no serán validados, es un limite del Mac y por ahora está fuera de mi control (Softube, SSL)

#### .Ubuntu Studio 21

- . Los plugins que requieren OpenGL 3.1 o superior funcionaran, siempre que tu tarjeta de video tenga esta funcionalidad.
- . CrossGridder ha sido probado en Ubuntu Studio 21 y Ardour.

#### . Ajustes por defecto de la bottle

- . High Resolution Mode (CO Sidebar > bottle > Settings
  - . Por defecto: Off
  - . Se mantén apagado para maximizar la compatibilidad con los plugins.
  - . Si un plugin crashea, comprobar que no se encuentre en On.

#### . DXVK Backend for D3D11 (CO Sidebar > bottle > Settings)

- . Por defecto: Off
- . Se mantén apagado para maximizar la compatibilidad y evitar crash.

#### Wine Configuration > Graphics > Emulate a virtual desktop

- . Por defecto: Off
- . Se mantén apagado para evitar picos de la CPU.

## **04**. CrossGridder: Primer Lanzamiento

. Este capitulo describe una configuración local: un plugin AudioGridder coexiste en el mismo sistema de CrossGridder.

#### Configuración del Servidor

#### . Instalar CrossOver 20 o 21

- . High Sierra: Crossover 20
- . Mojave: CrossOver 20 o 21
- . Catalina > Monterey / Ubuntu Studio 21: Crossover 21
- . Baja la prueba de 14 días desde su sitio.
- . Abre Crossover: Menu>Bottle>Import>CrossGridder\_1.4.cxarchive
- . Recrea los aliases (Documentos, Musica ...) con Wine Configuration.

#### . MacOS

- . Selecciona CrossGridder en la barra lateral de CrossOver
- . Arrastra **AudioGridderServer** de la Program List al Dock
- . Inicia AudioGridderServer del Dock, espera wine64-preloader.
- . Cierra AudioGridderServer; wine64-preloader quedará activo.

#### . Ubuntu Studio 21

#### Mira el tutorial en el canal YouTube de CrossGridder

- . Selecciona **CrossGridder** en la barra lateral de CrossOver
- . Fija AudioGridderServer y el Monitor de Sistema en la barra Menu
- . Abre ambos, la pantalla inicial del servidor estará congelada.
- . Mata el proceso AudioGridderServer con ± 25 MB de RAM.

#### . Configuración del plugin

- . Abre el DAW, crea un proyecto nuevo.
- . Crea una pista MIDI, inserta el plugin AudioGridder.
- . Clica el icono de red para revelar "Buffering", "Servers" y "Add".





- . Cambia el buffer a 2 o más bloques, pero nunca a servidor conectado
- . Clica "Add", pon 127.0.0.1 y clica "Add" otra vez.



. Clica "+", añade un VST de Windows. Linux prefiere los VST3.








## 05. Configuración de Servidores Múltiplos

- . Hay por lo menos dos razones validas para adoptar esta configuración:
  - . Si un servidor se congela, solamente sus plugins se congelarán.
  - . Tener tantas interfaces cuantos servidores activos al mismo tiempo.
  - \* **Tip: Leer** como: 1 interfaz x servidor, tantos servidores cuantos tu sistema pueda sostener.
  - \*\* Tip: 4 servidores es un buen comienzo, más de 6 no deberían ser necesarios.

#### Configuración compartida: primera parte


- 1. Abre **Crossover**
- 2. **Crea 2 copias de CrossGridder** (Botón derecho > Duplicate).
- . Renombre todas las bottle más sus ID (i.e CG\_1.4\_S0,CG\_1.4\_S1...)




\* Tip: No iniciar los servidores al mismo tiempo antes de que tengan su ID único, o habrá un error.

#### Configuración Mac

1. Botón derecho en una app de la Program List > Show in Finder



**2.** Renombre las apps AudioGridderServer añadiendo el ID: AudioGridderServer0, AudioGridderServer1, etc...




3. Arrastra-las en el Dock.



- 4. Arranca el primer servidor desde el Dock
  - . Espera la pantalla de inicio del servidor.
  - . Comprueba que wine64-preloader sea activo en el Dock.
  - . Sal de AudioGridderServer(n) del Dock.
  - . Repetir el mismo proceso para todos los demás servidores.

\* Tip: Deben ejecutarse paralelamente solo wine64-preloader. Cualquier AudioGridderServer en ejecución lleva a congelamientos.



#### **Configuración de Ubuntu Studio 21**

#### Mira el tutorial en el canal YouTube de CrossGridder

- 1. Fijar cada AudioGridderServer desde su bottle a la barra Menu, de la izquierda a la derecha, del primero al ultimo, para identificarlos.
- 2. Repite estos pasos por cada AudioGridderServer en la barra Menu:
  - . Inicia el servidor
  - . Espera la pantalla de inicio del servidor, será transparente
  - . Abre Monitor de Sistema > Procesos
  - . Mata el AudioGridderServer que usa menos RAM, ± 25 MB.
  - . La pantalla inicial del servidor se desbloqueará y estará listo.
  - . Si no lo haces, ciertos VSTs se congelarán al cargarlos.

#### Configuración compartida: última parte

- . Abre el DAW
- . Carga el primer plugin AudioGridder
- . El servidor O está listo (127.0.0.1) después del Primer Lanzamiento.
- . Conéctalo al plugin si ya no le están. .
- . Carga el plugin de Windows en el plugin AudioGridder.
- . Carga el segundo plugin AudioGridder
- . Clica "Add", pon 127.0.0.1:1 y "Add" otra vez.
- . Carga el plugin de Windows en el plugin AudioGridder.

\*Tip: Repetir estos pasos por cada servidor adicional, añadiendo 1 al ultimo ID usado.

## 06. Ajustes Generales de AudioGridder

- . Pantallas con resolución máxima = 1366x768 cortan la parte inferior de los ajustes del servidor AudioGridder, pero se puede activar la High Resolution Mode.
- . En CrossGridder está desactivado por defecto cuando lo importas, para maximizar la compatibilidad con las aplicaciones que instalarás.
- . Si notáis que vuestro plugin no funciona en modalidad Alta Resolución, encenderla, modificar la configuración y apagarla.

### Ajustes por defecto del servidor AudioGridder \*\*\*No cambiar si no está especificado\*\*

#### . Server name

- . Por defecto: Crossgridder
- . Se puede cambiar según preferencia.

#### . Server ID

- . ID por defecto: 0
- . Usenlo como explicado en el <u>capitulo 4</u> y <u>5</u>.

#### . Sandboxing

- . Por defecto: Off
- . Dejar apagado para prevenir una reacción en cadena de plugins.

#### . Screen Capturing

- . Por defecto: Disabled
- . Dejarlo deshabilitado cuando se usa CrossGridder en local.

#### . Local Mode

- . Por defecto: On
- . On: La interfaz enviada por el servidor se mueve al mover AG plugin.
- . Off: La interfaz enviada se mueve independientemente.

#### . Keep Plugin Windows on Top

- . Por defecto: Off
- . Puede ser **On** u **Off**. Autoexplicativo.

#### . Allow Plugins to be loaded in parallel

- . Por defecto: Off
- . No debería ser necesario para una configuración de tipo local.

#### . Diagnostic settings

- . Default: Off
- . Encenderlos solo con bugs reproducibles al 100%.

#### Ajustes del plugin AudioGridder

#### Generic Editor

. Mira que esté apagado la primera vez que usas el plugin AG.

#### . Buffersize

. No dejarlo en 0, elegir por lo menos 2, también en CPU modernas. El uso de CPU baja sensiblemente y no afecta la latencia gracias a la ejecución de CrossGridder en una configuración local.

#### Plugin AppTray

. Apaga Plugin app tray > Show Monitor > el DAW crashea

\* Tip: Usar para provocar una salida inmediata del DAW si necesario.

. Buscas ayuda para instalar el plugin AudioGridder en Linux? Hecha un vistazo al <u>capitulo 07.3</u>.

## 07. Resolución de Problemas

#### 01. Servidor congelado

.Reiniciar demasiadas veces un servidor puede causar su congelamiento.

**Solución:** Salir forzadamente de wine64-preloader, simular un reinicio de Windows desde la bottle que contiene el servidor.

. El icono del servidor no desaparece a la salida forzada de wine64-preloader

**Solución:** Termina cualquier proceso **wine\***.


De todas formas, es difícil reproducir el problema a menos que no estreses un servidor al reiniciarlo mientras está conectado al plugin.

#### 02. El instalador o app no puede crear una carpeta

. **Solución**: Recrear los aliases con Wine Configuration.

#### 03. AudioGridder Plugin – instalación en Linux

- . Descarga el plugin AudioGridder para Linux y lo extraes. La versión del plugin y del servidor deben coincidir.
- . En este ejemplo creamos la carpeta AGPLinux en Ubuntu Downloads, en donde movemos la carpeta extraída, que contiene:



. Para empezar se instala la tray-app: \* Tip: Las instrucciones siguientes se basan en las carpetas creadas en precedencia. . Abre Konsole (Terminal Ubuntu) . Copia y pega (cambia <user>): cd /home/<user>/Downloads/AGPlinux/AudioGridder\_1.2.0-beta6-Linux . Pulsa Entrar . Copia y pega (cambia <user>): sudo /home/<user>/Downloads/AGPlinux/AudioGridder\_1.2.0-beta6-Linux/install-trayapp-linux.sh . Pulsa Entrar, pon el password de sistema y pulsa Entrar. Listo! . Ahora instalamos el plugin AudioGridder: 1) Elegir A o B: A) Mueve AudioGridder VST2 y VST3 en las carpetas VST de Linux B) Añade a tu DAW la ruta de la carpeta extraída. Listo! . Como remover la tray app, cuando requerido. . Abre Konsole . Repite los pasos siguientes para cada mando sudo más abajo: . Copia y pega en Konsole . Pulsa Entrar . Pon tu password de sistema . Pulsa Entrar

sudo rm /usr/local/bin/crashpad\_handler

sudo rm /usr/local/bin/AudioGridderPluginTray

## 08. Propuestas, Ideas, Reportar Problemas

. Para obtener soporte directo pido la suscripción a mis paginas YouTube, Github y Facebook.

## 09. Créditos

- . AudioGridder de Andreas Pohl/e47
- . <u>Codeweavers</u> para Crossover. Se necesita para usar CrossGridder
- . <u>Inno Setup</u> de Jordan Russell
- . Yo, por las infinitas horas pasadas probando CrossGridder
- . Tu, por probar CrossGridder.
- ... Consideren la compra de sus productos o el envío de un donativo cuando estos sean gratuitos.