
Разбор ДЭ 2025

Сетевое и системное администрирование

Модуль 1



- 1. Произведите базовую настройку устройств
 - Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя
 - На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4
 - IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918
 - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов
 - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов
 - Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов
 - Локальная сеть для управления(VLAN999) должна вмещать не

более 8 адресов

Сведения об адресах занесите в отчёт, в качестве примера используйте Таблицу 3

2. Настройка ISP

- Настройте адресацию на интерфейсах:
 - о Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP
- о Настройте маршруты по умолчанию там, где это необходимо о Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28
 - Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28
- о Ha ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет
- 3. Создание локальных учетных записей
- Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV
 - о Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
 - о Идентификатор пользователя 1010
 - о Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.
- Создайте пользователя net admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
 - о Пароль пользователя net admin с паролем P@\$\$word

- о При настройке на EcoRouter пользователь net_admin должен обладать максимальными привилегиями
- о При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без дополнительной аутентификации
- 4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор:
 - Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100
 - Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200
 - Создайте подсеть управления с ID VLAN 999
 - Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт
- 5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BRSRV:
 - Для подключения используйте порт 2024
 - Разрешите подключения только пользователю sshuser
 - Ограничьте количество попыток входа до двух
 - Настройте баннер «Authorized access only»
- 6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать ір туннель
 - Сведения о туннеле занесите в отчёт
 - На выбор технологии GRE или IP in IP
- 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.
 - Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ір туннеле
 - Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
 - Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты
 - Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт
 - 8. Настройка динамической трансляции адресов.
 - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.
 - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет
 - 9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.
 - Настройте нужную подсеть
 - Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR.
 - Клиентом является машина HQ-CLI.
 - Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
 - Адрес шлюза по умолчанию адрес маршрутизатора HQ-RTR.
 - Aдрес DNS-сервера для машины HQ-CLI адрес сервера HQ-SRV.
 - DNS-суффикс для офисов HQ au-team.irpo
 - Сведения о настройке протокола занесите в отчёт
 - 10. Настройка DNS для офисов HQ и BR.
 - Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.
 - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2
 - В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер
 - 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

Решение:

<u> 1. ПРОИЗВЕДИТЕ БАЗОВУЮ НАСТРОЙКУ УСТРОЙСТВ</u>

<u>И</u> 4. НАСТРОЙКА НА ИНТЕРФЕЙСЕ HQ-RTR В СТОРОНУ ОФИСА НО ВИРТУАЛЬНОГО КОММУТАТОРА

Настроим имена на всех устройствах полные доменные имена FQDN. Для этого используем команду hostnamectl set-hostname FQDN-имя из следующей таблицы

Устройство	FQDN устройства (полное доменное		
	имя)		
HQ-RTR	hq-rtr.ks54.net		
BR-RTR	br-rtr.ks54.net		
HQ-SRV	hq-srv.ks54.net		
HQ-CLI	hq-cli.ks54.net		
BR-SRV	br-srv.ks54.net		

Настроим машину на примере HQ-RTR, аналогично проделываем на BR-RTR, HQ-SRV, BR-SRV. На машине HQ-CLI выполним настройку через графику.

HQ-RTR

Войдем в систему.

Логин: root

Пароль: toor (при вводе он не отображается и символы не видны)

```
Welcome to ALT Server 10.2 (Mendelevium)!

Hostname: tajv3pcuq8uxp
IP: 127.0.0.2
tajv3pcuq8uxp login: root
Password:
Last login: Sat Nov 30 11:21:32 MSK 2024 on tty1
[root@tajv3pcuq8uxp ~ ]# _
```

Меняем имя устройства и обновляем вход в bash:

```
[root@taju3pcuq8uxp ~]# hostnamectl set-hostname hq-rtr.ks54.net
[root@taju3pcuq8uxp ~]# exec bash
[root@hq-rtr ~]# _
```

Как видим имя изменилось в строке приветствия системы после команды exec bash Командой hostname-f

```
lroot@br-rtr ~!# hostname -f
br-rtr.ks54.net
lroot@br-rtr ~!# _
```

Проделываем то же самое и на остальных устройствах кроме HQ-CLI:

BR-RTR

```
[root@grzhwcs82wx4u ~]# hostnamectl set-hostname br-rtr.ks54.net
[root@grzhwcs82wx4u ~]# exec bash
[root@br-rtr ~]#
[root@br-rtr ~]# hostname -f
br-rtr.ks54.net
```


HQ-SRV

```
[root@opnighrekyqpk ~ ]# hostnamectl set-hostname br-srv.ks54.net
[root@opnighrekyqpk ~ ]# exec bash
[root@br-srv ~ ]# hostname -f
br-srv.ks54.net
[root@br-srv ~ ]# _
```


Настроим имя на машине **HQ-CLI**


Войдем в графическую оболочку системы со следующим параметрами:

Логин: **user** Пароль: **resu**




Далее находим в стартовом меню («пуск») программу «Центр управления системой», при запуске потребуется ввести пароль от суперпользователя: toor







Получаем такое окно и нажимаем на режим эксперта




Выбираем Ethernet-интерфейсы




И меняем в появившемся окне имя машины на hq-cli.ks54.net



И нажимаем применить



Выходим из оснастки и запускаем эмулятор терминала, чтобы проверить присвоенное имя. Правой кнопкой мыши и открыть в терминале.




Увидим, что машине не переименовалась, даже после команды *exec bash* от лица суперпользователя. Поэтому делаем *reboot* системы и снова проверяем, и видим, что все выполнилось.



Перед настройкой IPv4 адресов необходимо сперва распределить адреса по всем интерфейсам. Сделаем такую таблицу по примеру Таблицы 3 из задания. (в нашем случае машина ISP пред настроена уже, там ничего менять не нужно)

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens18 (к интернету)	DHCP	DHCP	ı	DHCP	DHCP
	ens19 (к HQ- RTR)	172.16.4.1	255.255.255.252	ı	172.16.4.0/30	-
	ens20 (к BR- RTR)	172.16.5.1	255.255.255.252	-	172.16.5.0/30	-
HQ-RTR	ens18 (κ ISP)	172.16.4.2	255.255.255.252	-	172.16.4.0/30	172.16.4.1
	ens19 (Trunk)	-	-	Trunk	-	-
	ens19.100	192.168.100.1	255.255.255.192	100	192.168.100.0/26	-
	ens19.200	192.168.200.1	255.255.255.240	200	192.168.200.0/28	-
	ens19.999	192.168.3.1	255.255.255.248	999	192.168.3.0/29	-
	tungre (IP туннель)	10.10.10.1	255.255.255.252	ı	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens18 (Trunk)	-	-	Trunk	-	-
	ens18.100	192.168.100.2	255.255.255.192	100	192.168.100.0/26	192.168.100.1
HQ-CLI	ens18.200	192.168.200.2	255.255.255.240	200	192.168.200.0/28	192.168.200.1
BR-RTR	ens18 (κ ISP)	172.16.5.2	255.255.255.252	-	172.16.5.0/30	172.16.5.1
	ens19 (к BR- SRV)	100.64.200.1	255.255.255.224	ı	100.64.200.0/27	-
	tungre (IP туннель)	10.10.10.2	255.255.255.252	-	10.10.10.0/30	-
BR-SRV	ens18 (κ BR- RTR)	100.64.2002	255.255.255.224	-	100.64.200.0/27	100.64.200.1

На основе данной таблицы сделаем схему для более наглядного представления структуры сети




Теперь настроим адресацию на всех машинах.

HQ-RTR

Проверим какие интерфейсы активны в окружении системы с помощью команды *ip --br -c a*

Для более подробного отображения информации о сетевых параметрах интерфейсов можно использовать команду $ip\ a$

Необходимо соотнести MAC-адреса интерфейсов и понять куда какой интерфейс смотрит. Для это сравниваем эти параметры из самой системы и из свойств соответствующей виртуальной машины на стенде.



Зайдем в директорию интерфейсов и настроим их. Первый интерфейс *ens18* смотрит в сторону машины ISP, *ens19* – транковый порт, разделяющийся на VLANы для HQ-SRV и HQ-CLI, следовательно, навешиваем на них соответствующие параметры:

ens18:

```
[root@hq-rtr "]# cd /etc/net/ifaces/ens18/
```

проверяем какие файлы имеются в папке интерфейса, для этого пишем либо *ls*

```
[root@hq-rtr ens18]# ls
options
[root@hq-rtr ens18]#
```

либо запускаем миднайт командер командной те

```
[root@hq-rtr ens18]# mc
```



Для выхода можно используем клавишу F10.

Создадим в этой папке файл, отвечающий за подтягивание параметров іру4-конфигурации на данный интерфейс в систему. Для этого есть несколько способов:


1. echo 172.16.4.2/30 > ipv4address

```
[root@hq-rtr ens18]# echo 172.16.4.2/30 > ipv4address
```

2. mcedit ipv4address

```
[root@hq-rtr ens18]# mcedit ipv4address_
```

затем вписать 172.16.4.2/30, нажать F10 и подтвердить сохранение параметров.



Проверяем, что появился файл ipv4address через *ls* или *mc*

```
| Left File Command Options Right | Command Options Right | Command Options | | Command Opt
```

Также можно прописать ссылку на DNS сервер, чтобы в будущем наша машина могла стучаться до сети Интернет. Для этого в этой же папке создаем файл *resolv.conf* со следующим содержимым: *nameserver 77.88.8.8*.

```
[root@hq-rtr ens18]# echo nameserver 77.88.8.8 > resolv.conf
[root@hq-rtr ens18]# ls
ipu4address options resolv.conf
[root@hq-rtr ens18]# cat resolv.conf
nameserver 77.88.8.8
[root@hq-rtr ens18]#
```


Аналогично создаем файл со шлюзом по умолчанию на ISP.

```
[root@hg-rtr ens18]# echo default via 172.16.4.1 > ipu4route
[root@hg-rtr ens18]#
```

Теперь настроим остальные интерфейсы. Перейдем в папку интерфейса *ens19*. Либо командой из текущего каталога *cd* .. далее *cd ens19*, либо через переход по полному пути *cd /etc/net/ifaces/ens19*/ и проверим содержимое этой папки

Настроим интерфейс в транковый режим и создадим виртуальные интерфейсы как по таблице.

Для этого отредактируем файл *options* в интерфейсе ens19 и приведем к следующему виду:



Создадим папки с подинтефейсами в директории /etc/net/ifaces/, которые будут работать, используя мощности и пропускную способность физического интерфейса ens19.

```
[root@hq-rtr ifaces]# mkdir ens19.100
[root@hq-rtr ifaces]# mkdir ens19.200
[root@hq-rtr ifaces]# mkdir ens19.999
```

Создадим файл options и ipv4ddress в каждой созданной папке

А также навесим іру4-адрес на этот интерфейс:

```
[root@hq-rtr ens19.100]# echo 192.168.100.1/26 > ipu4address
```

Для проверки сделаем рестарт сетевых параметров и проверим ір-конфигурацию

Далее скопируем созданные файлы для ens19.100 для остальных подинтерфейсов и отредактируем по необходимым параметрам.

```
[root@hq-rtr ens19.100]# cp options /etc/net/ifaces/ens19.200/
[root@hq-rtr ens19.100]# cp ipu4address /etc/net/ifaces/ens19.200/
[root@hq-rtr ens19.100]# cp ipu4address /etc/net/ifaces/ens19.999/
[root@hq-rtr ens19.100]# cp options /etc/net/ifaces/ens19.999/
```

Отредактируем файлы:

Для ens19.200

```
[root@hq-rtr ifaces]# mcedit /etc/net/ifaces/ens19.200/options

options
TYPE=vlan
HOST=ens19
VID=200
BOOTPROTO=static

[root@hq-rtr ifaces]# echo 192.168.200.1/26 > /etc/net/ifaces/ens19.200/ipv4address
```

```
Iroot@hq-rtr ifaces]# mcedit /etc/net/ifaces/ens19.999/options

options [-
TYPE=vlan
HOST=ens19
VID=999
BOOTPROTO=static
```

[root@hq-rtr ifaces]# echo 192.168.3.1/29 > /etc/net/ifaces/ens19.999/ipu4address

Делаем рестрат сетевых параметров и проверяем ір-конфигурацию

```
systemetl restart network
                          ip ---br -c a
                    UNKNOWN
                                      127.0.0.1/8 ::1/128
lo
ens18
                                      172.16.4.2/30 fe80::be24:11ff:fee1:22dc/64
                    UP
ens19
                                                    1ff:fe2e:7e6a/64
                                      192.168.100.1/26 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
192.168.200.1/28 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
ens19.100@ens19
                    UP
ens19.200@ens19
ens19.999@ens19
                    UP
                                      192.168.3.1/29 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
```

Для пересылки пакетов между подсетями включим forwarding на машине.

```
(root@hq-rtr ifaces]# mcedit /etc/net/sysctl.conf
```

```
sysctl.conf [---] 23 L:[ 1+ 9 18/53] *(279 /1987b) 0010 0x00A

# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf

#### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

# This variable is special, its change resets all configuration

# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for

# routers).

**

**Source validation by reversed path, as specified in RFC 1812.

# Recommended option for single homed hosts and stub network routers.

# Could cause troubles for complicated (not loop free) networks

# running a slow unreliable protocol (sort of RIP), or using static

# routes.
```

HQ-SRV

Проверим интерфейсы в системе

```
| Croot@hq-srv | The ip --br -c a | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 ::1/128 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.1/8 | 127.8.8.1/8 | 127.8.
```

Настроим интерфейс в транковый режим и создадим виртуальные интерфейсы как по таблице.

Для этого отредактируем файл *options* в интерфейсе ens18

```
[root@hq-srv ifaces]# mcedit ens18/options
```

и приведем к следующему виду:

BOOTPROTO=static

Создадим папку с подинтефейсом, который будут работать на физическом интерфейсе ens18.

```
| Croot@hq-srv ifaces | # mkdir ens18.100 |
| Hacтроим этот интерфейс |
| Croot@hq-srv ifaces | # cd ens18.100 |
| Croot@hq-srv ens18.100 | # echo default via 192.168.100.1 > ipv4route |
| Croot@hq-srv ens18.100 | # echo 192.168.100.2/26 > ipv4address |
| Croot@hq-srv ens18.100 | # mcedit options |
| Croot@hq-srv ens18.100 | # mcedit options
```

Сделаем рестарт сетевой конфигурации и проверим адресацию

Проверим доступность ближайшего интерфейса роутера HQ-RTR

```
| PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.100.1: icnp_seq=1 ttl=64 time=0.828 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icnp_seq=2 ttl=64 time=0.422 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icnp_seq=3 ttl=64 time=0.661 ms ^C --- 192.168.100.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2019ms rtt nin/aug/nax/ndev = 0.422/0.637/0.828/0.166 ms
```

Как видим есть базовая сетевая связанность с роутером. Мы можем простучать и интерфейс роутера, который смотрим в ISP за счет форвардинга.

```
Lrootehq-srv ens18.1001# ping 172.16.4.2
PING 172.16.4.2 (172.16.4.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.4.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.403 ms
64 bytes from 172.16.4.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.318 ms
64 bytes from 172.16.4.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.580 ms
64 bytes from 172.16.4.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.355 ms
64 bytes from 172.16.4.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.373 ms
67
```

И второй виртуальный интерфейс с VLAN200

```
FrootPhq-srv ens18.10010 ping 192.168.200.1

PING 192.168.200.1 (192.168.200.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.200.1: icnp_seq=1 ttl=64 time=0.435 ms

64 bytes from 192.168.200.1: icnp_seq=2 ttl=64 time=0.350 ms

64 bytes from 192.168.200.1: icnp_seq=3 ttl=64 time=0.574 ms

^C

--- 192.168.200.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms

rtt min/aug/max/mdev = 0.350/0.453/0.574/0.092 ms
```

И vlan999

```
Iroot@hq-srv ems18.10010 ping 192.168.3.1

PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.563 ms

64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.557 ms

64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.274 ms

^C

--- 192.168.3.1 ping statistics ---


3 packets transmitted, 3 received, 8% packet loss, time 2033ms


rtt min/aug/max/mdev = 0.274/0.464/0.563/0.134 ms
```

HQ-CLI


По заданию дальше адресация для данной машины должна выдаваться автоматически, но для теста, настроим адресацию статически, дальше, когда будет поднят сервер DHCP, тогда установить автоматическое получение адреса.


Для начала нам необходимо на интерфейсе в настройках оборудования машины выставить разрешение влана 200. Для этого не будем использовать виртуальный подинтерфейс, а используем второй способ — в свойствах виртуальной машины в оборудовании находим сетевую карту, кликаем дважды и в параметре VLAN выставляем значение 200.






Далее в настройках адаптера выставляем нужные параметры:






И прописываем айпи из таблицы, которая приведена в начале.





Нажимаем сохранить и вбиваем пароль *toor*



Далее применим полученные параметры отключив и включив адаптер через апплет в строке меню.

Левой кнопкой мыши щелкаем на апплет, нажимаем отключиться, затем тоже самое и выбрать проводное соединение. Он начнет грузить подключение, не подтверждая успешное подключение (так как у нас остался параметр получать айпи по DHCP), но мы можем удостовериться, что параметры применились, зайдя в консоль и вбив ip —br —c а.





Проверяем сетевую связанность клиента с роутером HQ-RTR

```
[user@hq-cli Pa60чий стол]$ ping 192.168.200.1
PING 192.168.200.1 (192.168.200.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.266 ms
^C
--- 192.168.200.1 ping Statistics ---
2 packets transmitted, Z received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.266/0.648/1.031/0.382 ms
[user@hq-cli Pa60чий стол]$
```

Также доступны и другие интерфейсы на роутере

HO как только в трее апплет перестанет грузится и выдаст недоступное подключение, параметры сети сбросятся, так как у нас стоит параметр получать по DHCP. Можно на время поставить статический адрес, но потом не забудьте изменить его на DHCP, когда поднимите сервер DHCP.

BR-RTR

Настроим айпи конфигурацию для роутера аналогично HQ-RTR, за исключением подинтерфейсов.

Hастройка ens18 смотрящего в сторону ISP

```
[root@br-rtr "]# cd /etc/net/ifaces/ens18
[root@br-rtr ens18]# echo 172.16.5.2/30 > ipu4address
[root@br-rtr ens18]# echo default via 172.16.5.1 > ipu4route
[root@br-rtr ens18]# echo nameserver 77.88.8.8 > resolv.conf
```

Hастройка ens19 в сторону BR-SRV

```
[root@br-rtr ens18]# cd /etc/net/ifaces/ens19
[root@br-rtr ens19]# echo 100.64.200.1/27 > ipu4address
```

Делаем рестарт сети и проверяем конфигурацию

Для пересылки пакетов между подсетями включим forwarding на машине.

root@hq-rtr ifaces | mcedit /etc/net/sysctl.conf

```
sysctl.conf [---] 23 L:[ 1+ 9 10/53] *(279 /1987b) 0010 0x00A

# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf

### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

# This variable is special, its change resets all configuration

# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for

# routers).

# Source validation by reversed path, as specified in RFC 1812.

# Recommended option for single homed hosts and stub network routers.

# Could cause troubles for complicated (not loop free) networks

# running a slow unreliable protocol (sort of RIP), or using static

# routes.
```

Аналогичным способом настраиваем конфигурацию сети

11. НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ

Настройка производится встроенной службой, настроим зону на **HQ-SRV** следующей командой: **timedatectl set-timezone Europe/Moscow**

Настроим на примере HQ-RTR

```
Гроот@hq-rtr ifaces IN timedatectl set-timezone Europe/Moscow
Проверим командной timedatectl status

Гроот@hq-rtr ifaces IN timedatectl status

Local time: Wed 2025-01-15 17:51:14 MSK
Universal time: Wed 2025-01-15 14:51:14 UTC

RTC time: Wed 2025-01-15 14:51:14

Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)


System clock synchronized: yes

NTP service: active


RTC in local TZ: no
```

Аналогично проделываем на всех машинах без графики. На HQ-CLI можно выполнить также в терминале данную команду, либо через центр управления в графическом режиме выбрать таймзону.

Для это в стартовом меню выбираем Центр управления системой (или вбиваем в поисковой строке **acc**), затем вбиваем пароль от суперпользователя **toor**, выбираем в разделе системы **Дата и время**



Нажимаем внизу Изменить и проверяем, что установлено Европа/Москва



И нажимаем применить параметры.

6. НАСТРОЙКА ІР-ТУННЕЛЯ МЕЖДУ ОФИСАМИ НО И BR:

Создание туннеля производится на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

HQ-RTR:

По аналогии с созданием подинтерфейсов для VLANов создается папка для виртуального интерфейса **tungre** и создаем файл **options**

со следующим содержимым

```
options [-M-
TYPE=iptun
TUNTYPE=gre
TUNLOCAL=172.16.4.2
TUNREMOTE=172.16.5.2
HOST=ens18
TUNOPTIONS='ttl 255'
EOF
```

Навешиваем ір-адрес на интерфейс

```
\begin{tabular}{ll} $[root@hq-rtr tungre]$ # echo 10.10.10.1/30 > ipu4address \\ $[root@hq-rtr tungre]$# \end{tabular}
```

Включаем **модуль gre**

```
[root@hq-rtr tungre]# modprobe gre
[root@hq-rtr tungre]#
```

Сохраняем:

```
[root@hq-rtr tungre]# echo "gre" | tee -a /etc/nodules
```

На выходе получим сообщение

```
front@hq-rtr tungrel# echo "gre" | tee -a /etc/nodules
gre
front@hq-rtr tungrel#
```

Перезапускаем сетевые службы и проверяем ір-конфигурацию, что появился туннель

```
systemctl restart network
                                     127.0.0.1/8 ::1/128
                   UNKNOWN
ens18
                                     172.16.4.2/30 fe80::be24:11ff:fee1:22dc/64
                   UP
                                                   1ff:fe2e:7e6a/64
                                     192.168.100.1/26 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
192.168.200.1/28 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
ens19.100@ens19
                   UP
ens19.200@ens19
ens19.999@ens19
                                     192.168.3.1/29 fe80::be24:11ff:fe2e:7e6a/64
gre00NONE
gretap00NONE
erspan00NONE
                   UNXNOWN
                                     10.10.10.1/30 fe80::ac10:402/64
tungre@ens18
```

BR-RTR:

Аналогичным образом настраиваем туннель с обратной стороны, только поменяв значения TUNLOCAL и TUNREMOTE.

```
| Iroot@br-rtr | Ifaces | III | Iroot@br-rtr | ifaces | III | mkdir tungre | Iroot@br-rtr | ifaces | III | cd | tungre | Iroot@br-rtr | tungre | III | mcedit | options |
|-M--| TYPE=iptun | TUNTYPE=gre | TUNLOCAL=172.16.5.2 | TUNREMOTE=172.16.4.2 | HOST=ens18 | TUNOPTIONS='ttl | 255' | EOF
```

Навешиваем адрес

```
[root@br-rtr tungre]# echo 10.10.10.2/30 > ipu4address
[root@br-rtr tungre]# _
```

Включаем модуль

```
[root@br-rtr tungre]# modprobe gre
[root@br-rtr tungre]#
```

Сохраняем загрузку этого модуля и смотрим вывод

```
[root@br-rtr tungre]# echo "gre" | tee -a /etc/nodules
[root@bq-rtr tungre]# echo "gre" | tee -a /etc/nodules
[gre
[root@bq-rtr tungre]#
```

Перезапускаем службу и проверяем конфигурацию

```
systemctl restart network
                      ip
                         --br -c a
                                 127.0.0.1/8
                 UNKNOWN
                                              :1/128
ens18
                                 172.16.5.2/30 fe80::be24:11ff:fee2:af56/64
                 UP
ens19
                                 100.64.200.1/27 fe80::be24:11ff:fec1:cedb/64
                 UP
grc00NONE
gretap@@NONE
erspan00NONE
tungre@ens18
                 UNXNOWN
                                10.10.10.2/30 fe80::ac10:502/64
```

Протестируем работу нашего тоннеля

```
Iroot@br-rtr tungre!# ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.71 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.787 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.764 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.01 ms
^C
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt nin/aug/max/mdev = 0.764/1.567/3.710/1.240 ms
[root@br-rtr tungre!#_
```

Перейдем на HQ-RTR и сделаем ping

```
Iroot@hq-rtr tungre | ping 10.10.10.2

PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.88 ms

64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.476 ms

64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.957 ms

^C

--- 10.10.10.2 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2054ms

rtt min/aug/max/mdev = 0.476/1.436/2.875/1.036 ms

Iroot@hq-rtr tungre | #
```

Туннель работает

8. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСЛЯЦИИ АДРЕСОВ NAT

Настроим NAT на роутерах HQ-RTR и BR-RTR

HQ-RTR:

Сделаем трансляцию адресов с помощью iptables.

Введем правила для трансляции подсетей во внешнюю сеть

```
iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.100.0/26 –o ens18 –j MASQUERADE iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.200.0/28 –o ens18 –j MASQUERADE iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.3.0/29 –o ens18 –j MASQUERADE
```

```
[root@hq=rtr tungre]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/26 -o ens18 -j MASQUERADE [root@hq=rtr tungre]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.200.0/28 -o ens18 -j MASQUERADE [root@hq=rtr tungre]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/29 -o ens18 -j MASQUERADE
```

Сохраним правила и поставим сервис в автозагрузку системы

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable -- now iptables.services

Для проверки введенных правил вбиваем команду

iptables –t nat -L

```
iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
                                         destination
           prot opt source
target
Chain INPUT (policy ACCEPT)
           prot opt source
                                         destination
target
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target
           prot opt source
                                         destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
           prot opt source
                                         destination
target
MASQUERADE
                    192.168.100.0/26
           all
                                          anywhere
MASQUERADE
           a11
                     192.168.200.0/28
                                          anywhere
MASQUERADE
           all
                     192.168.3.0/29
                                          anywhere
```

Проверяем доступ в интернет

```
Iroot@hq-rtr tungrel# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=101 time=39.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=101 time=29.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=101 time=28.7 ms
^C
---- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/aug/max/mdev = 28.680/32.404/38.950/4.643 ms
Iroot@hq-rtr tungrel#
```

BR-RTR:

Выполняем аналогично по тому же принципу, но с другими данными

Введем правила для трансляции подсетей во внешнюю сеть

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 100.64.200.0/27 -o ens18 -j MASQUERADE

```
[root@br-rtr tungre]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 100.64.200.0/27 -o ens18 -j MASQUERADE
```

Сохраняем и добавляем в автозагрузку

Проверим правило

```
iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target
          prot opt source
                                         destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target
          prot opt source
                                         destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target
          prot opt source
                                         destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                                         destination
          prot opt source
MASQUERADE all -- 100.64.200.0/27
                                          anywhere
```

Проверяем доступ в интернет

```
Iroot@br-rtr tungrel# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=101 time=29.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=101 time=25.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=101 time=24.1 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.050/26.262/29.636/2.423 ms
[root@br-rtr tungrel#_
```

7. НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ LINK-STATE ПРОТОКОЛА OSPF:

Настройку маршрутизации будем проводить, используя пакет frr.

HQ-RTR:

Для начала проверим, что с роутера есть доступ в интернет по доменным именам. Для этого сделаем команду **ping ya.ru**

Если пинг идет, значит можем приступать к обновлению списка пакетов в репозитории и установке пакета frr.

```
[root@hq-rtr tungre]# ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.193.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=1 ttl=239 time=10.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=2 ttl=239 time=10.6 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=239 time=23.5 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
60 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
61 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
62 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
63 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=4 ttl=239 time=13.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.18
```

Обновляем список репозиториев

```
[root@hq-rtr tungre]# apt-get update
```

Устанавливаем пакет frr и подтверждаем установку нажав Y

[root@hq-rtr tungre]# apt-get install frr

Далее нам нужно включить поддержку модуля ospf. Для этого заходим в файл daemons в директории /etc/frr/

Откроем этот файл любым удобным для вас текстовым редактором (mcedit/vi/можете установить предварительно nano и использовать его)

mcedit /etc/frr/daemons

```
mcedit /etc/frr/daemons
                                     # The watchfrr, zebra and
                                     bgpd=no
                                     ospfd=yes<sub>.</sub>
bqpd=no
                                     ospf6d=no
                                     ripd=no
ospfd=no
                                     ripngd=no
ospf6d=no
                                     isisd=no
ripd=no
                                     pimd=no
ripngd=no
                                     pim6d=no
                       меняем на yes Idpd=no
isisd=no
                                                                 и сохраняем.
```

Далее перезагружаем работу сервиса frr

```
[root@hq-rtr tungre]# systemct1 restart frr.service
```

и делаем для него автозагрузку

```
Iroot@hg-rtr tungrel# systemctl enable --now frr.service
Synchronizing state of frr.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable frr
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/frr.service [] /lib/systemd/system/frr.service
Iroot@hg-rtr tungrel#
```

Входим в окружение нашего виртуального роутера командой vtysh

```
Iroot@hq-rtr tungrel# utysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
hq-rtr.ks54.net#
```

А дальше как в циско настраиваем ospf на роутере с нашими подсетями. Помним, что нам необходимо выставить работу протокола маршрутизации по туннелю с внутренними подсетями, не задействовал внешние сети, которые идут к ISP (см. задание)

conf t router ospf network 10.10.10.0/30 area 0 network 192.168.100.0/26 area 0 network 192.168.200.0/28 area 0 network 192.168.3.0/29 area 0 do wr mem

```
hq-rtr.ks54.net(config)# router ospf
hq-rtr.ks54.net(config-router)# network 10.10.10.0/30 area 0
hq-rtr.ks54.net(config-router)# network 192.168.100.0/26 area 0
hq-rtr.ks54.net(config-router)# network 192.168.200.0/28 area 0
hq-rtr.ks54.net(config-router)# network 192.168.3.0/29 area 0
hq-rtr.ks54.net(config-router)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.ks54.net(config-router)# __
```

Теперь настроим парольную защиту на нашем GRE туннеле через frr

exit int tungre ip ospf authentication message-digest ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd do write memory

```
hq-rtr.ks54.net(config-router)# exit
hq-rtr.ks54.net(config)# interface tungre
hq-rtr.ks54.net(config-if)# ip ospf authentication message-digest
hq-rtr.ks54.net(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw@rd
hq-rtr.ks54.net(config-if)# do write memory
Mote: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.ks54.net(config-if)#
```

Таким образом OSPF на HQ-RTR настроем. Приступаем ко второй стороне.

BR-RTR:

Аналогично прошлому роутеру нам нужно установить данный пакет.

```
PING ya.ru (213.180.193.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=1 ttl=239 time=11.4 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=2 ttl=239 time=16.8 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=239 time=34.3 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 8% packet loss, time 2003ms
rtt min/aug/max/mdev = 11.416/20.854/34.302/9.763 ms
[root@br-rtr tungre]#_
```

bgpd=no
ospfd=no_
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no

```
# The watchfrr, zebra and
#
bgpd=no
ospfd=yes_
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
pimd=no
pim6d=no

Mehsem ha yes

# The watchfrr, zebra and
#
bgpd=no
ospfd=yes_
ospfd=yes_
ospf6d=no
ripngd=no
ripngd=no
isisd=no
pim6d=no
u coxpahsem.
```

Настраиваем OSPF для туннеля и внутренних подсетей роутера BR-RTR

```
Iroot@br-rtr tungre!# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

br-rtr.ks54.net# conf t
br-rtr.ks54.net(config)# router ospf
br-rtr.ks54.net(config-router)# network 10.10.10.0/30 area 0
br-rtr.ks54.net(config-router)# network 100.64.200.0/27 area 0
br-rtr.ks54.net(config-router)# do write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
IOK1
br-rtr.ks54.net(config-router)#
```

Теперь также настроим парольную защиту на нашем GRE туннеле через frr

```
br-rtr.ks54.net(config)# interface tungre

br-rtr.ks54.net(config-if)# ip ospf authentication message-digest
br-rtr.ks54.net(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
br-rtr.ks54.net(config-if)# do write memory

Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...

Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Теперь проверим наших соседей

br-rtr.ks54.net(config-if)#

br-rtr.ks54.net(config-router)# exit

```
or-rtr.ks54.net(config-if)# do show ip ospf neighbor
                                                          Dead Time Address
33.342s 10.10.10.1
                                        Up Time
1m45s
                                                                                                                             RXmtL RqstL DBsmL
Neighbor ID
                 Pri State
                                                                                       Interface
192.168.200.1
                                                                                        tungre:10.10.10.2
                    1 Full/-
hq-rtr.ks54.net(config-if)# do show ip ospf neighbor
                  Pri State
1 Full/-
                                        Up Time
7m39s
Neighbor ID
                                                                                                                             RXmtL RqstL DBsmL
                                                          Dead Time Address
                                                                                        Interface
                                                                                        tungre:10.10.10.1
172.16.5.2
                                                             35.535s 10.10.10.2
```

Проверяем пинг с одного роутра на все интерфейсы второго, должно все пинговаться.

Можно проверить трассировку

```
hq-rtr.ks54.net(config-if)# do traceroute 100.64.200.2
traceroute to 100.64.200.2 (100.64.200.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.2 (10.10.10.2) 0.745 ms 0.680 ms 0.650 ms
2 100.64.200.2 (100.64.200.2) 1.419 ms 1.391 ms 1.354 ms
hq-rtr.ks54.net(config-if)#_
```

```
br-rtr.ks54.net(config-if)# do traceroute 192.168.100.2 traceroute to 192.168.100.2 (192.168.100.2), 30 hops max, 60 byte packets 1 10.10.10.1 (10.10.10.1) 0.764 ms 0.679 ms 0.642 ms 2 192.168.100.2 (192.168.100.2) 1.359 ms 1.321 ms 1.290 ms br-rtr.ks54.net(config-if)# do traceroute 192.168.200.2 traceroute to 192.168.200.2 (192.168.200.2), 30 hops max, 60 byte packets 1 10.10.10.1 (10.10.10.1) 0.906 ms 0.847 ms 0.837 ms 2 192.168.200.2 (192.168.200.2) 1.713 ms 1.707 ms 1.700 ms br-rtr.ks54.net(config-if)# do traceroute 192.168.3.1 traceroute to 192.168.3.1 (192.168.3.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.3.1 (192.168.3.1) 1.601 ms 1.532 ms 1.521 ms
```

Но иногда ospf некорректно отображает свою работу, поэтому –

лучше сделать reboot роутеров HQ-RTR и BR-RTR.

После зайти в vtysh и вбить команду: show ip route ospf, она покажет какие сети объявлены.

```
[root@hq-rtr ~]# vtysh
```

Как видим на HQ-RTR объявлены все сети, что прописаны в настройках ospf и * отмечена сеть BR, которая объявлена через ospf.

Проверим соседей снова, чтобы корректно отобразить связь через наш тоннель.

```
hq-rtr.ks54.net# sh ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Up Time Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 172.16.5.2 1 Full/DR 3m51s 38.517s 10.10.10.2 tungre:10.10.10.1 0 0 0 0 hq-rtr.ks54.net#
```

Проверим теперь на роутре BR-RTR.

```
[root@br-rtr ~]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
```

```
        br-rtr.ks54.net# sh ip ospf neighbor

        Neighbor ID
        Pri State
        Up Time
        Dead Time Address
        Interface
        RXmtL RqstL DBsmL 172.16.4.2
        RXmtL RqstL DBsmL 0.10.10.1
        RXmtL RqstL DBsmL 0.10.10.1
```

9. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ХОСТОВ:

Настройка DHCP-сервера может быть осуществлена различными способами, либо через установку и настройку напрямую dhcp-сервера из пакета, либо с помощью альтератора на клиенсткой машине. Но есть еще один способ, как на мой взгляд достаточно упрощенный и быстрый.

Если знаете, как альтернативную установку и настройку делать, то, пожалуйста, главное, чтобы цель была достигнута – установлен и настроен DHCP-сервер и выдает адрес для HQ-CLI из диапазона адресов.

Итак, приступим:

HQ-RTR:

Установим пакет **dnsmasq** (не удивляйтесь названию, все верно)

```
[root@hq-rtr ~]# apt-get update
[root@hq-rtr ~]# apt-get install dnsmasq
```

Получаем

Заходим в настройки конфигурационного файла сервиса

mcedit /etc/dnsmasq.conf

```
[root@hq-rtr ~]# mcedit /etc/dnsmasq.conf_
```

Вносим следующие строки в начало файла:

no-resolv dhcp-range=192.168.200.2,192.168.200.14,9999h dhcp-option=1,255.255.255.240 dhcp-option=3,192.168.200.1 dhcp-option=6,192.168.100.2 interface=ens19.200

dhcp-option=1 отвечает за маску подсети, передаваемого диапазона dhcp-option=3 отвечает за пересылаемый dhcp-сервером адрес шлюза по умолчанию dhcp-option=6 отвечает за пересылаемый dhcp-сервером адрес dns-сервера по умолчанию С полным списком опций (Tag) может ознакомиться по адресу: https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml

Далее нужно подтянуть параметры, которые мы указали. Для этого рестартуем сервис systemctl restart dnsmasq.service

[root@hq-rtr ~]# systemctl restart dnsmasq.service

Проверим статус запущенного сервиса systemctl status dnsmasq.service

```
systemctl status dnsmasq.service
  dnsmasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server
  Loaded: loaded (/lib/systend/systen/dnsmasq.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-01-20 13:28:33 MSK; 15s ago
    Process: 3754 ExecStartPost=/usr/sbin/dnsmasq-helper poststart (code=exited, status=8/SUCCESS)
   Main PID: 3752 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 1132)
      Memory: 360.0K
CPU: 113ms
      CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
                   3752 /usr/sbin/dnsmasq --bind-interfaces --interface lo -s ks51.net -u _dnsmasq -k --pid-file
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net systemd[1]: Starting A lightweight DHCP and caching DNS server...
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq[3752]: started, version 2.90 cachesize 150
Jan 28 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq[3752]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n IDN2 DHCP D
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq[3752]:
Jan 28 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq-dhcp[3752]: DHCP, IP range 192.168.200.2 -- 192.168.200.14, lease time 416d15h
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq-dhcp[3752]: DHCP, sockets bound exclusively to interface ens19.200
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq[3752]: read /etc/hosts - 6 names
Jan 20 13:28:33 hq-rtr.ks54.net dnsmasq-helper[3879]: Setup resolv.conf for local resolver: succeeded
Jan 20 13:28:33 hg-rtr.ks54.net dnsmasg-helper[3754]: Setup resolv.conf for local resolver:[ DOME ]
Jan 20 13:28:33 hg-rtr.ks54.net systemd[1]: Started A lightweight DHCP and caching DNS server.
```


Чтобы этот сервис запускался автоматически после перезагрузки системы добавим его в автозагрузку: systemctl enable --now dnsmasq.service

```
[root@hq-rtr ~]# systemctl enable --now dnsmasq.service
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysU service script with /lib/systemd/systemd-sysu-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysu-install enable dnsmasq
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dnsmasq.service @ /lib/systemd/system/dnsmasq.service.
[root@hq-rtr ~]#
```

HQ-CLI:


Осталось проверить раздает ли ір-адрес на клиента HQ-CLI Зайдем на HQ-CLI и обновим конфигурацию сетевых параметров

Удалим созданный нами ранее статический ір и оставим только получать DHCP автоматически




Имя соединения Проводное соединени			оединение 1	ие 1					
Основное		Ethernet	nernet Стандарт безопасности 802.1x		Прокси	Параметры IF			
Метод	Автом	матически (DHCP)							
Дополн	ительн	ые статическі	ие адреса						
Адрес			Маска сети	Маска сети		Шлюз			


Нажимем Сохранить, вводим пароль toor и затем переактивируем сетевое подключение (левой кнопкой мыши на апплете сетевого подключения => отключиться, затем то же самое и выбираем название проводного соединения



Получаем анимацию загрузки сетевых параметров и если все хорошо, то она сменяется обычным видом апплета сетевого подключения



Проверим адрес, который получили, откроем терминал и командой ip --br -c а удостоверимся, что выдан корректный ip-адрес из введенного нами диапазона.



Все окей, значит наш DHCP-сервер работает корректно.

10. НАСТРОЙКА DNS ДЛЯ ОФИСОВ НО И BR:

Настройку DNS-сервера можно выполнять стандартными способами, такими как конфигурирование сервиса из пакета bind9, а можно использовать уже знакомый нам сервис **dnsmasq**.

HQ-SRV:

Первым делом проверим, что мы можем пропинговать сайт ya.ru с HQ-SRV. Если не выдает пинг, тогда нужно на интерфейс машины в файл /etc/net/ifaces/ens18.100/resolv.conf дописать строчку nameserver 77.88.8.8 с общедоступным сервером dns от яндекса. Рестартанув сетевую службу мы получим возможность скачивать пакеты.

```
Iroot@hq-sru "1# echo nameseruer 77.88.8.8 > /etc/net/ifaces/ens18.100/resolu.conf
Проверим что файл записан в файл
Iroot@hq-sru "1# cat /etc/net/ifaces/ens18.100/resolu.conf
nameseruer 77.88.8.8
Iroot@hq-sru "1#

Делаем рестарт сетевых сервисов
Iroot@hq-sru "1# systemctl restart network
И пингуем ya.ru
Iroot@hq-sru "1# ping ya.ru
PING ya.ru (213.100.193.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=1 ttl=238 time=10.1 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=2 ttl=238 time=10.2 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=238 time=18.9 ms
```

Все окей, можем идти дальше.

Для начала нам нужно отключить несовместимую с dnsmasq службу bind, чтобы не возникло конфликтов. Для этого на сервисе пропишем systemctl disable --now bind

```
[root@hq-srv ~]# systemctl disable --now bind
Failed to disable unit: Unit file bind.service does not exist.
[root@hq-srv ~]# _
```

В нашем случаем его нет, поэтому он ругается, но на всякий случай лучше проверить.

Теперь установим на сервер dnsmasq.

apt-get update

```
apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4223B]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2844B]
Fetched 8732B in 0s (222kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24.4MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto pkglist [18.5kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/gostcrypto release [140B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [17.9MB]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic release [142B]
Get:7 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic pkglist [7290kB]
Get:8 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic release [137B]
Fetched 49.7MB in 5s (9905kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
```

apt-get install dnsmasq

```
apt-get install dnsmasq
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
 dnsmasq
0 upgraded, 1 newly installed, 0 removed and 147 not upgraded.
Need to get 360kB of archives.
After unpacking 834kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic dnsmasq Z.90-alt1:p18
Fetched 360kB in 0s (11.7MB/s)
Committing changes...
Preparing...
                                                    Updating / installing...
1: dnsmasq-2.90-alt1
                                                   *************************
Done .
```

Добавим наш сервис dns-сервера будущего в автозагрузку системы, который в свою очередь инициализирует его первый запуск. Для этого используем нам известную команду

```
lroot@hq-srv ~1# systemctl enable --now dnsmasq.service
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable dnsmasq
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dnsmasq.service @ /lib/systemd/system/dnsmasq.service.
[root@hq-srv ~1# _
```

Проверяем статус сервиса

```
systemctl status dnsmasq.service
dnsmasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-01-20 14:17:00 MSK; 35s ago
     Process: 16308 ExecStartPost=/usr/sbin/dnsmasq-helper poststart (code=exited, status=0/SUC
   Main PID: 16307 (dnsmasq)
Tasks: 1 (limit: 2339)
     Memory: 332.0K
         CPU: 111ms
      CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
                  16307 /usr/sbin/dnsmasq --bind-interfaces --interface lo -s ks54.net -u _dnsma
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: started, version 2.90 cachesize 150
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: reading /etc/resolv.conf
Jan 20 14:17:00 hg-srv.ks54.net dnsmasg[16307]: using nameserver 77.88.8.8#53
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: read /etc/hosts - 6 names
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: reading /etc/resolv.conf
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq[16307]: ignoring nameserver 127.0.0.1 - local interfac
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq-helper[16434]: Setup resolv.comf for local resolver: s
Jan 28 14:17:00 hq-srv.ks54.net dnsmasq-helper[16308]: Setup resolv.conf for local resolver:[
Jan 20 14:17:00 hq-srv.ks54.net systemd[1]: Started A lightweight DHCP and caching DNS server
```

Открываем файл для редактирования конфигурации нашего будущего DNS-сервера: mcedit /etc/dnsmasq.conf

```
[root@hq-srv ~]# mcedit /etc/dnsmasq.conf
```

address=/br-srv. ks54.net /100.64.200.2

И добавляем в неё строки (для удобства прям с первой строки файла):

```
no-resolv (не будет использовать /etc/resolv.conf)
domain=ks54.net
server=77.88.8.8 (адрес общедоступного DNS-сервера)
interface=ens18.100 (на каком интерфейсе будет работать служба)

address=/hq-rtr.ks54.net/192.168.100.1
ptr-record=1.100.168.192.in-addr.arpa,hq-rtr.ks54.net
cname=moodle.ks54.net,hq-rtr.ks54.net (Запись, которая понадобиться во 2 модуле для работы Moodle)
cname=wiki. ks54.net,hq-rtr. ks54.net (Запись, которая понадобиться во 2 модуле для работы Wiki)

address=/br-rtr. ks54.net /100.64.200.1

address=/hq-srv. ks54.net /192.168.100.2
ptr-record=2.100.168.192.in-addr.arpa,hq-srv. ks54.net

address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.200.6 (Смотрите адрес на HQ-CLI, т.к он выдаётся по DHCP)
ptr-record=6.2.168.192.in-addr.arpa,hq-cli. ks54.net
```

```
[-M--] 15 L:[ 1+ 2 3/714] *(59
dnsmasg.conf
# Configuration file for dnsmasq.
no-resolv
domain=ks54.net
server=77.88.8.8
interface=ens18.100
address=/hq-rtr.ks54.net/192.168.100.1
ptr-record=1.100.168.192.in-addr.arpa,hq-rtr.ks54.net
cname=moodle.ks54.net,hq-rtr.ks54.net
cname=wiki.ks54.net,hq-rtr.ks54.net
address=/br-rtr.ks54.net/100.64.200.1
address=/hq-srv.ks54.net/192.168.100.2
ptr-record=2.100.168.192.in-addr.arpa,hq-srv.ks54.net
address=/hq-cli.ks54.net/192.168.200.6
ptr-record=6.100.168.192.in-addr.arpa,hq-cli.ks54.net
address=/br-srv.ks54.net/100.64.200.2
```

Теперь добавим в файл /etc/hosts строчку 192.168.100.1 hq-rtr.ks54.net, чтобы система могла интерпретировать роутер hq-rtr по доменному имени и по ip-адресу.

mcedit /etc/hosts

Перезапустим сервис dnsmasq

systemctl restatrt dnsmasq.service

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart dnsmasq.service
[root@hq-srv ~]#
```

Проверяем статус сервиса и убедимся, что он работает без ошибок. (если ошибки есть, внимательно читаем мануал, смотрим и сверяем конфигурационные файлы, а также читаем журнал ошибок в системе)

```
| Troot@lig=Srv | 18 | Systemet| status dismasq.service | dismasq.service - A lightweight DHCP and caching DNS server | Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dismasq.service: enabled; vendor preset: disabled) | Active: active (running) since Mon 2825-81-28 16:47:45 MSK; 14s ago | Process: 17598 | ExecStartPost=/usr/sbin/dismasq-helper poststart (code=exited, status=8/SUCCESS) | Main PID: 17589 (dismasq) | Tasks: 1 (limit: 2339) | Memory: 332.8K | CPU: 121ms | CGroup: /system.slice/dismasq.service | Li7589 /usr/sbin/dismasq --bind-interfaces --interface lo -s ks54.net -u _dismasq -k --pid-file | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net systemd[1]: Starting A lightweight DHCP and caching DNS server... | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: started, version 2.98 cachesize 158 | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n III Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: read /etc/hosts - 7 names | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: read /etc/hosts - 7 names | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[17589]: Setup resolv.conf for local resolver: [DONE] | Jan 28 16:47:45 hq-srv.ks54.net dismasq[1758
```

Проверим пинг до яндекса по доменнмоу имени (или гугла, кому что больше нравится)

```
ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.193.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=1 ttl=238 time=11.0 ms 64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=2 ttl=238 time=11.0 ms 64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=3 ttl=238 time=10.6 ms
  -- ya.ru ping statistics --
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/aug/max/mdev = 10.617/10.858/10.995/0.171 ms
```

Проверим локальную dns-запись на доступность по доменному имени и если пинг идет, то тогда dns-сервер работает.

```
ping hq-rtr.ks54.net
PING hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.858 ms
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.406 ms
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.322 ms
^C
   hq-rtr.ks54.net ping statistics -
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt nin/aug/max/mdev = 0.322/0.528/0.858/0.235 ms
```

Все работает. Осталось протестировать работу с другой машины, например, с HQ-CLI

```
user@hq-cli: /home/user/Рабочий стол
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                        n]§ ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.193.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=1 ttl=238 time=9.46 ms
64 bytes from familysearch.yandex.ru (213.180.193.56): icmp_seq=2 ttl=238 time=11.2 ms
۸C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.461/10.344/11.227/0.883 ms
 user@hq-cli Рабочий стол]$
```

Проверим другие записи:

```
[user@hq-cli Рабочий стол]$ ping hq-rtr.ks54.net
PING hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.273 ms
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.550 ms
64 bytes from hq-rtr.ks54.net (192.168.100.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.843 ms
۸C
--- hq-rtr.ks54.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.273/0.555/0.843/0.232 ms
[user@hq-cli Рабочий стол]$
```

Проверим CNAME записи с помощью команды dig

В выводе команды в разделе ANSWER SECTION должны увидеть наши записи, что мы создавали.

```
user@hq-cli Рабочий стол]$ dig moodle.ks54.net
; <<>> DiG 9.16.48 <<>> moodle.ks54.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53693
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;moodle.ks54.net.
                            IN
:: ANSWER SECTION:
moodle.ks54.net. 0 IN CNAME hq-rtr.ks54.net.
hq-rtr.ks54.net. 0 IN A 192.168.100.1
hg-rtr.ks54.net.
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.100.2#53(192.168.100.2)
;; WHEN: Mon Jan 20 16:58:58 MSK 2025
;; MSG SIZE rcvd: 89
 user@hq-cli Рабочий стол]$
```

Wiki.ks54.net

```
user@hq-cli Рабочий стол]$ dig wiki.ks54.net
; <<>> DiG 9.16.48 <<>> wiki.ks54.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
   ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62824
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;wiki.ks54.net.
                                         A
;; ANSWER SECTION:
wiki.ks54.net. 0 IN
%54.net. 0 IN
                                         CNAME hq-rtr.ks54.net.
                                                192.168.100.1
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.100.2#53(192.168.100.2)
;; WHEN: Mon Jan 20 17:00:31 MSK 2025
: MSG SIZE rcvd: 87
```

Все работает. DNS-сервер готов.

3. СОЗДАНИЕ ЛОКАНЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ:

Создадим пользователей sshuser на серверах подстетей HQ и BR.

Создание на HQ-SRV:

Для создания пользователя с заданным идентификатором (как сказано в задании – см. задание Модуль 1) на машине под управлением ОС ALT Linux используем команду **useradd sshuser –u 1010**

```
[root@hq-srv ~]# useradd sshuser -u 1010
```

Удостовериться в правильности создания пользователя с заданным id можно командной id sshuser

```
[root@hq-srv "]# id sshuser
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) groups=1010(sshuser)
[root@hg-srv "]#
```

Зададим пароль на нашего пользователя, используя команду **passwd sshuser** и вводим пароль P@ssw0rd и еще раз для подтверждения.

```
passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.
You can now choose the new password or passphrase.
A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.
A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.
Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "exist&Code3avert".
Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passud: all authentication tokens updated successfully.
```

Чтобы **sshuser** мог запускать **sudo без дополнительной аутентификации**, необходимо убрать комментарий строки в файле /**etc/sudoers**, откроем его командой:

mcedit /etc/sudoers

```
[root@hq-srv ~]# mcedit /etc/sudoers
```

И уберём комментарий (знак #) на следующей строке:

WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

```
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# SUDO_USERS<-->ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Сохраняем и затем добавляем нашего пользователя sshuser в группу wheel. Для этого используем команду usermod –aG wheel sshuser

```
[root@hq-srv ~1# usermod -aG wheel sshuser
[root@hq-srv ~1# _
```

Проверим теперь нашего пользователя командами и удостоверимся, что все сделали правильно: выставили id и добавили в группу wheel

```
| Croot@hg-srv | TH | id sshuser | uid=1010(sshuser) | gid=1010(sshuser) | groups=1010(sshuser),10(wheel) | Croot@hg-srv | TH | id sshuser | groups=1010(sshuser),10(wheel) | Groups=1010(sshuser),10(sshuser),10(sshuser),10(sshuser)
```

Группы можно проверить более явно следующей командой

```
[root@hq-srv "]# groups sshuser
sshuser : sshuser wheel
```

Создание на BR-SRV:

Проделаем тоже самое для сервера BR-SRV. Создадим такого же пользователя с теми же параметрами, что и для HQ-SRV (более подробные пояснения можно посмотреть выше)

```
[root@br-srv ens18]# useradd sshuser -u 1010
[root@br-srv ens18]#
[root@br-srv ens18]# id sshuser
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) groups=1010(sshuser)
```

```
passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.
You can now choose the new password or passphrase.
A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.
A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.
Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "Mussel7scent+Signal".
Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

t@br-srv ens181# mcedit /etc/sudoers

```
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# WHEEL USERS ALL=(ALL:ALL) ALL
## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# SUDO_USERS<-->ALL=(ALL:ALL) ALL
                   181# usermod -aG wheel sshuser
```

Проверим аналогичными командами

```
id sshuser
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) groups=1010(sshuser),10(wheel)
hra-18bro-rounave191g in ioioroumave / giv
                      groups sshuser
sshuser : sshuser wheel
```

Пользователей для ssh мы создали, теперь создадим пользователей net_admin для наших роутеров

Настройка пользователя net_admin на HQ-RTR:

В целом добавление и настройка пользователя похожа на предыдущий пункт, но есть некоторые особенности согласно заданию.

Сперва добавляем пользователя с домашним каталогом командой useradd net admin -m useradd net admin -m

Ставим пароль на него командой **passwd net_admin** и вводим дважды пароль P@ssw0rd

```
passwd net_admin
passwd: updating all authentication tokens for user net_admin.
You can now choose the new password or passphrase.
A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.
A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.
Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "peril*Living&Hung".
Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

По заданию необходимо, чтобы net_admin мог запускать команду sudo без дополнительной аутентификации (то есть без запроса пароля), необходимо отредактировать файд /etc/sudoers, а именно добавить в конец файла строчку net_admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

[root@hq-rtr ~]# mcedit /etc/sudoers

И в конце файла пропишем сточку

```
## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d
net_admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL_
1Help 2Save 3Mark
```

Настройка пользователя net_admin на BR-RTR:

Аналогичным способом создаем пользователя и на втором роутере, более подробные комментарии смотри в пункте выше.

Создаем пользователя net_admin

```
[root@br-rtr ~]# useradd net_admin -m
```

Устанавливаем пароль P@ssw0rd

```
Iroot@br-rtr "IN passwd net_admin
passwd: updating all authentication tokens for user net_admin.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and other characters. You can use a password containing at least 7 characters from all of these classes, or a password containing at least 8 characters from just 3 of these 4 classes.

An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "Key&Her*topple".

Enter new password:

Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.

Re-type new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

[root@br-rtr "18]
```

Редактируем файл /etc/sudoers

[root@hq-rtr ~]# mcedit /etc/sudoers

```
## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d
net_admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL_
1Hclp 2Save 3Mark
```

На этом создание локальных учетных записей пользователей по заданию 1 модуля завершено.

5. НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕННОГО ДОСТУПА НА CEPBEPAX HQ-SRV И BR-SRV:

Выполним настройку по заданию сперва на машине **HQ-SRV**:

Для работы SSH нам понадобится служба **openssh-common**, которой изначально нет, поэтому установим её: **apt-get install openssh-common**

```
apt-get install openssh-common
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
 openssh-clients openssh-server openssh-server-control
The following packages will be upgraded
 openssh-clients openssh-common openssh-server openssh-server-control
4 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 143 not upgraded.
Need to get 1164kB of archives.
After unpacking OB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic openssh-clients 7.9p1-alt4.p16
Get:Z http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic openssh-common 7.9p1-alt4.p10
Get:3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch/classic openssh-server-control 7.9p1-
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic openssh-server 7.9p1-alt4.p10
Fetched 1164kB in 0s (14.6MB/s)
Committing changes...
Preparing...
Updating / installing...
                                                      1: openssh-common-7.9p1-alt4.p10.6
                                                      *******************************
2: openssh-server-control-7.9p1-alt4.p10.6
                                                      3: openssh-server-7.9p1-alt4.p10.6
                                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of sshd.service changed
4: openssh-clients-7.9p1-alt4.p10.6
                                                      *************************************
Cleaning up / removing...
5: openssh-server-7.9p1-alt4.p10.4
                                                      ***********************************
6: openssh-server-control-7.9p1-alt4.p10.4
                                                      ***********************************
7: openssh-clients-7.9p1-alt4.p10.4
                                                      *******************************
8: openssh-common-7.9p1-alt4.p10.4
                                                      ************************************
Done.
```

Далее вносим изменения в конфигурационный файл openssh командой mcedit /etc/openssh/sshd_config

```
[root@hq-srv ~]# mcedit /etc/openssh/sshd_config
```

(внимательно пишите файл конфигурации, так как там есть в директории два файла, один ssh_config, а второй sshd_config, так вот нам нужен именно второй с буквой d)

Вбиваем в этот конфигурационный файл следующие строки:

Port 2024 (меняем порт подключения по ssh со стандартного 22 на 2024)

MaxAuthTries 2 (выставляем ограничение попыток входа равное двум) AllowUsers sshuser (разрешаем подключение только пользователю sshuser)

PermitRootLogin no(запрещаем вход по ssh от имени root)

```
[-M--] 0 L:[
     -->$OpenBSD: sshd config.v 1.
# This is the sshd server system-wi
# sshd_config(5) for more informat
# This sshd was compiled with PATH=
# The strategy used for options in
# OpenSSH is to specify options wit
# possible, but leave them commente
# default value.
Port 2024
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
PermitRootLogin no
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Также по заданию нам нужен баннер. Для этого надо нам создать его. Создаем командой файл mcedit /root/banner

```
[root@hq-srv ~]# mcedit /root/banner_
```

Внутри пишем **Authorized access only** и обязательно после этой строчки нажимаем Enter чтобы создалась пустая строка после введенной строки. Это обязательно, иначе баннерная фраза не считается системой и не будет работать.

```
banner [-M--] 0 L:[
Authorized access only
-
```

После создания баннера нам нужно сделать ссылку на наш созданный файл в конфигурационном файле openssh. Поэтому обратно открываем файл mcedit /etc/openssh/sshd_config и добавляем в конце файла строчку Banner /root/banner

```
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none
Banner /root/banner

# override default of no subsystems
Subsystem<---->sftp<-->/usr/lib/openssh.
#AllowGroups wheel users
```

После внесения изменений, сохраняем и выходим.

Перезапускаем службу командной systemctl restart sshd.service

```
[root@hq-srv ~]# systemctl restart sshd.service
```

И делаем автозапуск службы после перезагрузки системы: systemctl enable --now sshd

```
Iroot@hq-srv ~1# systemctl enable --now sshd.service
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable sshd
[root@hq-srv ~1#
```

Проверим на сервере работу сервиса ssh

```
systemctl status sshd.service
sshd.service - OpenSSH server daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Tue 2025-01-21 12:53:21 MSK; 5s ago
    Process: 3251 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3253 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3254 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2339)
    Memory: 740.0K
       CPU: 8ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
             └ 3254 /usr/sbin/sshd -D
Jan 21 12:53:21 hq-srv.ks54.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Jan Z1 12:53:Z1 hq-srv.ks54.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Jan 21 12:53:21 hq-srv.ks54.net sshd[3254]: Server listening on 0.0.0.0 port 2024.
Jan Z1 12:53:Z1 hq-srv.ks54.net sshd[3Z54]: Server listening on :: port Z0Z4.
```

Теперь проверим работу нашего сервера через HQ-CLI. Попробуем подключиться из терминала к нашему серверу ssh sshuser@192.168.100.2 -р 2024

```
sshuser@hq-srv:/home/sshuser
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
[user@hq-cli Рабочий стол]$ ssh sshuser@192.168.100.2 -p 2024
Authorized access only
sshuser@192.168.100.2's password:
Last login: Tue Jan 21 12:55:00 2025 from 192.168.200.6
[sshuser@hq-srv -]$
```

sshuser – пользователь, под которым вы подключаетесь

192.168.100.2 – адрес сервера, к которому мы подключаемся (**HQ-SRV**)

-р 2024 – порт, по которому мы подключаемся (мы заменили со стандартного 22 на 2024)

Выполним настройку ssh на машине BR-SRV:

Проделываем абсолютно все тоже самое и на сервере BR-SRV.

```
apt-get install openssh-common
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
 openssh-clients openssh-server openssh-server-control
The following packages will be upgraded
 openssh-clients openssh-common openssh-server openssh-serve
4 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 143 not upgraded
Need to get 1164kB of archives.
After unpacking OB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic opens
Get: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic opens
Get:3 http://ftp.altlinux.org/p10/branch/noarch/classic opens
Get:4 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic opens
Fetched 1164kB in 0s (18.0MB/s)
Committing changes...
Preparing..
                                                         *******
Updating / installing...
1: openssh-common-7.9p1-alt4.p10.6
                                                         *******
2: openssh-server-control-7.9p1-alt4.p10.6
                                                         *******
3: openssh-server-7.9p1-alt4.p10.6 ########
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins
4: openssh-clients-7.9p1-alt4.p10.6
Cleaning up / removing...
5: openssh-server-7.9p1-alt4.p10.4
                                                         *******
6: openssh-server-control-7.9p1-alt4.p10.4
                                                         *******
7: openssh-clients-7.9p1-alt4.p10.4
8: openssh-common-7.9p1-alt4.p10.4
                                                         *******
                                                         *******
Done.
```

[root@br-srv ens10]# mcedit /etc/openssh/sshd_config

```
[-M--] 0 L:[ 1+16 17/131]
      ->$OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09
# This is the sshd server system-wide configuration
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:
# The strategy used for options in the default ssl
# OpenSSH is to specify options with their defaul
# possible, but leave them commented. Uncommented
# default value.
Port 2024
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
PermitRootLogin no
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKeu /etc/onenssh/ssh host ecdsa
```

[root@br-srv ens18]# mcedit /root/banner

banner [-M--] 0 Authorized access only

```
#ChrootDirectory none
 #VersionAddendum none
 # no default banner path
 #Banner none
 Banner /root/banner
 # override default of no subsyster
 Subsysten<---->sftp<-->/usr/lib/
 #AllowGroups wheel users
           ens18lm systemctl restart sshd.service
                      systemctl enable -- now sshd.service
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysu-install enable sshd
                      systemctl status sshd.service
sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/lib/systend/systen/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled
     Active: active (running) since Tue 2025-01-21 14:00:22 MSK; 55s ago
   Main PID: 29695 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 2339)
     Memory: 748.0K
         CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service

└ 29695 /usr/sbin/sshd -D
Jan 21 14:00:22 br-srv.ks54.ru systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Jan 21 14:00:22 br-srv.ks54.ru systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Jan 21 14:00:22 br-srv.ks54.ru sshd[29695]: Server listening on 0.0.0.0 port 2024.
Jan 21 14:00:22 br-srv.ks54.ru sshd[29695]: Server listening on :: port 2024.
   er@hg-cli Рабочий стол]$ ssh sshuser@100.64.200.2 -р 2024
The authenticity of host '[100.64.200.2]:2024 ([100.64.200.2]:2024)' can't be es
tablished.
ED25519 key fingerprint is SHA256:39fy0390LfU/b/BI1M6R+fsRyDuL3HozYTnBMyI8sJg.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[100.64.200.2]:2024' (ED25519) to the list of known
hosts.
```

Результат показывает, что сервер ssh работает на обоих серверах по заданным параметрам

Authorized access only

sshuser@100.64.200.2's password; [sshuser@br-srv >]\$

ВСЕ ЗАДАНИЯ 1 МОДУЛЯ ДЭ ВЫПОЛНЕНЫ