seL4: Untyped

廖东海

ctrlz.donghai@gmail.com

# Background

- Physical memory
  - ▶ 除了一小部分静态的内核内存, seL4 所有的物理内存都在用户态被管理。
  - ▶ 在启动时由 seL4 创建的对象的 capability ,以及由 seL4 管理的其他的物理内存资源,在启动后都会传递给 root task。
- Untyped memory
  - ▶ Untyped memory 是一块特定大小的连续物理内存块,表示未被使用。
- untyped capabilities
  - ▶ 是 untyped memory 的 capability。
  - ▶ untyped capabilities 可以被 retyped。

#### Initial state

▶ seL4\_BootInfo 对 root task 描述了所有的 untyped capabilities,包括他们的大小,是否是 device untyped,以及对应的物理地址。

```
printf(" CSlot \tPaddr \tSize\tType\n");
for (seL4_CPtr slot = info->untyped.start; slot != info->untyped.end; slot++) {
    seL4_UntypedDesc *desc = &info->untypedList[slot - info->untyped.start];
    printf("%8p\t%16p\t2^%d\t%s\n", (void *) slot, (void *) desc->paddr, desc->sizeBits, desc->isDevice ? "device untyped" : "untyped");
}
```

- ▶ untyped capabilities 有一个 bool 的属性,指明对应的内存对象是否可以被内核写
  - ▶ 内存对象可能不是 RAM 而是其他 Device,或者它可能位于内核无法寻址到的 RAM 区域。

### Initial state

▶ seL4\_BootInfo 对 root task 描述了所有的 untyped capabilities,包括他们的大小,是否是 device untyped,以及对应的物理地址。

Booting all	finished, dropped to	user space		
CSlot	Paddr	Size	Type	
0x137	6	2^20	device untyped	
0x138	0x1ffe0000	2^17	device untyped	
0x139	0x2000000	2^29	device untyped	
0x13a	0x40000000	2^30	device untyped	
0x13b	0x80000000	2^30	device untyped	
0x13c	0xc0000000	2^29	device untyped	
0x13d	0xe0000000	2^28	device untyped	
0x13e	0xf0000000	2^27	device untyped	
0x13f	0xf8000006	2^26	device untyped	
0x140	0xfc000006	2^25	device untyped	
0x141	0xfe000000	2^23	device untyped	
0x142	0xfe800000	2^22	device untyped	
0x143	0xfec01000	2^12	device untyped	

- ▶ untyped capabilities 有一个 bool 的属性,指明对应的内存对象是否可以被内核写
  - ▶ 内存对象可能不是 RAM 而是其他 Device,或者它可能位于内核无法寻址到的 RAM 区域。

## Retyping

- ▶ 只要untyped capability对应的memory大小允许,memory可以被拆分成许多新的object。
- ▶ 使用seL4\_Untyped\_Retype函数对untyped capability进行创建新的capability。
  - ▶ 同时也是会对相应的untyped object进行retype。
  - ▶ 新的capability是原来untyped capability的child。
  - ▶ children按顺序获得有效内存,且内存是对齐的。
  - ▶ 例如,创建4k object以后创建16k object,这样有12k就被浪费了。

# Object Type

- ▶ seL4 中的每个对象都有指定的类型,所有类型的定义可以在 libsel4 中找到。
  - ► API Object:
    - ► seL4\_UntypedObject
    - ▶ seL4\_TCBObject
    - ▶ seL4\_EndpointObject
    - ▶ seL4 NotificationObject
    - ▶ seL4 CapTableObject
  - ▶ 有些类型是硬件架构特定的。
- Untyped Object Type
  - ▶ Untyped对象用于转化为其他类型的对象。
  - ▶ Untyped也可以转化为小的Untyped对象。
  - ▶ Child untyped对象可以进一步retype。

## Object Size

- ▶ size 参数指定新对象的大小。这个参数对不同的对象类型有不同的含义
  - ▶ 大多数 seL4 对象是固定大小。对此,该参数会被忽略。
  - ▶ seL4\_UntypedObject,允许可变的大小, 指定的对象大小为 2<sup>size</sup>字节。
  - ▶ seL4\_CapTableObject 是可变大小, size 指定的是 Slot 的数量,数量为 2<sup>size</sup> 个。
  - ▶ 可以通过Revoke回收之前分配出去的Untyped Object。
- Root, node\_index & node\_depth
  - ▶ 用于指定目标Cnode。
- Node\_offset
  - ▶ 用于指定目标CSlot。
- Num\_caps
  - ▶ seL4\_Untyped\_Retype 接口可以一次性 retype 生成多个 capabilities , 生成 cap 的数量由这个参数指定。

# seL4: Mapping

廖东海

ctrlz.donghai@gmail.com

# Background

#### Virtual memory

- ▶ 在现代处理器结构上,为了满足进程间编址的独立性和地址空间的隔离性,以及物理内存对应用程序的透明性,引入虚拟内存系统。
- ▶ 程序中使用的地址均为虚拟地址,有CPU硬件单元MMU根据软件设置的页表结构自动翻译为物理地址。
- ▶ 软件需要维护的仅仅只有页表结构。
- ▶ seL4 不提供除简单的硬件页表机制外的其他虚拟内存管理,用户态必须提供创建中间分页结构、映射、和取消映射的服务。
- ▶ seL4 的应用程序可以自由定义它们自己的虚拟地址空间布局,只有一个约束: seL4 的内核占用了高段虚拟地址范围。在大多数的32位平台,高段指的是: 0xe00000000 之上。这个变量是根据硬件平台来设置,可以在源代码中搜索 kernelBase 变量来查找。


## RISCV-SV39


▶ SV39 多级页表的硬件机制 - rCore-Tutorial-Book-v3 3.6.0-alpha.1 文档

(rcore-os.cn)

▶ Q: 为什么seL4 kernel对

内核页表的设置没有三层?





## API

- ► seL4\_RISCV\_PageTable\_Map
  - ▶ 映射二级页表
- ► seL4\_RISCV\_Page\_Map
  - ▶ 映射页表项
- ► seL4\_RISCV\_PageTable\_Unmap
  - ▶ 解映射二级项
- seL4\_RISCV\_Page\_Unmap
  - ▶ 解映射页表项

# Thanks for Listening.